دليل نقطة البيع

دليل المستخدم — الجزء الخاص بالكاشير والمشرف في «نقطة البيع».

الإصدار 1.0 (14-10-2026): كل الفصول بحالة «معتمد». رقم الالتزام في سجل الإصدارات بملف README للدليل.

كيف تقرأ هذا الدليل

هذا الكتيب يجمع فصول دليل المستخدم الخاصة بنقطة البيع في ملف واحد للطباعة والتدريب. نصوص الفصول منقولة كما هي من أقسام الدليل.

من يقرأ أي فصل

الدور	الفصول
كاشير	1، 2، 3، 4 (الخصم ضمن الحد)، 5، 6، 7، 8 (طلب الموافقة)، 11. والفصل 10 فقط إذا منحه المالك صلاحية «إيداع / سحب نقدي».
مشرف	كل الفصول من 1 إلى 12. وخاصة: 4 (تعديل السعر)، 8 (الموافقة على جهاز الكاشير)، 9 (إلغاء البيع)، 10 (الحركات النقدية).
طاقم المطبخ	1، 12.

فصلا المطعم (11 و12) يخصان الشركات التي فعّلت خدمة المطعم فقط.

كيف يُبنى كل فصل

كل فصل يتبع الترتيب نفسه:

1. الهدف من الشاشة.
2. من يستطيع استخدامها.
3. قبل أن تبدأ.
4. الخطوات.
5. ماذا يحدث بعد التنفيذ.
6. حالات تحتاج شخصًا ثانيًا أو اعتمادًا.
7. رسائل الخطأ الشائعة.
8. تنبيهات.
9. أسئلة تدريب.

كيف تقرأ النصوص

- النص بين «» هو ما تراه على الشاشة حرفيًا: اسم زر أو حقل أو رسالة.
- المبالغ بالدينار الكويتي بثلاث خانات عشرية، مثل `4.750`.
- «على الحاسوب» و«على الجوال» خطوات منفصلة. اتبع خطوات جهازك فقط.
- «انظر قسم «...»» تعني فصلًا آخر. جدول «الإحالات» أدناه يحدد رقم الفصل.

الإحالات

الإحالة في النص	أين تجدها	ترد في الفصول
«إدارة النقدية»	خارج هذا الكتيب: القسم 29 من دليل المستخدم الكامل	10
«إعداد المطعم»	خارج هذا الكتيب: القسم 30 من دليل المستخدم الكامل	11، 12
«إغلاق الوردية»	الفصل 7	1، 2، 6، 10، 11
«الحركات النقدية»	الفصل 10	2، 7، 9
«الدخول والخروج وقفل الشاشة وكلمة المرور»	الفصل 1	2، 12
«الصناديق، متابعة الورديات»	خارج هذا الكتيب: القسم 17 من دليل المستخدم الكامل	7
«الطاولات والطلبات»	الفصل 11	7، 12
«إلغاء البيع»	الفصل 9	6، 8
«المرتجع والاستبدال»	الفصل 6	3، 5، 8، 9، 11
«الموظفون والدعوات»	خارج هذا الكتيب: القسم 26 من دليل المستخدم الكامل	12
«تعليق عملية البيع واستئنافها»	الفصل 5	3، 4، 11
«حسابي»	خارج هذا الكتيب: القسم 14 من دليل المستخدم الكامل	1
«خصم الصنف وخصم الفاتورة وتعديل السعر»	الفصل 4	3، 8
«عملية البيع»	الفصل 3	4، 5، 6، 8
«فتح الوردية»	الفصل 2	1، 3، 5، 6، 7، 10، 11
«موافقة المشرف على جهاز الكاشير»	الفصل 8	3، 4
«واجهة الإدارة»	خارج هذا الكتيب: القسم 13 من دليل المستخدم الكامل	1

الفهرس

1. كيف تقرأ هذا الدليل
2. الفصل 1 — الدخول والخروج وقفل الشاشة وكلمة المرور، إيقاف الدخول بعد كلمات مرور خاطئة، رسالة التحديث في نقطة البيع
3. الفصل 2 — فتح الوردية والعدّ الأعمى للدرج
4. الفصل 3 — عملية البيع: البحث والمسح، السلة، العميل، الدفع (ومرجع البطاقة والتحويل)، الإيصال
5. الفصل 4 — خصم الصنف وخصم الفاتورة وتعديل السعر وسببه وحدوده
6. الفصل 5 — تعليق عملية البيع واستئنافها وانتهاؤها، مسح السلة، آخر المبيعات، البحث برقم الإيصال وطباعة نسخة
7. الفصل 6 — المرتجع والاستبدال وإيصال الاسترجاع، الاسترجاع الذي ينتظر الاعتماد
8. الفصل 7 — إغلاق الوردية: العدّ والفرق ونتيجة الإغلاق
9. الفصل 8 — موافقة المشرف على جهاز الكاشير: خصم فوق الحد، تعديل السعر، البيع المجاني (بدون مبلغ)
10. الفصل 9 — إلغاء البيع (لعملية من الوردية المفتوحة)
11. الفصل 10 — الحركات النقدية: سحب إلى الخزينة، تعزيز من الخزينة، تبديل فكّة، مصروف نثري، دفعة لمورد، إيداع بنكي (رقم القسيمة)، تصحيح، أخرى؛ السحب الذي ينتظر اعتماد مدير وسحب الطلب
12. الفصل 11 — الطاولات والطلبات: صالة، سفري، استلام، الإضافات، الإرسال للمطبخ، نقل ودمج، دفع الفاتورة وتقسيمها، إلغاء الصنف
13. الفصل 12 — شاشة المطبخ
14. ملحق: ورقة الكاشير في صفحة واحدة
15. ملحق: ورقة المشرف في صفحة واحدة
16. ملحق: قاموس مختصر

الفصل 1 — الدخول والخروج وقفل الشاشة وكلمة المرور، إيقاف الدخول بعد كلمات مرور خاطئة، رسالة التحديث في نقطة البيع

الهدف من الشاشة

كيف تدخل إلى «نقطة البيع» أو «الإدارة»، وكيف تقفل الشاشة وتخرج. وكيف تقبل دعوة الانضمام، وماذا تفعل إذا نسيت كلمة المرور.

من يستطيع استخدامها

الدور	ماذا يستطيع هنا
كاشير	يدخل «نقطة البيع» فقط.
مشرف	يدخل «نقطة البيع» فقط.
طاقم المطبخ	يدخل «نقطة البيع»، فتفتح له شاشة «المطبخ».
مدير الفرع	يدخل «الإدارة». لا يدخل «نقطة البيع» إلا بصلاحية خاصة.
مدير الشركة	يدخل «الإدارة». لا يدخل «نقطة البيع» إلا بصلاحية خاصة.
المالك	يدخل الواجهتين، وينتقل بينهما.

الصلاحية المطلوبة: «استخدام نقطة البيع» للكاشير، و«استخدام تطبيق الإدارة» للإدارة.

قبل أن تبدأ

- يجب أن تكون قد قبلت دعوة الانضمام. انظر «أول مرة: قبول الدعوة» أدناه.
- اطلب من مديرك رابط «نقطة البيع» أو رابط «الإدارة».
- كلمة مرورك لك وحدك. مديرك لا يعرفها ولا يستطيع رؤيتها.

الخطوات

الدخول إلى نقطة البيع

1. افتح رابط «نقطة البيع».
2. اكتب بريدك في حقل «البريد الإلكتروني».
3. اكتب كلمة مرورك في حقل «كلمة المرور».
4. اضغط «تسجيل الدخول».
5. إذا ظهرت «اختر الشركة»: اضغط اسم شركتك.
6. إذا ظهرت «اختر الفرع»: اضغط الفرع الذي تعمل فيه اليوم.

ماذا تشاهد بعد الدخول:

- الكاشير والمشرف: شاشة «فتح وردية». انظر قسم «فتح الوردية».
- طاقم المطبخ: شاشة «المطبخ».

الدخول إلى الإدارة

1. افتح رابط «الإدارة».
2. اكتب بريدك في حقل «البريد الإلكتروني».
3. اكتب كلمة مرورك في حقل «كلمة المرور».
4. اضغط «تسجيل الدخول».
5. إذا ظهرت «اختر الشركة»: اضغط اسم الشركة.

تظهر «لوحة التحكم». انظر قسم «واجهة الإدارة».

قفل شاشة نقطة البيع

اقفل الشاشة كلما ابتعدت عن الجهاز.

القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.

على الحاسوب:

1. اضغط «قفل» في الشريط العلوي.

على الجوال:

1. اضغط «☰» في الشريط العلوي.
2. اضغط «قفل».

تظهر شاشة «نقطة البيع مقفلة».

تُقفل الشاشة وحدها بعد 5 دقائق دون لمس أو كتابة.

فتح القفل

1. اكتب كلمة مرورك في حقل «كلمة المرور».
2. اضغط «فتح القفل».

لا يفتح القفل إلا صاحب الحساب نفسه.

تسجيل الخروج

في نقطة البيع:

1. اضغط «☰» في الشريط العلوي.
2. اضغط «تسجيل الخروج».

في الإدارة:

1. اضغط اسمك في أعلى الشاشة.
2. اضغط «تسجيل الخروج».

إذا أراد زميلك استخدام الجهاز المقفل

1. اضغط «الدخول بحساب آخر».
2. يكتب زميلك بريده في حقل «البريد الإلكتروني».
3. يكتب كلمة مروره في حقل «كلمة المرور».
4. يضغط «تسجيل الدخول».

لا يستخدم أحد حساب غيره. كل عملية تُسجَّل باسم صاحب الحساب.

إذا أردت رؤية كلمة المرور وأنت تكتبها

1. اضغط «إظهار» داخل حقل «كلمة المرور».
2. اضغط «إخفاء» لإخفائها مرة أخرى.

تغيير اللغة

في شاشة الدخول وشاشة القفل:

1. افتح قائمة «اللغة».
2. اختر «العربية» أو «English».

في نقطة البيع:

1. اضغط «☰» في الشريط العلوي.
2. اضغط «English».
3. للعودة اضغط «العربية».

في الإدارة:

1. اضغط اسمك في أعلى الشاشة.
2. اختر اللغة من قائمة «اللغة».

الانتقال من الإدارة إلى نقطة البيع

يظهر هذا فقط لمن يملك صلاحية الواجهتين.

على الحاسوب:

1. اضغط «الانتقال إلى نقطة البيع» في أعلى الشاشة.

2. إذا ظهرت «اختر الفرع»: اضغط الفرع.

على الجوال:

1. اضغط اسمك في أعلى الشاشة.
2. اضغط «فتح نقطة البيع».
3. إذا ظهرت «اختر الفرع»: اضغط الفرع.

الانتقال من نقطة البيع إلى الإدارة

1. اضغط «☰» في الشريط العلوي.
2. اضغط «الإدارة».

تغيير الشركة

في الإدارة، لمن يعمل في أكثر من شركة:

1. اضغط اسمك في أعلى الشاشة.
2. اضغط «تغيير الشركة».
3. اضغط اسم الشركة.

تغيير الفرع في نقطة البيع

لا يوجد زر لتغيير الفرع.

1. اضغط «☰» في الشريط العلوي.
2. اضغط «تسجيل الخروج».
3. ادخل مرة أخرى.
4. اضغط الفرع الآخر في «اختر الفرع».

أول مرة: قبول الدعوة

تصلك دعوة إلى بريدك من المالك، أو من مدير يملك «إدارة الموظفين» وجميع صلاحيات دورك. الدعوة صالحة 7 أيام.

1. افتح رابط الدعوة من بريدك.
2. تظهر شاشة «انضم إلى فريقك» وفيها اسمك واسم الشركة.
3. اكتب كلمة مرور جديدة في حقل «كلمة المرور الجديدة».
4. اكتبها مرة أخرى في حقل «تأكيد كلمة المرور».
5. اضغط «قبول الدعوة».
6. اضغط «افتح نقطة البيع» أو «افتح الإدارة».

كلمة المرور: «10 أحرف على الأقل.»

إذا كان لك حساب بنفس البريد في شركة أخرى:

1. اكتب كلمة مرورك الحالية في حقل «كلمة المرور».
2. اضغط «قبول الدعوة».

إذا نسيت كلمة المرور

1. اضغط «نسيت كلمة المرور؟» تحت زر «تسجيل الدخول».
2. اكتب بريدك في حقل «البريد الإلكتروني».
3. اضغط «إرسال الرابط».
4. افتح الرابط من بريدك خلال 30 دقيقة.
5. اكتب كلمة مرور جديدة في حقل «كلمة المرور الجديدة».
6. اكتبها مرة أخرى في حقل «تأكيد كلمة المرور».
7. اضغط «حفظ كلمة المرور».
8. اضغط «العودة لتسجيل الدخول».
9. ادخل بكلمة المرور الجديدة.

إذا طلبت الرابط أكثر من مرة: استخدم آخر رسالة فقط.

إذا أردت تغيير كلمة المرور وأنت تعرفها

- في الإدارة: من صفحة «حسابي». انظر قسم «حسابي».
- في نقطة البيع: لا توجد شاشة لذلك. استخدم «نسيت كلمة المرور؟».

ماذا يحدث بعد التنفيذ

الأثر	ماذا يحدث
المخزون	لا يتأثر.
النقدية	لا تتأثر. القفل والخروج لا يغلقان ورديتك.
سجل التدقيق	يُسجَّل في سجل التدقيق: الدخول، والقفل وفتحه، والانتقال بين الواجهتين، وقبول الدعوة.
ما يراه العميل	لا شيء.

حالات تحتاج شخصًا ثانيًا أو اعتمادًا

الحالة	من يتدخل	كيف
ليس لك حساب بعد	المالك، أو مدير يملك «إدارة الموظفين» وجميع صلاحيات دورك	يرسل لك دعوة من «الموظفون» ← «دعوة موظف».
انتهت مدة الدعوة	من أرسل لك الدعوة، أو المالك	يضغط «إعادة الإرسال» في «دعوات معلّقة».

الحالة	من يتدخل	كيف
توقف دخولك بعد كلمات مرور خاطئة	المالك، أو مدير يملك «إدارة الموظفين» وجميع صلاحيات دورك	يضغط «فك قفل تسجيل الدخول» في صفحتك ضمن «الموظفون».
لا تظهر لك الواجهة التي تحتاجها	المالك، أو مدير يملك «إدارة الموظفين» وجميع صلاحيات الدور المطلوب	يعطيك دورًا فيه الصلاحية المطلوبة.

رسائل الخطأ الشائعة

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة.»	البريد أو كلمة المرور خطأ.	اكتبهما بعناية. اضغط «إظهار» لترى ما كتبت.
«محاولات كثيرة. يرجى الانتظار ثم المحاولة.»	كُتبت كلمة مرور خاطئة 10 مرات، فتوقف الدخول.	انتظر 15 دقيقة. أو اطلب «فك قفل تسجيل الدخول». أو استخدم «نسيت كلمة المرور؟». إذا لم تكن أنت من حاول فأخبر مديرك.
«حسابك مخصص لتطبيق آخر.»	ليست لك صلاحية هذه الواجهة.	اضغط الرابط تحت الرسالة، مثل «افتح الإدارة».
«هذا الحساب معطّل. تواصل مع مديرك.»	حسابك موقوف.	تواصل مع مديرك.
«حسابك غير مفعّل في أي شركة.»	لا توجد شركة نشطة لحسابك.	تواصل مع مديرك.
«حساب الشركة موقوف. تواصل مع دعم المنصة.»	حساب الشركة كلها موقوف.	أخبر المالك.
«حساب مالك هذه الشركة مجمَّد من المنصة. تواصل مع الدعم.»	تظهر للمالك فقط.	يتواصل المالك مع الدعم.
«انتهت صلاحية هذه الخطوة. سجّل الدخول مجدداً.»	تأخرت في اختيار الشركة أو الفرع.	اضغط «العودة لتسجيل الدخول».
«بعض الحقول غير صحيحة، يرجى مراجعتها.»	حقل فارغ، أو البريد ناقص.	راجع الحقول، ثم اضغط «تسجيل الدخول».
«كلمتا المرور غير متطابقتين.»	الكلمتان مختلفتان.	اكتبهما مرة أخرى بنفس الأحرف.
«رابط إعادة التعيين غير صالح أو منتهي.»	مرت 30 دقيقة، أو الرابط قديم.	اطلب رابطًا جديدًا.
«رابط إعادة التعيين غير مكتمل. اطلب رابطاً جديداً.»	الرابط ناقص.	افتحه من البريد مباشرة.
«الدعوة غير صالحة أو منتهية أو مستخدمة.»	الدعوة انتهت أو أُلغيت أو قُبلت.	اطلب «إعادة الإرسال» ممن أرسل لك الدعوة، أو من المالك.

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«ليست لديك صلاحية لعرض هذه الصفحة.»	الشاشة ليست ضمن صلاحياتك.	اطلب الصلاحية من المالك، أو من مدير يملك «إدارة الموظفين» وجميع صلاحيات الدور المطلوب.
«تعذّر الاتصال بالخادم. تحقق من الاتصال.»	الجهاز غير متصل بالإنترنت.	تحقق من الاتصال، ثم أعد المحاولة.

تنبيهات

- **القفل ليس خروجًا.** القفل يحفظ جلستك فقط. الخروج ينهي الجلسة.
- **القفل والخروج لا يغلقان الوردية.** في نهاية عملك أغلق ورديتك. انظر قسم «إغلاق الوردية».
- **خمس كلمات مرور خاطئة في شاشة القفل** تُخرجك. ادخل من جديد.
- **تغيير كلمة المرور من الرابط يُخرجك من كل الأجهزة.** ادخل من جديد على كل جهاز.
- **الإدارة تُخرجك بعد ساعة دون استخدام.** ادخل من جديد.
- **قبل الدخول انظر إلى حالة الاتصال.** «الخادم متصل» يعني أن الجهاز جاهز.
- **قد يظهر «يوجد تحديث جديد للنظام. أكمل البيع الحالي ثم حدّث.»** أكمل البيع، ثم اضغط «تحديث الآن».
- **«إنشاء حساب» في شاشة دخول الإدارة ليس للموظفين.** هو لصاحب شركة جديدة فقط.

أسئلة تدريب

1. ستترك جهاز الكاشير لتساعد عميلًا، وفي السلة أصناف. ماذا تفعل؟
   - **الإجابة:** أضغط «تعليق»، ثم «قفل». القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة.
2. زميلك يريد البيع على جهاز مقفل بحسابك. ماذا يفعل؟
   - **الإجابة:** يضغط «الدخول بحساب آخر»، ويدخل بحسابه هو.
3. ظهرت «محاولات كثيرة. يرجى الانتظار ثم المحاولة.». ما الحلول؟
   - **الإجابة:** أنتظر 15 دقيقة، أو أطلب من مديري «فك قفل تسجيل الدخول»، أو أستخدم «نسيت كلمة المرور؟».
4. كم دقيقة يبقى رابط إعادة تعيين كلمة المرور صالحًا؟
   - **الإجابة:** 30 دقيقة.
5. هل تسجيل الخروج يغلق ورديتك؟
   - **الإجابة:** لا. أغلقها من «إغلاق الوردية».
6. أنت مدير فرع، ولا يظهر لك «فتح نقطة البيع». لماذا؟
   - **الإجابة:** لأن المدير يحتاج صلاحية «استخدام نقطة البيع» ليدخلها.

الفصل 2 — فتح الوردية والعدّ الأعمى للدرج

الهدف من الشاشة

تفتح ورديتك قبل أن تبيع: تختار صندوقك وتعدّ النقد الموجود في الدرج. لا يمكن البيع دون وردية مفتوحة.

من يستطيع استخدامها

الدور	ماذا يستطيع هنا
كاشير	يفتح ورديته بعدّ أعمى: لا يرى المبلغ المتوقع قبل أن يعدّ (حسب إعداد شركتك).
مشرف	يفتح ورديته ويرى «المتوقع في الصندوق» قبل العدّ، ويرى الفرق فورًا.
المالك	مثل المشرف.
مدير الفرع، مدير الشركة	لا يفتح وردية افتراضيًا؛ يحتاج دخول «نقطة البيع» وصلاحية فتح الوردية.

الصلاحية المطلوبة: «فتح وإغلاق الوردية». من يملك أيضًا «متابعة كل الورديات» يرى أرقام الدرج دائمًا، ولا ينطبق عليه العدّ الأعمى.

قبل أن تبدأ

- ادخل إلى «نقطة البيع» واختر فرعك. انظر قسم «الدخول والخروج وقفل الشاشة وكلمة المرور».
- يجب أن يكون في فرعك صندوق نشط مسموح لك باستخدامه.
- لا تكن لك وردية مفتوحة في مكان آخر. لكل موظف وردية مفتوحة واحدة فقط.
- افتح الدرج وجهّز النقد لتعدّه.

الخطوات

فتح الوردية

1. ادخل إلى «نقطة البيع». تظهر شاشة «فتح وردية».
2. اقرأ تحت العنوان: «اختر صندوقك وعُدّ النقد الموجود في الدرج.»
3. اضغط بطاقة الصندوق الذي ستعمل عليه. تحت اسم الصندوق المتاح تظهر كلمة «متاح».
4. اقرأ الرسالة التي تظهر تحت الصناديق. انظر «ماذا تعني الرسالة فوق خانة العدّ» أدناه.
5. عُدّ النقد الموجود في الدرج كله.
6. اكتب المبلغ المعدود في حقل «النقد المعدود (د.ك)». مثال: `48.750`.
7. اكتب ملاحظة في حقل «ملاحظة (اختياري)» إذا أردت.
8. اضغط «فتح الوردية».

تظهر رسالة «تم فتح الوردية»، ثم تظهر شاشة البيع.

ماذا تعني الرسالة فوق خانة العدّ

تظهر رسالة واحدة من ثلاث بعد اختيار الصندوق:

الرسالة	متى تظهر	ماذا تفعل
«عُدّ النقد الموجود في الدرج. المبلغ المتوقع لا يُعرض؛ ويُسجَّل أي فرق بعد عدّك.»	للكاشير في العدّ الأعمى.	عُدّ بدقة واكتب ما عددته فعلًا. لا تحاول تخمين المبلغ.
«المتوقع في الصندوق» ومعه مبلغ	للمشرف والمالك، أو عندما تُوقف شركتك العدّ الأعمى.	عُدّ ثم قارن. إذا اختلف المبلغ فاكتب السبب.
«أول جرد لهذا الصندوق: المبلغ الذي تعدّه الآن يصبح رصيده.»	أول مرة يُستخدم فيها الصندوق.	عُدّ بدقة؛ ما تكتبه يصبح رصيد الدرج.

إذا أردت العدّ بالأوراق والعملات

1. ضع علامة في «عدّ الأوراق والعملات».
2. تظهر خانة لكل فئة: 20، 10، 5، 1، 0.5، 0.25، 0.1، 0.05، 0.02، 0.01، 0.005.
3. اكتب عدد القطع في خانة كل فئة. اترك الفئة غير الموجودة فارغة.
4. راجع سطر «الإجمالي» تحت الخانات.
5. اضغط «فتح الوردية».

مثال: ورقتان من فئة 20، وورقة من فئة 5، و3 أوراق من فئة 1، وورقة من فئة 0.5، وقطعتان من فئة 0.1، وقطعة من فئة 0.05. يظهر «الإجمالي» `48.750 د.ك`. (40.000 + 5.000 + 3.000 + 0.500 + 0.200 + 0.050 = 48.750)

إذا ظهر فرق عند الفتح (المشرف والمالك)

1. تظهر رسالة «الفرق عن المتوقع» ومعها المبلغ، مثل «الفرق عن المتوقع: -0.250 د.ك».
2. أعد العدّ مرة أخرى للتأكد.
3. إذا بقي الفرق فاكتب سببه في حقل «ملاحظة (اختياري)».
4. اضغط «فتح الوردية».

إذا تركت الملاحظة فارغة تظهر تحتها «اكتب سبب الفرق.» ولا يعمل زر «فتح الوردية».

مثال: «المتوقع في الصندوق» `50.000 د.ك`، وعددت `49.750 د.ك`. تظهر «الفرق عن المتوقع: -0.250 د.ك». علامة السالب تعني نقصًا في الدرج؛ المبلغ بلا علامة يعني زيادة.

إذا ظهر فرق عند الفتح (الكاشير في العدّ الأعمى)

لا ترى الفرق قبل الفتح، ولا يُطلب منك سبب. بعد الضغط على «فتح الوردية» تظهر رسالة مثل: «تم فتح الوردية. وُجد فرق عند الفتح: -0.250 د.ك (سُجّل بين الورديات).» علامة السالب تعني نقصًا في الدرج. لا يُحمَّل هذا الفرق عليك. أخبر مشرفك إذا ظهرت هذه الرسالة.

مراجعة ورديتك المفتوحة

على الحاسوب:

1. اضغط «الوردية والنقد» في شريط الوردية فوق شاشة البيع.

على الجوال:

1. اضغط «المزيد».
2. اضغط «الوردية والنقد».

ثم على الجهازين:

1. يظهر العنوان «الوردية» واسم الصندوق.
2. للعودة اضغط «العودة للبيع».

ماذا ترى في هذه الشاشة:

- **في العدّ الأعمى:** تظهر هذه الرسالة: «أرقام الدرج لا تُعرض أثناء ورديتك. سترى النقد المتوقع والفرق بعد العدّ عند الإغلاق.»
- **للمشرف والمالك:** «النقد المتوقع في الدرج» ومعه «النقد الافتتاحي» و«إيداع نقدي» و«سحب نقدي» و«مبيعات نقدية» و«مرتجعات نقدية».

الحركات النقدية وإغلاق الوردية في قسمين آخرين. انظر قسم «الحركات النقدية» وقسم «إغلاق الوردية».

ماذا يحدث بعد التنفيذ

الأثر	ماذا يحدث
المخزون	لا يتأثر.
النقدية	يصبح رصيد الدرج هو المبلغ الذي عددته. أي فرق عن المتوقع يُسجَّل «بين الورديات»، ولا يُحمَّل على من فتح الوردية. النقد نفسه لا يخرج من الدرج.
سجل التدقيق	يُسجَّل في سجل التدقيق: فتح الوردية، والصندوق، والمبلغ المتوقع، والمبلغ المعدود، والفرق، وهل كان العدّ أعمى.
ما يراه العميل	لا شيء.

نتائج أخرى يجب أن تعرفها:

- **الصندوق يصبح «قيد الاستخدام»** باسمك. لا يستطيع غيرك فتح وردية عليه حتى تغلق ورديتك.
- **كل عملية بيع** بعد الفتح تُسجَّل على ورديتك وصندوقك واسمك.
- **تسجيل الخروج لا يغلق الوردية.** تبقى مفتوحة حتى تغلقها. انظر قسم «إغلاق الوردية».
- **لا يمكن تعديل فتح الوردية** بعد الضغط على «فتح الوردية».

حالات تحتاج شخصًا ثانيًا أو اعتمادًا

الحالة	من يتدخل	كيف
لا يوجد صندوق متاح لك	من يملك «إعداد الصناديق» (مثل مدير الفرع)	يضيف صندوقًا أو يسمح لك باستخدامه من «الصناديق» في الإدارة.
الصندوق «قيد الاستخدام» باسم زميل غادر دون إغلاق ورديته	من يملك «إعداد الصناديق»	يغلق وردية الزميل من «الورديات» في الإدارة («إغلاق الوردية بواسطة المدير»).
ظهر فرق عند الفتح	من يملك «متابعة كل الورديات» (مثل مدير الفرع)	يراجع الفرق ويسجّل متابعته في «متابعة الفروقات» في الإدارة.
تريد شركتك إيقاف العدّ الأعمى أو تشغيله	من يملك «تعديل إعدادات الشركة» (المالك ومدير الشركة افتراضيًا)	يغيّر «جرد النقد الأعمى» في «سياسة البيع». الكاشير لا يستطيع تغييره.

رسائل الخطأ الشائعة

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«لا يوجد صندوق متاح لك في هذا الفرع. تواصل مع المدير.»	لا يوجد صندوق نشط مسموح لك في هذا الفرع.	تواصل مع مديرك.
«غير مسموح لك بالعمل بورديات في هذا الفرع.»	لا تملك «فتح وإغلاق الوردية» في هذا الفرع.	تواصل مع مديرك.
«لديك وردية مفتوحة بالفعل.»	لك وردية مفتوحة في صندوق آخر.	أغلق وردية الأخرى أولًا، أو اطلب من مديرك إغلاقها.
«هذا الصندوق مستخدم في وردية أخرى.»	فتح زميل وردية على الصندوق نفسه قبلك بلحظات.	اختر صندوقًا آخر «متاح».
«تغيّر الرصيد في هذه الأثناء. أعد العدّ.»	تحرّك نقد في الدرج أثناء عدّك (مثل تعزيز من الخزينة).	أعد عدّ الدرج كله واكتب المبلغ الجديد.
«مبلغ غير صالح: حتى 3 خانات عشرية.»	المبلغ المكتوب غير صحيح، مثل `48.7505`.	اكتب المبلغ بثلاث خانات عشرية على الأكثر، مثل `48.750`.
«عدد الأوراق والعملات لا يطابق الإجمالي.»	العدّ بالفئات لا يساوي المبلغ المرسل.	أعد إدخال عدد كل فئة.
«هذا الصندوق غير نشط.»	أوقف المدير هذا الصندوق.	اختر صندوقًا آخر، أو تواصل مع مديرك.
«غير مسموح لك باستخدام هذا الصندوق.»	الصندوق مخصص لموظفين محددين ليس بينهم أنت.	اختر صندوقًا آخر، أو اطلب من مديرك إضافتك.
«هذا الفرع غير نشط.»	الفرع موقوف.	تواصل مع مديرك.

تنبيهات

- **عُدّ الدرج كله، لا النقد الذي تتوقعه.** ما تكتبه يصبح رصيد الدرج.

- **العدّ الأعمى لا يعني أنك متهم.** الفرق عند الفتح لا يُحمَّل عليك؛ هو فرق «بين الورديات».
- **لا تبع على وردية زميل.** إذا وجدت الصندوق «قيد الاستخدام: سارة» باسم غيرك فلا تستخدمه. اطلب من مديرك إغلاق تلك الوردية.
- **«النقد الافتتاحي» هو ما عددته عند الفتح**، لا مبلغ ثابت تضيفه أنت.
- **القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.** القفل لا يغلق الوردية.

أسئلة تدريب

1. ما أول شاشة تظهر للكاشير عند الدخول إذا لم تكن له وردية مفتوحة؟
   - **الإجابة:** «فتح وردية».
2. أنت كاشير ولا ترى المبلغ المتوقع في الدرج. هل هذا خطأ في النظام؟
   - **الإجابة:** لا. هذا العدّ الأعمى: أعدّ النقد وأكتب ما وجدته، وأرى الفرق بعد العدّ.
3. عددت بالفئات: ورقتان من 20، وورقة من 5، و3 أوراق من 1، وورقة من 0.5، وقطعتان من 0.1، وقطعة من 0.05. كم يظهر في «الإجمالي»؟
   - **الإجابة:** `48.750 د.ك`.
4. أنت مشرف، و«المتوقع في الصندوق» `50.000 د.ك`، وعددت `49.750 د.ك`. ماذا تفعل قبل «فتح الوردية»؟
   - **الإجابة:** أعيد العدّ، ثم أكتب سبب الفرق في الملاحظة. بدون السبب لا يعمل الزر.
5. بعد الفتح ظهرت رسالة «تم فتح الوردية. وُجد فرق عند الفتح: -0.250 د.ك (سُجّل بين الورديات).». على من يُحسب الفرق؟
   - **الإجابة:** لا يُحسب على من فتح الوردية. يسجَّل بين الورديات ويتابعه المدير.
6. وجدت الصندوق «قيد الاستخدام» باسم زميل خرج من العمل. ماذا تفعل؟
   - **الإجابة:** أختار صندوقًا آخر «متاح»، أو أطلب من المدير إغلاق وردية زميلي من الإدارة.

الفصل 3 — عملية البيع: البحث والمسح، السلة، العميل، الدفع (ومرجع البطاقة والتحويل)، الإيصال

الهدف من الشاشة

شاشة البيع هي الشاشة الرئيسية للكاشير. فيها تضيف الأصناف، وتختار العميل، وتستلم الدفع، وتطبع الإيصال.

من يستطيع استخدامها

الدور	ماذا يستطيع هنا
كاشير	يبيع ويستلم الدفع، ويختار عميلًا أو يضيف عميلًا جديدًا.
مشرف	مثل الكاشير.
المالك	مثل الكاشير.

الصلاحية المطلوبة: «إنشاء مبيعات» و«عرض المنتجات». اختيار العميل يحتاج «عرض العملاء». زر «عميل جديد» يحتاج «إضافة عملاء».

قبل أن تبدأ

- يجب أن تكون ورديتك مفتوحة. انظر قسم «فتح الوردية».
- **القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.**

الخطوات

البيع العادي

1. امسح باركود الصنف بالماسح.
2. كرر المسح لكل صنف.
3. تأكد من الأصناف في «عملية البيع الحالية».
4. اضغط «الدفع».
5. اضغط طريقة الدفع، مثل «نقدًا».
6. اضغط «إضافة دفعة».
7. اضغط «إتمام البيع».
8. تظهر نافذة «الإيصال».
9. اضغط «طباعة الإيصال».
10. اضغط «عملية بيع جديدة».

إضافة صنف بدون باركود

1. اكتب اسم الصنف أو رمزه في خانة «ابحث أو امسح الباركود».
2. اضغط بطاقة الصنف من القائمة.

أو:

1. اضغط تصنيفًا من الأزرار فوق المنتجات، أو «الكل».
2. اضغط بطاقة الصنف.

كل ضغطة على البطاقة تضيف قطعة واحدة.

إذا كتبت رمزًا وضغطت Enter ولم يوجد الصنف تظهر رسالة مثل: «لا يوجد منتج للرمز «12345».»

ماذا تعني علامات بطاقة الصنف

ما يظهر على البطاقة	معناه
«المتوفر: 5»	الكمية في مخزون فرعك الآن.
«منخفض»	المخزون عند حد التنبيه أو أقل.
«نفد»	لا يوجد مخزون في فرعك.

تغيير الكمية أو إزالة صنف

1. اضغط سطر الصنف في «عملية البيع الحالية».
2. اضغط «+» لزيادة الكمية قطعة واحدة.
3. اضغط «−» لإنقاصها قطعة واحدة.
4. اضغط «إزالة» لحذف السطر.

إنقاص الكمية تحت قطعة واحدة يحذف السطر.

لكتابة الكمية بالأرقام:

1. اضغط سطر الصنف.
2. اضغط «تعديل».
3. اكتب الكمية في حقل «الكمية».
4. اضغط «تم».

الخصم وتعديل السعر في نفس النافذة. انظر قسم «خصم الصنف وخصم الفاتورة وتعديل السعر».

مسح عملية البيع كلها

1. اضغط «مسح».
2. اضغط «تأكيد المسح» خلال 3 ثوانٍ.

إذا لم تضغط «تأكيد المسح» يعود الزر «مسح» ولا يُمسح شيء.

اختيار العميل

العميل اختياري. بدون اختيار يظهر بجانب «العميل»: «عميل عابر».

1. اضغط «اختيار عميل» فوق السلة.
2. اكتب الاسم أو الهاتف أو الرمز في خانة البحث.
3. اضغط اسم العميل من القائمة.

لتغيير العميل اضغط «تغيير». لإلغائه اضغط «إزالة».

إضافة عميل جديد

1. اضغط «اختيار عميل».
2. اكتب اسم العميل أو هاتفه في خانة البحث.
3. اضغط «عميل جديد».
4. اكتب الاسم في حقل «الاسم الكامل».
5. اكتب الهاتف في حقل «الهاتف».
6. اضغط «حفظ واستخدام».

تظهر رسالة «تمت إضافة العميل»، ويُربط العميل بعملية البيع. الهاتف اختياري. الاسم مطلوب.

الدفع النقدي مع باقٍ للعميل

مثال: الإجمالي `0.999 د.ك`، والعميل أعطاك `5.000 د.ك`.

1. اضغط «الدفع».
2. اضغط «نقدًا».
3. اترك حقل «المبلغ (د.ك)» كما هو: `0.999`.
4. اضغط «5» تحت حقل «النقد المستلم (د.ك)».
5. اضغط «إضافة دفعة».
6. انظر إلى «الباقي للعميل»: `4.001 د.ك`.
7. اضغط «إتمام البيع».
8. أعطِ العميل الباقي.

(5.000 − 0.999 = 4.001)

أزرار «5» و«10» و«20» تكتب المبلغ المستلم بسرعة. يمكنك كتابته بنفسك أيضًا.

الدفع بالبطاقة

1. اضغط «الدفع».

2. اضغط طريقة البطاقة، مثل «بطاقة (كي نت)».
3. أتمّ الدفع على جهاز البطاقة.
4. اكتب رقم العملية من جهاز البطاقة في حقل «المرجع (جهاز الدفع / التحويل)».
5. اضغط «إضافة دفعة».
6. اضغط «إتمام البيع».

إذا ظهر الحقل باسم «المرجع (اختياري)» فشركتك لا تُلزم بالمرجع.

الدفع بأكثر من طريقة

مثال: الإجمالي `12.500 د.ك`. العميل يدفع `5.000 د.ك` نقدًا والباقي بالبطاقة.

1. اضغط «الدفع».
2. اضغط «نقدًا».
3. اكتب `5.000` في حقل «المبلغ (د.ك)».
4. اضغط «إضافة دفعة».
5. انظر إلى «المتبقي»: `7.500 د.ك`.
6. اضغط طريقة البطاقة.
7. اترك حقل «المبلغ (د.ك)» كما هو: `7.500`.
8. اكتب المرجع في حقل «المرجع (جهاز الدفع / التحويل)».
9. اضغط «إضافة دفعة».
10. اضغط «إتمام البيع» عندما يصبح «المتبقي» `0.000 د.ك`.

(5.000 + 7.500 = 12.500)

لحذف دفعة أضفتها بالخطأ اضغط «إزالة» بجانبها.

الإيصال

يظهر الإيصال على الشاشة بعد «إتمام البيع». لا يُطبع وحده.

1. اضغط «طباعة الإيصال».
2. اختر الطابعة في نافذة الطباعة.
3. اضغط «عملية بيع جديدة».

إذا ضغطت زر الطباعة مرة ثانية يصبح اسمه «طباعة نسخة». كل طباعة بعد الأولى تُطبع عليها «نسخة 1» أو «نسخة 2»، وتُسجَّل.

ما يظهر في الإيصال: اسم الشركة والفرع، «رقم الإيصال»، «الكاشير»، «العميل» إن وُجد، «الصندوق»، «التاريخ»، الأصناف، «المجموع»، «الخصومات» إن وُجدت، «الإجمالي»، طرق الدفع، «الباقي للعميل» إن وُجد.

احتفظ بـ«رقم الإيصال»: يحتاجه العميل عند الإرجاع.

إذا انقطع الاتصال عند «إتمام البيع»

إذا بقيت نافذة «الدفع» مفتوحة:

1. انتظر حتى يعود الاتصال.
2. اضغط «إتمام البيع» مرة أخرى.

النظام لا يسجّل البيع مرتين من نفس النافذة.

إذا أُغلقت نافذة «الدفع»:

على الحاسوب:

1. اضغط «آخر المبيعات» في شريط الوردية.

على الجوال:

1. اضغط «المزيد».
2. اضغط «آخر المبيعات».

ثم على الجهازين:

1. ابحث في القائمة عن عملية بنفس «الإجمالي» ووقت قريب.
2. إذا وجدتها فالبيع تم. أغلق القائمة.
3. اضغط «مسح»، ثم «تأكيد المسح» لتفريغ السلة.
4. إذا لم تجدها فاضغط «الدفع» وأكمل البيع.

لطباعة إيصال عملية وجدتها في القائمة انظر قسم «تعليق عملية البيع واستئنافها».

البيع على الجوال

1. اضغط الأصناف من قائمة المنتجات.
2. اضغط الزر السفلي «السلة» وعليه عدد الأصناف والإجمالي.
3. راجع «عملية البيع الحالية».
4. اضغط «الدفع».
5. للعودة إلى المنتجات اضغط «المنتجات».

اختصارات لوحة المفاتيح (على الحاسوب)

المفتاح	ماذا يفعل
F2	ينقلك إلى خانة البحث.
F4	يفتح «اختيار عميل».

المفتاح	ماذا يفعل
F8	مثل زر «تعليق»: يفتح نافذة تعليق عملية البيع. انظر قسم «تعليق عملية البيع واستئنافها».
F12	يفتح «الدفع».
Esc	يمسح ما كتبته في خانة البحث.

ماذا يحدث بعد التنفيذ

الأثر	ماذا يحدث
المخزون	تُخصم الكميات المباعة من مخزون فرعك عند «إتمام البيع». الصنف الذي له وصفة تُخصم مكوناته بدلًا منه.
النقدية	الدفع النقدي (بعد الباقي) يزيد النقد المتوقع في درجك. البطاقة والتحويل لا يدخلان الدرج.
سجل التدقيق	يُسجَّل في سجل التدقيق: إتمام البيع، وإضافة عميل جديد، وطباعة النسخ، ومسح سلة كبيرة.
ما يراه العميل	إيصال يحمل «رقم الإيصال».

لا يمكن تعديل عملية البيع بعد «إتمام البيع». التصحيح يكون بالمرتجع. انظر قسم «المرتجع والاستبدال».

حالات تحتاج شخصًا ثانيًا أو اعتمادًا

الحالة	من يتدخل	كيف
ظهر «مطلوب موافقة مشرف» في نافذة «الدفع»	المشرف	يكتب بريده وكلمة مروره على جهازك. انظر قسم «موافقة المشرف على جهاز الكاشير».
ظهرت «طريقة الدفع هذه بلا حساب تسوية. اطلب من المدير ربط حساب قبل استخدامها.»	المالك أو من يملك «طرق الدفع والرسوم»	يربط طريقة الدفع بحساب في الإدارة.
صنف مطلوب لا يظهر في المنتجات	مدير الشركة أو المالك	يضيف المنتج أو يجعله متاحًا في فرعك.

رسائل الخطأ الشائعة

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«لا يوجد منتج للرمز «12345».»	لا يوجد صنف بهذا الباركود أو الرمز.	امسح مرة أخرى، أو ابحث بالاسم.
«لا توجد منتجات متاحة في هذا الفرع.»	لا يوجد صنف مطابق، أو لا منتجات للفرع.	امسح ما كتبته في البحث، واضغط «الكل».
«الكمية المتوفرة غير كافية لصنف أو أكثر.»	المخزون لا يكفي للكمية في السلة.	أنقص الكمية، أو أخبر مشرفك.
«تغيّرت الأسعار. راجع عملية البيع وحاول مجددًا.»	تغيّر سعر صنف أثناء البيع.	راجع الإجمالي الجديد، ثم ادفع مرة أخرى.

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«بعض الأصناف غير متاحة للبيع في هذا الفرع.»	صنف أُوقف أو لا يباع في فرعك.	أزل الصنف، وأخبر مشرفك.
«أدخل مرجع جهاز الدفع أو التحويل لهذه الدفعة.»	لم تكتب رقم العملية للبطاقة أو التحويل.	اكتب الرقم من جهاز الدفع.
«طريقة الدفع هذه بلا حساب تسوية. اطلب من المدير ربط حساب قبل استخدامها.»	طريقة الدفع غير مكتملة الإعداد.	اختر طريقة أخرى، وأخبر مديرك.
«طريقة الدفع هذه غير متاحة.»	أوقفت الشركة هذه الطريقة.	اختر طريقة أخرى.
«مجموع الدفعات لا يساوي الإجمالي.»	الدفعات أقل أو أكثر من الإجمالي.	راجع الدفعات حتى يصبح «المتبقي» `0.000 د.ك`.
«راجع هذا السطر»	الكمية أو الخصم في السطر غير صالح.	اضغط السطر، ثم «تعديل»، وصحّح القيمة.
«كمية غير صالحة: أدخل رقمًا موجبًا بحد أقصى 3 خانات عشرية.»	الكمية المكتوبة غير صحيحة.	اكتب رقمًا صحيحًا مثل `2`.
«افتح وردية أولًا.»	وردیتك غير مفتوحة.	افتح ورديتك. انظر قسم «فتح الوردية».
«تعذّر الاتصال بالخادم. تحقق من الاتصال.»	الجهاز غير متصل بالإنترنت.	تحقق من الاتصال. قبل أن تعيد البيع افتح «آخر المبيعات» وابحث عن العملية. انظر «إذا انقطع الاتصال عند «إتمام البيع»».

تنبيهات

- **القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.**
- **«نفد» لا يمنع الإضافة إلى السلة،** لكن قد يُرفض البيع عند «إتمام البيع».
- **«المتبقي» غير «الباقي للعميل».** «المتبقي» ما لم يُدفع بعد. «الباقي للعميل» النقد الذي تعيده.
- **انقطع الاتصال عند «إتمام البيع»؟** لا تبدأ بيعًا جديدًا للعميل نفسه، ولا تأخذ الدفع مرتين. افتح أولًا «آخر المبيعات» وابحث عن العملية. انظر «إذا انقطع الاتصال عند «إتمام البيع»».
- **لإغلاق نافذة «الدفع» أو نافذة العميل دون إكمال:** اضغط خارج النافذة. على الحاسوب يمكنك ضغط Esc.
- **الخصم وتعديل السعر:** انظر قسم «خصم الصنف وخصم الفاتورة وتعديل السعر».
- **تعليق عملية البيع وآخر المبيعات وإعادة الطباعة:** انظر قسم «تعليق عملية البيع واستئنافها».

أسئلة تدريب

1. مسحت كوب شاي سعره `0.333 د.ك` ثلاث مرات. كم سطرًا في السلة، وكم الإجمالي؟
   - **الإجابة:** سطر واحد كميته 3، والإجمالي `0.999 د.ك`.
2. الإجمالي `0.999 د.ك` والعميل أعطاك `5.000 د.ك` نقدًا. كم الباقي له؟
   - **الإجابة:** `4.001 د.ك`.

3. العميل يدفع `12.500 د.ك` : `5.000 د.ك` نقدًا والباقي بالبطاقة. كم مبلغ البطاقة؟
   - **الإجابة:** `7.500 د.ك` ، مع كتابة المرجع من جهاز البطاقة.
4. ضغطت «مسح» بالخطأ. هل ضاعت عملية البيع؟
   - **الإجابة:** لا. تحتاج ضغطة ثانية على «تأكيد المسح» خلال 3 ثوانٍ.
5. العميل يريد تعديل صنف بعد «إتمام البيع». ماذا تفعل؟
   - **الإجابة:** لا يُعدَّل البيع. أنفّذ مرتجعًا أو استبدالًا.
6. ستترك الجهاز وفي السلة أصناف. ماذا تفعل؟
   - **الإجابة:** أضغط «تعليق» قبل أن أبتعد. القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة.

الفصل 4 — خصم الصنف وخصم الفاتورة وتعديل السعر وسببه وحدوده

الهدف من الشاشة

تعطي العميل خصمًا على صنف أو على الفاتورة كلها، أو تغيّر سعر صنف مع ذكر السبب. الخصم ضمن حد شركتك تعطيه وحدك. ما فوق الحد وتعديل السعر يحتاجان مشرفًا.

من يستطيع استخدامها

الدور	ماذا يستطيع هنا
كاشير	خصم الصنف وخصم الفاتورة ضمن حد الشركة. تعديل السعر وما فوق الحد يحتاجان موافقة مشرف.
مشرف	الخصم فوق الحد، وتعديل السعر، ضمن حدود الأسعار التي حددتها الشركة.
المالك	مثل المشرف.

الصلاحيات: «تطبيق الخصومات (ضمن الحد)»، و«خصومات تتجاوز الحد»، و«تعديل الأسعار».

قبل أن تبدأ

- أضف الأصناف إلى السلة. انظر قسم «عملية البيع».
- اعرف حد الخصم في شركتك. الإعداد الافتراضي `10%` لكل صنف.
- **القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.**

الخطوات

خصم على صنف واحد

1. اضغط سطر الصنف في «عملية البيع الحالية».
2. اضغط «تعديل».
3. اختر من قائمة «الخصم»: «نسبة (%)» أو «مبلغ (د.ك)».
4. اكتب قيمة الخصم في الحقل الذي يظهر.
5. اضغط «تم».

يظهر الخصم تحت اسم الصنف، مثل `2 × 4.750 · −10%`. ويظهر مجموع الخصومات في سطر «الخصومات» فوق «الإجمالي».

مثال بالنسبة: صنفان سعر الواحد `د.ك 4.750`، وخصم `10%`.

- قيمة السطر: `د.ك 9.500`. (2 × 4.750 = 9.500)
- الخصم: `د.ك 0.950`. (10% من 9.500 = 0.950)
- بعد الخصم: `د.ك 8.550`. (9.500 − 0.950 = 8.550)

مثال بالمبلغ: صنف سعره `د.ك 3.250`، وخصم `د.ك 0.250`.

- بعد الخصم: `د.ك 3.000`. (3.250 − 0.250 = 3.000)

لإلغاء خصم الصنف: افتح «تعديل»، واختر «بدون خصم»، ثم اضغط «تم».

خصم على الفاتورة كلها

1. اضغط «خصم» تحت السلة.
2. تظهر نافذة «خصم على الفاتورة».
3. اختر من قائمة «الخصم»: «نسبة (%)» أو «مبلغ (د.ك)».
4. اكتب قيمة الخصم.
5. اضغط «تم».

خصم الفاتورة يُحسب على المبلغ بعد خصومات الأصناف، ثم يُوزَّع على الأصناف بنسبة قيمتها.

مثال بالنسبة: صنف بـ `د.ك 8.000` وصنف بـ `د.ك 4.000`، وخصم فاتورة `5%`.

- المجموع: `د.ك 12.000`.
- الخصم: `د.ك 0.600`. (5% من 12.000 = 0.600)
- حصة الصنف الأول `د.ك 0.400`، وحصة الثاني `د.ك 0.200`.
- الإجمالي: `د.ك 11.400`. (12.000 − 0.600 = 11.400)

مثال بالمبلغ: نفس الصنفين، وخصم فاتورة `د.ك 1.000`.

- حصة الصنف الأول `د.ك 0.667`، وحصة الثاني `د.ك 0.333`. (0.667 + 0.333 = 1.000)
- الإجمالي: `د.ك 11.000`. (12.000 − 1.000 = 11.000)

لإلغاء خصم الفاتورة: اضغط «خصم»، واختر «بدون خصم»، ثم اضغط «تم».

كيف يُحسب حد الخصم

الحد يُحسب **لكل صنف**، ويجمع ثلاثة أشياء:

1. خصم الصنف نفسه.
2. حصة الصنف من خصم الفاتورة.
3. الفرق إذا خفّضت سعر الصنف تحت سعره الأصلي.

إذا زاد المجموع على حد الشركة من قيمة الصنف بسعره الأصلي، يحتاج البيع موافقة مشرف. الخصم المساوي للحد تمامًا مسموح.

مثال: حد الشركة `10%`. صنف واحد بـ `د.ك 10.000`، خصم صنف `8%`، وخصم فاتورة `5%`.

- خصم الصنف: `د.ك 0.800`. (8% من 10.000)

- خصم الفاتورة: `د.ك 0.460`. (5% من 9.200)
- المجموع على الصنف: `د.ك 1.260`، أي `12.6%`. (1.260 ÷ 10.000)
- `12.6%` أكثر من `10%`، فيحتاج البيع موافقة مشرف.
- الإجمالي: `د.ك 8.740`. (10.000 − 1.260 = 8.740)

كل خصم وحده (`8%` و`5%`) ضمن الحد، لكن مجموعهما على الصنف فوق الحد.

متى تظهر «هذا الخصم يتجاوز الحد المسموح لك. اطلب مشرفًا.»

- إذا كان خصم الصنف وحده، أو خصم الفاتورة وحده، فوق الحد: يظهر قسم «مطلوب موافقة مشرف» فور الضغط على «الدفع».
- إذا كان الخصمان كل واحد ضمن الحد، ومجموعهما على صنف فوق الحد: تظهر الرسالة بعد الضغط على «إتمام البيع»، ثم يظهر قسم «مطلوب موافقة مشرف».

في الحالتين لا يكتمل البيع حتى يوافق المشرف، أو تخفّض الخصم. انظر قسم «موافقة المشرف على جهاز الكاشير».

تعديل سعر صنف

تعديل السعر يحتاج صلاحية «تعديل الأسعار». الكاشير يحتاج موافقة مشرف.

1. اضغط سطر الصنف.
2. اضغط «تعديل».
3. اقرأ سعر الصنف الأصلي تحت الحقل، مثل «سعر القائمة 5.000».
4. اكتب السعر الجديد في حقل «السعر الجديد (د.ك)».
5. اكتب السبب في حقل «سبب تعديل السعر».
6. اضغط «تم».

إذا لم تكتب السبب لا يعمل زر «تم». إذا لم تكن لك الصلاحية تظهر تحت الحقل: «يتجاوز صلاحياتك: يجب أن يعتمده مشرف عند الدفع.»

حدود تعديل السعر

حدود السعر الجديد ثابتة للجميع. **موافقة المشرف لا تتجاوزها.**

الحد	الإعداد الافتراضي
«أدنى تعديل للسعر (% من سعر القائمة)»	`50%` من السعر الأصلي.
«أعلى تعديل للسعر (% من سعر القائمة)»	`200%` من السعر الأصلي.
«السماح بتعديل السعر إلى أقل من التكلفة»	غير مسموح.

قد تغيّر شركتك هذه الحدود.

المشرف، وكل من يملك «تعديل الأسعار»، يعدّل السعر مباشرة دون طلب موافقة، لكن ضمن الحدود نفسها.

مثال للكاشير: صنف سعره الأصلي `د.ك 5.000`، والحدود الافتراضية.

السعر الجديد	النتيجة
`د.ك 6.000`	مسموح بموافقة مشرف (أقل من `د.ك 10.000`).
`د.ك 4.500`	مسموح بموافقة مشرف. الفرق `د.ك 0.500` = `10%`، يساوي الحد.
`د.ك 4.000`	يحتاج موافقة مشرف على تعديل السعر وعلى الخصم معًا. الفرق `د.ك 1.000` = `20%`.
`د.ك 2.000`	مرفوض، حتى بموافقة مشرف. أقل من `د.ك 2.500` (50% من 5.000).

للمشرف: نفس النتائج دون موافقة. `6.000` و`4.500` و`4.000` مسموحة له مباشرة، و`2.000` مرفوض له أيضًا.

السعر الأقل من تكلفة الصنف مرفوض أيضًا، ولو كان ضمن الـ`50%`. التكلفة لا تظهر لك؛ ستعرف عند الرفض.

ماذا يحدث بعد التنفيذ

الأثر	ماذا يحدث
المخزون	لا يتأثر بالخصم أو بتعديل السعر. يُخصم المخزون عند «إتمام البيع» كالمعتاد.
النقدية	يقل المبلغ الذي يدفعه العميل بقيمة الخصم أو فرق السعر.
سجل التدقيق	يُسجَّل في سجل التدقيق مع البيع: حد الخصم الساري، وهل تجاوزه البيع، ومن وافق إن وُجد.
ما يراه العميل	خصم كل صنف تحت اسمه في الإيصال، وسطر «الخصومات» فوق «الإجمالي».

نتائج أخرى:

- **البيع بخصم فوق الحد أو بسعر معدَّل** يظهر في «المبيعات غير الاعتيادية» عند الإدارة.
- **السعر الأصلي وسبب تعديله** يُحفظان مع البيع، ويراهما المدير.

حالات تحتاج شخصًا ثانيًا أو اعتمادًا

الحالة	من يتدخل	كيف
خصم فوق حد الشركة على صنف	المشرف	يوافق على جهازك عند «الدفع». انظر قسم «موافقة المشرف على جهاز الكاشير».
الكاشير يعدّل سعر صنف	المشرف	يوافق على جهازك عند «الدفع». انظر نفس القسم.
تغيير حد الخصم أو حدود السعر	من يملك «تعديل إعدادات الشركة» (المالك ومدير الشركة افتراضيًا)	يغيّرها في «سياسة البيع» بالإدارة.

رسائل الخطأ الشائعة

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«هذا الخصم يتجاوز الحد المسموح لك. اطلب مشرفًا.»	مجموع الخصم على صنف فوق حد الشركة.	اطلب مشرفًا للموافقة، أو خفّض الخصم.
«يتجاوز صلاحياتك: يجب أن يعتمده مشرف عند الدفع.»	ليست لك صلاحية هذا الخصم أو تعديل السعر.	أكمل السطر، ثم اطلب مشرفًا عند «الدفع».
«غير مسموح لك بتعديل الأسعار.»	عدّلت السعر دون صلاحية ودون موافقة.	اطلب مشرفًا للموافقة، أو أعد السعر الأصلي.
«هذا السعر خارج الحدود التي حددتها الشركة لتعديل الأسعار.»	السعر الجديد أقل من الحد الأدنى أو التكلفة، أو أعلى من الحد الأعلى.	غيّر السعر. موافقة المشرف لا تحل هذه الحالة.
«يجب ذكر سبب لهذا الإجراء.»	عدّلت السعر دون سبب.	اضغط السطر، ثم «تعديل»، واكتب «سبب تعديل السعر».
«راجع هذا السطر»	قيمة الخصم في السطر غير صالحة.	اضغط السطر، ثم «تعديل»، وصحّح الخصم.

تنبيهات

- **«نسبة (%)» تقبل خانتين عشريتين على الأكثر**، من `0` إلى `100`. مثال: `12.5`.
- **«مبلغ (د.ك)» لا يتجاوز قيمة الصنف**، وخصم الفاتورة لا يتجاوز قيمة الفاتورة.
- **إذا أصبح «الإجمالي» `د.ك 0.000` ولا يعمل «الدفع» بعد خصم الفاتورة**، فالخصم أكبر من الفاتورة. اضغط «خصم» وصحّحه.
- **خفض السعر يُحسب خصمًا.** لا يمكن إخفاء خصم كبير بتعديل السعر.
- **الحد يجمع خصم الصنف وخصم الفاتورة.** خصمان صغيران قد يتجاوزان الحد معًا.
- **الصنف الذي عليه خصم أو سعر معدَّل** لا تُضاف إليه قطع جديدة عند مسحه مرة أخرى؛ يظهر سطر جديد بسعره الأصلي.
- **القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.**
- **إذا علّقت بيعًا فيه سعر معدَّل** فاكتب السبب مرة أخرى بعد الاستئناف. انظر قسم «تعليق عملية البيع واستئنافها».

أسئلة تدريب

1. صنفان سعر الواحد `د.ك 4.750`، وخصم `10%` على السطر. كم بعد الخصم؟
   - **الإجابة:** `د.ك 8.550`.
2. صنف بـ `د.ك 8.000` وصنف بـ `د.ك 4.000`، وخصم فاتورة `د.ك 1.000`. كم حصة كل صنف؟
   - **الإجابة:** `د.ك 0.667` للأول، و `د.ك 0.333` للثاني.
3. حد الشركة `10%`. أعطيت صنفًا `8%` خصمًا، والفاتورة `5%`. هل تحتاج مشرفًا؟
   - **الإجابة:** نعم. المجموع على الصنف `12.6%`، أكثر من الحد.

4. حد الشركة `10%`، وأعطيت صنفًا `10%` تمامًا. هل تحتاج مشرفًا؟
   - **الإجابة:** لا. المساوي للحد مسموح.
5. صنف سعره `5.000 د.ك`. المشرف وافق على سعر `2.000 د.ك`. هل يكتمل البيع؟
   - **الإجابة:** لا. أقل من `50%` من السعر الأصلي، وموافقة المشرف لا تتجاوز حدود السعر.
6. لماذا لا يعمل زر «تم» بعد كتابة سعر جديد؟
   - **الإجابة:** لأن «سبب تعديل السعر» فارغ.

الفصل 5 — تعليق عملية البيع واستئنافها وانتهاؤها، مسح السلة، آخر المبيعات، البحث برقم الإيصال وطباعة نسخة

الهدف من الشاشة

تعليق عملية بيع لتكملها لاحقًا، ومسح السلة، وإيجاد عملية سابقة وطباعة نسخة من إيصالها. تحتاجها عندما ينتظر العميل، أو يطلب نسخة من إيصاله.

من يستطيع استخدامها

الدور	ماذا يستطيع هنا
كاشير	يعلّق ويستأنف ويحذف المبيعات المعلّقة في فرعه، ويطبع نسخ الإيصالات.
مشرف	مثل الكاشير.
المالك	مثل الكاشير.

الصلاحية المطلوبة: «إنشاء مبيعات».

قبل أن تبدأ

- يجب أن تكون ورديتك مفتوحة. انظر قسم «فتح الوردية».
- **القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.**

الخطوات

تعليق عملية البيع

أضف الأصناف إلى السلة كالمعتاد. انظر قسم «عملية البيع».

على الحاسوب:

1. اضغط «تعليق» تحت السلة، أو اضغط F8.

على الجوال:

1. اضغط الزر السفلي «السلة».
2. اضغط «تعليق».

ثم على الجهازين:

1. اكتب اسمًا يدلك على العملية في حقل «اسم لعملية البيع المعلّقة (اختياري)». مثال: «العميل بالقميص الأزرق».
2. اضغط «تعليق» في أسفل النافذة.

3. تظهر رسالة «تم تعليق عملية البيع»، وتصبح السلة فارغة.

استئناف عملية معلّقة

«استئناف» يستبدل ما في السلة الآن. أكمل البيع الحالي أو علّقه قبل أن تستأنف.

على الحاسوب:

1. اضغط «المبيعات المعلّقة» في شريط الوردية.

على الجوال:

1. اضغط «المزيد».
2. اضغط «المبيعات المعلّقة».

ثم على الجهازين:

1. ابحث عن العملية في القائمة. تظهر باسمها، أو بعدد أصنافها مثل «3 صنف».
2. تحت الاسم: العميل إن وُجد، واسم الكاشير الذي علّقها، والوقت.
3. اضغط «استئناف» بجانب العملية.
4. تعود الأصناف والعميل إلى السلة.
5. أكمل البيع كالمعتاد بـ«الدفع».

حذف عملية معلّقة

1. افتح «المبيعات المعلّقة».
2. اضغط «حذف» بجانب العملية.

الحذف فوري ولا يطلب تأكيدًا. تأكد من العملية قبل الضغط.

متى تُحذف العملية المعلّقة وحدها

- تُحذف العملية المعلّقة بعد 24 ساعة من تعليقها. هذا هو الإعداد الافتراضي.
- قد تغيّر شركتك المدة. إذا جعلتها 0 فلا تنتهي العمليات المعلّقة أبدًا.
- العملية المنتهية تختفي من «المبيعات المعلّقة» عند فتح القائمة، ولا يمكن استعادتها.

مسح السلة كلها

1. اضغط «مسح».
2. اضغط «تأكيد المسح» خلال 3 ثوانٍ.

إذا لم تضغط «تأكيد المسح» يعود الزر «مسح» ولا يُمسح شيء.

مسح سلة قيمتها `5.000 د.ك` أو أكثر يُسجَّل. هذا هو الإعداد الافتراضي، وقد تغيّره شركتك. وكذلك إزالة صنف واحد قيمته `5.000 د.ك` أو أكثر.

آخر المبيعات وطباعة نسخة

على الحاسوب:

1. اضغط «آخر المبيعات» في شريط الوردية.

على الجوال:

1. اضغط «المزيد».
2. اضغط «آخر المبيعات».

ثم على الجهازين:

1. تظهر مبيعات ورديتك الحالية: «رقم الإيصال» والوقت والإجمالي.
2. اضغط العملية المطلوبة.
3. تظهر نافذة «الإيصال».
4. اضغط «طباعة نسخة».
5. اختر الطابعة في نافذة الطباعة.
6. اضغط «عملية بيع جديدة» لإغلاق النافذة.

يُطبع على أول نسخة للعملية «نسخة 1»، ثم «نسخة 2» في المرة التالية، وهكذا. الترقيم يكمل كل نسخ العملية السابقة. «عملية بيع جديدة» هنا تغلق النافذة فقط. ما في السلة يبقى كما هو.

البحث برقم الإيصال

يجد أي عملية في فرعك، ولو كانت من كاشير آخر أو وردية سابقة.

1. افتح «آخر المبيعات».
2. اكتب رقم الإيصال في خانة «رقم الإيصال». مثال: `MAIN-000123`.
3. اضغط «بحث».
4. تظهر نافذة «الإيصال».
5. اضغط «طباعة نسخة» إذا أراد العميل نسخة.

البحث للقراءة والطباعة فقط. لا يمكن تعديل العملية من هنا.

ماذا يحدث بعد التنفيذ

الأثر	ماذا يحدث
المخزون	التعليق لا يحجز المخزون. يُخصم المخزون فقط عند «إتمام البيع» بعد الاستئناف.
النقدية	لا تتأثر. التعليق والحذف والطباعة لا تغيّر الدرج.
سجل التدقيق	يُسجَّل في سجل التدقيق: التعليق، والحذف، والانتهاء التلقائي، وطباعة كل نسخة، ومسح سلة كبيرة أو إزالة صنف كبير.

الأثر	ماذا يحدث
ما يراه العميل	نسخة إيصال مكتوب عليها رقمها، عند الطلب.

نتائج أخرى:

- **العملية المستأنفة تبقى في «المبيعات المعلّقة»** حتى تُتم أو تُحذف أو تنتهي مدتها.
- **إذا أتممت عملية علّقها زميل** يظهر في الإدارة أنه علّقها وأنك أتممتها.
- **إذا علّقت عملية مستأنفة مرة أخرى** تُحذف القديمة من القائمة وتظهر الجديدة.

حالات تحتاج شخصًا ثانيًا أو اعتمادًا

الحالة	من يتدخل	كيف
تغيير مدة انتهاء المبيعات المعلّقة	من يملك «تعديل إعدادات الشركة» (المالك ومدير الشركة افتراضيًا)	يغيّر «انتهاء المبيعات المعلّقة بعد (ساعات)» في «سياسة البيع».
تغيير مبلغ تسجيل مسح السلة	من يملك «تعديل إعدادات الشركة»	يغيّر «تسجيل مسح السلة من (د.ك)» في «سياسة البيع».

رسائل الخطأ الشائعة

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«تم إتمام أو حذف عملية البيع المعلّقة هذه.»	أتمّ زميل العملية أو حذفها، أو انتهت مدتها.	اسأل زميلك. إذا أتمّها فاضغط «مسح» ثم «تأكيد المسح». إذا لم تُتم فاضغط «تعليق»، ثم استأنفها وأكمل.
«يجب ذكر سبب لهذا الإجراء.»	في العملية المستأنفة صنف بسعر معدَّل، وسببه لم يُحفظ مع التعليق.	اضغط السطر، ثم «تعديل». اكتب السبب في «سبب تعديل السعر». اضغط «تم».
«بعض الأصناف غير متاحة للبيع في هذا الفرع.»	صنف في السلة لم يعد يباع في فرعك.	أزل الصنف، ثم علّق مرة أخرى.
«الكمية المتوفرة غير كافية لصنف أو أكثر.»	نفد المخزون بعد التعليق؛ التعليق لا يحجز.	أنقص الكمية، أو أخبر مشرفك.
«العنصر المطلوب غير موجود.»	لا توجد عملية بهذا الرقم في فرعك.	تأكد من الرقم على إيصال العميل، ثم ابحث مرة أخرى.
«افتح وردية أولًا.»	ورديتك غير مفتوحة.	افتح ورديتك. انظر قسم «فتح الوردية».
«تعذّر الاتصال بالخادم. تحقق من الاتصال.»	الجهاز غير متصل بالإنترنت.	تحقق من الاتصال، ثم أعد المحاولة.

تنبيهات

- **القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.**
- **«استئناف» يستبدل السلة الحالية دون سؤال.** أكمل البيع الحالي أو علّقه أولًا.

- **«حذف» لا يطلب تأكيدًا.** لا تضغطه إلا وأنت متأكد.
- **التعليق لا يحجز البضاعة.** قد يبيع زميلك آخر قطعة قبل أن تستأنف.
- **«المبيعات المعلّقة» مشتركة في الفرع.** لا تحذف عملية زميلك إلا بعد سؤاله.
- **«آخر المبيعات» تعرض ورديتك فقط.** لعملية أقدم أو لزميل استخدم البحث برقم الإيصال.
- **نسخة الإيصال لا تغيّر البيع.** لا تُرجع شيئًا ولا تُضيف شيئًا. للإرجاع انظر قسم «المرتجع والاستبدال».

أسئلة تدريب

1. العميل ذهب ليحضر محفظته وفي السلة 4 أصناف. ماذا تفعل؟
   - **الإجابة:** أضغط «تعليق»، وأكتب اسمًا يدلني على العميل، ثم «تعليق».
2. علّق زميلك عملية بيع ثم انتهت ورديته. هل تستطيع إكمالها؟
   - **الإجابة:** نعم. «المبيعات المعلّقة» مشتركة في الفرع، فأضغط «استئناف».
3. بعد كم ساعة تُحذف العملية المعلّقة في الإعداد الافتراضي؟
   - **الإجابة:** 24 ساعة.
4. في السلة أصناف لعميل حاضر، وتريد استئناف عملية معلّقة. ماذا تفعل أولًا؟
   - **الإجابة:** أكمل البيع الحالي أو أعلّقه، لأن «استئناف» يستبدل السلة.
5. عميل من الأمس يطلب نسخة من إيصاله. كيف تجده؟
   - **الإجابة:** أفتح «آخر المبيعات»، وأكتب رقم الإيصال في «رقم الإيصال»، ثم «بحث»، ثم «طباعة نسخة».
6. ماذا يُكتب على الإيصال إذا طبعته للمرة الثانية؟
   - **الإجابة:** «نسخة 1».

الفصل 6 — المرتجع والاستبدال وإيصال الاسترجاع، الاسترجاع الذي ينتظر الاعتماد

الهدف من الشاشة

يعيد العميل أصنافًا اشتراها: تعيد له قيمتها (استرجاع)، أو يأخذ أصنافًا أخرى بدلها (استبدال). تحتاج إيصال العملية الأصلية من نفس الفرع.

من يستطيع استخدامها

الدور	ماذا يستطيع هنا
كاشير	الاسترجاع والاستبدال. بعض الاسترجاعات تنتظر اعتماد المدير.
مشرف	مثل الكاشير.
المالك	مثل الكاشير، ويُتم الاسترجاع مباشرة دون انتظار اعتماد.

الصلاحية المطلوبة: «تنفيذ الاسترجاع». الاستبدال يحتاج أيضًا «إنشاء مبيعات».

قبل أن تبدأ

- يجب أن تكون ورديتك مفتوحة. انظر قسم «فتح الوردية».
- اطلب من العميل إيصال الشراء. العملية يجب أن تكون من فرعك.
- **القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.**

الخطوات

فتح شاشة المرتجعات وإيجاد العملية

على الحاسوب:

1. اضغط «المرتجعات» في شريط الوردية.

على الجوال:

1. اضغط «المزيد».
2. اضغط «المرتجعات».

ثم على الجهازين:

1. تظهر شاشة «المرتجعات والاستبدال».
2. اكتب رقم الإيصال في خانة «رقم الإيصال». مثال: `MAIN-000123`.

3. اضغط «بحث».
4. تظهر العملية: رقمها وتاريخها وإجماليها، ثم أصنافها.

إذا كانت العملية من ورديتك الحالية فاضغط رقمها تحت «أو اختر عملية بيع من هذه الوردية».

الاسترجاع (إعادة المبلغ)

1. اقرأ تحت كل صنف: «المباع» و«يمكن إرجاعه».
2. اكتب الكمية المرتجعة في خانة الصنف. أو اضغط «الكل» لإرجاع كل ما يمكن إرجاعه.
3. اختر السبب من قائمة «السبب».
4. اكتب «ملاحظة» إذا أردت. مع السبب «أخرى (الملاحظة مطلوبة)» تكون الملاحظة مطلوبة.
5. راجع علامة «إعادة للمخزون» لكل صنف. انظر «متى لا تختار «إعادة للمخزون»» أدناه.
6. تأكد أن «استرجاع» هو المختار، لا «استبدال».
7. راجع «الاسترجاع» وتحته «يُعاد إلى» لكل طريقة دفع.
8. إذا ظهر حقل «مرجع جهاز الدفع / التحويل»: نفّذ الإعادة على جهاز البطاقة.
9. اكتب رقم عملية الإعادة في حقل «مرجع جهاز الدفع / التحويل».
10. اضغط «تأكيد الاسترجاع».
11. تظهر رسالة «تم الاسترجاع»، ثم نافذة «إيصال استرجاع».
12. أعد المبلغ النقدي للعميل إن وُجد.
13. اضغط «طباعة».
14. اضغط «تم».

مثال: استرجاع جزئي

اشترى العميل 3 قطع سعر الواحدة `د.ك 2.500`، بخصم `10%`.

- قيمة السطر: `د.ك 7.500`. (3 × 2.500)
- الخصم: `د.ك 0.750`. بعد الخصم: `د.ك 6.750`.
- يُرجع قطعة واحدة.
- «الاسترجاع»: `د.ك 2.250`. (6.750 ÷ 3 × 1 = 2.250)

المبلغ يُحسب مما دفعه العميل فعلًا بعد الخصم، لا من السعر الأصلي.

إلى أين يعود المبلغ

- يعود المبلغ إلى طرق الدفع نفسها التي دفع بها العميل. لا تختار أنت الطريقة.
- إذا دفع بأكثر من طريقة يُقسَّم المبلغ عليها بنسبة ما دفعه بكل واحدة.

مثال: الإجمالي `د.ك 10.000`، دفع `د.ك 4.000` نقدًا و`د.ك 6.000` بالبطاقة. يُرجع ما قيمته `د.ك 5.000`.

- «يُعاد إلى» النقد: `د.ك 2.000`. (5.000 × 4 ÷ 10)

- «يُعاد إلى» البطاقة: `د.ك 3.000`. (5.000 × 6 ÷ 10)
- (2.000 + 3.000 = 5.000)

النقد يخرج من درجك. البطاقة تُعاد على جهاز البطاقة، ثم تكتب رقمها.

متى لا تختار «إعادة للمخزون»

- **«إعادة للمخزون»** تعني أن الصنف يعود قابلًا للبيع في مخزون فرعك.
- عند السبب «تالف» أو «معيب» تُزال العلامة وحدها. لا تضعها إلا إذا كان الصنف سليمًا فعلًا.
- الصنف غير المعاد للمخزون يُحفظ منفصلًا، ويراه المدير في «مرتجعات محتجزة».
- الخدمات والأصناف التي لا مخزون لها لا تظهر لها هذه العلامة.

الاسترجاع الذي ينتظر الاعتماد

قبل «تأكيد الاسترجاع» قد تظهر رسالة: «يجب أن يعتمد مشرف هذا الاسترجاع.» ومعها السبب:

السبب الظاهر	معناه	الإعداد الافتراضي
«فوق حد الاعتماد»	مبلغ الاسترجاع أكبر من «حد اعتماد الاسترجاع (د.ك)».	`د.ك 20.000`
«خارج مهلة الإرجاع»	مرّ على البيع أكثر من «مهلة الإرجاع (أيام)».	30 يومًا
«أنت من سجّل عملية البيع هذه»	أنت من باع هذه العملية.	مفعّل

قد تغيّر شركتك هذه الإعدادات. إذا كانت العملية خارج المهلة تظهر أيضًا فوق الأصناف: «هذه العملية خارج مهلة الإرجاع: يجب أن يعتمدها مشرف.»

هذا الاسترجاع **يعتمده المدير من شاشة «المرتجعات» في الإدارة**، لا من نقطة البيع.

1. اكتب هاتف العميل أو اسمه في «هاتف العميل أو اسمه (اختياري)». يراه المدير عند الاعتماد.
2. اضغط «تأكيد الاسترجاع».
3. تظهر رسالة مثل «الاسترجاع MAIN-000123-R1 بانتظار الاعتماد.»
4. اضغط «تم».
5. أخبر مديرك برقم الاسترجاع ليعتمده.

لا تُعِد نقدًا للعميل قبل الاعتماد. لا يُدفع شيء ولا يعود شيء للمخزون حتى يعتمده المدير. إذا كان في الاسترجاع بطاقة أو تحويل فاتبع الفقرة التالية.

إذا كان في الاسترجاع المعلّق بطاقة أو تحويل

النظام يطلب «مرجع جهاز الدفع / التحويل» عند الطلب، أي قبل الاعتماد. لذلك الإجراء المعتمد مؤقتًا:

1. اقرأ الرسالة «يجب أن يعتمد مشرف هذا الاسترجاع.» قبل أن تضغط «تأكيد الاسترجاع».
2. استدعِ مديرك إلى الجهاز.

3. بحضوره نفّذ الإعادة على جهاز البطاقة بالمبلغ الظاهر تحت «يُعاد إلى».
4. اكتب رقم عملية الإعادة في حقل «مرجع جهاز الدفع / التحويل».
5. اضغط «تأكيد الاسترجاع».
6. يعتمد المدير الاسترجاع فورًا من «المرتجعات» في الإدارة.

إذا كان في الاسترجاع نقد أيضًا فلا تُعطِ النقد حتى يعتمده المدير.

أخبر مديرك قبل أن تغلق ورديتك إذا كان لديك مرتجع نقدي ينتظر الاعتماد. انظر قسم «إغلاق الوردية».

إذا أخطأت أنت في عملية مكتملة

للكاشير: الإجراء المعتمد استرجاع يعتمده المدير:

1. ابحث عن العملية واختر الأصناف كما في «الاسترجاع».
2. اختر من «السبب»: «أخرى (الملاحظة مطلوبة)».
3. اكتب في «ملاحظة»: خطأ الكاشير.
4. اضغط «تأكيد الاسترجاع».
5. ينتظر الاسترجاع اعتماد المدير، لأنك من باع العملية.

للمشرف ومن يملك «إلغاء المبيعات»: إذا كانت العملية من ورديتك المفتوحة ولم يُرجع منها شيء، فاستخدم «إلغاء البيع» بدل الاسترجاع. انظر قسم «إلغاء البيع».

الاستبدال

1. ابحث عن العملية واختر الأصناف المرتجعة وكمياتها كما في «الاسترجاع».
2. اختر «السبب».
3. اضغط «استبدال».
4. تظهر «الأصناف الجديدة».
5. ابحث عن الصنف الجديد بالاسم أو الباركود في خانة البحث.
6. اضغط الصنف الجديد من القائمة.
7. غيّر الكمية في خانة الصنف إذا لزم.
8. راجع «إجمالي الأصناف الجديدة» و«رصيد المرتجع».
9. اقرأ السطر الأخير: «يدفع العميل» أو «يُعاد للعميل».
10. إذا ظهر «يدفع العميل»: اختر الطريقة من «دفع الفرق بواسطة».
11. اضغط «إتمام الاستبدال».
12. تظهر رسالة «تم الاستبدال»، ثم «إيصال استرجاع».
13. اضغط «طباعة».
14. اضغط «تم».
15. يظهر إيصال البيع الجديد. اضغط «طباعة الإيصال».

16. اضغط «عملية بيع جديدة».

مثال: استبدال بفرق سعر

أعاد العميل صنفًا دفع فيه `د.ك 4.500`، وأخذ صنفًا سعره `د.ك 6.000`.

- «رصيد المرتجع»: `د.ك 4.500`.
- «إجمالي الأصناف الجديدة»: `د.ك 6.000`.
- «يدفع العميل»: `د.ك 1.500`. (6.000 − 4.500 = 1.500)

ولو أخذ صنفًا سعره `د.ك 3.000`:

- «يُعاد للعميل»: `د.ك 1.500`. (4.500 − 3.000 = 1.500)
- يعود المبلغ إلى طرق دفع العملية الأصلية، كما في الاسترجاع.

حدود الاستبدال في النظام الحالي

- **الاستبدال لا ينتظر الاعتماد.** إذا احتاج اعتمادًا (فوق الحد، أو خارج المهلة، أو من مبيعاتك أنت) يُرفض «إتمام الاستبدال» برسالة «يحتاج هذا إلى اعتماد مشرف.». نفّذ بدلًا منه الخطوات في «إذا رُفض الاستبدال» أدناه.
- **ادفع الفرق نقدًا.** حقل المرجع غير موجود في الاستبدال، فالبطاقة والتحويل يُرفضان ما دامت شركتك تُلزم بالمرجع.
- **الأصناف الجديدة بسعرها الأصلي.** لا يمكن إعطاء خصم في الاستبدال.

إذا رُفض الاستبدال

إذا ظهرت «يحتاج هذا إلى اعتماد مشرف.» عند «إتمام الاستبدال»:

1. اضغط «استرجاع» بدل «استبدال».
2. اضغط «تأكيد الاسترجاع».
3. يظهر أن الاسترجاع «بانتظار الاعتماد». لا تُعِد للعميل شيئًا الآن.
4. اضغط «تم».
5. اضغط «العودة للبيع».
6. بِع للعميل الأصناف البديلة كعملية بيع جديدة. انظر قسم «عملية البيع».
7. أخبر مديرك برقم الاسترجاع ليعتمده من «المرتجعات» في الإدارة.

بعد الاعتماد يعود مبلغ الأصناف المرتجعة إلى طرق دفع العملية الأصلية.

إيصال الاسترجاع

يحتوي على:

- اسم الشركة والفرع، ونوع العملية: «استرجاع» أو «استبدال».
- «إيصال استرجاع» ورقمه. مثال: `MAIN-000123-R1`.

- «الإيصال الأصلي»: رقم إيصال الشراء.
- «الكاشير» و«السبب».
- الأصناف المرتجعة وكمياتها ومبالغها.
- «الاسترجاع»: المجموع.
- طرق الإعادة ومبالغها، أو «رصيد المرتجع» في الاستبدال.

الاسترجاع الذي ينتظر الاعتماد لا يظهر له زر «طباعة».

ماذا يحدث بعد التنفيذ

الأثر	ماذا يحدث
المخزون	ما عليه «إعادة للمخزون» يعود قابلًا للبيع. الباقي يذهب إلى «مرتجعات محتجزة». الأصناف الجديدة في الاستبدال تُخصم. الصنف الذي له وصفة لا تعود مكوناته، ولا تعود مكونات الإضافات (المطعم).
النقدية	المبلغ النقدي المُعاد يخرج من درجك. فرق الاستبدال النقدي يدخل درجك.
سجل التدقيق	يُسجَّل في سجل التدقيق: طلب الاسترجاع المعلّق، والاسترجاع المكتمل، والاستبدال.
ما يراه العميل	«إيصال استرجاع»، وفي الاستبدال إيصال البيع الجديد أيضًا.

نتائج أخرى:

- **العملية الأصلية لا تتغير.** يُسجَّل الاسترجاع مستندًا جديدًا مرتبطًا بها.
- **عند البحث مرة أخرى** تظهر شارة «تم استرجاع» والمبلغ، وتقل «يمكن إرجاعه».

حالات تحتاج شخصًا ثانيًا أو اعتمادًا

الحالة	من يتدخل	كيف
ظهر «يجب أن يعتمد مشرف هذا الاسترجاع.»	المدير (من يملك «اعتماد الاسترجاع المقيّد» ويدخل الإدارة)	يعتمده من «المرتجعات» ← «بانتظار الاعتماد» في الإدارة.
خطأ الكاشير في عملية مكتملة	المدير	يعتمد الاسترجاع من «المرتجعات» في الإدارة.
استبدال رُفض بـ«يحتاج هذا إلى اعتماد مشرف.»	المدير	استرجاع ينتظر اعتماده من «المرتجعات» في الإدارة، ثم بيع جديد. انظر «إذا رُفض الاستبدال».
تغيير المهلة أو حد الاعتماد	من يملك «تعديل إعدادات الشركة» (المالك ومدير الشركة افتراضيًا)	من «سياسة البيع» في الإدارة.

رسائل الخطأ الشائعة

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«العنصر المطلوب غير موجود.»	لا توجد عملية بهذا الرقم في فرعك.	تأكد من رقم الإيصال. العملية يجب أن تكون من فرعك.
«هذا أكثر مما يمكن إرجاعه من هذه العملية.»	الكمية أكبر من «يمكن إرجاعه».	اكتب كمية أقل أو تساويها.
«اختر الأصناف والكميات المراد إرجاعها.»	لم تكتب كمية لأي صنف، أو السبب «أخرى» بلا ملاحظة.	اكتب الكمية، واكتب الملاحظة إن لزم.
«أدخل مرجع جهاز الدفع أو التحويل لهذه الدفعة.»	لم تكتب رقم إعادة البطاقة أو التحويل، أو دفعت فرق الاستبدال ببطاقة.	اكتب المرجع. في الاستبدال ادفع الفرق نقدًا.
«يحتاج هذا إلى اعتماد مشرف.»	الاستبدال يحتاج اعتمادًا، والاستبدال لا ينتظر الاعتماد.	نفّذ استرجاعًا ينتظر الاعتماد، ثم بيعًا جديدًا. انظر «إذا رُفض الاستبدال».
«لا يحتوي الدرج على هذا المبلغ من النقد.»	النقد المُعاد أكبر مما في درجك.	أخبر مشرفك ليعزز الدرج من الخزينة.
«افتح وردية أولًا.»	ورديتك غير مفتوحة.	افتح ورديتك.
«تعذّر الاتصال بالخادم. تحقق من الاتصال.»	الجهاز غير متصل بالإنترنت.	تحقق من الاتصال، ثم أعد المحاولة.

تنبيهات

- **لا مرتجع بدون إيصال، ولا من فرع آخر.** البحث يجد عمليات فرعك فقط.
- **لا تُعِد نقدًا قبل أن تقرأ «تم الاسترجاع».** إذا ظهر «بانتظار الاعتماد» فلا تعطِ العميل نقدًا. للبطاقة أو التحويل استدعِ مديرك قبل «تأكيد الاسترجاع».
- **«رصيد المرتجع» هو «رصيد الاستبدال»** في شاشات الإدارة. المعنى واحد.
- **«الاسترجاع» يُحسب بعد الخصم.** العميل يسترد ما دفعه، لا السعر الأصلي.
- **«إلغاء البيع» غير الاسترجاع.** يظهر فقط لعمليات ورديتك المفتوحة. انظر قسم «إلغاء البيع».
- **الطعام المحضَّر لا يعود إلى المخزون.** مكونات الصنف ذي الوصفة لا تعود ولو اخترت «إعادة للمخزون». هذا مقصود (ق-42). النافذة لا تذكّرك بذلك حاليًا؛ قرّر صاحب النظام أن تعرض سطرًا يذكّر به.
- **القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.**

أسئلة تدريب

1. عميل اشترى 3 قطع بـ `2.500 د.ك` بخصم `10%`، ويُرجع قطعة. كم تعيد له؟
   - **الإجابة:** `2.250 د.ك`.
2. دفع العميل `4.000 د.ك` نقدًا و `6.000 د.ك` بالبطاقة، ويسترجع ما قيمته `5.000 د.ك`. كيف يعود المبلغ؟

- **الإجابة:** `د.ك 2.000` نقدًا و`د.ك 3.000` على البطاقة.

3. عميل يُرجع صنفًا «تالف». هل تضع «إعادة للمخزون»؟
   - **الإجابة:** لا. يُحفظ في «مرتجعات محتجزة» ويراه المدير.
4. ظهرت «يجب أن يعتمد مشرف هذا الاسترجاع.». من يعتمده، ومن أين؟
   - **الإجابة:** المدير، من شاشة «المرتجعات» في الإدارة. لا أُعيد النقد قبل الاعتماد.
5. رصيد المرتجع `د.ك 4.500` والصنف الجديد `د.ك 6.000`. ماذا يحدث؟
   - **الإجابة:** «يدفع العميل» `د.ك 1.500`، وأختار طريقة الدفع (نقدًا).
6. أخطأت في عملية مكتملة من الأمس. ماذا تفعل؟
   - **الإجابة:** استرجاع بالسبب «أخرى» وملاحظة «خطأ الكاشير»، ويعتمده المدير من الإدارة.

الفصل 7 — إغلاق الوردية: العدّ والفرق ونتيجة الإغلاق

الهدف من الشاشة

تغلق ورديتك في نهاية عملك: تعدّ النقد في الدرج، فيحسب النظام الفرق. بعد الإغلاق تظهر «نتيجة الإغلاق»، ويبقى النقد في الدرج للوردية التالية.

من يستطيع استخدامها

الدور	ماذا يستطيع هنا
كاشير	يغلق ورديته بعدّ أعمى: يرى المتوقع والفرق بعد العدّ فقط (حسب إعداد شركتك).
مشرف	يغلق ورديته، ويرى الفرق قبل الإغلاق.
المالك	مثل المشرف.

الصلاحية المطلوبة: «فتح وإغلاق الوردية». كل موظف يغلق ورديته هو فقط. إغلاق وردية زميل يكون من الإدارة. انظر قسم «الصناديق، متابعة الورديات».

قبل أن تبدأ

- أكمل كل عملية بيع مفتوحة. **القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.**
- إذا كان لك سحب نقدي «بانتظار الاعتماد» فاضغط «سحب الطلب»، أو انتظر قرار المدير. انظر قسم «الحركات النقدية».
- إذا كان لك مرتجع نقدي «بانتظار الاعتماد» فاقرأ «إذا كان لديك مرتجع نقدي ينتظر الاعتماد» أدناه.
- إذا كانت شركتك تستخدم خدمة المطعم: الطلبات المفتوحة في «الطاولات» لا تمنع الإغلاق، ولا ينبّهك النظام إليها. الطلب يبقى للفرع، وتُسجَّل فاتورته على وردية من يدفعها. سلّم طلباتك المفتوحة لزميلك قبل أن تغلق. انظر قسم «الطاولات والطلبات». هذا هو السلوك الحالي. قرّر صاحب النظام أن تعرض نافذة إغلاق الوردية عدد طلبات المطعم المفتوحة في الفرع، دون منع الإغلاق (ق-41).
- جهّز الدرج لتعدّه كله.

الخطوات

إغلاق الوردية

على الحاسوب:

1. اضغط «الوردية والنقد» في شريط الوردية.
2. اضغط «إغلاق الوردية».

على الجوال:

1. اضغط «المزيد».

2. اضغط «الوردية والنقد».
3. اضغط «إغلاق الوردية».

ثم على الجهازين:

1. تظهر نافذة «إغلاق الوردية».
2. عُدّ النقد في الدرج كله.
3. اكتب المبلغ في حقل «النقد المعدود (د.ك)». مثال: `120.250`.
4. اكتب ملاحظة في حقل «ملاحظة (اختياري)» إذا أردت.
5. اضغط «إغلاق الوردية» في أسفل النافذة.
6. تظهر رسالة «تم إغلاق الوردية»، ثم شاشة «نتيجة الإغلاق».
7. اقرأ النتيجة. انظر «ماذا تعني نتيجة الإغلاق» أدناه.

لا تُخرج النقد من الدرج. يبقى في الصندوق للوردية التالية.

للتراجع قبل الإغلاق اضغط «إلغاء». تبقى ورديتك مفتوحة.

العدّ بالأوراق والعملات

1. ضع علامة في «عدّ الأوراق والعملات».
2. تظهر خانة لكل فئة: 20، 10، 5، 1، 0.5، 0.25، 0.1، 0.05، 0.02، 0.01، 0.005.
3. اكتب عدد القطع في خانة كل فئة. اترك الفئة غير الموجودة فارغة.
4. راجع سطر «الإجمالي» تحت الخانات.
5. اضغط «إغلاق الوردية».

مثال: 5 أوراق من فئة 20، وورقتان من فئة 10، وورقة من فئة 0.25. يظهر «الإجمالي» `120.250 د.ك`. (100.000 + 20.000 + 0.250 = 120.250)

إذا ظهر فرق قبل الإغلاق (المشرف والمالك)

1. تظهر رسالة «الفرق عن المتوقع» ومعها المبلغ، مثل «الفرق عن المتوقع: -0.250 د.ك».
2. أعد العدّ مرة أخرى.
3. إذا بقي الفرق فاكتب سببه في حقل «ملاحظة (اختياري)».
4. اضغط «إغلاق الوردية».

إذا تركت الملاحظة فارغة تظهر تحتها «اكتب سبب الفرق.» ولا يعمل زر «إغلاق الوردية». علامة السالب تعني نقصًا في الدرج؛ المبلغ بلا علامة يعني زيادة.

الكاشير في العدّ الأعمى

- أثناء ورديتك تظهر رسالة: «أرقام الدرج لا تُعرض أثناء ورديتك. سترى النقد المتوقع والفرق بعد العدّ عند الإغلاق.»
- لا ترى الفرق قبل الإغلاق، ولا يُطلب منك سببه.

- بعد الإغلاق ترى «النقد المتوقع في الدرج» و«الفرق» في «نتيجة الإغلاق».

ماذا تعني نتيجة الإغلاق

تعرض شاشة «نتيجة الإغلاق» ثلاثة أرقام ونتيجة واحدة:

ما يظهر	معناه
«النقد المتوقع في الدرج»	ما يجب أن يكون في الدرج حسب الحركات المسجلة.
«النقد المعدود (د.ك)»	ما عددته أنت.
«الفرق»	«النقد المعدود» ناقص «النقد المتوقع».

النتيجة	متى تظهر
«متوازنة»	الفرق صفر، أو ضمن «الفرق المقبول» للصندوق.
«زيادة»	في الدرج نقد أكثر من المتوقع، فوق «الفرق المقبول».
«عجز»	في الدرج نقد أقل من المتوقع، فوق «الفرق المقبول».

«الفرق المقبول» يحدده مديرك لكل صندوق. القيمة الافتراضية `د.ك 0.000`: أي فرق يظهر «زيادة» أو «عجز».

مثال: «النقد المتوقع في الدرج» `د.ك 120.500`، وعددت `د.ك 120.250`. «الفرق» `د.ك -0.250`. (120.250 − 120.500 = −0.250)

- إذا كان «الفرق المقبول» `د.ك 0.000`: النتيجة «عجز».
- إذا كان «الفرق المقبول» `د.ك 0.500`: النتيجة «متوازنة».

بعد الإغلاق

- إذا انتهى عملك: اضغط «☰» في الشريط العلوي، ثم «تسجيل الخروج».
- إذا ستعمل وردية أخرى الآن: اضغط «فتح وردية جديدة». انظر قسم «فتح الوردية».

إذا كان لديك مرتجع نقدي ينتظر الاعتماد

عند تنفيذ مرتجع يحتاج اعتمادًا تظهر رسالة مثل «الاسترجاع MAIN-000123-R1 بانتظار الاعتماد.» النقد لا يُدفع للعميل قبل الاعتماد.

هذا ما يحدث حاليًا إذا أغلقت ورديتك قبل الاعتماد:

1. يبقى المرتجع «بانتظار الاعتماد» في «المرتجعات» بالإدارة.
2. إذا حاول المدير «اعتماد» المرتجع تظهر له «افتح وردية أولًا.» ولا يُعتمد.
3. يستطيع المدير «رفض» المرتجع فقط.
4. المرتجع الذي لا نقد فيه (بطاقة أو تحويل فقط) لا يتأثر؛ يُعتمد عاديًا.

الإجراء المعتمد إذا حدث ذلك: يرفض المدير المرتجع بملاحظة. ثم تطلب استرجاعًا جديدًا من وردية مفتوحة، ويعتمده المدير قبل أن تُغلق تلك الوردية.

لذلك أخبر مديرك قبل أن تغلق ورديتك إذا كان لديك مرتجع نقدي ينتظر الاعتماد.

ماذا يحدث بعد التنفيذ

الأثر	ماذا يحدث
المخزون	لا يتأثر.
النقدية	يصبح رصيد الدرج هو المبلغ الذي عددته. يُسجَّل «الفرق» على ورديتك باسمك. النقد يبقى في الدرج للوردية التالية.
سجل التدقيق	يُسجَّل في سجل التدقيق: إغلاق الوردية، والمتوقع، والمعدود، والفرق.
ما يراه العميل	لا شيء.

نتائج أخرى:

- **لا يمكن فتح الوردية المغلقة مرة أخرى**، ولا تعديل عدّها.
- **الصندوق يصبح «متاح»** لمن يفتح الوردية التالية.
- **الفرق لا يُخصم منك تلقائيًا.** يراجعه المدير ويسجّل متابعته.

حالات تحتاج شخصًا ثانيًا أو اعتمادًا

الحالة	من يتدخل	كيف
ظهرت «زيادة» أو «عجز»	من يملك «متابعة كل الورديات» (مثل مدير الفرع)	يراجع الفرق ويسجّل متابعته في «متابعة الفروقات» بالإدارة.
لك سحب نقدي «بانتظار الاعتماد»	مدير يملك «متابعة كل الورديات»	يعتمده أو يرفضه في «الورديات» بالإدارة. أو اضغط أنت «سحب الطلب».
لك مرتجع نقدي «بانتظار الاعتماد»	من يملك «اعتماد الاسترجاع المقيّد»	يقرّر قبل أن تغلق ورديتك. انظر «إذا كان لديك مرتجع نقدي ينتظر الاعتماد».
غادر زميل دون إغلاق ورديته	من يملك «إعداد الصناديق»	يغلقها من «الورديات» بالإدارة («إغلاق الوردية بواسطة المدير»).
تريد شركتك تغيير «الفرق المقبول»	من يملك «إعداد الصناديق»	يغيّره للصندوق من «الصناديق» بالإدارة.

رسائل الخطأ الشائعة

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«اكتب سبب الفرق.»	يوجد فرق، وأنت ترى المتوقع.	اكتب السبب في حقل «ملاحظة (اختياري)».

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«مبلغ غير صالح: حتى 3 خانات عشرية.»	المبلغ المكتوب غير صحيح.	اكتب المبلغ بثلاث خانات عشرية على الأكثر، مثل `120.250`.
«عدد الأوراق والعملات لا يطابق الإجمالي.»	العدّ بالفئات لا يساوي المبلغ المرسل.	أعد إدخال عدد كل فئة.
«حدث خطأ غير متوقع.»	يظهر عند الإغلاق إذا كان لك سحب نقدي «بانتظار الاعتماد».	اضغط «إلغاء». اضغط «سحب الطلب» على السحب المعلّق، أو انتظر قرار المدير. ثم أغلق.
«تم تعديل هذا السجل من مستخدم آخر. أعد التحميل وحاول مجدداً.»	تغيّرت ورديتك أثناء الإغلاق (مثل قرار مدير على سحب).	اضغط «إلغاء»، ثم «إغلاق الوردية» من جديد، وأعد العدّ.
«افتح وردية أولًا.»	ورديتك مغلقة بالفعل، مثلًا أغلقها مدير من الإدارة.	لا تحاول الإغلاق مرة أخرى. افتح وردية جديدة إذا ستعمل.
«تعذّر الاتصال بالخادم. تحقق من الاتصال.»	الجهاز غير متصل بالإنترنت.	تحقق من الاتصال، ثم اضغط «إغلاق الوردية» مرة أخرى.

تنبيهات

- **عُدّ الدرج كله.** ما تكتبه يصبح رصيد الدرج للوردية التالية.
- **لا تُخرج النقد بعد الإغلاق.** إخراج النقد إلى الخزينة يكون بـ«سحب إلى الخزينة». انظر قسم «الحركات النقدية».
- **«زيادة» هنا نتيجة إغلاق**، وليست «زيادة» تعديل المخزون.
- **«متوازنة» لا تعني دائمًا صفرًا.** قد يكون الفرق صغيرًا ضمن «الفرق المقبول».
- **الخروج لا يغلق الوردية.** أغلقها أولًا، ثم اضغط «تسجيل الخروج».

أسئلة تدريب

1. انتهى عملك. ما أول خطوة لإغلاق ورديتك؟
   - **الإجابة:** أضغط «الوردية والنقد»، ثم «إغلاق الوردية».
2. عددت بالفئات: 5 أوراق من 20، وورقتان من 10، وورقة من 0.25. كم «الإجمالي»؟
   - **الإجابة:** `120.250 د.ك`.
3. المتوقع `120.500 د.ك`، والمعدود `120.250 د.ك`، و«الفرق المقبول» `0.000 د.ك`. ما النتيجة؟
   - **الإجابة:** «عجز»، والفرق `-0.250 د.ك`.
4. نفس الأرقام، و«الفرق المقبول» `0.500 د.ك`. ما النتيجة؟
   - **الإجابة:** «متوازنة».
5. بعد الإغلاق، هل تأخذ النقد من الدرج إلى المدير؟
   - **الإجابة:** لا. النقد يبقى في الدرج للوردية التالية.
6. لك مرتجع نقدي «بانتظار الاعتماد». ماذا تفعل قبل أن تغلق؟
   - **الإجابة:** أخبر مديري ليقرّر فيه قبل الإغلاق. بعد الإغلاق لا يستطيع المدير اعتماده، بل رفضه فقط.

الفصل 8 — موافقة المشرف على جهاز الكاشير: خصم فوق الحد، تعديل السعر، البيع المجاني (بدون مبلغ)

الهدف من الشاشة

عندما يحتاج البيع صلاحية لا يملكها الكاشير، يوافق المشرف على جهاز الكاشير نفسه. يكتب المشرف بريده وكلمة مروره، فيكمل الكاشير البيع دون أن يترك مكانه.

من يستطيع استخدامها

الدور	ماذا يستطيع هنا
كاشير	يطلب الموافقة عندما يظهر «مطلوب موافقة مشرف» في نافذة «الدفع».
مشرف	يوافق على جهاز الكاشير: خصم فوق الحد، تعديل السعر، البيع المجاني.
المالك	يوافق مثل المشرف.

ما يوافق عليه المشرف يحتاج أن يملك هو الصلاحية: «خصومات تتجاوز الحد»، أو «تعديل الأسعار»، أو «إتمام بيع بدون مبلغ (مجاني)».

قبل أن تبدأ

- يجب أن تكون وردية الكاشير مفتوحة.
- يجب أن يكون المشرف حاضرًا عند الجهاز ليكتب كلمة مروره بنفسه.
- **القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.**

الخطوات

متى يظهر «مطلوب موافقة مشرف»

يظهر داخل نافذة «الدفع» في هذه الحالات:

الحالة	ما يُكتب تحت العنوان
خصم فوق حد الشركة على صنف	«خصم يتجاوز الحد»
سعر صنف معدَّل	«تعديل سعر»
عملية بيع إجماليها `د.ك 0.000`	«بيع مجاني»
خصم والكاشير لا يملك صلاحية الخصم أصلًا	«خصم»

غالبًا يظهر فور فتح «الدفع». إذا كان خصم الصنف وخصم الفاتورة كل واحد ضمن الحد ومجموعهما فوقه، يظهر بعد الضغط على «إتمام البيع». انظر قسم «خصم الصنف وخصم الفاتورة وتعديل السعر».

الكاشير: طلب الموافقة

1. اضغط «الدفع».
2. يظهر قسم «مطلوب موافقة مشرف».
3. اقرأ ما يحتاج الموافقة تحت العنوان.
4. اطلب من المشرف الحضور إلى جهازك.
5. أعطِ المشرف الجهاز ليكتب بياناته بنفسه.

لا تكتب بريد المشرف أو كلمة مروره بنفسك.

المشرف: الموافقة على جهاز الكاشير

1. راجع السلة والخصم أو السعر على شاشة الكاشير.
2. اكتب بريدك في حقل «بريد المشرف».
3. اكتب كلمة مرورك في حقل «كلمة مرور المشرف».
4. اكتب سبب الموافقة في حقل «ملاحظة (اختياري)» إذا أردت.
5. اضغط «اعتماد».
6. تظهر رسالة فيها اسمك، مثل «اعتمدها سارة.».
7. أعد الجهاز إلى الكاشير.

الكاشير: إكمال البيع بعد الموافقة

1. اختر طريقة الدفع وأكمل الدفع كالمعتاد. انظر قسم «عملية البيع».
2. اضغط «إتمام البيع».

أكمل البيع خلال 10 دقائق من الموافقة. الموافقة تصلح لعملية بيع واحدة فقط.

البيع المجاني

البيع المجاني عملية إجماليها `0.000 د.ك` : لا يدفع العميل شيئًا. مثال: هدية لعميل، أو تعويض عن صنف تالف. يحدث مثلًا بخصم `100%` .

1. أضف الصنف إلى السلة.
2. أعطه خصم `100%` . انظر قسم «خصم الصنف وخصم الفاتورة وتعديل السعر».
3. يظهر «الإجمالي» `0.000 د.ك` .
4. اضغط «الدفع».
5. تظهر رسالة: «لا يوجد مبلغ للدفع. البيع بدون مبلغ يحتاج إلى سبب وإلى صلاحية مشرف.»
6. اكتب السبب في حقل «سبب البيع المجاني». مثال: «تعويض عن صنف تالف».
7. يوافق المشرف في قسم «مطلوب موافقة مشرف». انظر «المشرف: الموافقة على جهاز الكاشير».
8. اضغط «إتمام البيع».

مثال: صنف سعره `د.ك 1.500`، وخصم `100%` = `د.ك 1.500`. الإجمالي `د.ك 0.000`. (1.500 − 1.500 = 0.000)

خصم `100%` أكثر من حد الشركة أيضًا، فتشمل الموافقة نفسها «خصم يتجاوز الحد» و«بيع مجاني».

إذا تركت «سبب البيع المجاني» فارغًا لا يعمل زر «إتمام البيع». المشرف نفسه يكتب السبب أيضًا إذا باع بيعًا مجانيًا على جهازه.

ماذا يحدث بعد التنفيذ

الأثر	ماذا يحدث
المخزون	يُخصم المخزون عند «إتمام البيع» كالمعتاد، حتى في البيع المجاني.
النقدية	البيع يُسجَّل على وردية الكاشير ودرجه وباسمه، لا باسم المشرف.
سجل التدقيق	يُسجَّل في سجل التدقيق: الموافقة واسم المشرف وما وافق عليه، وكل محاولة مرفوضة، والبيع مع الموافقة.
ما يراه العميل	إيصال عادي باسم الكاشير. الإيصال لا يذكر المشرف.

ما يراه المدير في الإدارة بعد البيع:

- في «المبيعات»، فلتر «المبيعات غير الاعتيادية» يُظهر البيع بإشارة «اعتماد مشرف».
- وتظهر أيضًا «فوق حد الخصم» أو «سعر معدَّل» أو «بيع مجاني» حسب الحالة.
- في تفاصيل البيع، تحت «استثناءات على هذه العملية»: «اعتُمدت على صندوق الكاشير من قبل» واسم المشرف.
- في البيع المجاني يظهر «بيع مجاني» والسبب الذي كُتب.

ما لا تشمله الموافقة

الحالة	لماذا	ماذا تفعل
الاسترجاع الذي ينتظر الاعتماد	لا يُعتمد من نقطة البيع.	يعتمده المدير من «المرتجعات» في الإدارة. انظر قسم «المرتجع والاستبدال».
«إلغاء البيع»	يلغي الموظف مبيعات ورديته فقط.	انظر قسم «إلغاء البيع».
سعر خارج حدود الشركة	الحدود ثابتة للجميع.	غيّر السعر إلى داخل الحدود. انظر قسم «خصم الصنف وخصم الفاتورة وتعديل السعر».

حالات تحتاج شخصًا ثانيًا أو اعتمادًا

الحالة	من يتدخل	كيف
خصم فوق الحد، أو تعديل سعر، أو بيع مجاني	المشرف أو المالك	يكتب بريده وكلمة مروره في «مطلوب موافقة مشرف» على جهاز الكاشير.
لا يوجد مشرف في الفرع	الكاشير	خفّض الخصم أو أعد السعر الأصلي، أو اضغط «تعليق» حتى يحضر المشرف.

رسائل الخطأ الشائعة

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة.»	بيانات المشرف غير صحيحة.	يكتبها المشرف مرة أخرى بعناية.
«يجب أن تأتي موافقة المشرف من شخص آخر.»	حاول الكاشير الموافقة ببياناته هو.	اطلب مشرفًا آخر.
«لا يملك هذا الشخص صلاحيات تتجاوز صلاحياتك هنا.»	الشخص الذي كتب بياناته لا يملك ما ينقصك في هذا الفرع.	اطلب مشرفًا يملك الصلاحية في فرعك.
«محاولات كثيرة. يرجى الانتظار ثم المحاولة.»	كُتبت كلمة مرور خاطئة 5 مرات على هذا الجهاز.	انتظر حتى 15 دقيقة، ثم يحاول المشرف مرة أخرى.
«انتهت صلاحية موافقة المشرف أو سبق استخدامها. اطلبها مجددًا.»	مرت 10 دقائق على الموافقة، أو استُخدمت.	اضغط خارج نافذة «الدفع» لإغلاقها. اضغط «الدفع» مرة أخرى. يوافق المشرف من جديد.
«هذا الخصم يتجاوز الحد المسموح لك. اطلب مشرفًا.»	مجموع الخصم على صنف فوق الحد.	يوافق المشرف في القسم الذي يظهر تحت الرسالة.
«عملية البيع بدون مبلغ تحتاج إلى مشرف.»	الإجمالي `د.ك 0.000` ولا موافقة.	يوافق المشرف، ثم اضغط «إتمام البيع».
«هذا السعر خارج الحدود التي حددتها الشركة لتعديل الأسعار.»	السعر خارج حدود الشركة.	غيّر السعر. الموافقة لا تحل هذه الحالة.
«يجب ذكر سبب لهذا الإجراء.»	سبب تعديل السعر أو سبب البيع المجاني فارغ.	اكتب السبب، ثم اضغط «إتمام البيع».

تنبيهات

- **كلمة مرور المشرف للمشرف وحده.** لا يكتبها الكاشير، ولا يقولها المشرف بصوت عالٍ.
- **الموافقة لعملية بيع واحدة.** العملية التالية تحتاج موافقة جديدة.
- **الموافقة تنتهي بعد 10 دقائق.** إذا تأخر العميل في الدفع فقد تحتاج موافقة جديدة.
- **إذا ظهرت رسالة انتهاء الموافقة** فأغلق نافذة «الدفع» وافتحها من جديد؛ قسم الموافقة لا يعود وحده.
- **البيع يبقى باسم الكاشير.** المشرف يوافق فقط؛ النقد يدخل درج الكاشير.
- **المدير يرى كل موافقة.** البيع يظهر في «المبيعات غير الاعتيادية» باسم المشرف الذي وافق.
- **القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.** القفل يُضيع الموافقة أيضًا.

أسئلة تدريب

1. أنت كاشير وظهر «مطلوب موافقة مشرف». هل تكتب بيانات المشرف إذا أعطاك إياها؟
   - **الإجابة:** لا. المشرف يكتب بريده وكلمة مروره بنفسه.
2. كم دقيقة تبقى الموافقة صالحة؟ ولكم عملية بيع؟

- **الإجابة:** 10 دقائق، ولعملية بيع واحدة.

3. المشرف يبيع على جهازه ويريد خصمًا فوق الحد. هل يوافق لنفسه؟
   - **الإجابة:** لا يحتاج موافقة. يملك الصلاحية، فيبيع مباشرة ولا يظهر له قسم الموافقة.
4. صنف سعره `1.500 د.ك` أُعطي هدية. ماذا تكتب، ومن يوافق؟
   - **الإجابة:** خصم `100%` فيصبح الإجمالي `0.000 د.ك`. أكتب «سبب البيع المجاني»، ويوافق المشرف.
5. هل يعتمد المشرف استرجاعًا ينتظر الاعتماد من نفس القسم؟
   - **الإجابة:** لا. الاسترجاع يُعتمد من «المرتجعات» في الإدارة.
6. باسم من يُسجَّل البيع بعد موافقة المشرف؟
   - **الإجابة:** باسم الكاشير وعلى ورديته. ويظهر اسم المشرف عند المدير فقط.

الفصل 9 — إلغاء البيع (لعملية من الوردية المفتوحة)

الهدف من الشاشة

تلغي عملية بيع كاملة من ورديتك المفتوحة، كأنها لم تحدث: يعود المبلغ كله وتعود كل الأصناف. تستخدمه لخطأ اكتشفته بسرعة، قبل أن تغلق ورديتك.

من يستطيع استخدامها

الدور	ماذا يستطيع هنا
مشرف	يلغي عمليات ورديته المفتوحة.
المالك	يلغي عمليات ورديته المفتوحة.
كاشير	لا يرى الزر افتراضيًا. لخطئه يستخدم استرجاعًا يعتمده المدير. انظر قسم «المرتجع والاستبدال».

الصلاحية المطلوبة: «إلغاء المبيعات».

قبل أن تبدأ

كل هذه الشروط يجب أن تتحقق، وإلا لا يظهر زر «إلغاء البيع»:

- العملية من **ورديتك أنت**، والوردية **مفتوحة الآن**.
- لم يُنفَّذ على العملية أي استرجاع أو استبدال، ولا استرجاع ينتظر الاعتماد.
- لديك صلاحية «إلغاء المبيعات».

إذا لم تتحقق الشروط فاستخدم الاسترجاع. انظر قسم «المرتجع والاستبدال».

القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.

الخطوات

متى تستخدم «إلغاء البيع» بدل الاسترجاع

الحالة	ماذا تستخدم
خطأ في عملية من ورديتك المفتوحة، ولم يُرجع منها شيء	«إلغاء البيع».
العميل غيّر رأيه فورًا قبل أن يغادر، والعملية من ورديتك	«إلغاء البيع».
العميل يُرجع جزءًا من الأصناف فقط	الاسترجاع.
العملية من وردية سابقة أو من كاشير آخر	الاسترجاع.
العملية عليها استرجاع سابق	الاسترجاع.

إلغاء البيع

على الحاسوب:

1. اضغط «المرتجعات» في شريط الوردية.

على الجوال:

1. اضغط «المزيد».
2. اضغط «المرتجعات».

ثم على الجهازين:

1. اكتب رقم الإيصال في خانة «رقم الإيصال».
2. اضغط «بحث».
3. اضغط «إلغاء البيع» بجانب رقم العملية.
4. تظهر نافذة «إلغاء عملية البيع هذه؟» وتحتها: «يُعاد المبلغ كاملًا وتعود كل الأصناف إلى المخزون.»
5. اختر السبب من قائمة «السبب».
6. اكتب «ملاحظة» إذا أردت. مع «أخرى (الملاحظة مطلوبة)» تكون الملاحظة مطلوبة.
7. اضغط «إلغاء البيع» في أسفل النافذة.
8. تظهر نافذة «إيصال استرجاع» وعليها «إلغاء بيع».
9. أعد المبلغ النقدي للعميل إن وُجد.
10. أعد مبلغ البطاقة على جهاز البطاقة إن وُجد.
11. اضغط «طباعة».
12. اضغط «تم».

بدل الخطوتين 1 و2 يمكنك ضغط رقم العملية تحت «أو اختر عملية بيع من هذه الوردية».

للتراجع قبل التنفيذ اضغط «إلغاء» في النافذة. لا يتغير شيء.

أسباب الإلغاء

السبب	متى تختاره
«خطأ الكاشير»	خطأ في الأصناف أو الكميات أو طريقة الدفع.
«ألغاها العميل»	العميل تراجع عن الشراء.
«أخرى (الملاحظة مطلوبة)»	سبب آخر. اكتبه في «ملاحظة».

مثال

عملية إجماليها `د.ك 7.250`: دفع العميل `د.ك 5.000` نقدًا و`د.ك 2.250` بالبطاقة.

- يخرج من درجك `د.ك 5.000` نقدًا للعميل.
- يُعاد `د.ك 2.250` إلى البطاقة.
- المجموع: `د.ك 7.250` . (5.000 + 2.250 = 7.250)
- كل الأصناف تعود إلى مخزون فرعك.

ماذا يحدث بعد التنفيذ

الأثر	ماذا يحدث
المخزون	تعود كل أصناف العملية إلى مخزون فرعك، قابلة للبيع. استثناء: الصنف الذي له وصفة لا تعود مكوناته، ولا تعود مكونات الإضافات (المطعم). هذا مقصود: الطعام المحضَّر لا يعود إلى المخزون (ق-42).
النقدية	المبلغ النقدي كله يخرج من درجك. مبلغ البطاقة أو التحويل يُعاد إلى نفس الطريقة.
سجل التدقيق	يُسجَّل في سجل التدقيق: إلغاء البيع، ورقم الإيصال، ومن ألغاه.
ما يراه العميل	«إيصال استرجاع» مكتوب عليه «إلغاء بيع»، ومعه «الإيصال الأصلي».

نتائج أخرى:

- **لا يحتاج اعتمادًا**، مهما كان المبلغ.
- **لا يمكن التراجع عن الإلغاء.** إذا أخطأت فيه فبِع الأصناف من جديد.
- **العملية الأصلية لا تُحذف.** يُسجَّل الإلغاء مستندًا مرتبطًا بها.
- **ما يراه المدير:**
  - في «المرتجعات» بالإدارة: سطر من نوع «إلغاء بيع» بسببه.
  - في تبويب «نشاط غير اعتيادي»: عمود «مبيعات ملغاة» لكل موظف.
  - في «المبيعات»: يظهر للعملية «المسترجع» بقيمتها كاملة.
  - في «سجل الحركات» للمخزون: حركة «إلغاء بيع».

حالات تحتاج شخصًا ثانيًا أو اعتمادًا

الحالة	من يتدخل	كيف
كاشير أخطأ ولا يملك «إلغاء المبيعات»	المدير	يعتمد استرجاعًا من «المرتجعات» في الإدارة. انظر قسم «المرتجع والاستبدال».
عملية من وردية مغلقة أو من كاشير آخر	المدير	استرجاع يعتمده المدير. انظر قسم «المرتجع والاستبدال».

المشرف لا يلغي عمليات وردية الكاشير. الزر يظهر لصاحب الوردية فقط.

رسائل الخطأ الشائعة

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«يمكن إلغاء مبيعات ورديتك المفتوحة فقط وبدون مرتجعات.»	العملية ليست من ورديتك المفتوحة، أو عليها استرجاع.	استخدم الاسترجاع. انظر قسم «المرتجع والاستبدال».
«لا يحتوي الدرج على هذا المبلغ من النقد.»	النقد المُعاد أكبر مما في درجك الآن.	سجّل «إيداع نقدي» بسبب «تعزيز من الخزينة» بعد أن تحضر النقد، ثم أعد المحاولة. انظر قسم «الحركات النقدية».
«العنصر المطلوب غير موجود.»	لا توجد عملية بهذا الرقم في فرعك.	تأكد من رقم الإيصال.
«افتح وردية أولًا.»	ورديتك غير مفتوحة.	الإلغاء غير ممكن. استخدم الاسترجاع.
«تعذّر الاتصال بالخادم. تحقق من الاتصال.»	الجهاز غير متصل بالإنترنت.	تحقق من الاتصال، ثم أعد المحاولة.

تنبيهات

- **لا يظهر الزر؟** العملية ليست من ورديتك المفتوحة، أو عليها استرجاع، أو لا تملك الصلاحية.
- **«إلغاء البيع» يعيد كل شيء.** لإرجاع جزء من الأصناف استخدم الاسترجاع.
- **بعد إغلاق ورديتك لا يمكن الإلغاء.** راجع عملياتك قبل «إغلاق الوردية».
- **أعد مبلغ البطاقة على جهاز البطاقة بنفسك.** النظام يسجّل الإعادة، لكن الجهاز منفصل عنه.
- **«إلغاء» في النافذة يغلقها فقط.** الزر الذي ينفّذ هو «إلغاء البيع».
- **القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.**

أسئلة تدريب

1. أنت مشرف، وأخطأت في عملية قبل دقائق من ورديتك المفتوحة. ماذا تستخدم؟
   - **الإجابة:** «إلغاء البيع» من شاشة «المرتجعات».
2. نفس الخطأ، لكن العملية من ورديتك أمس. ماذا تستخدم؟
   - **الإجابة:** الاسترجاع. الإلغاء لعمليات الوردية المفتوحة فقط.
3. كاشير أخطأ في عملية من ورديته. هل تلغيها له أنت المشرف؟
   - **الإجابة:** لا. الزر لصاحب الوردية فقط. الكاشير ينفّذ استرجاعًا يعتمده المدير.
4. عملية `د.ك 7.250` : `د.ك 5.000` نقدًا و `د.ك 2.250` بطاقة. ماذا يعود عند الإلغاء؟
   - **الإجابة:** `د.ك 5.000` نقدًا من الدرج، و `د.ك 2.250` إلى البطاقة.
5. هل يحتاج إلغاء عملية كبيرة اعتماد المدير؟
   - **الإجابة:** لا. الإلغاء لا يحتاج اعتمادًا، لكنه يظهر للمدير في «المرتجعات» و«نشاط غير اعتيادي».
6. ما الأسباب المتاحة للإلغاء؟

- **الإجابة:** «خطأ الكاشير»، و«ألغاها العميل»، و«أخرى (الملاحظة مطلوبة)».

الفصل 10 — الحركات النقدية: سحب إلى الخزينة، تعزيز من الخزينة، تبديل فكّة، مصروف نثري، دفعة لمورد، إيداع بنكي (رقم القسيمة)، تصحيح، أخرى؛ السحب الذي ينتظر اعتماد مدير وسحب الطلب

الهدف من الشاشة

تسجّل هنا كل نقد يدخل الدرج أو يخرج منه **خارج البيع والإرجاع**. كل حركة لها مبلغ وسبب، وتغيّر «النقد المتوقع في الدرج» (إلا «تبديل فكّة»). لا تُخرج نقدًا من الدرج ولا تُدخله دون أن تسجّله هنا.

من يستطيع استخدامها

الدور	ماذا يستطيع هنا
كاشير	لا يرى زرَّي «إيداع نقدي» و«سحب نقدي» إلا إذا منحه المالك الصلاحية.
مشرف	يسجّل الإيداع والسحب في ورديته، ويرى «النقد المتوقع في الدرج».
المالك	مثل المشرف، وسحبه فوق الحد يُسجَّل مباشرة دون انتظار.
مدير الفرع، مدير الشركة، أمين الخزينة	لا يسجّلون هنا. يعتمدون أو يرفضون السحب المعلّق من «الورديات» بالإدارة.

الصلاحية المطلوبة: «إيداع / سحب نقدي». لـ«إيداع بنكي» تحتاج أيضًا «الإيداع البنكي من الصندوق أو الخزينة». بدونها لا يظهر هذا السبب في القائمة. يستطيع المالك منح هاتين الصلاحيتين لمن يثق به.

قبل أن تبدأ

- يجب أن تكون ورديتك مفتوحة. انظر قسم «فتح الوردية».
- عُدّ المبلغ بيدك قبل أن تسجّله.
- **القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.**
- للمصروف أو دفعة المورد: جهّز رقم الإيصال أو الفاتورة.
- للإيداع البنكي: جهّز قسيمة الإيداع من البنك.

«إيداع نقدي» أم «إيداع بنكي»؟ (اقرأ هذا أولًا)

الكلمتان متشابهتان، لكن معناهما **عكس بعض**:

	«إيداع نقدي»	«إيداع بنكي»
اتجاه النقد	**يدخل** الدرج.	**يخرج** من الدرج إلى البنك.
الزر الذي تضغطه	«إيداع نقدي».	«سحب نقدي»، ثم السبب «إيداع بنكي».
أثره على «النقد المتوقع في الدرج»	يزيد.	ينقص.

	«إيداع نقدي»	«إيداع بنكي»
مثال	أحضر المدير نقدًا من الخزينة إلى الدرج.	أخذت نقدًا من الدرج لتودعه في حساب الشركة بالبنك.

قاعدة سهلة: **إذا خرج النقد من يدك ومن الدرج فهو «سحب نقدي» دائمًا**، حتى لو ذهب إلى البنك. وبنفس الطريقة: «سحب إلى الخزينة» نوع من «سحب نقدي»، وليس شيئًا آخر.

الخطوات

فتح شاشة الوردية

على الحاسوب:

1. اضغط «الوردية والنقد» في شريط الوردية.

على الجوال:

1. اضغط «المزيد».
2. اضغط «الوردية والنقد».

تظهر شاشة الوردية. فيها زر «إيداع نقدي» وزر «سحب نقدي»، وقائمة «الحركات النقدية».

تسجيل إيداع نقدي

1. اضغط «إيداع نقدي».
2. تظهر نافذة «إيداع نقدي».
3. اكتب المبلغ في حقل «المبلغ (د.ك)». مثال: `10.000`.
4. اختر السبب من قائمة «السبب». انظر جدول «أسباب الإيداع النقدي» أدناه.
5. أكمل الحقول التي تظهر للسبب.
6. اضغط «تأكيد».
7. تظهر رسالة «تم تسجيل الحركة النقدية».
8. تظهر الحركة في «الحركات النقدية» بإشارة `+`.

تسجيل سحب نقدي

1. اضغط «سحب نقدي».
2. تظهر نافذة «سحب نقدي».
3. اكتب المبلغ في حقل «المبلغ (د.ك)».
4. اختر السبب من قائمة «السبب». انظر جدول «أسباب السحب النقدي» أدناه.
5. أكمل الحقول التي تظهر للسبب.
6. اقرأ التنبيه إن ظهر. انظر «متى يحتاج السحب اعتماد مدير».
7. اضغط «تأكيد».

8. تظهر إحدى رسالتين:
   - «تم تسجيل الحركة النقدية»: سُجّل السحب. أخرج النقد الآن.
   - «أُرسل إلى مدير للاعتماد. يبقى النقد في الدرج حتى يُعتمد.»: **لا تُخرج النقد.** انتظر القرار.
9. تظهر الحركة في «الحركات النقدية» بإشارة `–` .

إذا كان لديك سحب آخر «بانتظار الاعتماد»، تظهر الرسالة الثانية حتى لو سُجّل السحب الجديد مباشرة. لذلك اعتمد على سطر الحركة: إذا لم تكن عليه شارة «بانتظار الاعتماد» فقد سُجّل.

للتراجع قبل الحفظ اضغط «إلغاء». لا يُسجَّل شيء. زر «تأكيد» لا يعمل حتى تكمل كل الحقول المطلوبة، وتكتب مبلغًا صحيحًا أكبر من صفر بثلاث خانات عشرية على الأكثر.

أسباب الإيداع النقدي

السبب	متى تستخدمه	ماذا تكمل	أثره على «النقد المتوقع في الدرج»
«تعزيز من الخزينة»	أحضرت نقدًا من خزينة الفرع إلى الدرج.	المبلغ فقط.	يزيد. ويُخصم من الخزينة.
«تبديل فكّة (لا يغيّر المبلغ)»	أعطيت أوراقًا كبيرة وأخذت مقابلها فكّة بنفس القيمة.	المبلغ فقط.	**لا يتغيّر.**
«تصحيح»	تعكس حركة «سحب نقدي» بسبب «أخرى» سجّلتها خطأ في هذه الوردية.	«الحركة المراد تصحيحها»، و«الوصف».	يزيد.
«أخرى (الملاحظة مطلوبة)»	نقد دخل الدرج لسبب غير ما سبق.	«الوصف».	يزيد.

تظهر تحت السبب جملة تشرحه:

- «تعزيز من الخزينة»: «يُخصم المبلغ من خزينة الفرع ويُضاف للصندوق.»
- «تبديل فكّة»: «تبديل فئات فقط: رصيد الصندوق لا يتغيّر.»

أسباب السحب النقدي

السبب	متى تستخدمه	ماذا تكمل	أثره على «النقد المتوقع في الدرج»
«سحب إلى الخزينة»	تنقل نقدًا زائدًا من الدرج إلى خزينة الفرع.	المبلغ فقط.	ينقص. ويُضاف إلى الخزينة.
«إيداع بنكي»	تأخذ نقدًا من الدرج لتودعه في البنك.	«الحساب البنكي»، و«رقم قسيمة الإيداع».	ينقص.
«مصروف نثري»	تدفع مصروفًا صغيرًا من الدرج.	«تصنيف المصروف»، و«رقم الإيصال / الفاتورة (اختياري)».	ينقص.

السبب	متى تستخدمه	ماذا تكمل	أثره على «النقد المتوقع في الدرج»
«دفعة لمورد»	تدفع لمورد نقدًا من الدرج.	«المورد»، و«رقم الإيصال / الفاتورة (اختياري)».	ينقص.
«تصحيح»	تعكس حركة «إيداع نقدي» بسبب «أخرى» سجّلتها خطأ في هذه الوردية.	«الحركة المراد تصحيحها»، و«الوصف».	ينقص.
«أخرى (الملاحظة مطلوبة)»	نقد خرج من الدرج لسبب غير ما سبق.	«الوصف».	ينقص.

تظهر تحت السبب جملة تشرحه:

- «سحب إلى الخزينة»: «يُخصم المبلغ من الصندوق ويُضاف لخزينة الفرع.»
- «مصروف نثري»: «يُسجَّل مصروفاً مدفوعاً من هذا الدرج.»
- «دفعة لمورد»: «يُسجَّل دفعة للمورد من هذا الدرج.»
- «إيداع بنكي»: «يخرج النقد من الدرج باتجاه الحساب البنكي المختار ويبقى في الطريق حتى يؤكده شخص ثانٍ من جهة البنك.»

تفاصيل بعض الأسباب

«مصروف نثري»

1. اختر من «تصنيف المصروف»: «مستلزمات»، «صيانة»، «نقل»، «ضيافة»، «خدمات (كهرباء وماء)»، «تنظيف»، أو «أخرى».
2. إذا اخترت «أخرى» فاكتب ما هو المصروف في حقل «الوصف».
3. اكتب رقم الإيصال في «رقم الإيصال / الفاتورة (اختياري)» إن وُجد.

«دفعة لمورد»

1. اختر المورد من قائمة «المورد».
2. اكتب رقم الفاتورة في «رقم الإيصال / الفاتورة (اختياري)» إن وُجد.

«إيداع بنكي»

1. اختر الحساب من قائمة «الحساب البنكي».
2. اكتب الرقم المطبوع على القسيمة في حقل «رقم قسيمة الإيداع».
3. إذا تركته فارغًا تظهر تحته «أدخل الرقم المطبوع على قسيمة الإيداع البنكية.» ولا يعمل «تأكيد».

بعد الحفظ لا يصل المبلغ إلى البنك مباشرة. يبقى في «إيداعات في الطريق» حتى يؤكده شخص ثانٍ من الإدارة. انظر قسم «إدارة النقدية».

«تصحيح»

1. اختر الحركة من قائمة «الحركة المراد تصحيحها». تظهر فيها حركات «أخرى» (أو تصحيحات سابقة) من هذه الوردية فقط، وفي الاتجاه المعاكس، ومعها المبلغ الباقي منها.
2. اكتب مبلغًا لا يزيد عن الباقي.
3. اكتب سبب التصحيح في حقل «الوصف».

مثال: سجّلت «سحب نقدي» بسبب «أخرى» بمبلغ `5.000`، والصحيح `3.000`. سجّل «إيداع نقدي» بسبب «تصحيح» بمبلغ `2.000`، واختر تلك الحركة. (5.000 − 3.000 = 2.000)

«تصحيح» لا يعكس «سحب إلى الخزينة» أو «تعزيز من الخزينة» أو «إيداع بنكي» أو «مصروف نثري» أو «دفعة لمورد». تظهر تحت السبب الجملة: «يعكس جزءاً أو كل حركة «أخرى» سابقة في هذه الوردية. الإيداعات في الخزينة والتعزيزات والإيداعات البنكية والمدفوعات تُعكس بسجلها المعاكس الخاص.» إذا أخطأت في أحد هذه الأسباب فأخبر مديرك.

متى يحتاج السحب اعتماد مدير

ثلاثة أسباب فقط لها حد. فوق الحد ينتظر السحب اعتماد مدير:

السبب	الحد الافتراضي	ماذا يُطلب فوق الحد
«أخرى (الملاحظة مطلوبة)»	`د.ك 20.000` للحركة الواحدة، و `د.ك 50.000` لمجموع «أخرى» في الوردية.	اعتماد مدير.
«مصروف نثري»	`د.ك 20.000` للحركة الواحدة.	اعتماد مدير، ورقم الإيصال أو الفاتورة إلزامي.
«دفعة لمورد»	`د.ك 100.000` للحركة الواحدة.	اعتماد مدير، ورقم الإيصال أو الفاتورة إلزامي.

- قد تكون حدود شركتك مختلفة. يحددها مديرك أو المالك.
- المبلغ المساوي للحد تمامًا لا يحتاج اعتمادًا. مثال: مصروف `20.000` يُسجَّل مباشرة، و`20.001` ينتظر.
- «سحب إلى الخزينة» و«إيداع بنكي» و«تصحيح» لا تحتاج اعتمادًا مهما كان المبلغ.
- الإيداع النقدي لا يحتاج اعتمادًا.

ما تراه في النافذة:

1. عند اختيار أحد الأسباب الثلاثة يظهر تنبيه، مثل «فوق 20.000 د.ك يحتاج هذا الصرف اعتماد مدير.»
2. إذا كتبت مبلغًا أكبر من الحد يتغيّر التنبيه إلى: «فوق 20.000 د.ك: هذا الصرف سينتظر اعتماد مدير. لا تُخرج النقد قبل الاعتماد.»
3. في المصروف ودفعة المورد يتغيّر اسم الحقل إلى «رقم الإيصال / الفاتورة». إذا تركته فارغًا تظهر «فوق حد الاعتماد يجب إدخال رقم الإيصال أو الفاتورة.»

حد الوردية لـ«أخرى» لا يظهر له تنبيه في النافذة. مثال: سجّلت «أخرى» `15.000` ثم `15.000` ثم `15.000` (المجموع `45.000`). سحب «أخرى» رابع بـ `10.000` يجعل المجموع `55.000`، فوق `50.000`. لا يتغيّر التنبيه، لكن بعد «تأكيد» تظهر «أُرسل إلى مدير للاعتماد. يبقى النقد في الدرج حتى يُعتمد.» (45.000 + 10.000 = 55.000)

السحب الذي ينتظر الاعتماد

1. يظهر السحب في «الحركات النقدية» وعليه شارة «بانتظار الاعتماد».
2. المبلغ يظهر مشطوبًا: لم يُخصم من الدرج بعد.
3. **اترك النقد في الدرج.**
4. أخبر مديرك أن لديك سحبًا ينتظر.
5. عندما يقرر المدير يتغيّر السطر:
   - إذا اعتمده: تختفي الشارة ويظهر المبلغ عاديًا. أخرج النقد الآن.
   - إذا رفضه: تظهر شارة «مرفوض» ويبقى المبلغ مشطوبًا. لا تُخرج النقد.

سبب الرفض لا يظهر في نقطة البيع. اسأل مديرك عنه.

سحب الطلب

إذا لم تعد تحتاج السحب المعلّق، أو أخطأت فيه:

1. اضغط «سحب الطلب» في سطر السحب.
2. تظهر رسالة «تم سحب الطلب».
3. تظهر على السطر شارة «مسحوب»، ويبقى المبلغ مشطوبًا.

لا يمكن سحب الطلب بعد قرار المدير. **لا يمكن إغلاق الوردية وفيها سحب «بانتظار الاعتماد».** اسحب الطلب أو انتظر القرار. انظر قسم «إغلاق الوردية».

مثال حسابي: رصيد الدرج عبر ثلاث حركات

يرى المشرف أعلى الشاشة «النقد المتوقع في الدرج»، وتحته: «النقد الافتتاحي»، «إيداع نقدي»، «سحب نقدي»، «مبيعات نقدية»، «مرتجعات نقدية».

بداية الوردية: «النقد الافتتاحي» `50.000`، و«مبيعات نقدية» `30.000`. «النقد المتوقع في الدرج» = `80.000 د.ك`. (50.000 + 30.000 = 80.000)

الحركة	السبب	المبلغ	«النقد المتوقع في الدرج» بعدها
1. «سحب نقدي»	«سحب إلى الخزينة»	`40.000`	`40.000` (80.000 − 40.000)
2. «إيداع نقدي»	«تبديل فكّة (لا يغيّر المبلغ)»	`5.000`	`40.000` (لا يتغيّر)
3. «سحب نقدي»	«مصروف نثري» («تنظيف»)	`3.500`	`36.500` (40.000 − 3.500)

في نهاية المثال تعرض الشاشة:

الخانة	المبلغ
«النقد الافتتاحي»	`50.000`
«إيداع نقدي»	`0.000` (تبديل الفكّة لا يُحسب)
«سحب نقدي»	`43.500` (3.500 + 40.000)
«مبيعات نقدية»	`30.000`
«مرتجعات نقدية»	`0.000`
«النقد المتوقع في الدرج»	`36.500` (0 − 30.000 + 43.500 − 0 + 50.000)

لو كانت الحركة الرابعة «سحب نقدي» بسبب «أخرى» بمبلغ `25.000` (فوق `20.000`): يذهب السحب للاعتماد، ويبقى «النقد المتوقع في الدرج» `36.500` حتى يعتمده المدير. بعد الاعتماد يصبح `11.500` . (36.500 − 25.000 = 11.500)

انتبه: «تبديل فكّة» يظهر في «الحركات النقدية» بإشارة `+ 5.000` ، لكنه لا يغيّر «النقد المتوقع في الدرج».

الكاشير في العدّ الأعمى

إذا منحك المالك «إيداع / سحب نقدي» وأنت كاشير:

- لا ترى «النقد المتوقع في الدرج» أثناء الوردية. تظهر بدله رسالة: «أرقام الدرج لا تُعرض أثناء ورديتك. سترى النقد المتوقع والفرق بعد العدّ عند الإغلاق.»
- ترى «الحركات النقدية» ومبالغها كاملة.
- تسجّل الحركات بنفس الخطوات.

ماذا يحدث بعد التنفيذ

الأثر	ماذا يحدث
المخزون	لا يتأثر.
النقدية	يتغيّر رصيد الدرج حسب جدول الأسباب. «سحب إلى الخزينة» و«تعزيز من الخزينة» يغيّران رصيد خزينة الفرع أيضًا. «إيداع بنكي» يذهب إلى «إيداعات في الطريق». «مصروف نثري» و«دفعة لمورد» تُسجَّل في المصروفات والدفعات. السحب المعلّق لا يغيّر شيئًا حتى يُعتمد.
سجل التدقيق	يُسجَّل في سجل التدقيق: كل إيداع وسحب (المبلغ والسبب)، وطلب الاعتماد، والاعتماد، والرفض، وسحب الطلب.
ما يراه العميل	لا شيء.

نتائج أخرى:

- **لا يمكن حذف حركة أو تعديلها.** الخطأ في «أخرى» يُصحَّح بـ«تصحيح». غير ذلك أخبر مديرك.
- **الحركات تظهر للمدير** في تفاصيل ورديتك. انظر «ما يراه المدير» أدناه.

ما يراه المدير

من يملك «متابعة كل الورديات» ويدخل الإدارة:

1. يفتح «الورديات»، ثم يضغط الوردية.
2. يرى جدول «الحركات النقدية»: التاريخ، و«إيداع نقدي» أو «سحب نقدي»، والمبلغ، والسبب، والحالة، والملاحظة، ومن سجّلها.
3. يرى بجانب السبب شارات عند الحاجة: «فوق الحد»، «تجاوز المالك»، «يصحح حركة سابقة».
4. يرى الحالة: «مُرحَّلة»، «بانتظار الاعتماد»، «مرفوضة»، أو «مسحوبة»، ومعها «قرار:» واسم من قرّر وملاحظته.

لاعتماد سحب معلّق:

1. يضغط زر «بانتظار الاعتماد» في عمود الحالة.
2. تظهر نافذة «سحب نقدي بانتظار الاعتماد» فيها المبلغ واسم الموظف والوقت والملاحظة.
3. يضغط «اعتماد»، أو يكتب السبب في «ملاحظة» ثم يضغط «رفض».
4. تظهر رسالة «تم تسجيل القرار».

- زر «رفض» لا يعمل دون ملاحظة.
- **لا أحد يعتمد طلبه بنفسه.** المالك يستطيع ذلك، وتظهر شارة «تجاوز المالك».
- عند الاعتماد يُفحص رصيد الدرج مرة أخرى. إذا لم يكفِ تظهر «لا يحتوي الدرج على هذا المبلغ من النقد.»
- إذا أغلق المدير الوردية بنفسه وفيها سحب معلّق، يُرفض السحب تلقائيًا.
- من يملك «عرض إعدادات الشركة» يرى في «لوحة التحكم»، تحت «الرقابة الداخلية»، تنبيهًا مثل «2 سحوبات نقدية بانتظار اعتماد مدير في ورديات مفتوحة.»

حالات تحتاج شخصًا ثانيًا أو اعتمادًا

الحالة	من يتدخل	كيف
سحب «أخرى» أو «مصروف نثري» أو «دفعة لمورد» فوق الحد	مدير يملك «متابعة كل الورديات» (مثل مدير الفرع)	يعتمده أو يرفضه من «الورديات» بالإدارة.
«إيداع بنكي» سُجّل	شخص ثانٍ يملك «الإيداع البنكي من الصندوق أو الخزينة»	يؤكد وصوله إلى البنك من «إيداعات في الطريق». انظر قسم «إدارة النقدية».
تريد «إيداع نقدي» أو «سحب نقدي» ولا يظهر الزر	المالك	يمنحك «إيداع / سحب نقدي».
«إيداع بنكي» غير موجود في قائمة «السبب»	المالك	يمنحك «الإيداع البنكي من الصندوق أو الخزينة».
خطأ في «سحب إلى الخزينة» أو «تعزيز من الخزينة» أو «إيداع بنكي» أو «مصروف نثري» أو «دفعة لمورد»	مديرك أو من يدير النقدية	يصحّحه بالسجل المعاكس الخاص به.

الحالة	من يتدخل	كيف
الخزينة لم تُجرد بعد، فلا يعمل «تعزيز من الخزينة»	من يملك «إدارة النقدية (الخزينة والتحويلات والجرد)»	يسجّل الجرد الافتتاحي للخزينة. انظر قسم «إدارة النقدية».

رسائل الخطأ الشائعة

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«لا يحتوي الدرج على هذا المبلغ من النقد.»	المبلغ المسحوب أكبر من رصيد الدرج.	تحقق من المبلغ. لا تسحب أكثر مما في الدرج.
«لا تحتوي الخزينة على هذا المبلغ من النقد.»	«تعزيز من الخزينة» بمبلغ أكبر من رصيد الخزينة.	أخبر مديرك.
«سجّل الجرد الافتتاحي للخزينة أولاً.»	خزينة الفرع لم تُجرد بعد، فلا يخرج منها نقد.	أخبر من يدير النقدية ليجردها.
«هذا التحويل النقدي غير مسموح.»	الحساب البنكي المختار غير نشط.	اختر حسابًا آخر، أو أخبر مديرك.
«بعض الحقول غير صحيحة، يرجى مراجعتها.»	حقل ناقص أو خاطئ، مثل تصحيح أكبر من الباقي من الحركة.	راجع الحقول، ثم اضغط «تأكيد».
«حدث خطأ غير متوقع.»	يظهر عند «سحب الطلب» إذا كان المدير قد قرّر فيه، أو عند «دفعة لمورد» لمورد موقوف.	أعد فتح شاشة الوردية وانظر حالة السطر. للمورد الموقوف أخبر مديرك.
«افتح وردية أولًا.»	ورديتك مغلقة، مثلًا أغلقها مدير.	افتح وردية جديدة إذا ستعمل.
«تعذّر الاتصال بالخادم. تحقق من الاتصال.»	الجهاز غير متصل بالإنترنت.	تحقق من الاتصال، ثم انظر «الحركات النقدية»: إذا لم تظهر الحركة فسجّلها مرة أخرى.

تنبيهات

- **«إيداع بنكي» سحبٌ وليس إيداعًا في الدرج.** تجده تحت «سحب نقدي».
- **لا تُخرج النقد قبل الاعتماد.** ما دام السطر «بانتظار الاعتماد» يبقى النقد في الدرج.
- **سجّل الحركة قبل أن تحرّك النقد أو معه مباشرة.** أي نقد يخرج دون تسجيل يظهر «عجز» عند الإغلاق.
- **«تبديل فكّة» لا يغيّر الرصيد.** لا تستخدمه لنقد يدخل الدرج فعلًا.
- **إذا عُكس مصروف أو دفعة لمورد صُرفت من درجك ووردیتك مفتوحة:** يعود المبلغ إلى رصيد الدرج، لكنه لا يظهر في «الحركات النقدية» ولا في «النقد المتوقع في الدرج». ضع النقد المُعاد في الدرج، وإلا ظهر «عجز» عند الإغلاق. ونافذة الإغلاق تعرض للمشرف فرقًا بمبلغ العكس وتطلب سببه؛ اكتبه، والنتيجة «متوازنة» ما دام النقد في الدرج. هذا هو السلوك الحالي. قرّر صاحب النظام أن يُسجَّل العكس حركةً على الوردية المفتوحة (ق-33).
- **اكتب وصفًا واضحًا في «أخرى».** يقرؤه المدير في تفاصيل ورديتك. سجل التدقيق يحفظ المبلغ والسبب فقط، لا الوصف.

أسئلة تدريب

1. أخذت `50.000` من الدرج لتودعها في البنك. أي زر تضغط، وأي سبب تختار؟
   - **الإجابة:** «سحب نقدي»، والسبب «إيداع بنكي». وأكتب «رقم قسيمة الإيداع».
2. أحضر المدير `20.000` من الخزينة إلى الدرج. ماذا تسجّل؟
   - **الإجابة:** «إيداع نقدي» بسبب «تعزيز من الخزينة».
3. المتوقع `80.000`. سجّلت «سحب إلى الخزينة» `40.000`، ثم «تبديل فكّة» `5.000`، ثم «مصروف نثري» `3.500`. كم المتوقع الآن؟
   - **الإجابة:** `36.500 د.ك`. (80.000 − 40.000 − 3.500؛ تبديل الفكّة لا يُحسب)
4. سجّلت «مصروف نثري» `25.000` وظهرت «أُرسل إلى مدير للاعتماد. يبقى النقد في الدرج حتى يُعتمد.». هل تُخرج النقد؟
   - **الإجابة:** لا. أتركه في الدرج حتى يعتمده المدير.
5. تريد إغلاق ورديتك ولديك سحب «بانتظار الاعتماد». ماذا تفعل؟
   - **الإجابة:** أضغط «سحب الطلب»، أو أنتظر قرار المدير، ثم أغلق.
6. سجّلت «سحب نقدي» بسبب «أخرى» `5.000` والصحيح `3.000`. كيف تصحّح؟
   - **الإجابة:** «إيداع نقدي» بسبب «تصحيح» بمبلغ `2.000`، وأختار تلك الحركة، وأكتب السبب في «الوصف».

الفصل 11 — الطاولات والطلبات: صالة، سفري، استلام، الإضافات، الإرسال للمطبخ، نقل ودمج، دفع الفاتورة وتقسيمها، إلغاء الصنف

الهدف من الشاشة

شاشة «الطاولات والطلبات» تعرض طاولات فرعك وطلبات السفري والاستلام المفتوحة. منها تفتح الطلب، وتضيف الأصناف، وترسلها للمطبخ، وتدفع الفاتورة كاملة أو مقسّمة.

هذا القسم يخص الشركات التي فعّلت خدمة المطعم فقط. إذا لم تظهر لك هذه الشاشات فشركتك لا تستخدمها.

من يستطيع استخدامها

الدور	ماذا يستطيع هنا
كاشير	يفتح الطلبات، ويضيف الأصناف، ويرسلها للمطبخ، وينقل ويدمج، ويدفع الفاتورة. يلغي صنفًا لم يُرسل فقط.
مشرف	مثل الكاشير، ويلغي أيضًا صنفًا أُرسل للمطبخ.
المالك	مثل المشرف.

الصلاحية المطلوبة: «استقبال طلبات الصالة والسفري والاستلام» و«فتح وإغلاق الوردية». زر «دفع الفاتورة» يحتاج «إنشاء مبيعات». إلغاء صنف أُرسل للمطبخ يحتاج «إلغاء أصناف أُرسلت للمطبخ».

مدير الفرع ومدير الشركة يملكان «إلغاء أصناف أُرسلت للمطبخ» في قالبيهما، لكنهما لا يدخلان نقطة البيع إلا بصلاحية صريحة.

قبل أن تبدأ

- يجب أن تكون ورديتك مفتوحة. بدونها تظهر شاشة «فتح وردية». انظر قسم «فتح الوردية».
- يجب أن يكون مديرك قد أعدّ الطاولات ومحطات المطبخ لفرعك. انظر قسم «إعداد المطعم».
- الطلبات للفرع كله. أي زميل في فرعك يرى طلبك ويكمله.

الخطوات

فتح شاشة الطاولات

على الحاسوب:

1. اضغط «الطاولات» في شريط الوردية.

على الجوال:

1. اضغط «المزيد».
2. اضغط «الطاولات».

ثم على الجهازين:

1. تظهر شاشة «الطاولات والطلبات».
2. للعودة إلى شاشة البيع العادية اضغط «بيع سريع».

ماذا تعني حالة الطاولة

الطاولات مرتبة حسب مناطق الجلوس. على كل طاولة رمزها وعدد مقاعدها.

ما يظهر على الطاولة	معناه
«متاحة»	لا يوجد عليها طلب مفتوح.
إطار ملوّن ومبلغ	عليها طلب مفتوح. المبلغ هو ما لم يُدفع بعد.
«صنف لم يُرسل»	في الطلب صنف لم يذهب للمطبخ بعد.
«صنف في المطبخ»	في الطلب صنف يحضّره المطبخ.
«صنف جاهز»	في الطلب صنف جاهز للتقديم.

تحت المناطق قائمة «السفري والاستلام»: رقم كل طلب ونوعه واسم العميل والمبلغ. الشاشة تتحدث وحدها كل 10 ثوانٍ.

طلب صالة جديد

1. اضغط طاولة «متاحة».
2. يُنشأ الطلب فورًا وتفتح شاشته. في أعلاها رقم الطلب ورمز الطاولة، مثل «R-000012 · طاولة T4».
3. أضف الأصناف. انظر «إضافة الأصناف» أدناه.

الضغط على طاولة مشغولة يفتح طلبها الموجود. الطاولة الواحدة لا تحمل إلا طلبًا مفتوحًا واحدًا.

إذا ضغطت طاولة بالخطأ فاضغط «إلغاء الطلب» قبل إضافة أي صنف.

طلب سفري أو استلام جديد

1. اضغط «طلب سفري جديد» أو «طلب استلام جديد».
2. اكتب اسم العميل في حقل «اسم العميل (اختياري)» إذا أردت.
3. اضغط «بدء الطلب».
4. تفتح شاشة الطلب. أضف الأصناف.

يظهر الطلب في «السفري والاستلام» بنوعه: «سفري» أو «استلام».

إضافة الأصناف

1. ابحث عن الصنف في خانة «ابحث في القائمة» بالاسم أو الرمز.
2. اضغط بطاقة الصنف.

- الصنف الذي ليس له إضافات يُضاف فورًا بكمية 1.

- كل ضغطة تضيف سطرًا جديدًا. ثلاث ضغطات = ثلاثة أسطر.
- الصنف الذي له إضافات تفتح له نافذة. انظر الفقرة التالية.

الأصناف تُحفظ في الطلب لحظة إضافتها.

اختيار الإضافات وملاحظة المطبخ

تفتح النافذة باسم الصنف. فيها مجموعات الإضافات، مثل الحجم أو الإضافات.

1. اقرأ بجانب اسم كل مجموعة: «إلزامي» أو «اختياري».
2. اضغط الخيار المطلوب في كل مجموعة «إلزامي».
3. اضغط الخيارات التي يريدها العميل في المجموعات الأخرى.
4. غيّر «الكمية» إذا لزم.
5. اكتب في حقل «ملاحظة للمطبخ» ما يريده العميل، مثل: بدون بصل.
6. اضغط «إضافة». على الزر سعر القطعة مع الإضافات.

الخيار الذي له سعر يظهر عليه المبلغ، مثل `+0.350` . زر «إضافة» لا يعمل حتى تختار العدد المطلوب في كل مجموعة.

في شاشة الطلب يظهر تحت الصنف اسم كل إضافة، والملاحظة بين علامتي تنصيص.

الإرسال للمطبخ

1. راجع أصناف الطلب. الصنف الجديد عليه «لم يُرسل».
2. اضغط «إرسال للمطبخ».
3. تظهر رسالة «أُرسل للمطبخ».

يذهب كل صنف إلى محطة المطبخ الخاصة بتصنيفه. الضغط مرة ثانية لا يرسل الصنف نفسه مرتين؛ يرسل فقط ما أضفته بعد ذلك. الزر معطّل إذا لم يكن في الطلب صنف «لم يُرسل».

حالة كل صنف تتغير حسب عمل المطبخ:

الحالة	معناها
«لم يُرسل»	الصنف في الطلب ولم يذهب للمطبخ.
«أُرسل»	وصل للمطبخ ولم يبدأ تحضيره.
«قيد التحضير»	المطبخ يحضّره.
«جاهز»	جاهز للتقديم.
«قُدّم»	سلّمه المطبخ.
«ملغى»	أُلغي. يظهر مشطوبًا.
«مدفوع»	دُفع في فاتورة.

عمل المطبخ نفسه في قسم «شاشة المطبخ».

السفري والاستلام: إذا كان إعداد «إرسال أصناف السفري والاستلام للمطبخ عند دفعها» مفعّلًا (الافتراضي)، تُرسل الأصناف غير المرسلة تلقائيًا عند دفع فاتورتها. **الصالة:** لا يوجد إرسال تلقائي؛ اضغط «إرسال للمطبخ» دائمًا.

نقل الطلب إلى طاولة أخرى (الصالة فقط)

1. افتح طلب الطاولة.
2. اضغط «نقل الطاولة».
3. تظهر الطاولات المتاحة فقط.
4. اضغط الطاولة الجديدة.

ينتقل الطلب كله بأصنافه وفواتيره. الطاولة القديمة تصبح «متاحة». المبالغ لا تتغير. إذا لم توجد طاولة متاحة تظهر «لا يوجد ما يُختار.».

دمج طلبين

ابدأ من الطلب الذي سيبقى. الطلب الآخر هو الذي يُضم إليه.

1. افتح الطلب الذي سيبقى.
2. اضغط «دمج».
3. تظهر نافذة «دمج طلب آخر في هذا الطلب».
4. اضغط الطلب الآخر: طاولة برقم طلبها، أو طلب سفري أو استلام.

تنتقل أصناف الطلب الآخر إلى هذا الطلب، وتصبح طاولته «متاحة». الطلب الآخر يصبح «مدموج». المبالغ لا تتغير.

لا يُدمج طلب دُفعت منه فاتورة. ادفع أصنافه المتبقية فاتورةً مستقلة.

دفع الفاتورة كاملة

1. اضغط «دفع الفاتورة».
2. تظهر نافذة «دفع الفاتورة». كل الأصناف غير المدفوعة مختارة.
3. راجع «إجمالي الفاتورة».
4. اضغط «ادفع» وعليه المبلغ.
5. تظهر نافذة «الدفع» نفسها التي في شاشة البيع.
6. اضغط طريقة الدفع، مثل «نقدًا».
7. اضغط «إضافة دفعة».
8. اضغط «إتمام البيع».
9. تظهر رسالة «تمت عملية البيع»، ثم نافذة «الإيصال».
10. اضغط «طباعة الإيصال».
11. اضغط «عملية بيع جديدة» لإغلاق الإيصال. تعود إلى شاشة الطلب.

تفاصيل نافذة «الدفع» (النقد المستلم، البطاقة ومرجعها، أكثر من طريقة دفع) في قسم «عملية البيع».

بعد دفع آخر صنف يصبح الطلب «مغلق»، وتصبح الطاولة «متاحة».

تقسيم الفاتورة

لكل عميل فاتورته وإيصاله:

1. اضغط «دفع الفاتورة».
2. أزل العلامة عن الأصناف التي لن تُدفع في هذه الفاتورة.
3. ادفع كما في «دفع الفاتورة كاملة».
4. اضغط «دفع الفاتورة» مرة أخرى للأصناف الباقية.
5. ادفعها فاتورةً ثانية.

السطر يُدفع كله في فاتورة واحدة. لا يمكن دفع جزء من كمية السطر. إذا أراد عميلان تقسيم صنفين متشابهين فأضفهما سطرين منفصلين من البداية.

لتقسيم فاتورة واحدة على أكثر من طريقة دفع استخدم «إضافة دفعة» في نافذة «الدفع».

تحت الأزرار في شاشة الطلب يظهر كل إيصال دُفع: «رقم الإيصال» والمبلغ. اضغطه لإعادة فتح الإيصال على الشاشة. لطباعة نسخة من إيصال سابق استخدم «آخر المبيعات» في شاشة البيع. انظر قسم «تعليق عملية البيع واستئنافها».

مثال: فاتورة مقسّمة مع إضافة لها سعر

طاولة T4 فيها عميلان. الطلب:

السطر	السعر
برجر لحم مع «جبنة إضافية» (2.500 + 0.350)	`2.850 د.ك`
برجر لحم بلا إضافات	`2.500 د.ك`
عصير برتقال	`1.250 د.ك`
عصير برتقال	`1.250 د.ك`

«المستحق» قبل الدفع: `7.850 د.ك` . (2.850 + 2.500 + 1.250 + 1.250 = 7.850)

الفاتورة الأولى (العميل الأول):

1. اضغط «دفع الفاتورة».
2. اترك العلامة على برجر الجبنة وعلى عصير واحد فقط.
3. «إجمالي الفاتورة»: `4.100 د.ك` . (2.850 + 1.250 = 4.100)
4. اضغط «ادفع».

5. اضغط «نقدًا».
6. اكتب `5.000` في حقل «النقد المستلم (د.ك)».
7. اضغط «إضافة دفعة».
8. «الباقي للعميل»: `0.900 د.ك`. (5.000 − 4.100 = 0.900)
9. اضغط «إتمام البيع».

في شاشة الطلب: «المدفوع حتى الآن» `4.100 د.ك`، و«المستحق» `3.750 د.ك`. (7.850 − 4.100 = 3.750)

الفاتورة الثانية (العميل الثاني): يدفع `2.000 د.ك` نقدًا والباقي بالبطاقة.

1. اضغط «دفع الفاتورة». يظهر البرجر الثاني والعصير الثاني فقط.
2. «إجمالي الفاتورة»: `3.750 د.ك`. (2.500 + 1.250 = 3.750)
3. اضغط «ادفع».
4. اضغط «نقدًا».
5. اكتب `2.000` في حقل «المبلغ (د.ك)».
6. اضغط «إضافة دفعة».
7. «المتبقي»: `1.750 د.ك`. (3.750 − 2.000 = 1.750)
8. اضغط طريقة البطاقة.
9. اكتب رقم العملية في حقل «المرجع (جهاز الدفع / التحويل)».
10. اضغط «إضافة دفعة».
11. اضغط «إتمام البيع».

النتيجة: إيصالان، والطلب «مغلق»، والطاولة T4 «متاحة». يدخل درجك النقد فقط: `6.100 د.ك`. (4.100 + 2.000 = 6.100) مبلغ البطاقة `1.750 د.ك` لا يدخل الدرج.

سعر الصنف إذا تغيّر قبل الدفع

- سعر الإضافة يُثبَّت لحظة إضافة الصنف إلى الطلب.
- سعر الصنف نفسه هو سعره في قائمة المنتجات **لحظة الدفع**.

مثال: رفعت الشركة سعر البرجر إلى `2.750 د.ك` قبل الفاتورة الثانية. تصبح الفاتورة الثانية `4.000 د.ك`. (2.750 + 1.250 = 4.000) شاشة الطلب تعرض السعر الجديد أيضًا.

هذا هو السلوك الحالي. قرّر صاحب النظام تثبيت سعر الصنف لحظة إضافته إلى الطلب، مثل سعر الإضافة (ق-39). حتى يتغيّر النظام، راجع المستحق قبل الدفع إذا تغيّرت الأسعار.

إلغاء صنف

1. اضغط سطر الصنف في الطلب.
2. تظهر نافذة «إلغاء الصنف» باسم الصنف.

3. اكتب السبب في حقل «السبب». الزر لا يعمل بدون سبب.
4. اضغط «إلغاء الصنف».

الصنف يبقى ظاهرًا مشطوبًا بحالة «ملغى»، ولا يدخل الفاتورة.

الصنف الذي «لم يُرسل»: يلغيه الكاشير بنفسه.

الصنف الذي أُرسل للمطبخ: يلغيه من يملك «إلغاء أصناف أُرسلت للمطبخ»، مثل المشرف.

1. تظهر في النافذة «هذا الصنف أُرسل للمطبخ مسبقاً.».
2. اكتب السبب في حقل «السبب».
3. اترك العلامة على «تم تحضيره (يُحسب هدراً وتُخصم المكونات)» إذا حضّر المطبخ الصنف.
4. أزل العلامة إذا لم يبدأ المطبخ تحضيره.
5. اضغط «إلغاء الصنف».

الكاشير الذي يحاول ذلك يرى «ليست لديك صلاحية لتنفيذ هذا الإجراء.». لا توجد موافقة مشرف على جهاز الكاشير لهذا الإلغاء. انظر «حالات تحتاج شخصًا ثانيًا أو اعتمادًا». هذا هو السلوك الحالي. قرّر صاحب النظام أن يستخدم هذا الإلغاء موافقة المشرف على جهاز الكاشير (ق-40).

الصنف «مدفوع»: لا يُلغى من الطلب. تصحيحه باسترجاع من إيصال فاتورته. انظر قسم «المرتجع والاستبدال».

إلغاء الطلب كله

1. اضغط «إلغاء الطلب».

يعمل الزر فقط إذا لم يُرسل أي صنف للمطبخ ولم تُدفع أي فاتورة. الإلغاء فوري، بلا نافذة تأكيد. يصبح الطلب «ملغى» وتعود إلى «الطاولات». إذا أُرسل صنف فألغِ الأصناف المرسلة أولًا، كل صنف وحده.

ماذا يحدث بعد التنفيذ

الأثر	ماذا يحدث
المخزون	يُخصم مرة واحدة فقط، عند «إتمام البيع» لكل فاتورة، للأصناف المدفوعة فيها. الصنف الذي له وصفة تُخصم مكوناته بدلًا منه. الإضافة التي لها مكوّن يُخصم مكوّنها. الإرسال للمطبخ وعمل المطبخ لا يخصمان شيئًا. الاستثناء: إلغاء صنف مُرسل مع علامة «تم تحضيره (يُحسب هدراً وتُخصم المكونات)» يخصم مكوناته (أو الصنف نفسه إذا لم تكن له وصفة) هدرًا لحظة الإلغاء، ولا يُدفع بعدها. مكونات الوصفة ومكوّن الإضافة لا تعود إلى المخزون إذا استُرجعت الفاتورة لاحقًا. الصنف الذي «لم يُرسل» أو أُلغي بلا هذه العلامة لا يمس المخزون.
النقدية	كل فاتورة عملية بيع مستقلة برقم إيصال، على وردية من يدفعها ودرجه. الدفع النقدي (بعد الباقي) يزيد النقد المتوقع في درجه. البطاقة والتحويل لا يدخلان الدرج. فتح الطلب وإضافة الأصناف والنقل والدمج لا تمس المال.

الأثر	ماذا يحدث
سجل التدقيق	يُسجَّل في سجل التدقيق: فتح الطلب، إضافة الأصناف، الإرسال للمطبخ، إلغاء الصنف بسببه وهل حُسب هدرًا، النقل، الدمج، إلغاء الطلب، ودفع كل فاتورة مع عملية البيع.
ما يراه العميل	إيصال لكل فاتورة. تحت كل صنف أسماء إضافاته، وسعر القطعة يشمل سعر الإضافات.

لا يمكن تعديل الفاتورة بعد «إتمام البيع». التصحيح يكون بالاسترجاع.

أثر الطلب المفتوح على إغلاق الوردية

- النظام **لا يمنع** إغلاق ورديتك وفي الفرع طلبات مفتوحة، ولا ينبّهك إليها.
- الطلب لا يتبع وردية. يبقى مفتوحًا بعد إغلاقك، ويكمله أي زميل في الفرع.
- الفاتورة تُسجَّل على وردية من يضغط «إتمام البيع» ودرجه، لا على وردية من فتح الطلب.
- لذلك راجع «الطاولات» قبل أن تغلق، وسلّم طلباتك المفتوحة لزميلك. ثم أغلق ورديتك. انظر قسم «إغلاق الوردية».
- هذا هو السلوك الحالي. قرّر صاحب النظام أن تعرض نافذة إغلاق الوردية عدد طلبات المطعم المفتوحة في الفرع، دون منع الإغلاق (ق-41).

حالات تحتاج شخصًا ثانيًا أو اعتمادًا

الحالة	من يتدخل	كيف
إلغاء صنف أُرسل للمطبخ	المشرف، أو من يملك «إلغاء أصناف أُرسلت للمطبخ»	يفتح الطلب من شاشة «الطاولات» في جلسته هو، ووردية مفتوحة له، ويلغي الصنف بسببه.
صنف مدفوع يحتاج تصحيحًا	من يملك «تنفيذ الاسترجاع»	استرجاع من إيصال الفاتورة في «المرتجعات». انظر قسم «المرتجع والاستبدال».
«إرسال للمطبخ» يعرض «حدث خطأ غير متوقع.»	من يملك «إعداد المطعم (الإضافات، الوصفات، الطاولات، المحطات)»	يعدّ محطة مطبخ للفرع، أو محطة افتراضية. انظر قسم «إعداد المطعم».
طاولة ناقصة أو صنف بلا إضافاته	من يملك «إعداد المطعم (الإضافات، الوصفات، الطاولات، المحطات)»	يضيفها من الإدارة. انظر قسم «إعداد المطعم».

رسائل الخطأ الشائعة

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«وحدة المطعم غير متاحة.»	خدمة المطعم متوقفة، أو تعذّر تحميل الطاولات.	أعد فتح الشاشة. إذا تكررت فأخبر مديرك.

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«لا توجد طاولات معدّة لهذا الفرع بعد.»	لا توجد طاولات لفرعك.	اطلب من مديرك إعدادها. السفري والاستلام يعملان.
«حدث خطأ غير متوقع.»	تظهر في حالات منها: لا توجد محطة مطبخ عند «إرسال للمطبخ»، أو عند دفع فاتورة «سفري» أو «استلام» والإرسال التلقائي مفعّل؛ دمج طلب دُفعت منه فاتورة؛ زميل أخذ الطاولة نفسها قبلك؛ الطلب أُغلق من جهاز آخر.	ارجع إلى «الطاولات» وانظر حالة الطلب. لمشكلة المحطة أخبر مديرك.
«ليست لديك صلاحية لتنفيذ هذا الإجراء.»	تحاول إلغاء صنف أُرسل للمطبخ بلا صلاحيته.	اطلب من المشرف إلغاءه.
«تم تعديل هذا السجل من مستخدم آخر. أعد التحميل وحاول مجدداً.»	زميل غيّر الطلب نفسه في اللحظة نفسها.	انتظر تحديث الطلب، ثم أعد الخطوة.
«الكمية المتوفرة غير كافية لصنف أو أكثر.»	المخزون لا يكفي عند الدفع، أو عند حساب الهدر.	أخبر مشرفك.
«تغيّرت الأسعار. راجع عملية البيع وحاول مجددًا.»	تغيّر سعر صنف بعد فتح «دفع الفاتورة».	أغلق النافذة، ثم اضغط «دفع الفاتورة» من جديد.
«بعض الأصناف غير متاحة للبيع في هذا الفرع.»	صنف أُوقف أو لا يباع في فرعك.	ألغِ الصنف من الطلب، وأخبر مديرك.
«افتح وردية أولًا.»	ورديتك أُغلقت، مثلًا أغلقها مدير.	افتح وردية جديدة ثم ادفع. انظر قسم «فتح الوردية».
«تعذّر الاتصال بالخادم. تحقق من الاتصال.»	الجهاز غير متصل.	تحقق من الاتصال. قبل إعادة الدفع انظر هل ظهر إيصال الفاتورة في شاشة الطلب.

تنبيهات

- **في طلب الصالة اضغط «إرسال للمطبخ» قبل دفع الفاتورة الأخيرة.** دفع كل الأصناف يُغلق الطلب فورًا، والأصناف التي «لم يُرسل» لا تصل للمطبخ بعد ذلك.
- **القفل لا يحذف الطلب.** الأصناف تُحفظ لحظة إضافتها. لكن النافذة المفتوحة تُغلق: أكمل اختيار الإضافات أو الدفع قبل أن تضغط «قفل» أو تبتعد.
- **«ملاحظة للمطبخ» موجودة فقط في نافذة الإضافات.** الصنف الذي ليس له إضافات لا تُكتب له ملاحظة حاليًا.
- **الضغط على طاولة متاحة يفتح طلبًا فورًا.** إذا كان بالخطأ فاضغط «إلغاء الطلب».
- **«إلغاء الطلب» بلا تأكيد.** تأكد قبل الضغط.
- **الشارات بالأرقام قد تظهر بالإنجليزية** لأكثر من صنف أو مقعد، مثل عدد الأصناف «في المطبخ».
- **«المستحق» ما لم يُدفع بعد.** «المدفوع حتى الآن» مجموع الفواتير المدفوعة.

- **لا يوجد خصم في فاتورة المطعم حاليًا.** نافذة «دفع الفاتورة» لا تعرض خصمًا ولا موافقة مشرف. قرّر صاحب النظام إضافة خصم الفاتورة بحدود البيع العادي (ق-40).
- **إيقاف طاولة أو خدمة المطعم وعليها طلب مفتوح يُخفي الطلب** فلا يُدفع. هذا هو السلوك الحالي. قرّر صاحب النظام منع الإيقاف ما دام طلب مفتوح (ق-41). إذا اختفى طلب فأخبر مديرك فورًا.

أسئلة تدريب

1. عميل على طاولة يطلب برجرًا مع «جبنة إضافية». ما الخطوات حتى يصل للمطبخ؟
   - **الإجابة:** أضغط الطاولة، ثم بطاقة البرجر، وأختار «جبنة إضافية»، وأضغط «إضافة»، ثم «إرسال للمطبخ».
2. متى يُخصم المخزون لصنف له وصفة؟
   - **الإجابة:** مرة واحدة عند «إتمام البيع» لفاتورته. تُخصم مكوناته ومكوّن إضافاته. الإرسال للمطبخ لا يخصم شيئًا.
3. الطلب `7.850 د.ك`. دفع العميل الأول `4.100 د.ك`. كم «المستحق» على الطاولة؟
   - **الإجابة:** `3.750 د.ك`.
4. أنت كاشير. الصنف «قيد التحضير» والعميل ألغاه. ماذا تفعل؟
   - **الإجابة:** أستدعي المشرف. يلغيه من جلسته بسبب مكتوب، ويترك علامة «تم تحضيره (يُحسب هدراً وتُخصم المكونات)» إذا حُضّر.
5. طاولة فيها فاتورة مدفوعة، وتريد دمجها في طاولة أخرى. هل يمكن؟
   - **الإجابة:** لا. تُدفع أصنافها الباقية فاتورةً مستقلة.
6. انتهت ورديتك وعلى طاولة طلب لم يُدفع. هل يمنعك النظام من الإغلاق؟ ولمن تُسجَّل فاتورته؟
   - **الإجابة:** لا يمنعني. أسلّم الطلب لزميلي. الفاتورة تُسجَّل على وردية من يدفعها ودرجه.

الفصل 12 — شاشة المطبخ

الهدف من الشاشة

شاشة «المطبخ» تعرض أصناف المطعم التي أُرسلت للتحضير، مرتبة في ثلاثة أعمدة: «جديد» و«قيد التحضير» و«جاهز». يستخدمها طاقم المطبخ ليعرف ماذا يحضّر، ويعلن متى أصبح الطلب جاهزًا.

هذا القسم يخص الشركات التي فعّلت خدمة المطعم فقط. إذا لم تظهر لك هذه الشاشات فشركتك لا تستخدمها.

طاقم المطبخ جزء رسمي من جمهور هذا الدليل، وهذا القسم مكتوب لهم أولًا.

من يستطيع استخدامها

الدور	ماذا يستطيع هنا
طاقم المطبخ	تفتح له شاشة «المطبخ» مباشرة بعد الدخول. يختار المحطة، ويضغط «ابدأ» و«جاهز» و«تم». لا يبيع ولا يفتح وردية.
مشرف	مثل طاقم المطبخ. يفتح الشاشة بنفسه من زر «المطبخ» على شاشة البيع.
المالك	مثل المشرف.
كاشير	لا يرى شاشة «المطبخ» في الدور الافتراضي. يرى حالة أصنافه في شاشة الطلب.

الصلاحية المطلوبة: «استخدام شاشة المطبخ»، مع «استخدام نقطة البيع» للدخول.

من يملك «استخدام شاشة المطبخ» ولا يملك «إنشاء مبيعات» ينتقل إلى شاشة «المطبخ» تلقائيًا بعد الدخول. من يملك الصلاحيتين معًا (مثل المشرف) تفتح له شاشة البيع، ويفتح «المطبخ» بنفسه.

قبل أن تبدأ

- يجب أن تكون خدمة المطعم مفعّلة في شركتك: «استخدام خدمة المطعم (الطاولات، شاشة المطبخ)».
- يجب أن تكون للفرع «محطات المطبخ». يعدّها مديرك في «الطاولات والمحطات». انظر قسم «إعداد المطعم».
- يجب أن يكون لك دور في فرع المطبخ فيه «استخدام شاشة المطبخ».
- للمشرف: يجب أن تكون ورديتك مفتوحة ليظهر زر «المطبخ» على شاشة البيع.

الخطوات

الدخول إلى شاشة المطبخ (طاقم المطبخ)

1. ادخل إلى «نقطة البيع» ببريدك وكلمة مرورك. انظر قسم «الدخول والخروج وقفل الشاشة وكلمة المرور».
2. إذا ظهرت «اختر الفرع»: اضغط الفرع الذي فيه مطبخك.
3. تفتح شاشة «المطبخ» مباشرة. لا تظهر لك شاشة «فتح وردية».

الشاشة تعرض بطاقات الفرع الذي اخترته عند الدخول فقط.

فتح شاشة المطبخ (المشرف والمالك)

على الحاسوب:

1. افتح شاشة البيع ووردیتك مفتوحة.
2. اضغط «المطبخ» في شريط الوردية.

على الجوال:

1. اضغط «المزيد» في شاشة البيع.
2. اضغط «المطبخ».

لا يوجد في شاشة «المطبخ» زر للعودة إلى البيع. للعودة استخدم زر الرجوع في المتصفح.

اختيار المحطة

إذا كان للمطبخ أكثر من محطة (مثل الشواء والعصائر)، اعرض محطتك فقط:

1. افتح القائمة بجانب عنوان «المطبخ». تعرض في البداية «كل المحطات».
2. اختر اسم محطتك.
3. تظهر بطاقات محطتك فقط.

لعرض كل البطاقات مرة أخرى اختر «كل المحطات».

بعد قفل الشاشة وفتحها تعود القائمة إلى «كل المحطات». اختر محطتك مرة أخرى.

قراءة البطاقة

كل بطاقة تمثل أصناف طلب واحد أُرسلت إلى محطة واحدة. في البطاقة:

الجزء	ماذا يعني
السطر الأول	رقم الطلب، مثل `R-000012` ، ثم «طاولة» ورمزها، أو نوع الطلب: «صالة» أو «سفري» أو «استلام». وبعده اسم العميل إن كتبه الكاشير.
عدّاد الوقت	الدقائق منذ إرسال الطلب إلى المطبخ.
الأصناف	الكمية ثم اسم الصنف، مثل `2×` برجر. ونوع الصنف إن وُجد بعد شرطة.
تحت الصنف	«الإضافات» التي اختارها العميل، مثل الحجم ودرجة الطهي.
نص بالأحمر بين علامتي تنصيص	«ملاحظة للمطبخ» كتبها الكاشير لهذا الصنف. اقرأها قبل التحضير.
الزر في أسفل البطاقة	الخطوة التالية: «ابدأ» أو «جاهز» أو «تم».

عن عدّاد الوقت:

- يبدأ من لحظة إرسال الطلب، لا من لحظة ضغط «ابدأ».
- يتحدث كل نصف دقيقة تقريبًا.
- يتغير لونه إلى البرتقالي بعد 8 دقائق، وإلى الأحمر بعد 15 دقيقة.
- عند دقيقة واحدة يظهر «دقيقة». لغير ذلك يظهر الرقم مع اختصار إنجليزي، مثل 12 min.

في رأس كل عمود رقم صغير: عدد البطاقات فيه. الأقدم في أعلى العمود.

إذا أرسل الكاشير أصنافًا جديدة لنفس الطاولة لاحقًا، تظهر في بطاقة جديدة منفصلة.

تحضير الطلب: «ابدأ» ثم «جاهز» ثم «تم»

1. ابدأ بأعلى بطاقة في عمود «جديد». هي الأقدم.
2. اضغط «ابدأ» عندما تبدأ تحضيرها.
3. تنتقل البطاقة إلى عمود «قيد التحضير».
4. حضّر كل أصناف البطاقة.
5. اضغط «جاهز».
6. تنتقل البطاقة إلى عمود «جاهز».
7. سلّم الطلب لمن يقدّمه، أو للعميل.
8. اضغط «تم».
9. تختفي البطاقة من الشاشة.

الزر يحرّك البطاقة كلها بكل أصنافها. لا يوجد زر لصنف واحد داخل البطاقة.

ماذا يرى الكاشير عند كل ضغطة

يرى الكاشير حالة كل صنف في شاشة الطلب. انظر قسم «الطاولات والطلبات».

مكان البطاقة عندك	الزر الذي تضغطه	حالة الصنف عند الكاشير بعد الضغط
«جديد»	—	«أُرسل»
«جديد»	«ابدأ»	«قيد التحضير»
«قيد التحضير»	«جاهز»	«جاهز»
«جاهز»	«تم»	«قُدّم»

إذا أُلغي صنف أُرسل إليك

الإلغاء يتم من شاشة الطلب، وليس من شاشة المطبخ. يلغيه من يملك «إلغاء أصناف أُرسلت للمطبخ»، مثل المشرف.

- يختفي الصنف الملغى من بطاقته عند التحديث التالي، خلال ثوانٍ.
- لا تظهر أي علامة أو رسالة تقول إنه أُلغي.
- إذا أُلغيت كل أصناف البطاقة تختفي البطاقة كلها.

- إذا كنت قد حضّرت الصنف، يسجّله من يلغيه هدرًا عند الإلغاء، فتُخصم مكوناته. هذا ليس من عملك على الشاشة.

إذا لاحظت أن صنفًا اختفى من بطاقة وأنت تحضّره، فاسأل الكاشير قبل أن تكمل.

إذا انقطع الاتصال

الشاشة تتحدث وحدها كل 5 ثوانٍ. لا تحتاج إلى إعادة تحميل الصفحة.

إذا انقطع الاتصال بالخادم:

1. تختفي البطاقات، وتظهر مكانها رسالة «وحدة المطعم غير متاحة.».
2. انظر إلى حالة الاتصال في الشريط العلوي. تظهر «تعذّر الوصول إلى الخادم» على الشاشات الكبيرة.
3. تحقق من اتصال الجهاز بالإنترنت.
4. انتظر. تعود البطاقات وحدها خلال ثوانٍ بعد عودة الاتصال.

إذا فقد الجهاز نفسه الشبكة، قد تبقى آخر البطاقات ظاهرة دون أي رسالة. لكن لا تصل طلبات جديدة. وقد يبقى الزر الذي ضغطته في حالة انتظار حتى يعود الاتصال.

لذلك إذا بدا المطبخ هادئًا على غير العادة، انظر إلى حالة الاتصال في الشريط العلوي.

إذا قُفلت الشاشة

تُقفل شاشة المطبخ وحدها بعد 5 دقائق دون لمس أو كتابة، مثل كل شاشات نقطة البيع. وصول طلبات جديدة لا يمنع القفل.

1. تظهر شاشة «نقطة البيع مقفلة». البطاقات لا تظهر خلفها.
2. اكتب كلمة مرورك في حقل «كلمة المرور».
3. اضغط «فتح القفل».
4. اختر محطتك مرة أخرى.

إذا كان زميلك هو من سيعمل الآن: يضغط «الدخول بحساب آخر» ويدخل بحسابه.

كل ضغطة على الشاشة تؤخر القفل 5 دقائق أخرى.

ما لا تستطيعه شاشة المطبخ

- لا بيع ولا دفع ولا وردية.
- لا إلغاء صنف ولا تعديل كمية أو ملاحظة. هذا عند الكاشير في شاشة الطلب.
- لا رجوع بالحالة إلى الخلف. «جاهز» لا تعود إلى «قيد التحضير»، و«تم» لا تعيد البطاقة.
- لا تحديد لصنف واحد داخل البطاقة.
- لا طباعة للبطاقات ولا تنبيه صوتي عند وصول طلب جديد.
- لا يمكن فتح «الطاولات» أو شاشة البيع لطاقم المطبخ.

ماذا يحدث بعد التنفيذ

الأثر	ماذا يحدث
المخزون	لا يتأثر. يُخصم المخزون مرة واحدة عند دفع الفاتورة، لا عند التحضير.
النقدية	لا تتأثر. شاشة المطبخ لا تنشئ بيعًا ولا دفعة.
سجل التدقيق	لا يُسجَّل في سجل التدقيق ضغط «ابدأ» و«جاهز» و«تم». يُسجَّل إرسال الطلب للمطبخ وإلغاء الصنف من جهة الكاشير.
ما يراه العميل	لا يرى الشاشة. يرى الكاشير حالة الأصناف في شاشة الطلب.

لا يمكن التراجع عن أي ضغطة. إذا ضغطت «تم» بالخطأ تختفي البطاقة ولا تعود. أخبر الكاشير ليتابع الطلب.

حالات تحتاج شخصًا ثانيًا أو اعتمادًا

الحالة	من يتدخل	كيف
إلغاء صنف أُرسل للمطبخ	المشرف، أو من يملك «إلغاء أصناف أُرسلت للمطبخ»	يضغط «إلغاء الصنف» في شاشة الطلب ويكتب السبب. انظر قسم «الطاولات والطلبات».
لا تظهر محطتك في القائمة، أو لا تصل أصناف إليها	من يملك «إعداد المطعم (الإضافات، الوصفات، الطاولات، المحطات)»	يضيف المحطة أو يربط تصنيفات الأصناف بها. انظر قسم «إعداد المطعم».
ليس لك حساب، أو لا تفتح لك شاشة «المطبخ»	المالك، أو مدير يملك «إدارة الموظفين» وجميع صلاحيات الدور الذي يمنحه	يدعوك أو يسند لك دور طاقم المطبخ في فرعك. انظر قسم «الموظفون والدعوات».

رسائل الخطأ الشائعة

الرسالة كما تظهر	معناها	ماذا تفعل
«وحدة المطعم غير متاحة.»	تعذّرت قراءة البطاقات: انقطع الاتصال، أو خدمة المطعم متوقفة.	تحقق من الاتصال وانتظر ثوانٍ. إذا بقيت الرسالة والشريط يعرض «الخادم متصل» فأخبر مديرك.
«تعذّر الاتصال بالخادم. تحقق من الاتصال.»	لم يصل ضغطك على الزر إلى الخادم.	تحقق من الاتصال، ثم اضغط الزر مرة أخرى.
«حدث خطأ غير متوقع.»	ضغطت زرًا على بطاقة أُلغيت كل أصنافها للتو.	لا تفعل شيئًا. تختفي البطاقة وحدها. تأكد من الكاشير.
«تم تعديل هذا السجل من مستخدم آخر. أعد التحميل وحاول مجدداً.»	تغيّرت البطاقة قبل ضغطتك، مثلًا دُمج الطلب مع طلب آخر.	انتظر ثانيتين حتى تتحدث الشاشة، ثم اضغط الزر مرة أخرى.
«ليست لديك صلاحية لعرض هذه الصفحة.»	دورك لا يشمل «استخدام شاشة المطبخ».	اطلب الدور ممن يسند الأدوار في شركتك.

تنبيهات

- **«جاهز» اسم عمود واسم زر.** الزر «جاهز» في عمود «قيد التحضير» ينقل البطاقة إلى عمود «جاهز».

- **«تم» نهائي.** اضغطه فقط بعد أن يخرج الطلب من المطبخ.
- **العدّاد يحسب من وقت الإرسال.** البطاقة الحمراء تأخرت عن العميل، لا عن بدء التحضير.
- **الصنف الملغى يختفي بصمت.** إذا اختفى صنف تحضّره فاسأل الكاشير.
- **ما سبق عن القفل واختفاء الصنف الملغى هو السلوك الحالي.** قرّر صاحب النظام أن تُستثنى شاشة المطبخ من القفل التلقائي، وأن يبقى الصنف الملغى ظاهرًا مشطوبًا بعلامة «ملغى» دقيقتين، وسُجّل التنبيه الصوتي للطلبات الجديدة طلبَ تطوير (ق-38).
- **«نقل الطاولة» و«دمج» عند الكاشير** يغيّران رقم الطاولة أو رقم الطلب على البطاقة. أصنافها لا تتغير.
- **لكل محطة بطاقتها.** طلب واحد فيه طعام وعصير قد يظهر بطاقتين في محطتين.
- **الخروج لا يمسح البطاقات.** البطاقات محفوظة في النظام، وتظهر لأي زميل يدخل شاشة المطبخ في نفس الفرع.

أسئلة تدريب

1. دخلت «نقطة البيع» بحساب طاقم المطبخ. ماذا ترى أولًا؟
   - **الإجابة:** شاشة «المطبخ» مباشرة، دون «فتح وردية».
2. بطاقة في عمود «جديد». ما الضغطات بالترتيب حتى تختفي؟
   - **الإجابة:** «ابدأ»، ثم «جاهز»، ثم «تم».
3. ضغطت «جاهز» على البطاقة، فماذا يرى الكاشير على أصنافها؟
   - **الإجابة:** «جاهز».
4. اختفى صنف من بطاقة كنت تحضّرها. ماذا حدث، وماذا تفعل؟
   - **الإجابة:** غالبًا أُلغي من شاشة الطلب. الشاشة لا تعرض علامة للإلغاء. أسأل الكاشير قبل أن أكمل.
5. ظهرت «وحدة المطعم غير متاحة.» مكان البطاقات. ماذا تفعل؟
   - **الإجابة:** أتحقق من الاتصال وأنتظر. البطاقات تعود وحدها بعد عودة الاتصال. إذا بقيت الرسالة والخادم متصل أخبر مديري.
6. هل تستطيع إلغاء صنف من شاشة المطبخ؟
   - **الإجابة:** لا. الإلغاء من شاشة الطلب. الصنف المرسل يلغيه المشرف أو من يملك «إلغاء أصناف أُرسلت للمطبخ».

ملحق: ورقة الكاشير في صفحة واحدة

بداية اليوم

1. ادخل «نقطة البيع» واختر فرعك.
2. في «فتح وردية» اضغط صندوقًا «متاح».
3. عُدّ الدرج كله، واكتب المبلغ في «النقد المعدود (د.ك)».
4. اضغط «فتح الوردية».

البيع

1. امسح الباركود، أو ابحث بالاسم واضغط بطاقة الصنف.
2. اضغط «الدفع»، ثم طريقة الدفع، ثم «إضافة دفعة».
3. للبطاقة: اكتب رقم العملية في حقل «المرجع (جهاز الدفع / التحويل)».
4. اضغط «إتمام البيع»، ثم «طباعة الإيصال»، ثم «عملية بيع جديدة».

قبل أن تبتعد

- **القفل يمسح عملية البيع غير المكتملة؛ اضغط «تعليق» قبل أن تبتعد.**
- اضغط «تعليق» (F8 على الحاسوب)، ثم «قفل».
- «استئناف» يستبدل ما في السلة الآن.

الخصم والموافقة

- الخصم من «تعديل» في سطر الصنف، أو «خصم» للفاتورة. الحد يجمع الخصمين على كل صنف.
- إذا ظهر «مطلوب موافقة مشرف» فاطلب المشرف، وأعطه الجهاز. لا تكتب بياناته بنفسك.
- الموافقة لعملية بيع واحدة، وتنتهي بعد 10 دقائق.

المرتجع

1. «المرتجعات» ← «رقم الإيصال» ← «بحث».
2. اختر الكميات و«السبب»، ثم «تأكيد الاسترجاع».
3. لا تُعِد نقدًا قبل أن تقرأ «تم الاسترجاع».
4. إذا ظهر «بانتظار الاعتماد» فلا تعطِ العميل نقدًا، وأخبر مديرك برقم الاسترجاع.
5. للبطاقة أو التحويل في استرجاع يحتاج اعتمادًا: استدعِ مديرك قبل «تأكيد الاسترجاع».

انقطع الاتصال عند «إتمام البيع»؟

- لا تأخذ الدفع مرتين. افتح «آخر المبيعات» وابحث عن العملية أولًا.

نهاية اليوم

1. «الوردية والنقد» ← «إغلاق الوردية».
2. عُدّ الدرج كله، واكتب المبلغ، ثم «إغلاق الوردية».
3. اقرأ «نتيجة الإغلاق». لا تُخرج النقد؛ يبقى في الصندوق للوردية التالية.
4. اضغط «☰» ثم «تسجيل الخروج». الخروج وحده لا يغلق الوردية.

ملحق: ورقة المشرف في صفحة واحدة

الموافقة على جهاز الكاشير

1. راجع السلة والخصم أو السعر على شاشة الكاشير.
2. اكتب «بريد المشرف» و«كلمة مرور المشرف».
3. اضغط «اعتماد». تظهر «اعتمدها» ومعها اسمك.
4. الموافقة لعملية واحدة، وتنتهي بعد 10 دقائق. البيع يبقى باسم الكاشير.

تعديل السعر

- تعدّله مباشرة، ضمن حدود الشركة. الحدود الافتراضية: من `50%` إلى `200%` من السعر الأصلي، ولا أقل من التكلفة.
- السبب مطلوب في «سبب تعديل السعر». موافقة المشرف لا تتجاوز الحدود.

البيع المجاني

- الإجمالي `0.000 د.ك` يحتاج «سبب البيع المجاني» وموافقة مشرف.

إلغاء البيع

- لعمليات ورديتك المفتوحة فقط، ولمن يملك «إلغاء المبيعات». يعيد المبلغ كاملًا وكل الأصناف.
- أعد مبلغ البطاقة على جهاز البطاقة بنفسك.
- لإرجاع جزء من الأصناف أو لعملية سابقة: الاسترجاع.

الحركات النقدية

- «إيداع بنكي» تحت «سحب نقدي»: النقد يخرج من الدرج إلى البنك، ويحتاج «رقم قسيمة الإيداع».
- «سحب إلى الخزينة» يخرج النقد إلى خزينة الفرع. «تعزيز من الخزينة» يدخله إلى الدرج.
- «تبديل فكّة» لا يغيّر الرصيد.
- فوق الحد ينتظر السحب اعتماد مدير. الافتراضي: «أخرى» `20.000` للحركة و `50.000` للوردية، «مصروف نثري» `20.000`، «دفعة لمورد» `100.000`.
- لا تُخرج النقد ما دام السطر «بانتظار الاعتماد». للتراجع اضغط «سحب الطلب».
- لا يمكن إغلاق الوردية وفيها سحب «بانتظار الاعتماد».

العدّ والفرق

- ترى «المتوقع في الصندوق» عند الفتح و«الفرق عن المتوقع» قبل الإغلاق.
- إذا ظهر فرق فأعد العدّ، ثم اكتب السبب في «ملاحظة (اختياري)». بدونه لا يعمل الزر.

ملحق: قاموس مختصر

المصطلحات الواردة في فصول هذا الكتيب فقط، منقولة من قاموس الدليل.

المصطلح	معناه
نقطة البيع	واجهة الكاشير التي يتم فيها البيع والورديات والمرتجعات.
الإدارة	واجهة إدارة الشركة والفروع والمخزون والتقارير.
فتح نقطة البيع	زر في واجهة الإدارة للانتقال إلى نقطة البيع لمن يملك صلاحيتها.
اختر الشركة	خطوة الدخول لمن يعمل في أكثر من شركة.
اختر الفرع	خطوة دخول نقطة البيع: كل جلسة كاشير تعمل في فرع واحد.
تغيير الشركة	الانتقال إلى شركة أخرى ينتمي إليها المستخدم.
قفل	قفل شاشة نقطة البيع فورًا دون تسجيل الخروج.
نقطة البيع مقفلة	شاشة تظهر بعد 5 دقائق دون استخدام أو بعد الضغط على «قفل».
فتح القفل	إدخال كلمة مرور نفس المستخدم للعودة إلى العمل.
الدخول بحساب آخر	خروج من الجلسة المقفلة ليدخل موظف آخر بحسابه.
نسيت كلمة المرور؟	طلب رابط إعادة تعيين كلمة المرور بالبريد.
قبول الدعوة	الخطوة التي ينضم بها الموظف إلى الشركة ويختار كلمة مروره.
تسجيل الدخول / تسجيل الخروج	بدء الجلسة بالبريد وكلمة المرور / إنهاؤها؛ الخروج لا يغلق الوردية.
الانتقال إلى …	زر في أعلى الإدارة للانتقال إلى نقطة البيع لمن يملك صلاحيتها.
انضم إلى فريقك	شاشة قبول الدعوة؛ الدعوة صالحة 7 أيام.
اللغة	اختيار «العربية» أو «English» للواجهة.
الخادم متصل / تعذّر الوصول إلى الخادم	حالة الاتصال الظاهرة في شاشات الدخول.
حسابي	صفحة المستخدم نفسه في الإدارة: كلمة المرور والأجهزة.
لوحة التحكم	أول شاشة في «الإدارة»: مؤشرات اليوم والتنبيهات وخطوات الإعداد.
دعوة موظف	إرسال رابط بالبريد لينضم الموظف ويختار كلمة مروره.
دعوات معلّقة	الدعوات التي لم تُقبل بعد.
فك قفل تسجيل الدخول	إعادة السماح بالدخول لموظف أُوقف دخوله بعد كلمات مرور خاطئة.
عملية البيع الحالية	السلة: الأصناف التي يجري بيعها الآن.
ابحث أو امسح الباركود	خانة البحث بالاسم أو رمز الصنف أو مسح الباركود.
نفد / منخفض	شارة على الصنف: لا يوجد مخزون / المخزون عند حد التنبيه أو أقل.

المصطلح	معناه
المجموع	قيمة الأصناف قبل الخصومات.
الخصومات	مجموع خصومات الأصناف وخصم الفاتورة.
الإجمالي	المبلغ الذي يدفعه العميل.
خصم على الفاتورة	خصم على عملية البيع كلها يوزَّع على الأصناف.
السعر الجديد (د.ك)	تعديل سعر صنف في عملية البيع؛ يحتاج صلاحية «تعديل الأسعار» أو موافقة مشرف.
سبب تعديل السعر	سبب إلزامي عند تغيير سعر الصنف.
بدون خصم / نسبة (%) / مبلغ (د.ك)	خيارات قائمة «الخصم» في نافذة الصنف ونافذة «خصم على الفاتورة».
يتجاوز صلاحياتك: يجب أن يعتمده مشرف عند الدفع.	تنبيه في نافذة تعديل السطر عندما يحتاج التعديل موافقة مشرف.
مطلوب موافقة مشرف	قسم داخل نافذة «الدفع» يُدخل فيه المشرف بريده وكلمة مروره على جهاز الكاشير.
بريد المشرف / كلمة مرور المشرف	بيانات دخول المشرف نفسه؛ لا يعتمد أحد لنفسه.
اعتماد	زر المشرف لمنح الموافقة لمرة واحدة على هذه العملية.
اعتمدها	تأكيد أن الموافقة صدرت؛ تبقى العملية على وردية الكاشير.
خصم يتجاوز الحد / تعديل سعر / بيع مجاني	ما يُطلب له موافقة المشرف (يُذكر تحت عنوان «مطلوب موافقة مشرف»).
سبب البيع المجاني	سبب إلزامي لعملية بيع بدون مبلغ؛ تظهر في «المبيعات غير الاعتيادية».
الدفع	فتح نافذة الدفع.
إضافة دفعة	الدفع بأكثر من طريقة في نفس عملية البيع.
النقد المستلم (د.ك)	المبلغ النقدي الذي سلّمه العميل.
المتبقي	ما بقي من الإجمالي دون دفع.
الباقي للعميل	النقد الذي يُعاد للعميل عند دفعه أكثر من المطلوب.
إتمام البيع	تسجيل عملية البيع نهائيًا وخصم المخزون.
الإيصال / رقم الإيصال	المستند المطبوع للعميل ورقمه الذي يُستخدم في المرتجع.
طباعة الإيصال	طباعة الإيصال.
طباعة نسخة / نسخة ...	كل طباعة بعد الأولى نسخة مرقّمة ومسجّلة.
عملية بيع جديدة	بدء عملية بيع فارغة بعد الإتمام.
مسح	تفريغ عملية البيع الحالية (يحتاج ضغطة «تأكيد المسح»)؛ المسح فوق مبلغ تحدده الشركة يُسجَّل.
تعليق	حفظ عملية البيع جانبًا لإكمالها لاحقًا؛ لا تحجز مخزونًا، وتُحذف بعد المدة التي تحددها الشركة.

المصطلح	معناه
المبيعات المعلّقة	قائمة عمليات البيع المعلّقة في الفرع.
استئناف	إعادة عملية بيع معلّقة إلى السلة.
حذف	حذف عملية بيع معلّقة نهائيًا، فورًا وبلا تأكيد.
اسم لعملية البيع المعلّقة (اختياري)	اسم يميّز العملية في «المبيعات المعلّقة».
انتهاء المبيعات المعلّقة بعد (ساعات)	إعداد في «سياسة البيع»؛ الافتراضي 24، و0 = لا تنتهي.
تسجيل مسح السلة من (د.ك)	مسح سلة أو إزالة صنف بهذه القيمة أو أكثر يُسجَّل؛ الافتراضي 5.000.
آخر المبيعات	مبيعات الوردية الحالية، والبحث عن أي إيصال في الفرع برقمه، ومنها إعادة الطباعة.
العميل	العميل المسجّل المرتبط بعملية البيع.
عميل عابر	بيع بدون عميل مسجّل.
عميل جديد	إنشاء ملف عميل بسيط (الاسم والهاتف).
اختيار عميل / تغيير / إزالة	أزرار العميل فوق السلة.
حفظ واستخدام	حفظ العميل الجديد وربطه بعملية البيع الحالية.
تأكيد المسح	الضغطة الثانية المطلوبة خلال 3 ثوانٍ لمسح عملية البيع.
المتوفر: ...	كمية الصنف في مخزون الفرع على بطاقته.
المسترجع	ما استُرجع: في سطر الملخص للأيام المختارة، أو لعملية واحدة في تفاصيلها.
المرتجعات	شاشة إرجاع الأصناف المباعة.
استرجاع	إرجاع أصناف وإعادة قيمتها للعميل.
استبدال	إرجاع أصناف وأخذ أصناف جديدة في نفس العملية.
إلغاء البيع	إلغاء عملية بيع كاملة من ورديتك المفتوحة وبدون مرتجعات؛ يعود المبلغ والمخزون كاملين.
إلغاء عملية البيع هذه؟	نافذة تأكيد «إلغاء البيع»: يُعاد المبلغ كاملًا وتعود كل الأصناف.
خطأ الكاشير / ألغاها العميل	سببا «إلغاء البيع»؛ ليسا من أسباب الاسترجاع (ق-11).
إلغاء بيع	نوع المستند على «إيصال استرجاع» وفي «المرتجعات» بالإدارة.
إعادة للمخزون	إرجاع الصنف إلى المخزون (لا يُختار للتالف).
يُعاد إلى	طريقة الدفع التي يعود إليها مبلغ الاسترجاع.
رصيد المرتجع	قيمة الأصناف المرتجعة التي تُحتسب في الاستبدال (الصيغة المعتمدة: «رصيد الاستبدال» — ت-2).
المباع / يمكن إرجاعه / الكل	تحت كل صنف في شاشة المرتجعات؛ «الكل» يكتب كل الكمية الممكنة.
يدفع العميل / يُعاد للعميل	فرق الاستبدال بين الأصناف الجديدة و«رصيد المرتجع».

المصطلح	معناه
تأكيد الاسترجاع / إتمام الاستبدال	زرا التنفيذ في شاشة المرتجعات.
الإيصال الأصلي	رقم إيصال الشراء المطبوع على «إيصال استرجاع».
مهلة الإرجاع (أيام)	المدة التي يُقبل فيها الإرجاع بدون اعتماد.
حد اعتماد الاسترجاع (د.ك)	الاسترجاع فوق هذا المبلغ يحتاج اعتمادًا.
أنت من سجّل عملية البيع هذه	سبب ظهور «يجب أن يعتمد مشرف هذا الاسترجاع.» للكاشير.
هاتف العميل أو اسمه (اختياري)	يُحفظ مع طلب الاسترجاع المعلّق ليراه من يعتمده.
بانتظار الاعتماد	استرجاع سُجّل وينتظر قرار من يملك صلاحية الاعتماد في الإدارة.
اعتماد / رفض	قرار على استرجاع معلّق.
مسحوب	طلب استرجاع معلّق تم سحبه.
إيصال استرجاع	المستند المطبوع لعملية الاسترجاع.
نشاط غير اعتيادي	تبويب يميّز الموظفين ذوي نسبة الاسترجاع العالية أو الإرجاع المتأخر.
مرتجعات محتجزة	أصناف مرتجعة لم تُعَد إلى المخزون القابل للبيع (تالفة، معيبة).
الوردية	فترة مسؤولية الكاشير عن صندوق، تبدأ بعدّ الدرج وتنتهي بعدّه.
فتح وردية	اختيار الصندوق وعدّ النقد لبدء العمل؛ لا بيع بدون وردية مفتوحة.
إغلاق الوردية	عدّ الدرج في نهاية العمل وتسجيل الفرق.
الوردية والنقد	شاشة الوردية في نقطة البيع: الحركات النقدية والإغلاق.
الصندوق	جهاز البيع ودرجه في الفرع؛ وردية واحدة مفتوحة لكل صندوق.
متاح / قيد الاستخدام: …	حالة الصندوق في شاشة «فتح وردية»؛ الصندوق قيد الاستخدام لا يمكن اختياره.
المزيد / العودة للبيع	على الجوال: قائمة الإجراءات الإضافية تحت شاشة البيع / العودة من شاشة الوردية.
النقد الافتتاحي	النقد في الدرج عند فتح الوردية.
النقد المتوقع في الدرج	ما يجب أن يكون في الدرج حسب الحركات المسجلة.
جرد النقد الأعمى	إعداد في «سياسة البيع»: الكاشير يعدّ الدرج دون أن يرى المتوقع، ويظهر الفرق بعد العدّ.
النقد المعدود	ما عدّه الموظف فعليًا.
عدّ الأوراق والعملات	العدّ بإدخال عدد كل فئة بدل الإجمالي.
الفرق	النقد المعدود ناقص النقد المتوقع.
متوازنة / زيادة / عجز	نتيجة الإغلاق: الفرق ضمن المقبول / النقد أكثر / النقد أقل.
إيداع نقدي / سحب نقدي	تسجيل نقد يدخل الدرج / يخرج منه مع سبب.
الحركات النقدية	كل إيداع وسحب نقدي في الوردية.

المصطلح	معناه
سحب إلى الخزينة	نقل نقد من الدرج إلى خزينة الفرع.
تعزيز من الخزينة	نقل نقد من خزينة الفرع إلى الدرج.
تبديل فكّة (لا يغيّر المبلغ)	تبديل فئات النقد دون تغيير الرصيد.
تصحيح	عكس جزء أو كل حركة «أخرى» سابقة في نفس الوردية.
مصروف نثري	مصروف صغير يُدفع من الدرج مع تصنيفه.
دفعة لمورد	دفع نقدي لمورد من الدرج أو الخزينة.
إيداع بنكي	إخراج النقد من الدرج أو الخزينة إلى حساب بنكي للشركة؛ يبقى «في الطريق» حتى يؤكده شخص ثانٍ.
رقم قسيمة الإيداع	الرقم المطبوع على قسيمة البنك، إلزامي لكل إيداع بنكي.
بانتظار الاعتماد / سحب الطلب	سحب نقدي فوق الحد ينتظر مديرًا؛ لا يخرج النقد قبل الاعتماد، ويمكن سحب الطلب.
تصنيف المصروف	تصنيف ثابت لـ«مصروف نثري» (مستلزمات، صيانة، نقل، ضيافة، خدمات، تنظيف، أخرى)؛ «أخرى» تحتاج وصفًا.
مُرحَّلة / مرفوضة / مسحوبة	حالة الحركة النقدية في تفاصيل الوردية بالإدارة: سُجّلت على الدرج / رفضها مدير / سحبها صاحبها.
فوق الحد / تجاوز المالك	شارتان على الحركة النقدية: تجاوزت حد الاعتماد / سجّلها أو اعتمدها المالك دون شخص ثانٍ.
إدارة النقدية	شاشة أرصدة الخزائن والأدراج وتحويلاتها.
إيداعات في الطريق	إيداعات بنكية مسجّلة لم يؤكدها شخص ثانٍ من جهة البنك بعد.
إغلاق الوردية بواسطة المدير	إغلاق وردية كاشير من الإدارة مع ذكر السبب.
متابعة الفروقات	كل فرق نقدي مسجّل وما تقرر بشأنه.
بين الورديات	فرق ظهر عند فتح الوردية التالية، لا يُحمَّل على من فتحها.
نتيجة الإغلاق / فتح وردية جديدة	الشاشة بعد إغلاق الوردية: المتوقع والمعدود والفرق والنتيجة.
سجل الحركات	كل حركة دخلت أو خرجت من المخزون.
المدفوع حتى الآن	دفعات الخزينة المرتبطة بأمر الشراء ناقص العكس.
المنتجات	تعريفات ما تبيعه الشركة وأسعاره.
الطاولات	شاشة طاولات الفرع وطلباتها في نقطة البيع.
صالة / سفري / استلام	نوع طلب المطعم.
بيع سريع	الانتقال إلى شاشة البيع العادية.
إرسال للمطبخ	إرسال الأصناف إلى شاشة المطبخ.

المصطلح	معناه
ملاحظة للمطبخ	ملاحظة تظهر للمطبخ مع الصنف.
نقل الطاولة / دمج	نقل الطلب لطاولة أخرى / ضم طلب آخر إليه؛ لا يغيّر المبالغ.
دفع الفاتورة	دفع أصناف مختارة من الطلب؛ يمكن تقسيم الطلب على عدة فواتير.
إلغاء الصنف	إلغاء صنف من الطلب؛ بعد الإرسال للمطبخ يحتاج صلاحية وسببًا.
الإضافات	خيارات تظهر عند طلب الصنف (الحجم، درجة الطهي...).
محطات المطبخ	أقسام المطبخ التي تُوجَّه إليها الأصناف.
المطبخ	شاشة المطبخ: جديد، قيد التحضير، جاهز.
الطاولات والطلبات / السفري والاستلام	شاشة الصالة في نقطة البيع، وقائمة طلبات السفري والاستلام المفتوحة.
طلب سفري جديد / طلب استلام جديد / بدء الطلب / اسم العميل (اختياري)	بدء طلب غير الصالة.
متاحة	طاولة بلا طلب مفتوح.
ابحث في القائمة	البحث عن صنف داخل الطلب.
لم يُرسل / أُرسل / قيد التحضير / جاهز / قُدّم / ملغى	حالة الصنف في المطبخ كما يراها الكاشير.
المستحق / المدفوع حتى الآن / إجمالي الفاتورة / ادفع	أرقام دفع فاتورة الطاولة.
إلغاء الطلب	إلغاء طلب لم يُرسل منه شيء ولم يُدفع.
دمج طلب آخر في هذا الطلب	نافذة دمج طلبين.
إلزامي / اختياري	قاعدة مجموعة الإضافات.
تم تحضيره (يُحسب هدراً وتُخصم المكونات)	عند إلغاء صنف أُرسل: تُخصم مكوناته هدرًا.
وحدة المطعم غير متاحة.	تظهر بدل التذاكر أو الطاولات إذا تعذّر تحميلها.
كل المحطات / جديد / قيد التحضير / جاهز	تصفية المحطات وأعمدة شاشة المطبخ.
ابدأ / جاهز / تم	أزرار تذكرة المطبخ؛ «تم» تُخرج التذكرة من الشاشة.
استخدام خدمة المطعم (الطاولات، شاشة المطبخ)	مفتاح واحد للشركة كلها؛ يحتاج الباقة.
إرسال أصناف السفري والاستلام للمطبخ عند دفعها	مفعّل افتراضيًا.
الرقابة الداخلية	تنبيهات في لوحة التحكم بما ينتظر الاعتماد أو المتابعة، أو «لا توجد تنبيهات رقابية.»
سياسة البيع	حد الخصم ومهلة الإرجاع وحدود الاعتماد والعدّ الأعمى وحدود تعديل السعر وإعدادات أخرى.
المبيعات غير الاعتيادية	مبيعات مجانية أو فوق حد الخصم أو بسعر معدَّل أو باعتماد مشرف.
بيع مجاني / فوق حد الخصم / سعر معدَّل / اعتماد مشرف	إشارات على عملية البيع في سجل المبيعات.

المصطلح	معناه
استثناءات على هذه العملية	قسم في تفاصيل البيع يذكر تجاوز الحد وسبب البيع المجاني والمشرف الذي وافق.
السماح بتعديل السعر إلى أقل من التكلفة	إعداد في «سياسة البيع»؛ غير مفعّل افتراضيًا.