
SISTEMAS OPERATIVOS

INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA

GONZALO CARREÑO

GONZALOCARRENOB@GMAIL.COM




Sector físico: sección de la superficie del mismo que corresponde al área encerrada entre dos líneas radiales de una pista


Cilindro: son todas las pistas de todas las superficies con las misma numeración


Tiempo de búsqueda: cantidad de tiempo requerida por la cabeza para posicionar su brazo en la pista


Tiempo=Distancia/Velocidad





Fragmentación




















Interleave 1:2

Interleave 1:3

Ejemplo

Geometría del disco

- Cilindros = 200
 - Desde el 0 hasta el 199
- Superficies = 8
 - Desde la 0 hasta la 7
- Sectores físicos por track = 27
 - Desde el 1 hasta el 27


Total de sectores de la unidad = 200*8*27=43200

Sector de arranque o superbloque de cada

partición

Con las particiones podemos tener múltiples unidades de almacenamiento lógicas en una unidad física

Cada partición puede estar formateada con un sistema de archivos diferente MBR (Sector de arranque maestro) Cilindro=0, Superficie=0,Sector físico=1



Las particiones permiten administrar el control sobre el uso del disco.

- Una partición para intercambio de la memoria
- Una partición para instalar aplicaciones
- Una partición para archivos de usuarios




Tabla de particiones primarias



CHS = Cylinder, Head, Sector



Ejemplo

Si la partición inicia en

Cilindro: 0

Superficie: 0

Sector físico: 2

00000000 00000010 00000000

00 02 00

Si la partición termina en

Cilindro: 199

Superficie: 7

Sector físico: 27

00000111 00011011 11000111

07 1B C7

Sectores lógicos

Cil=0, Sup=0,Sector Físico=1

Cil=0, Sup=0,Sector Físico=2

Cil=0, Sup=0,Sector Físico=3

Cil=0, Sup=0,Sector Físico=4

Cil=199, Sup=7,Sector Físico=27

MBR Master Boot Record

Sector Lógico=0

Sector Lógico=1

Sector Lógico=2

Es mucho más fácil manejar los sectores numerados de forma lineal que de una forma tridimensional

Sector Lógico=43198

Sectores lógicos

```
sectorLógicoInicioPartición = cilindroInicial * SEC_X_TRACK * SUPERFICIES +
superficieInicial * SEC_X_TRACK +
sectorInicial -
1
```

Ejemplo

```
cilindrolnicial = 0 SEC_X_TRACK = 27
superficieInicial = 0 SUPERFICIES = 8
sectorInicial = 2

sectorLógicoInicioPartición = 0 * 27 * 8 + 0 * 27 + 2 - 1
```

= 1

Sectores lógicos

```
sectorLógicoInicioPartición = 1
        SEC X TRACK = 27
        SUPERFICIES = 8
sectorFísico = (sectorLógico + sectorLógicoInicioPartición) % SEC_X_TRACK + 1
superficie = (sectorLógico + sectorLógicoInicioPartición) / SEC_X_TRACK % SUPERFICIES
cilindro = (sectorLógico + sectorLógicoInicioPartición) / (SEC_X_TRACK * SUPERFICIES)
                              Ejemplo: sectorLógico = 1000
sectorFísico = (1000 + 1) \% 27 + 1 = 3
superficie = (1000 + 1) / 27 \% 8 = 5
cilindro = (1000 + 1) / (27 * 8) = 4
```

Dos tipos de formateo

- De bajo nivel o formateo físico
- Alto nivel o lógico

De bajo nivel o formateo físico

- Se caracteriza por ser un proceso de gran lentitud, por la rigurosidad con la que se tiene que realizar.
- Se hace la selección del interleave.
- Actualmente suele ser aplicado, por el fabricante.
- Esta tarea actualmente no la tiene que hacer el usuario.

Alto nivel o lógico

- Para crear un sistema de archivos en una partición.
- Realizado de manera rápida.
- Escribe o reescribe para inicializar las áreas del sistema de archivos utilizadas para:
 - Llevar el control de los bloques libres
 - Bloques ocupados
 - Directorio raíz

Alto nivel o lógico

- No requiere reescribir todos los demás sectores del disco
 - Al menos que haga un formateo completo que puede durar horas
 - Aunque los archivos aun existan; después de un tiempo, y con el almacenamiento de nuevos datos, se reescribirán los anteriores, haciéndolos irrecuperables.

Escribe el sector de arranque de la partición o superbloque

Inicializa los parámetros de la partición.


Sector de arranque de la partición o superbloque

Por cada partición debe de haber un sector de arranque o superbloque

Mide 512 bytes y contiene:

- Código de arranque del SO instalado en la partición.
- Tabla de parámetros de la partición
 - Información que describe al sistema de archivos como el tamaño de las distintas partes que la conforman.

Sector de arranque de la partición o superbloque



Sector de arranque de la partición o superbloque

