Guide d'utilisation

G.P.A — Gestion du Parc Automobile

SPAT — Société du Port à Gestion Autonome de Toamasina

Application : Vehicule SPAT (G.P.A)

Public : Agents et responsables utilisateurs

Version du document : 1.0

Langue : Français

Sommaire

1. Présentation de l'application
2. Se connecter
3. Mot de passe oublié
4. Qui fait quoi — rôles et espaces
5. Créer une mission *en ville*
6. Créer une mission *hors ville*
7. Circuit et déroulement des validations
8. Statuts d'une mission
9. Règles clés à respecter
10. Dépannage rapide

1. Présentation de l'application

G.P.A (Gestion du Parc Automobile) est l'application web interne de la SPAT qui centralise la gestion des véhicules, des missions et du suivi du parc. Elle associe une interface web (Next.js) à une API (Spring Boot) connectée à une base PostgreSQL.

À quoi sert l'application

- Enregistrer, planifier, valider et clôturer les **missions** (en ville et hors ville).
- Suivre les **véhicules**, leur disponibilité, l'entretien et les contrôles techniques.
- Gérer les **incidents**, le **carburant**, les assurances et les échéances.
- Consulter des **tableaux de bord et rapports**, et suivre les positions GPS des véhicules équipés.
- Tracer les décisions grâce aux **comptes utilisateurs** et aux notifications.

> **Accès**
> L'application s'ouvre dans un navigateur récent (Chrome, Edge, Firefox). L'adresse est fournie par le service informatique. Chaque utilisateur travaille avec le **matricule** et le **mot de passe** de son compte. L'espace affiché après connexion dépend du **rôle** attribué au compte.

2. Se connecter

La page de connexion demande deux informations : le numéro matricule et le mot de passe.

1. **Ouvrir l'application** — la page **LOGIN** s'affiche avec le logo SPAT.
2. **Saisir le numéro matricule** dans le premier champ (icône utilisateur).
3. **Saisir le mot de passe** dans le second champ (icône cadenas). Le bouton **œil** à droite permet d'afficher ou de masquer le mot de passe.
4. **Cliquer sur « Se connecter »**. Pendant le traitement, le bouton indique « Connexion... ».
5. **Accéder à son espace** — l'application redirige automatiquement vers la page du rôle.

> **En cas d'échec**
> Un message rouge et une alerte s'affichent : « La connexion a été refusée », « Veuillez saisir votre numéro matricule », etc. Vérifiez la saisie ; si le problème persiste, contactez le Super Admin pour confirmer que le compte est bien actif et possède le bon rôle.

> **Compte Chef de direction**
> Ce compte et son intérim sont **temporairement masqués**. Une tentative de connexion affiche : « L'espace Chef de direction est temporairement indisponible. Les missions hors ville sont gérées par le Service Logistique. »

3. Mot de passe oublié

Sous le formulaire de connexion, le lien **« Mot de passe oublié ? »** ouvre la fenêtre **« Réinitialisation du mot de passe »**. Deux méthodes sont proposées.

Méthode A — Contacter le Super Admin

1. Saisir au préalable son **numéro matricule** dans le formulaire de connexion.
2. Ouvrir « Mot de passe oublié ? » puis choisir le bouton **« Contacter le Super Admin »**.
3. Cliquer sur **« Demander au Super Admin »**.
4. Un message confirme : **« Demande envoyée au Super Admin. »** Le Super Admin transmet alors un nouveau mot de passe.

Méthode B — « Pas besoin de Super Admin » (mot de passe temporaire par email)

1. Choisir le bouton **« Pas besoin de Super Admin »**.
2. Saisir l'**adresse email enregistrée** sur le compte, puis cliquer sur **« Envoyer le mot de passe temporaire »**.
3. Consulter sa boîte email : un **mot de passe temporaire** est reçu (il **expire après une heure**).
4. Renseigner le **mot de passe temporaire**, le **nouveau mot de passe** (au moins 8 caractères) et sa **confirmation**.
5. Cliquer sur **« Changer le mot de passe »**. Le message « Mot de passe changé. Vous pouvez vous connecter. » s'affiche ; le nouveau mot de passe est prérempli dans le formulaire.

> **Sécurité**
> Le nouveau mot de passe doit contenir **au moins 8 caractères**. Pour des raisons de confidentialité, le système indique seulement « si cette adresse correspond à un compte actif » un mot de passe temporaire a été envoyé.

4. Qui fait quoi — rôles et espaces

Chaque compte possède un rôle qui détermine son espace et les actions autorisées. Après connexion, l'utilisateur est dirigé vers la page correspondante.

Rôle	Espace (page)	Ce qu'il fait dans l'outil
Super Admin	`/super-admin`	Gère les comptes utilisateurs, traite les demandes de mot de passe oublié, consulte le répertoire du personnel et les habilitations moto.
Admin	`/admin`	Administre les véhicules, les fiches conducteurs, les directions et les affectations ; gère les utilisateurs, la maintenance, le carburant et les missions ; consulte rapports et statistiques.
Assistant de direction	`/assistant-direction`	Crée et suit les **missions en ville** (voiture ou moto), les clôture, consulte l'historique et exporte les statistiques mensuelles (CSV). La création hors ville est masquée.
Chef du Service Logistique	`/chef-service-logistique`	Crée et traite les **missions hors ville**, vérifie les disponibilités, affecte manuellement le véhicule et le chauffeur, transmet à l'inspection DID et réalise la **validation N°1**.
Mécanicien DID *(et Chef atelier)*	`/mecanicien-did`	Effectue l'**inspection visuelle** demandée, enregistre son avis (favorable / défavorable), signale les travaux nécessaires et met à jour les dossiers d'entretien.
Chef DGAL	`/chef-dgal`	Supervise les indicateurs de son espace, gère les réquisitions et effectue la **validation N°2** des missions transmises.
Agent Flotte	`/agent-flotte`	Suit les véhicules, missions et positions GPS ; traite les opérations de carburant, assurances, sinistres et les urgences, ainsi que les **carnets de bord**.
Agent Sûreté	`/agent-surete`	Renseigne la **fiche de bord journalière** (patrouilles de 24 h, trajets illimités) et consulte le suivi GPS de sûreté.
Directeur DFP **Contrôle de gestion** **Direction Générale**	`/admin`	Consultent les écrans d'administration et les indicateurs autorisés en **lecture seule**.
Chef de direction	`/chef-direction`	Compte et espace **masqués**, conservés pour une réactivation future. Les missions hors ville sont gérées par le Service Logistique.
Conducteur / Chauffeur	—	Simple **fiche d'affectation** gérée par la Logistique : **aucun compte ni espace de connexion** n'est ouvert. La

Rôle	Espace (page)	Ce qu'il fait dans l'outil
		clôture et le carnet de bord sont enregistrés par les espaces habilités.

> **Bon à savoir**
> Masquer une page dans l'interface ne remplace pas les contrôles d'autorisation du serveur : une action non autorisée est refusée par l'API même si elle était appelée directement.

Choisir une personne dans un formulaire

Plusieurs formulaires proposent un champ de recherche de personnel (Demandeur, Conducteur, Chauffeur, Passager). Saisir une partie du **nom, prénom, matricule, direction ou poste**, puis sélectionner la bonne personne dans les résultats : les champs d'identité se remplissent automatiquement. Les coordonnées absentes du répertoire (email, téléphone) restent à compléter manuellement.

5. Créer une mission *en ville*

Les missions en ville sont créées et clôturées par l'**Assistant de direction** depuis son espace. Une mission en ville peut utiliser soit une **moto**, soit une **voiture**.

5.1 Création (formulaire rapide en 2 étapes)

1. Dans l'espace Assistant de direction, cliquer sur **« Nouvelle mission »**.
2. **Étape 1 — Choix du véhicule :**
   - La zone est fixée automatiquement à **« Dans la ville de Toamasina »**.
   - Choisir le moyen matériel : **Moto** ou **Voiture**.
3. **Étape 2 — Formulaire rapide :**
   - **Date du jour** (préremplie automatiquement) ;
   - **Moyen matériel** (affiché en lecture seule) ;
   - **Prénom** (si moto) ou **Nom** (si voiture) ;
   - **Heure de départ** ;
   - **Objet de la mission**.
4. Enregistrer la mission : elle apparaît dans le calendrier de l'espace.

5.2 Suivi et clôture

1. Suivre la mission dans le **calendrier** de l'espace.
2. Au retour du véhicule, renseigner la **date et l'heure de retour**.
3. Ajouter un **incident** si nécessaire.
4. Cliquer sur **« Clôturer »** : la mission rejoint l'**historique**.

5.3 Export des statistiques

Dans le calendrier, choisir le **mois de début** et le **mois de fin**, puis cliquer sur **« Exporter CSV (Excel) »**. Le fichier contient une synthèse de la période et une ligne par mois : nombre de missions, répartition en ville / hors ville et voiture / moto, missions actives ou historisées, incidents et durées.

> **Règles propres aux missions en ville**
>
> - Demande à déposer **au moins 24 h à l'avance** ; horaires de service **08:00–12:00** et **14:00–18:00**.
> - La **liste des passagers est obligatoire** pour une mission en ville.

- Les **motos électriques** ne circulent pas la nuit (18:00–06:00), ni hors ville, ni pour la Direction Générale.

6. Créer une mission *hors ville*

Les missions hors ville sont créées et traitées par le **Chef du Service Logistique**. Une mission hors ville utilise **exclusivement une voiture** (jamais une moto) et le véhicule est choisi par la Logistique après vérification de la disponibilité.

6.1 Ouvrir le formulaire

1. Dans l'espace Logistique, cliquer sur **« Nouvelle mission »**, à côté de **« Navettes parapheurs PACT »**.
2. La fenêtre **« Nouvelle mission hors ville »** s'ouvre avec 4 blocs à compléter.

6.2 Bloc 1 — Bénéficiaire de la mission

- **Demandeur** : rechercher la personne (nom, prénom, matricule…) et la sélectionner. Les champs nom, prénom, matricule et entité se remplissent automatiquement.
- **Direction / Département / Service** (obligatoire).

6.3 Bloc 2 — Informations sur la mission

- **Zone de mission** : fixée à « Hors ville de Toamasina » (non modifiable).
- **État opérationnel** : « PLANIFIEE » (non modifiable).
- **Objet de la mission** (obligatoire) — décrire brièvement l'objet.
- **Lieu de placement** (destination, obligatoire) — ex. Antananarivo.
- **Nombre de jours** (obligatoire) — recalcule automatiquement la date de retour.
- **Forfaitaire** : Oui / Non.
- **Date et heure de départ** (obligatoire) — dans le futur.
- **Date et heure de retour prévues** (obligatoire) — postérieure au départ.

6.4 Bloc 3 — Passagers et contraintes

- **Nombre de passagers** (au moins 1).
- **Liste des passagers** : *facultative* hors ville. Chaque ligne dispose d'une recherche de personnel ; si la liste est vide, le demandeur est retenu comme passager par défaut.
- **Observations / justification** : obligatoire en cas de mission hors horaires, le week-end ou un jour férié.

6.5 Bloc 4 — Choisir le véhicule

1. Renseigner d'abord les **dates de départ et de retour** : la vérification des disponibilités se déclenche ensuite.
2. Le bouton **« Re-vérifier »** relance la recherche des ressources libres sur la période.

3. Sélectionner une **voiture de mission disponible** (les véhicules indisponibles indiquent la raison).
4. Sélectionner un **chauffeur compatible** avec cette voiture et disponible sur la période.
5. Cliquer sur **« Créer le ticket »** : un identifiant `TKT-00000` est généré.

> **Point important**
> À la création du ticket, la **demande d'inspection visuelle est envoyée automatiquement au mécanicien DID**. Un popup confirme l'envoi avec l'immatriculation choisie : aucun envoi manuel supplémentaire n'est nécessaire. Le ticket passe en attente de l'avis DID.

6.6 Après la création

- **Avis DID favorable** → le Chef du Service Logistique effectue la **validation N°1**, puis le Chef DGAL la **validation N°2**.
- **Avis DID défavorable** → choisir un autre véhicule et un chauffeur compatible, puis relancer l'inspection. Les contrôles précédents restent consultables dans l'historique du ticket.
- L'**ordre de mission** se génère en **PDF** (avec zone de signature manuelle). Il peut être envoyé par email au demandeur si une adresse email valide est renseignée.
- La mission clôturée est conservée dans l'**historique**.

> **Contrôles bloquants à l'affectation**
> Une panne, une maintenance, une assurance expirée ou absente, une carte grise non validée, une visite technique expirée, un permis du chauffeur manquant/expiré ou un conflit de réservation **bloquent** l'affectation du véhicule ou du chauffeur.

7. Circuit et déroulement des validations

7.1 Circuit d'une mission hors ville

1 · CHEF DU SERVICE LOGISTIQUE

Crée le ticket « Nouvelle mission » : renseigne le bénéficiaire, la mission, les passagers, puis choisit une **voiture** et un **chauffeur** disponibles.

▼

envoi automatique de la demande d'inspection

2 · MÉCANICIEN DID

Réalise l'**inspection visuelle** du véhicule et consigne son avis technique.

▼

avis favorable

Si l'avis est défavorable : le Chef du Service Logistique choisit un autre véhicule disponible et un chauffeur compatible, puis relance l'inspection DID (retour à l'étape 2).

▼

3 · CHEF DU SERVICE LOGISTIQUE

Effectue la **validation N°1**. L'ordre de mission PDF devient téléchargeable pour signature manuelle.

▼

4 · CHEF DGAL

Effectue la **validation N°2**. Le PDF peut être envoyé au demandeur par email lorsque l'adresse est renseignée.

▼

5 · EXÉCUTION DE LA MISSION

Le conducteur affecté réalise la mission ; les données de conducteur sont gérées par la Logistique (aucun compte conducteur).

▼

6 · CLÔTURE

La clôture, le **carnet de bord** et le signalement éventuel sont enregistrés dans les espaces habilités (Agent Flotte / Logistique).

▼

7 · HISTORIQUE

La mission clôturée est conservée dans l'historique avec sa traçabilité complète.

7.2 Circuit d'une mission en ville

1 · ASSISTANT DE DIRECTION
Crée la mission en ville : zone figée « Dans la ville de Toamasina », choix **moto** ou **voiture**, puis formulaire rapide (date, heure de départ, bénéficiaire, objet).

▼

2 · SUIVI
La mission est suivie dans le **calendrier** de l'espace Assistant de direction.

▼

3 · RETOUR
Renseigner la **date et l'heure de retour** ; ajouter un **incident** si nécessaire.

▼

4 · CLÔTURE
Cliquer sur **« Clôturer »** — la mission rejoint l'**historique**.

8. Statuts d'une mission

Statut	Signification
`EN_ATTENTE`	Demande reçue, à traiter par le Service Logistique.
`EN_ATTENTE_AVIS_DID`	Véhicule transmis pour inspection ; l'avis DID ou la suite du traitement est attendu.
`VALIDEE_N1`	Première validation effectuée ; la demande attend le niveau 2.
`VALIDEE`	Seconde validation effectuée.
`REFUSEE`	Demande refusée ; le motif et l'auteur sont conservés lorsqu'ils sont renseignés.
`CLOTUREE`	Mission clôturée après son exécution.

9. Règles clés à respecter

9.1 Zones et véhicules

- Une mission est **en ville (Toamasina)** ou **hors ville**.
- **Moto interdite hors ville** ; une mission hors ville utilise une voiture.
- Les missions en ville peuvent utiliser une moto **ou** une voiture.
- Les véhicules mutualisés sont planifiés par l'Assistant de direction ; les véhicules de mission passent par la Logistique.

9.2 Motos électriques

- **Interdites la nuit** (18:00–06:00), **hors ville** et pour la **Direction Générale**.
- Affectées à **une seule direction** (pas de mutualisation).
- Conducteur devant figurer sur la liste validée ; le carnet de bord enregistre le **niveau de charge** (0–100 %) au lieu du kilométrage.

9.3 Délais et horaires

- Demande **au moins 24 h à l'avance** pour une mission planifiée.
- Horaires de travail : **08:00–12:00** et **14:00–18:00** (pause 12:00–14:00).
- Mission hors horaires, le week-end ou un jour férié : **justification obligatoire** et validation préalable.
- Une demande déposée à moins de 24 h n'est pas automatiquement une urgence ; elle doit être **justifiée**.

9.4 Disponibilité et contrôles bloquants

- La disponibilité du véhicule et du chauffeur est vérifiée sur **toute la période** ; un chevauchement de réservations est détecté comme conflit.
- Carte grise chargée et validée, permis de conduire valide jusqu'à la fin de la mission, assurance et visite technique en cours de validité sont requis.

9.5 Incidents, carnet de bord et traçabilité

- Tout **incident** (panne, dommage, contravention, accident) rend le véhicule indisponible et alerte le Service Logistique.
- Chaque utilisation d'un véhicule est enregistrée dans le **carnet de bord** : horaires, conducteur, destination, motif, kilométrage (ou niveau de charge), état avant/après et anomalies.
- Les échéances d'assurance, de visite technique et d'entretien sont alertées à **J-30, J-15 et J-7**.

9.6 Navettes parapheurs PACT

- Générées automatiquement : circuit aller à **10:00** et retour à **17:00**, les jours ouvrables, avec une anticipation à **J+2**.

- Statut **VERROUILLEE** : elles ne peuvent pas être réorganisées. Les véhicules de patrouille ne peuvent pas servir de navette.

9.7 Réquisitions DGAL

- Créées et gérées par le Chef DGAL uniquement ; le motif, les personnes prévenues et l'opération sont tracés.
- Une réquisition active rend le véhicule indisponible pour les autres missions.

10. Dépannage rapide

Situation	Que faire
« La connexion a été refusée »	Vérifier le matricule et le mot de passe. Contacter le Super Admin si le compte doit être activé ou son rôle corrigé.
« Le serveur rencontre un problème »	Réessayer dans quelques instants ; prévenir le service informatique si le problème persiste.
Mot de passe oublié	Utiliser « Mot de passe oublié ? » : contacter le Super Admin ou demander un mot de passe temporaire par email.
« Rôle utilisateur inconnu »	Le rôle du compte n'est pas reconnu : contacter le Super Admin.
Accès refusé à une fonction	Vérifier auprès du Super Admin que le compte est actif et possède le bon rôle.
Aucun véhicule / chauffeur disponible	Vérifier la période ; relancer « Re-vérifier ». Un contrôle bloquant (assurance, permis, maintenance…) peut expliquer l'indisponibilité.
Espace Chef de direction inaccessible	Normal : cet espace est temporairement masqué ; les missions hors ville passent par le Service Logistique.

Guide établi à partir de l'application G.P.A de la SPAT (interface Next.js et API Spring Boot). Les valeurs configurables (horaires, jours fériés, seuils, catégories, affectations, GPS et SMTP) sont définies par le service informatique avant la mise en service.