

# tivimate

## Users Guide

Pour la version 4.7.0.

8 mars 2024

### Indice

1. Introduction
2. Gratuit ou Premium
3. Listes de lecture
4. Guide de configuration
5. Comment acheter TiViMate Premium
6. Application compagnon TiViMate
7. Achat de plusieurs comptes premium
8. Passer d'une année à une vie à vie
9. Paramètres initiaux recommandés
10. Sauvegarde/Restauration
11. Favoris
12. Paramètres des groupes
13. Création de groupes personnalisés
14. EPG
15. Décalage horaire EPG
16. Tri des chaînes au sein d'un groupe
17. Tri des listes de lecture
18. Suppression des préfixes et des suffixes
19. Logos des chaînes
20. Apparence du guide des chaînes
21. Modification du menu inférieur
22. Vidéo à la demande (VOD)
23. Paramètres audio et vidéo
24. Entretien
25. Mise en mémoire tampon
26. Ratrapage
27. Enregistrement
28. Enregistrez sur un appareil et jouez sur un autre
29. Sous-titres codés
30. Multi-écran ou image dans l'image
31. Synchronisation audio
32. Agent utilisateur

- 33. Contrôle parental
- 34. Utiliser un lecteur externe
- 35. Partager votre fichier de sauvegarde sur un autre appareil
- 36. Vérifier l'état de votre compte**
- 37. Récupération de votre nom d'utilisateur ou de votre mot de passe
- 38. Paramètres à distance par défaut
- 39. Options de menu/paramètres
- 40. Menus latéraux (gauche, droite et bas)
- 41. Codes d'erreur courants
- 42. FAQ**

## **1. Introduction**

TiViMate est l'un des meilleurs, sinon le meilleur, lecteurs IPTV disponibles. Très convivial et a la possibilité de le personnaliser comme vous le souhaitez, vous pouvez le configurer pour qu'il ressemble au guide par câble ou satellite auquel vous êtes habitué. Avec le bon fournisseur, vous constaterez peut-être que c'est la seule application dont vous avez besoin pour tous vos téléviseurs, y compris la télévision en direct et la vidéo à la demande (films et séries télévisées).

TiViMate a été développé pour être utilisé sur les appareils de streaming Android. Les appareils Fire TV sont un Android modifié mais fonctionnent très bien. TiViMate n'a pas été conçu pour être utilisé sur des écrans tactiles tels que les téléphones et les tablettes. Bien que j'ai entendu dire que certaines personnes l'ont installé et utilisé avec succès sur des appareils à écran tactile, je ne le recommanderais pas car il existe des lecteurs conçus pour les écrans tactiles et fonctionnent beaucoup mieux sur ce type d'appareil.

Remarque : TiViMate n'est qu'un lecteur, tout comme un lecteur DVD, vous devez insérer un DVD pour le faire jouer, dans TiViMate, vous devez saisir une liste de lecture (fournisseur) pour le faire jouer.

Vous pouvez obtenir TiViMate gratuitement via  
Downloader : Codes courts du téléchargement :  
TiViMate 4.7.0 Officiel : 366972  
TiViMate 4.6.1 Officiel : 278077  
TiViMate 4.5.1 Officiel : 127188

## **2. Gratuit ou Premium**

La version gratuite n'autorisera qu'une seule playlist et aucune VOD (films et séries télévisées), et toutes les fonctions d'édition sont verrouillées. La mise à niveau vers la version premium déverrouille toutes les fonctions et vous permet de charger plusieurs playlists, y compris la VOD.

Vous pouvez utiliser votre abonnement premium sur jusqu'à cinq appareils différents. Il n'est pas nécessaire que les appareils soient sur le même réseau ou du même type d'appareil. Vous pouvez soit utiliser un appareil pour tout configurer, puis déplacer tous vos paramètres vers les autres appareils, soit exécuter les cinq avec des listes de lecture et une personnalisation complètement différentes.

Voici quelques-uns des avantages de TiViMate Premium :

Prise en charge de plusieurs listes de lecture  
Gestion des favoris  
Option de ratrappage  
Intervalles de mise à jour EPG personnalisables  
Transparence et délai d'attente du panneau personnalisables  
Tri manuel des chaînes  
Activer la chaîne la plus récemment visionnée au lancement de l'application Fréquence d'images automatique (AFR)  
Enregistrement programmé  
Rappel pour lire automatiquement les chaînes  
Fonction de contrôle parental  
Option de télécommande avancée  
Possibilité de changer l'apparence  
Possibilité de modifier les polices, la couleur d'arrière-plan et la couleur de sélection Sauvegarde des données  
Restauration des données  
Beaucoup plus!  
J'expliquerai comment obtenir TiViMate Premium plus tard, une fois que vous l'aurez installé et que votre première liste de lecture aura été chargée.

### **3. Listes de lecture**

Les listes de lecture sont les fournisseurs du service, puisque TiViMate les appelle listes de lecture, c'est ainsi que je les appellerai ici. La qualité de TiViMate dépend fortement de la qualité de la playlist. Il existe trois types différents de listes de lecture pouvant être utilisées avec TiViMate. 1. m3u qui est une seule ligne d'URL se terminant généralement par m3u ou m3u8 mais peut parfois être un code court bit.ly ou similaire. 2. Code Xtream qui utilise une URL, un nom d'utilisateur et un mot de passe. L'URL se terminera souvent par un numéro de port tel que : 80. 3. Code du portail Stalker, utilise une URL et une adresse MAC, plusieurs fois l'URL se terminera par /c. Le type de playlist n'a rien à voir avec la qualité, c'est simplement la manière dont vous accédez à la playlist.

Les listes de lecture gratuites et payantes peuvent être trouvées de plusieurs manières. Rechercher sur Google des éléments tels que m3u, Xtream Codes ou Stalker Portals peut vous en procurer, mais ceux-ci sont généralement partagés au point qu'il y en a trop qui les utilisent et ils ne seront pas fiables. Il existe de nombreux groupes de médias sociaux qui partagent des listes de lecture, ceci est une excellente source de listes de lecture gratuites. Vous pouvez également trouver des services IPTV en vente sur Internet ou sur les réseaux sociaux, mais soyez prêt à faire un peu de travail, trouver une bonne playlist fiable nécessite souvent de nombreux essais et erreurs, même les payants. Les versions gratuites peuvent être surchargées d'utilisateurs et provoquer une mise en mémoire tampon ou ne pas fonctionner du tout ou ne pas avoir le contenu que vous recherchez. Si vous choisissez d'opter pour le service payant, demandez toujours d'abord un essai gratuit. S'ils ne proposent pas d'essai gratuit, cela pourrait être le signe que ce n'est pas un bon service. Lorsque vous en trouvez un que vous souhaitez acheter, il est recommandé de ne le faire que mois par mois jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'il s'agit d'un service auquel vous pouvez faire confiance et qu'il fonctionne bien pour vous avant de faire un achat à long terme. Soyez très prudent lorsque quelqu'un vous contacte pour essayer de vendre un service, il est préférable de contacter quelqu'un qui a été recommandé ou que vous avez trouvé par vous-même. Tu peux

allez sur Troypoint.com et recherchez la meilleure IPTV, il fournit des critiques impartiales sur celles qu'il a essayées, il ne donnera pas de liens vers le service, mais vous pouvez généralement les trouver en effectuant une recherche sur Internet.

Attention : ne perdez pas beaucoup de temps sur une playlist, il en existe des milliers disponibles. S'il se met un peu en mémoire tampon ou si l'EPG ne fonctionne pas bien, vous pouvez essayer certaines choses pour les faire fonctionner, mais après quelques essais et cela ne fonctionne toujours pas, supprimez-le simplement et passez à un autre.

Voici une liste de lecture gratuite que vous pouvez essayer pour vous aider à démarrer. Entrez ces listes de lecture m3u.

Pluton (États-Unis), pour les autres pays, remplacez les États-Unis par le Royaume-Uni ou tous. <https://i.mjh.nz/PlutoTV/us.m3u8> Pluto

<https://bit.ly/PlutoEtc>

Remuer

<https://i.mjh.nz/Stirr/all.m3u8>

Téléviseur Samsung

<https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/all.m3u8>

Plex

<https://i.mjh.nz/Plex/all.m3u8>


PBS

<https://i.mjh.nz/PBS/all.m3u8>

Vous trouverez peut-être quelque chose que vous pouvez utiliser ici :<https://github.com/iptv-org/iptv>

#### **4. Configuration étape par étape**

1. Ouvrez l'application TiViMate




## 2. Choisissez Ajouter une playlist


Si vous utilisez la playlist M3U, cliquez dessus et entrez votre URL, puis cliquez sur suivant.

Si vous utilisez des codes Xtream, entrez votre adresse de serveur (URL), cliquez sur suivant, entrez votre nom d'utilisateur, cliquez sur suivant, entrez votre mot de passe, cliquez sur suivant, puis faites défiler vers la droite et cliquez sur suivant.

Si vous utilisez Stalker Portal, cliquez sur Entrer l'URL, puis appuyez deux fois sur Suivant. Entrez l'adresse MAC fournie, remplacez celle qui a été générée automatiquement car cela ne fonctionnera pas. Appuyez ensuite deux fois sur Suivant.



3. Cliquez sur Suivant, vous verrez alors le message La liste de lecture est traitée avec le nombre de chaînes et le nom de votre liste de lecture. Cliquez sur Terminé.



4. Le Guide TV sera importé et vous pourrez commencer à regarder !

Fri, Sep 15, 12:57 PM		12:30 PM	01:00 PM	01:30 PM	02:00 PM
1	CA : APTN	Polar Bear Town	Wild Archaeology	Secret History	Friday Night Thur
		Polar Bear Town 12:00 – 01:00 PM — 3 min Summer arrives early in Churchill, Manitoba, and so do the polar bears, creating new challenges for the Season 2 premiere.			
2	TV CA: A&E	Interrogation Raw	The First 48	The First 48	
3	TV CA A&E	Interrogation Raw	The First 48	The First 48	
4	TV CA: ABC SPARK	Melissa & Joey	Reign	Reign	
5	TV CA: AMC	48 Hrs.	Another 48 Hrs.		
6	TV CA: Animal Planet	Lone Star Law	Pets & Pickers	Pets & Pickers	
7	TV CA: BNN Bloomberg HD	Bloomberg Markets		The Close	
8	TV CA: Bravo	Below Deck	Below Deck	Below Deck	
9	TV CA CBC NEWS NETWOR..	CBC News Network with Hannah Thibedeau			
10	TV CA CBC Calgary HD	Our Calgary	CBC News Network	Grand Designs	

C'est tout ce que vous pouvez aller avec la version gratuite, si vous l'aimez, essayez la version premium, elle coûte environ 9 \$ USD par an ou 30 \$ USD à vie et peut être utilisée sur 5 appareils, à mon avis, cela en vaut la peine. le coût.

Vous pouvez trouver des versions modifiées de Premium qui prétendent fonctionner, j'en ai essayé plusieurs, toutes celles que j'ai essayées ne valent rien, ne fonctionnent pas correctement et c'est une perte de temps, il existe d'autres applications gratuites qui fonctionnent simplement. très bien si vous ne souhaitez pas acheter la prime. Je recommande OTT Navigator si vous souhaitez uniquement un lecteur gratuit.

**TiViMate Premium configuré et personnalisé:**



## 5. Comment acheter TiViMate Premium

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, vous devrez acheter la version premium. Si vous utilisez Android TV et qu'il est lié à votre compte Google, c'est très simple, il vous suffit d'aller dans Paramètres/À propos, puis d'acheter la prime. Si vous utilisez un téléviseur autre qu'Android, tel que les appareils de streaming Amazon, vous devrez vous procurer un appareil Android ou installer un émulateur Android, tel que Blue Stacks, sur un PC et installer l'application TiViMate Companion pour effectuer votre achat. Si vous n'avez pas d'appareil, de téléphone ou de tablette Android, le moyen le plus simple de le faire est de trouver un ami ou un membre de votre famille qui utilise Android et de lui demander d'effectuer l'achat pour vous à l'aide de l'application Companion. Les téléphones Android sont très populaires et les utilisateurs mettent à niveau, renseignez-vous, quelqu'un en a probablement un ancien qu'il n'utilise plus et vous le donnera, il n'est pas nécessaire de l'activer, tout ce dont vous avez besoin est le wifi et installez l'application Companion. L'application Companion est disponible sur le Google Playstore. Vous devez soit acheter TiViMate via votre appareil Android, soit avec l'application Companion, de toute autre manière, c'est-à-dire via un site Web ou auprès d'un particulier, vous achèterez auprès d'un revendeur que je vous recommande vivement d'éviter.

REMARQUE : l'application Companion ne fonctionne pas sur un Firestick pour effectuer un achat.

Si vous avez acheté la prime via l'application compagnon, retournez sur TiViMate, ouvrez-le et connectez-vous avec le même e-mail et le même mot de passe que vous avez utilisés pour effectuer l'achat.

REMARQUE : vous bénéficiez d'un essai gratuit de 7 jours lorsque vous achetez la prime, essayez-la pendant quelques jours, si vous ne l'aimez pas, annulez avant la fin des 7 jours et vous ne serez pas facturé. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte Google à l'adresse :<https://play.google.com/store/account/subscriptions>

# tivimate

## companion

### 6. Application compagnon TiViMate

L'application Companion est indispensable si vous utilisez TiViMate et disposez d'un compte premium. Si vous utilisez un appareil FireTV, vous ne pouvez pas acheter TiViMate directement via l'appareil, vous devez avoir l'application Companion installée sur un appareil Android ou un ordinateur utilisant un émulateur Android.

L'application Companion est utilisée pour gérer votre abonnement premium. Vous pouvez nommer vos appareils sur l'application Companion pour faciliter la gestion des appareils sur votre compte. Une fois que vous l'avez nommé dans l'application Companion, le nom que vous avez utilisé apparaîtra sur votre TiViMate dans Paramètres sous À propos.

Vous pouvez supprimer/supprimer des appareils sur votre compte à l'aide de l'application Companion, cela est nécessaire si vous avez déjà utilisé 5 appareils sur votre compte et que vous devez en supprimer un pour pouvoir ajouter un autre appareil.

Vous aurez besoin de l'application Companion pour récupérer votre mot de passe si vous l'avez oublié. Ouvrez Companion, saisissez votre adresse e-mail sur votre compte (elle se trouve dans les paramètres TiViMate sous À propos), puis cliquez sur Mot de passe oublié, un e-mail sera envoyé à l'adresse que vous avez utilisée afin que vous puissiez réinitialiser votre mot de passe.

## TiviMate Companion :


2. Go to unlock screen
4. Log in to your TiviMate account
5. Activate your device

### Activated devices (3/5)

2017 SHIELD BDRM



2019 SHIELD LVRM



Tablet



Refresh

If you have the subscription, you can cancel it on Google Play:

<https://play.google.com/store/account/subscriptions>

TiviMate Companion app is not IPTV player and doesn't provide any sources of TV channels!

TiviMate account: [REDACTED]@[REDACTED].com

Remarque : certains utilisateurs ont installé avec succès l'application Companion sur leurs appareils FireTV. Cela vous permettra de gérer votre compte (nommer des appareils ou supprimer des appareils), mais vous ne pourrez pas acheter le compte premium sur un appareil FireTV.

### 7. Passer d'une année à une vie à vie

Si vous avez acheté un abonnement annuel mais que vous souhaitez maintenant le transformer en abonnement à vie, vous devez d'abord annuler votre abonnement avant de le renouveler à

<https://play.google.com/store/account/subscriptions>, attendez son expiration, puis achetez la durée de vie. Vous devrez peut-être attendre un jour ou deux pour que le statut de l'abonnement soit mis à jour avant de pouvoir effectuer un autre achat.

Remarque : lorsque votre abonnement expirera, il reviendra à la version gratuite. Tout ce que vous avez fait sera toujours là mais vous ne pourrez utiliser qu'une seule playlist et toutes les options seront verrouillées. Une fois que vous avez effectué votre achat à vie, reconnectez-vous à votre TiViMate et il redeviendra exactement le même qu'avant son expiration.

## 8. Achat de plusieurs comptes premium

De nombreuses personnes ont constaté qu'elles devaient acheter un deuxième (ou plusieurs) comptes premium parce qu'elles possèdent plus de 5 appareils, partagent leur compte avec d'autres ou souhaitent offrir un compte à quelqu'un. Il existe de nombreuses raisons de vouloir des comptes supplémentaires.

Étant donné que le développeur n'accepte que les paiements via Google, l'achat doit être effectué via Google. Le problème est que Google n'autorisera pas un autre achat sur le même compte, afin d'empêcher les gens de faire accidentellement des achats supplémentaires pour quelque chose qu'ils possèdent déjà. Pour cette raison, tout achat supplémentaire devra être effectué avec un autre compte Google, le simple changement d'adresse e-mail ne fonctionnera pas.

J'utilise une tablette Android et j'ai pu créer des comptes invités. Je me déconnecte simplement de mon compte principal, sur un compte invité, puis je peux effectuer un autre achat. Vous devrez peut-être utiliser un autre appareil Android si vous avez utilisé un téléphone.

## 9. Paramètres initiaux recommandés

Maintenant que vous disposez du TiViMate premium, il est temps de commencer à procéder à une certaine personnalisation.

### Paramètres/Listes de lecture:

Accédez à chaque playlist, cliquez sur Gérer les groupes, désactivez les groupes dont vous ne souhaitez pas.

Accédez à la priorité Logos, réglez-la sur Préférer les logos de l'EPG

Vous pouvez également nommer votre playlist ici si vous le souhaitez.

### Paramètres/EPG

Allez dans Paramètres/EPG, cliquez sur Jours passés pour conserver l'EPG, réglez-le sur 1 sauf si vous utilisez le ratrappage. Cela enregistre les informations EPG passées et prend beaucoup de place

Stocker les descriptions des programmes, sur

Intervalles de mise à jour, j'ai réglé le mien sur 4 heures, mais 24 est recommandé Mise à jour au démarrage de l'application, désactivée

Mise à jour sur le changement de playlist,

sur **Paramètres/Apparence/Guide TV**

Aperçu, sur

Éditeur de noms de chaînes, activé. C'est ici que vous pouvez ajouter des préfixes et suffixes à supprimer des noms de chaînes pour les nettoyer, ceci est expliqué plus tard.

Afficher les numéros de chaîne I, désactivé. Les numéros de chaîne ne correspondent pas aux chaînes et sont différents dans chaque playlist/groupe, déroutant et inutile à moins que vous n'utilisiez qu'une seule playlist. Je trouve beaucoup plus facile de simplement réorganiser les chaînes pour qu'elles soient faciles à trouver.

Tous les autres paramètres sont des préférences personnelles.

N'oubliez pas de toujours effectuer une sauvegarde lorsque vous effectuez des personnalisations, au cas où quelque chose se produirait et que vous la perdriez, vous pouvez toujours revenir là où vous étiez.

#### **10. Sauvegarde/Restauration**

Chaque fois que vous apportez des modifications à votre TiViMate, il est fortement recommandé d'effectuer une sauvegarde au cas où vous perdriez vos paramètres, il sera facile de les récupérer, et oui, cela arrive. J'ai vu à plusieurs reprises que lorsque quelqu'un accédait aux paramètres de son appareil pour vider le cache, puis effaçait les données par inadvertance, cela remettait TiViMate à ses paramètres d'origine et vous devrez tout recommencer si vous n'avez pas conservé de sauvegarde..

Accédez à Sertings/General, faites défiler vers le bas et vous verrez Sauvegarder les données et Restaurer les données. Pour sauvegarder vos données, cliquez sur Sauvegarder les données, vous aurez désormais la possibilité de choisir dans quel dossier enregistrer la sauvegarde. Si vous disposez d'un stockage externe, tel qu'un lecteur flash, cela s'affichera également en option. Utiliser un lecteur flash pour enregistrer votre sauvegarde peut être très utile si vous exécutez TiViMate sur plusieurs appareils. Vous pouvez retirer le lecteur flash et l'utiliser sur un autre appareil pour restaurer ses paramètres sur celui à partir duquel vous avez exécuté la sauvegarde.

Pour restaurer vos paramètres, cliquez simplement sur Restaurer les paramètres puis recherchez votre fichier de sauvegarde et cliquez dessus. Si votre TiViMate ne parvient pas à sauvegarder ou à restaurer, utilisez le système pucker pour permettre à TiViMate d'utiliser le dossier dans lequel vous essayez d'enregistrer ou de restaurer.


Remarque : les fichiers de sauvegarde peuvent occuper une grande partie de votre espace de stockage gratuit. Si vous avez installé une application de gestion de fichiers, j'utilise Xplore, vous pouvez l'utiliser pour retrouver vos fichiers de sauvegarde et supprimer les anciens dont vous n'avez plus besoin.

#### **11. Favoris**

Vous pouvez choisir vos chaînes préférées dans n'importe quelle playlist et elles seront ajoutées à votre groupe de favoris. Cela permet de trouver très facilement les chaînes que vous regardez le plus.

Il existe deux manières d'ajouter une chaîne à vos favoris. Lorsque vous êtes sur le guide des chaînes, appuyez longuement sur le bouton de sélection jusqu'à ce qu'un menu apparaisse sur la droite, faites défiler vers le bas et cliquez sur Ajouter aux favoris. Ou, lorsque vous regardez une chaîne, appuyez sur le bouton de sélection et un menu apparaîtra en bas, faites simplement défiler jusqu'à Ajouter aux favoris et cliquez dessus.

Je vais ensuite dans mes favoris et m'assure que l'EPG fonctionne et a un logo. Si ce n'est pas le cas, je change la source EPG de cette chaîne jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Je me préoccupe uniquement de mes favoris plutôt que d'aller sur chaque playlist et d'essayer de faire fonctionner tous les EPG et logos. Je vais également accéder à mes favoris et réorganiser les chaînes afin qu'elles soient plus faciles à trouver. Je classe le mien dans les divertissements, les enfants, les sports, les actualités et les films, donc quand je veux regarder quelque chose, c'est facile à trouver.



## 12. Paramètres des groupes

Vous souhaiterez peut-être modifier certains paramètres de votre groupe ou ajouter des groupes personnalisés.

### Activer/Désactiver les groupes

Accédez à Paramètres/Listes de lecture, cliquez sur une liste de lecture, puis faites défiler jusqu'à Gérer les groupes. Ici, vous pouvez décider quels groupes vous souhaitez afficher et quels groupes vous souhaitez masquer. Vous devrez le faire pour chaque ensemble de groupes, TV, films et émissions de télévision.

Une autre chose à considérer pendant que vous êtes ici, vous avez la possibilité d'afficher les groupes nouvellement ajoutés. Cela ajoute tous les nouveaux groupes que le fournisseur pourrait ajouter ultérieurement aux groupes affichés. Je laisse le mien activé, mais je vois rarement des groupes ajoutés que je souhaite, ce sont généralement d'autres pays, je dois donc revenir aux paramètres et les masquer. Mais j'ai été surpris à plusieurs reprises et j'ai ajouté un groupe que je voulais, je ne l'aurais probablement même pas su si j'avais eu cette option désactivée.

### Création de groupes personnalisés

Vous pouvez ajouter des groupes personnalisés à n'importe quelle playlist, je préfère les ajouter sous Toutes les playlists plutôt que sous playlist individuelle, mais c'est votre choix. Une fois que vous avez créé un groupe, vous pouvez déplacer ou copier des chaînes de n'importe quelle liste de lecture et les placer dans ce groupe. Des instructions complètes sur la création de groupes personnalisés sont traitées dans la section suivante.

### Réorganiser les groupes

Pour modifier l'ordre des groupes au sein d'une playlist, accédez à votre guide des chaînes, faites défiler vers la gauche, cliquez sur la playlist dont vous souhaitez trier les groupes, appuyez longuement sur sélectionner un groupe, n'importe quel groupe, un menu apparaîtra sur le à droite, cliquez sur Gérer les groupes, puis cliquez sur Tri des groupes, vous aurez trois options, Par ordre dans la liste de lecture, Par nom ou Manuel, cliquez sur l'option de tri souhaitée, si vous choisissez Manuel, puis cliquez sur Réorganiser les groupes, vous pourrez alors déplacer les groupes dans l'ordre souhaité.

# Groups sorting



**Default**

By order in playlist



By order in playlist



By name



Manual


Reorder groups

TOUJOURS EXÉCUTER UNE SAUVEGARDE APRÈS AVOIR APPORTÉ DES CHANGEMENTS/PERSONNALISATIONS MAJEURES. Il n'y a rien de pire que de passer des heures à personnaliser votre TiViMate que de perdre tout votre travail et de ne pas avoir de sauvegarde sur laquelle restaurer.


## 13. Création de groupes personnalisés

Il s'agit d'un guide étape par étape sur la création d'un groupe personnalisé. Vous pouvez créer autant de groupes personnalisés que vous le souhaitez et ajouter des chaînes à partir de n'importe quelle playlist/groupe de votre choix.


1. Lorsque vous êtes sur le guide des chaînes, appuyez longuement sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu de droite. Allez dans le menu et faites défiler jusqu'à Créer un groupe.




2. Cliquez sur Crée un groupe et vous verrez toutes vos playlists activées. Cliquez sur la playlist à laquelle vous souhaitez ajouter votre groupe personnalisé. Pour cet exemple, je cliquerai sur Toutes les listes de lecture.



3. Une fois que vous avez choisi l'endroit où vous souhaitez créer votre groupe personnalisé, vous serez invité à lui donner un nom. Une fois que vous lui avez donné un nom, cliquez sur suivant, puis cliquez sur Terminé.



4. Vous pouvez maintenant accéder à votre liste de listes de lecture et voir le groupe que vous venez de créer.




5. Choisissez une liste de lecture à partir de laquelle vous souhaitez obtenir des chaînes pour l'ajouter à votre groupe personnalisé, faites défiler jusqu'au guide des chaînes, appuyez longuement sur le bouton de sélection pour afficher le menu de droite, faites défiler jusqu'à Copier les chaînes et cliquez dessus. Vous pourrez maintenant sélectionner les chaînes que vous souhaitez ajouter à votre groupe personnalisé.

Cliquez sur les chaînes souhaitées et une coche s'affichera à droite du nom de la chaîne.

adult swim] ADULT SWIM	<input type="checkbox"/>	Family Guy	American Dad!	American Dad!	King of the Hill
AMC AMC	<input checked="" type="checkbox"/>	Halloween H20: 2...	The Walking Dead: Daryl Dixon	Ride With	
AMC AMC (West)	<input type="checkbox"/>	Halloween: Resurrection			Halloween H20: 2...
AMC+ AMC Presents	<input type="checkbox"/>	The Terror	The Terror	The Terror	
AMC AMERICAN HEROES	<input type="checkbox"/>	Hitler's Empire: Th...	Hitler's Empire: The Post War Plan	Hitler's Empire: T...	

6. Appuyez sur le côté droit du bouton de sélection (comme vous le feriez si vous alliez faire défiler vers la droite) et il vous demandera vers quel groupe vous souhaitez copier ou déplacer la chaîne, dans ce cas, nous copierons la chaîne. nous avons choisi notre groupe personnalisé que nous venons de créer.



7. Revenez maintenant au guide des chaînes, faites défiler jusqu'aux listes de lecture et vous verrez que votre chaîne est maintenant dans votre groupe personnalisé.



TOUJOURS EXÉCUTER UNE SAUVEGARDE APRÈS AVOIR APPORTÉ DES CHANGEMENTS/PERSONNALISATIONS MAJEURES. Il n'y a rien de pire que de passer des heures à personnaliser votre TiViMate que de perdre tout votre travail et de ne pas avoir de sauvegarde sur laquelle restaurer.

## 14. EPG

La plupart des listes de lecture seront accompagnées d'un EPG et seront installées lorsque vous ajouterez la liste de lecture à votre TiViMate. Mais les EPG peuvent parfois être difficiles à fonctionner correctement.

Parfois, l'ajout d'une source EPG externe permet de vous offrir des options. Voici quelques sources EPG que j'ai trouvées utiles. Accédez à Paramètres/EPG/Sources EPG, faites défiler vers le bas et appuyez sur Ajouter une source, puis ajoutez-les (un à la fois).

<https://raw.githubusercontent.com/acidjesuz/EPGTalk/master/guide.xml>

<https://guidexml.tvnow.best/>

Vous pouvez également visiter ce site et créer votre propre EPG :<https://epgshare01.online>

Vous aurez maintenant le choix entre quelques sources supplémentaires.

Dans de nombreux cas, vous pouvez utiliser un EPG d'une liste de lecture qui fonctionne bien et l'attribuer à une liste de lecture avec un EPG qui ne fonctionne pas.

Allez dans Paramètres/Listes de lecture, cliquez sur la playlist que vous souhaitez modifier, faites défiler jusqu'à Sources EPG, cliquez dessus, vous pourrez alors gérer les sources que votre playlist utilisera. Faites défiler vos sources et attribuez celles que vous souhaitez. Allez ensuite en haut et modifiez la priorité de la source, placez celle qui fonctionne le mieux (ou celle que vous vérifiez pour voir si elle fonctionne mieux) en haut des priorités. Si vous en avez un qui ne fonctionne pas, supprimez-le de la liste de lecture ou déplacez-le au bas des priorités.

Revenez aux paramètres, cliquez sur EPG, puis faites défiler vers le bas et appuyez sur Mettre à jour l'EPG.

Cela peut prendre quelques essais et erreurs, mais vous devriez éventuellement trouver une source EPG qui fonctionne bien. Ne vous attendez pas à ce que chaque chaîne ait un EPG, certaines n'en ont pas, comme les chaînes 24h/24 et 7j/7, et vous ne pouvez rien faire.

Accédez à Paramètres/EPG, faites défiler vers le bas et voyez si vous avez un EPG qui n'a pas pu être mis à jour. Ceci est courant pour plusieurs raisons, le fournisseur EPG peut simplement être en panne pour cause de maintenance ou de mises à jour ou votre connexion a échoué pour une raison quelconque, mais si vous en avez un qui continue à échouer, il faudra peut-être le supprimer. Souvent, lorsqu'un EPG échoue, il cesse de se mettre à jour, de sorte que tous les EPG qui n'ont pas encore été mis à jour ne seront pas mis à jour.

# EPG sources (PBS UNL M)

Manage sources

Change sources priority

## Assigned sources

i.mjh.nz

<https://i.mjh.nz/PBS/all.xml.gz>



## Unassigned sources

Default

-



6oclock.xyz

<http://6oclock.xyz:80/xmltv.php?username=oVTsSvYj...>



abc123.1

-



Remarque : j'ai trouvé certains fournisseurs selon lesquels je ne pouvais rien faire du tout pour faire fonctionner l'EPG. Après quelques tentatives et l'attribution d'autres EPG, si cela ne fonctionne toujours pas, je le supprimerais et trouverais une autre liste de lecture à installer. .

## **15. Décalage horaire EPG**

Vous constaterez peut-être que votre EPG affiche des programmes avec une heure de début incorrecte, cela peut être corrigé. S'il ne s'agit que d'une seule chaîne, dans le guide des chaînes, appuyez longuement sur le bouton de sélection de cette chaîne, lorsque le menu apparaît à droite, faites défiler jusqu'à Options de chaîne, cliquez dessus, puis faites défiler jusqu'à Décalage temporel EPG, ajustez-le vers le haut ou attendez une heure ou tout ce qui est nécessaire pour synchroniser le guide avec ce qui est réellement joué.

S'il s'agit de l'intégralité de votre guide, accédez à Paramètres/EPG/Sources EPG, sélectionnez l'EPG dont vous souhaitez régler l'heure, faites défiler jusqu'à Décalage horaire, sélectionnez-le, puis modifiez le décalage vers le haut ou vers le bas en fonction du nombre d'heures que vous devez effectuer. ça correspond.

Remarque : si votre région connaît des changements d'heure d'été, votre EPG peut être interrompu d'une heure pendant quelques jours jusqu'à ce que le fournisseur mette à jour sa fin. Si vous modifiez le décalage, vous devrez le modifier à nouveau lors de la mise à jour du fournisseur.

# Time offset, h:min

-0

+0 : 00

+1

Pour trier vos chaînes, vous pouvez le faire automatiquement ou manuellement.

Pour trier automatiquement, accédez à Paramètres/Apparence/Guide TV et choisissez Tri des chaînes. Vous trouverez quelques options sur la façon de trier les chaînes, choisissez simplement celle que vous voulez.

Pour trier manuellement, lorsque vous êtes dans le guide des chaînes, appuyez longuement sur Sélectionner sur n'importe quelle chaîne, un menu apparaîtra à droite, faites défiler jusqu'à Réorganiser les chaînes, puis vous pourrez déplacer les chaînes dans l'ordre de votre choix.

# Channels sorting



By order in playlist



By name



By date added



By watch time

Show favorite channels first

Group channels by playlists in "All playlists" category

Reset watch time

This setting defines the global sorting for all groups. You can override the sorting method for individual groups or manually sort channels in the group options.

## **17. Tri des listes de lecture**

De nombreuses personnes ont plusieurs listes de lecture installées et préfèrent qu'elles soient dans un ordre différent, par exemple, celles les plus utilisées étant en haut de la liste, ce qui facilite le passage à la liste de lecture de leur choix sans avoir à faire défiler toutes les listes de lecture pour la trouver. il.

Pour trier l'ordre de votre liste de lecture, allez dans Paramètres/Listes de lecture, faites défiler jusqu'à Tri des listes de lecture, vous aurez deux options, Par nom ou Manuel. Si vous avez choisi Manuel, cliquez sur Réorganiser les listes de lecture. Vous pouvez désormais les mettre dans l'ordre de votre choix.

## **18. Suppression des préfixes et des suffixes**

Plusieurs fois, vous verrez des listes de lecture avec un US, UK, CA ou similaire devant chaque chaîne ou quelque chose après chaque chaîne et vous n'en avez ni besoin ni envie. Ceux-ci peuvent être supprimés et donner à votre guide des chaînes un aspect beaucoup plus propre.

Pour supprimer les préfixes et suffixes des chaînes dans votre guide des chaînes.

Allez dans Paramètres/Apparence/Guide TV, puis cliquez sur Éditeur de noms de chaînes, activez-le puis ajoutez les préfixes ou suffixes que vous souhaitez supprimer. Je suis sûr que vous aimerez beaucoup plus l'apparence de votre guide de chaînes.

# Channel names editor

On

## Prefixes to remove

USA, US:, HD, USA:, USI, [US], [HD], | , US, |, USI, SPI, CA, |, FHD:, US |, [Local], | TX |, Houston, |, Localz:, :, NFL, PM :, CA, UK, US, MOVIES:, UK:, UK-, CINE |, [USA], USA-, BASICS:, EN:, U.SI, UK|, Hulu (D):, SPECTRUM (D):, SLING (D):, DirecTV (D):, \*, VIP,

## Suffixes to remove

HD, SD, (East), U, L, (PC),


Enter the comma separated lists of prefixes and suffixes to remove from channel names, for example, "US:, UK:" and "| HD, | FHD"

## 19. Logos des chaînes

Vous avez trois choix quant à l'endroit où vous obtenez vos logos, votre liste de lecture, votre EPG ou à partir d'un dossier dans lequel vous avez stocké des logos. C'est vraiment ce qui vous convient le mieux. Soit vous configurez cela via votre playlist en allant dans Paramètres/Playlists, cliquez sur la playlist et allez dans Priorité Logos, cela définit le

priorité pour cette liste de lecture. Pour le définir globalement (toutes les playlists), allez dans Paramètres/Apparence/Logos et choisissez votre priorité.

J'ai réglé le mien pour EPG, donc si j'attribue un EPG différent à une chaîne, j'obtiendrai également le logo de cet EPG. De plus, s'il manque un logo à une chaîne et que vous l'avez configuré pour obtenir les logos de l'EPG, vous pouvez attribuer un EPG différent à cette chaîne et obtenir généralement un logo.



## 20. Apparence du guide des chaînes

Vous pouvez modifier l'apparence de votre guide de chaînes, notamment la taille de la police, la couleur d'arrière-plan, la couleur de sélection et bien plus encore.

Accédez à Paramètres/Apparence et faites défiler les options.

### Logos

C'est ici que vous avez choisi la valeur par défaut pour vos logos, je préfère les logos d'EPG.

## **Groupes**

C'est ici que vous définissez la façon dont vous souhaitez que vos groupes apparaissent.

### **guide télévisé**

C'est ici que vous définissez le tri de vos chaînes, mais vous n'avez pas la possibilité de trier manuellement à partir d'ici.

Aperçu, j'active ceci.

Éditeur de noms de chaînes, vous l'avez probablement déjà activé.

Ensuite, il existe plusieurs options à cocher ou à désactiver, vous souhaiterez peut-être simplement expérimenter pour voir ce que vous préférez.

**Language**  
**System**

**Font size**  
**Large**

**Background color**  
**Blue**

**Selection color**  
**Blue**

**User interface transparency, %**  
**50**

Lorsque vous êtes sur un programme, vous pouvez appuyer sur le bouton de sélection et un menu apparaît en bas. Lorsque vous l'ouvrez, il affiche les chaînes précédemment regardées, faites défiler vers le bas et vous propose des options de paramètres. Vous pouvez le configurer pour afficher le nombre de chaînes précédemment regardées et pouvez également modifier les options de paramètres. Je désactive toutes les options de paramètres que je n'utilise pas, telles que Picture in Picture, et j'active celles que j'utilise. J'active l'option Quitter et je la déplace vers l'avant car cela permet de fermer très facilement l'application sans avoir à accéder aux paramètres de l'appareil et à forcer la fermeture. Dans les anciennes versions, Quitter était une option dans le menu de gauche mais n'est plus disponible dans les versions plus récentes.

Allez dans Paramètres/Apparence/Lecteur/Menu et vous verrez les options. Vous pouvez également modifier l'ordre dans lequel ils apparaissent.

### **Liste des chaînes**

Options indiquant la manière dont vous souhaitez que les chaînes apparaissent dans le guide.

#### **Panneau d'informations**

Options sur les informations que vous souhaitez afficher sur votre guide. Je choisis le style de carte, vous pouvez également choisir d'autres options.

### **Historique/Chaînes récentes**

Options sur la façon dont vous souhaitez que l'historique de votre chaîne s'affiche.

Délai avant d'ajouter aux chaînes récentes, sec. Cela définit le temps en secondes pendant lequel vous devez rester sur une chaîne avant qu'elle n'apparaisse dans votre historique. C'est bien si votre chaîne surfe et ne reste pas longtemps sur une chaîne, de cette façon, elles n'apparaîtront pas toutes dans votre historique.

### **Menu**

C'est ici que vous choisissez les options de menu que vous souhaitez afficher, vous pouvez également réorganiser ces boutons dans l'ordre que vous préférez, je déplace mon bouton Quitter vers l'avant pour faciliter la désactivation de TiViMate.

### **Horloge**

Vous pouvez le configurer pour qu'une horloge apparaisse sur votre écran avec la position, la taille et la transparence.

#### **Délai d'expiration du panneau Sec.**

Définissez le nombre de secondes pendant lesquelles le joueur essaie de lire la chaîne jusqu'à ce qu'elle expire.

# Menu

## Reorder buttons

### Visible buttons


-  Search
-  Multi-view
-  Audio offset
-  Closed captions
-  Sleep timer
-  Change Favorite status

## 22. Vidéo à la demande (VOD)

La vidéo à la demande pour les films et les séries télévisées est une excellente option et vous offre bien plus à regarder. La VOD n'est disponible qu'avec la version premium et doit être incluse auprès de votre fournisseur. Pour accéder à la VOD, depuis votre guide des chaînes, faites défiler vers l'extrême gauche et vous verrez les Films et Séries TV, sélectionnez celui que vous souhaitez, puis faites défiler vers la droite et vous verrez la liste des fournisseurs/groupes pour votre VOD, sélectionnez-en un et vos choix apparaîtront à droite. La plupart des fournisseurs auront des vignettes des films/émissions de télévision, d'autres non. S'il n'y a pas de vignettes, il s'agit d'un problème de fournisseur et vous ne pouvez pas vraiment faire quelque chose.



Lorsque vous choisissez un film ou une émission de télévision, vous obtenez un menu pour choisir ce que vous voulez faire, Lire, Ouvrir dans un lecteur externe (cela aide parfois s'il ne joue pas ou ne joue pas bien), Ajouter à la liste (enregistrez-le à votre liste pour qu'il soit plus facile de le retrouver plus tard), et Trailer (ne fonctionne pas toujours, cela dépend du fournisseur).



## 23. Paramètres audio et vidéo

Tout le monde a des configurations différentes, certains diffusent tout via leur téléviseur, certains utilisent des barres de son, certains utilisent des récepteurs avec un système audio complet. Nous utilisons également de nombreux appareils de streaming différents. Ce qui fonctionne pour vous peut ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre, il en va de même pour ce qui fonctionne sur un appareil peut ne pas fonctionner sur un autre. Vous n'aurez qu'à essayer de modifier certains paramètres dans TiViMate et votre appareil de streaming. Tout le monde n'obtiendra pas les mêmes résultats avec les mêmes paramètres. Cela pourrait aussi être quelque chose d'aussi simple que de devoir remplacer votre cordon HDMI.

Allez dans Paramètres/Lecture, vous avez ici le choix entre plusieurs options.

Décodeur audio/décodeur vidéo, le mien est réglé sur le matériel, si vous rencontrez des problèmes, essayez de passer au logiciel.

Auto Framerate, le mien est désactivé, vous pouvez essayer de l'activer et voir si cela vous aide.

Sélectionnez la piste audio surround par défaut, la mienne est activée.

Passthrough audio, le mien est désactivé.

C'est également ici que vous activerez les lecteurs externes. Cela autorise uniquement un lecteur externe, vous devez avoir des lecteurs alternatifs installés sur votre appareil, puis lorsque vous essayez de jouer à quelque chose, vous recevrez une fenêtre contextuelle vous demandant quel lecteur vous souhaitez utiliser. Je n'en utilise pas.

Si rien de tout cela ne vous aide, vous devrez accéder aux paramètres de votre appareil et modifier vos paramètres audio/vidéo à ce sujet.

## 24. Entretien

En fonction du nombre de listes de lecture et d'EPG que vous avez installés, plus TiViMate stockera des informations qui occupent de l'espace sur votre stockage. Si vous avez beaucoup chargé, vous souhaiterez peut-être le faire mensuellement pour libérer de l'espace de stockage. Si vous n'en avez pas beaucoup chargé, une fois tous les deux à trois mois suffira.

Allez dans Paramètres/Apparence/Logos, puis faites défiler jusqu'à Effacer le cache des logos et cliquez dessus. Ensuite, allez dans Paramètres/EPG, faites défiler vers le bas et cliquez sur Effacer l'EPG, puis cliquez sur Mettre à jour l'EPG.

Accédez aux paramètres de votre appareil, puis pour gérer les applications, accédez à TiViMate et videz le cache. NE EFFACER PAS LES DONNÉES, vous perdrez tout ce que vous avez fait et devrez tout recommencer. Après cela, la taille de votre application TiViMate sur votre appareil sera plus petite et vous fera économiser de l'espace de stockage.

Parfois, après la suppression d'une liste de lecture, l'EPG sera toujours là. Si vous avez supprimé des listes de lecture, accédez aux EPG et assurez-vous qu'il ne reste plus d'EPG inutilisés. Accédez à Paramètres/EPG/Sources EPG et assurez-vous qu'il ne reste plus d'EPG inutilisés.

Si vous effectuez des sauvegardes de votre TiViMate, ce qui est fortement recommandé, et stockez les sauvegardes sur votre appareil, utilisez une application de gestion de fichiers et vérifiez le dossier dans lequel vous enregistrez vos sauvegardes. Il vous suffit de conserver votre dernière sauvegarde. Si vous avez plusieurs sauvegardes, vous souhaiterez supprimer les anciens fichiers de sauvegarde, car ils utilisent une grande partie de votre espace de stockage gratuit et vous n'en avez pas besoin.

Ce serait le bon moment pour débrancher également votre routeur/modem et votre appareil de streaming, laissez-les reposer pendant environ 5 minutes, puis rebranchez-les et laissez-les redémarrer.

#### 25. Mise en mémoire tampon

De nombreux facteurs peuvent provoquer une mise en mémoire tampon et il n'existe pas de solution magique permettant de résoudre les problèmes de chacun. TiViMate n'est pas le problème.

Vous devez d'abord savoir ce qu'il fait pour mieux déterminer si c'est de votre côté ou si c'est du côté des fournisseurs.

#### **Si c'est de votre côté.**

Vous découvrirez normalement toutes les chaînes dans la mémoire tampon de toutes les listes de lecture.

La solution la plus courante consiste à tout redémarrer, le routeur, le modem et le périphérique de streaming.

Débranchez tout et laissez reposer au moins 5 minutes, puis rebranchez le tout et laissez-le redémarrer.

Quel est le niveau de remplissage de votre stockage ? La plupart des streamers recommandent au moins 1 Go, mais tant que vous êtes proche, tout ira bien. Sinon, accédez aux paramètres de votre appareil, videz le cache et forcez l'arrêt de toutes les applications. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être désinstaller les applications que vous utilisez peu.

Combien d'appareils utilisent votre WiFi en même temps, vous risquez de le surcharger et de dépasser vos limites.

Vos appareils de streaming diffusent-ils toujours ? Le simple fait d'éteindre votre téléviseur ne les arrête pas, ils utilisent toujours votre Internet et votre bande passante. Ouvrez-les et forcez l'arrêt de toutes les applications.

Vous devez vérifier votre wifi et la vitesse. Disposez-vous d'un réseau Wi-Fi puissant et fiable et obtenez au moins 25 à 30 Mbps sur votre appareil ? Sinon, peut-être que le brancher directement avec un câble Ethernet pourrait aider.

Quel âge a votre équipement, s'il a plus de 5 ans, vous devrez probablement le mettre à niveau.

Certaines choses que vous pouvez essayer si vous pensez que c'est de votre côté.

Accédez à Paramètres/Lecture/Taille du tampon et ajustez-le vers le haut ou vers le bas pour voir si cela aide. Mettez à jour votre liste de lecture.

Accédez aux paramètres de votre appareil, puis pour gérer les applications, videz le cache et forcez l'arrêt de TiViMate.

Vous pouvez également essayer de changer le format de sortie entre MPEG-TS et HLS. Pour cela, allez dans Paramètres/Playlists, cliquez sur vos playlists, allez dans Paramètres des codes Xtream, puis allez dans Format de sortie (cette option n'est pas disponible pour les codes Stalker ou m3us et doit être effectuée avec chaque playlist).

Remarque : MPEG-TS offre une qualité vidéo et audio supérieure à celle du HLS, mais nécessite une bande passante et un espace de stockage supérieurs à ceux du HLS. De plus, étant donné que les fichiers MPEG-TS sont plus volumineux que les fichiers HLS, leur téléchargement ou leur mise en mémoire tampon avant la lecture prennent plus de temps.


#### **Voici quelques signes d'un problème de fournisseur :**

Si certaines listes de lecture sont mises en mémoire tampon mais pas d'autres, ou seulement quelques chaînes sont mises en mémoire tampon. Vous devrez probablement trouver une autre playlist car ce fournisseur ne fonctionne tout simplement pas pour vous.

Il fonctionne bien à certains moments et à d'autres moments non. Il se peut qu'à certains moments, la playlist soit surchargée d'utilisation et que la bande passante du fournisseur soit dépassée. Conservez cette playlist, elle constituera une bonne sauvegarde, mais cherchez-en une autre à utiliser comme principale.

## 26. Rattrapage

Le rattrapage permet de revenir sur quelque chose déjà diffusé et de le regarder. C'est quelque chose que certains fournisseurs proposent, si vous l'avez, il y aura une icône d'horloge sur le guide des chaînes derrière le nom de la chaîne. Cliquez simplement sur la chaîne et revenez là où vous souhaitez commencer.  
Vous devrez d'abord aller dans Paramètres/Playlists, cliquer sur votre playlist et faire défiler jusqu'à Catch-up pour l'activer. Il existe 3 options de « type », vous devrez peut-être les tester pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous ou simplement le régler sur automatique et laisser TiViMate trouver le type pour vous. Il existe également une option de durée en jours, sachez simplement que plus vous choisissez de jours, plus votre fichier TiViMate occupera de l'espace de stockage sur votre appareil. Je recommande de le régler simplement sur 1 jour.



## 27. Enregistrement

L'enregistrement peut être très aléatoire. J'enregistre assez fréquemment et normalement je n'ai jamais de problèmes, mais je vois tout le temps des gens qui n'arrivent tout simplement pas à le faire fonctionner. Cela est probablement dû à votre fournisseur et/ou à Internet. Si le programme est mis en mémoire tampon, saute ou ne joue pas correctement, l'enregistrement sera arrêté. Il faut également disposer de suffisamment d'espace pour stocker les enregistrements habituellement réalisés en ajoutant un stockage externe. Votre TiViMate doit être capable de lire et d'écrire sur votre stockage externe.

J'enregistre sur mon FireTV Cube et Nvidia Shield et j'ai rarement des problèmes. J'utilise un lecteur flash PNY de 128 Go, je l'ai branché, j'ai utilisé Xplore pour créer un dossier d'enregistrement, puis j'ai configuré TiViMate pour qu'il utilise ce dossier pour l'enregistrement.

Si votre appareil ne dispose pas de port USB pour ajouter une clé USB, vous devrez vous procurer un câble ou un adaptateur OTG qui vous permettra d'en ajouter une. Si vous utilisez un appareil FireTV exécutant le système d'exploitation 6 ou une version antérieure, vous pourriez avoir des difficultés à le faire lire un disque externe.


C'est l'adaptateur OTG que je recommande pour un Firestick : AuviPal 2-in-1 Powered Micro USB...  
[https://www.amazon.com/dp/B07TX8FY6W?ref=ppx\\_pop\\_mob\\_ap\\_share](https://www.amazon.com/dp/B07TX8FY6W?ref=ppx_pop_mob_ap_share) Il s'agit d'un câble  
OTG : Pack de 3 câbles de remplacement OTG pour... [https://www.amazon.com/dp/B08DQVKGZ5?ref=ppx\\_pop\\_mob\\_ap\\_share](https://www.amazon.com/dp/B08DQVKGZ5?ref=ppx_pop_mob_ap_share)

Pour configurer vos options d'enregistrement, accédez à Paramètres/Autre/Enregistrement, choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer, puis vous pouvez ajouter un décalage horaire pour le début ou la fin de l'enregistrement.

Plusieurs façons d'enregistrer.

1. Enregistrement en direct tout en regardant la même chaîne - cliquez sur le bouton OK pour afficher le menu inférieur. Faites ensuite défiler vers la droite jusqu'à l'icône « Enregistrer » et cliquez.
2. Enregistrement en direct – Sur le panneau du guide des chaînes. Appuyez longuement sur le bouton OK pour afficher le menu de droite. Faites ensuite défiler pour enregistrer et cliquez.
3. Planification d'enregistrements - Lorsque vous êtes sur le panneau de guide des chaînes. Appuyez longuement sur le bouton OK pour afficher le menu de droite. Faites ensuite défiler jusqu'à « Enregistrement personnalisé » et cliquez. Sélectionnez « Nouvel enregistrement » et saisissez/modifiez les informations, puis cliquez sur « Programmer l'enregistrement ». Vous pouvez faire défiler jusqu'à n'importe quelle chaîne et enregistrer de futurs programmes en utilisant les boutons directionnels situés sur l'anneau extérieur de votre télécommande. S'il s'agit d'un programme que vous souhaitez enregistrer à plusieurs reprises. Assurez-vous ensuite de cliquer sur le bouton "Repat".

Remarque : si votre TiViMate ne peut pas lire le dossier (généralement lorsque vous essayez d'utiliser un stockage externe), utilisez le sélecteur de système et autorisez TiViMate à accéder/utiliser le dossier.



Si votre enregistrement ne fonctionne pas, voici quelques solutions à essayer.

Assurez-vous que votre TiViMate peut lire votre stockage externe. Essayez une marque et une taille de clé USB différentes.

Essayez un autre fournisseur.

Si vous avez d'autres appareils de streaming sur le même réseau, accédez à chacun d'eux et forcez l'arrêt de l'application TiViMate.

Si vous utilisez une liste de lecture de codes Xtream, accédez à Paramètres/Listes de lecture, cliquez sur les listes de lecture, faites défiler jusqu'à Paramètres des codes Xtream, accédez à Format de sortie et remplacez-le par l'autre option. HLS devrait être meilleur que MPEG-TS si vous rencontrez des problèmes.

## **28. Enregistrez sur un appareil et jouez sur un autre**


Vous constaterez peut-être que vous avez enregistré quelque chose sur l'un de vos appareils, mais que vous souhaitez lire l'enregistrement sur un autre. Cela peut être fait si votre enregistrement est enregistré sur un lecteur externe tel qu'un lecteur flash.

Débranchez simplement votre stockage externe du premier appareil et déplacez-le vers l'autre. Vous ne pouvez pas utiliser TiViMate pour visualiser l'enregistrement sur un autre appareil, car seul l'appareil sur lequel il a été initialement enregistré est le seul à pouvoir le « voir », mais vous pouvez toujours le faire. Installez le lecteur VLC sur votre deuxième appareil, ouvrez-le, accédez à Vidéo dans le menu de gauche, puis allez vers la droite et faites défiler jusqu'à Navigation, accédez à votre clé USB, cliquez dessus, puis faites défiler jusqu'au dossier dans lequel vos enregistrements sont enregistrés. Trouvez votre enregistrement et cliquez dessus.

## **29. Sous-titres codés**

Lorsque vous regardez un programme, appuyez sur le bouton de sélection, un menu apparaîtra en bas. Faites défiler jusqu'à CC et sélectionnez-le. Une fois que vous avez sélectionné CC, vous aurez la possibilité de sélectionner, s'il n'y a pas d'options, CC n'est pas disponible.

Il est cependant courant d'avoir l'option CC, mais cela ne fonctionne pas. Si cela ne fonctionne pas, essayez de le lire via un lecteur externe tel que VLC ou MX Player puis choisissez votre CC.



### 30. Multi-écran ou image dans l'image


Le multi-écran permet de regarder plusieurs chaînes en même temps. Un seul canal aura de l'audio, mais vous pouvez basculer entre les canaux qui diffusent l'audio.

Picture in Picture place votre photo sur un petit écran dans le coin inférieur afin que vous puissiez accéder à d'autres applications. Pas idéal pour regarder plusieurs chaînes.

Pour utiliser l'un ou l'autre, lorsque vous êtes sur une chaîne, appuyez sur le bouton de sélection pour afficher le menu en bas, puis accédez à Picture in Picture ou Multi-screen et sélectionnez et suivez les informations à l'écran.

instructions. Je n'utilise que le multi-écran et je n'ai pas eu de succès avec Picture in Picture comme étant utilisable.


Remarque : Chaque écran que vous ajoutez compte comme une connexion. Si votre fournisseur n'autorise pas plusieurs connexions, cela ne fonctionnera pas. Vous pouvez cependant ajouter des écrans de plusieurs fournisseurs.



### 31. Synchronisation audio

Vous pourriez rencontrer une chaîne où l'image et le son ne correspondent pas. Pour corriger cela, appuyez sur le bouton de sélection, faites défiler vers le bas jusqu'au menu en bas, cliquez sur Audio Sync et modifiez le décalage vers le haut ou vers le bas petit à petit, revenez à ce que vous regardez et voyez si cela vous a aidé, continuez ceci jusqu'à ce que l'audio/vidéo soit synchronisé ensemble.

Remarque : il existe une option permettant d'appliquer vos modifications à toutes les chaînes. Ne sélectionnez cette option que si vous rencontrez le même problème sur toutes les chaînes.



## **32. Agent utilisateur**

C'est ce qui montre au fournisseur quel lecteur vous utilisez. Il peut être modifié pour « tromper » le fournisseur en ne montrant pas que vous utilisez TiViMate. Ce champ peut rester vide. Personnellement, j'utilise TiViMate/4.7 (Linux, Android) comme agent utilisateur, si un fournisseur bloque TiViMate, je n'utilise tout simplement pas ce fournisseur.

Si vous pensez que le fournisseur vous bloque, vous pouvez configurer votre agent utilisateur comme : IPTVSmarters ou VLC et voir si cela fonctionne pour vous.

## **33. Contrôle parental**

Cela permet d'empêcher vos enfants de regarder quelque chose auquel vous ne souhaitez pas qu'ils aient accès. Il peut également être utilisé pour que les autres membres de votre foyer ne puissent modifier aucun de vos paramètres.

Allez dans Paramètres/Contrôle Parental, la première chose qu'il vous demandera est le code PIN, si vous ne l'avez jamais configuré, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, assurez-vous simplement que c'est quelque chose que vous n'oublierez pas et n'obtiendrez pas tu as léché. Une fois que vous avez entré un code PIN, vous serez redirigé vers le contrôle parental.

Ici, vous avez les options pour activer/désactiver le contrôle parental, modifier votre numéro PIN, comment saisir le code PIN et quand un code PIN est requis. Ci-dessous se trouvent les options sur la raison pour laquelle un code PIN est requis. C'est idéal si vous souhaitez installer TiViMate sur une chambre d'invités ou d'enfants et contrôler ce qui peut être visionné sur ces téléviseurs.

Voici un exemple d'utilisation : installez TiViMate dans une chambre d'enfants, désactivez tous les groupes sauf celui des enfants (assurez-vous de faire la même chose pour les trois catégories si vous en avez, TV, films, séries), puis réglez les commandes pour qu'elles ne puissent pas changer les groupes et vous serez réglé pour un téléviseur adapté aux enfants.

Remarque : si vous utilisez cette option, assurez-vous de revenir à Paramètres/Listes de lecture, de cliquer sur chaque liste de lecture, d'accéder à Gérer les groupes et de désactiver l'option Afficher les groupes nouvellement ajoutés. Si le fournisseur met à jour son service et ajoute du porno (ou autre) à son service, il pourrait devenir disponible sur la télévision de vos enfants.

# Parental controls

On



Change PIN

PIN input method

Picker

Don't require PIN after unlocking

Always require

Don't require for channels only



Require PIN for

Settings



Settings | Playlists



Settings | EPG




### **34. Utiliser un lecteur externe**

Si vous rencontrez des difficultés pour lire votre contenu, vous pouvez essayer d'utiliser un lecteur externe. Je n'ai jamais eu de soucis et n'utilise que le lecteur TiViMate mais l'option est là pour en utiliser un autre et peut être utile, notamment pour la VOD.

Tout d'abord, vous devez avoir un ou plusieurs autres lecteurs installés sur votre appareil. Quelques-uns recommandés sont MX Player, VLC. Allez dans Paramètres/Lecture/Utiliser un lecteur externe puis choisissez Oui (je ne l'utiliserais que pour la VOD).

Désormais, lorsque vous allez lire quelque chose, vous obtiendrez une fenêtre contextuelle vous demandant quel lecteur vous souhaitez utiliser.

Remarque : cela n'aidera pas à la mise en mémoire tampon.



### **35. Partager votre fichier de sauvegarde sur un autre appareil**

Les deux façons les plus simples de partager un fichier de sauvegarde d'un appareil à un autre sont avec une clé USB (stockage externe) ou avec un gestionnaire de fichiers et un service cloud tel que Xplore ou DropBox. Je les préfère aux SMB car les appareils n'ont pas besoin d'être sur le même réseau.

Si vous utilisez un lecteur flash. Vous devez d'abord connecter la clé USB à votre appareil, s'il n'y a pas de port USB, comme dans un Firestick, vous devrez ajouter un câble ou un adaptateur OTG, ceux-ci peuvent être trouvés sur Amazon en recherchant « câble OTG », cela permettra vous devez ajouter votre clé USB, assurez-vous qu'elle est formatée en tant que stockage externe. Exécutez une sauvegarde de vos paramètres TiViMate/généraux/données de sauvegarde/USB, puis choisissez l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer. Retirez le lecteur flash et branchez-le sur l'appareil sur lequel vous souhaitez restaurer vos paramètres. Ouvrez TiViMate, allez dans Paramètres/Général/Restaurer les données/Sélectionner Sauvegarde locale/USB, recherchez le fichier de sauvegarde et cliquez dessus.

Si vous utilisez un gestionnaire de fichiers et un service cloud. Pour cet exemple, j'utiliserai Xplore et DropBox. Installez un Xplore sur chacun des appareils, j'utilise Xplore. Créez un compte gratuit avec DropBox. Ouvrez l'application Xplore, associez votre compte DropBox dans Xplore. Faites cela avec chaque appareil. Accédez à Paramètres/Général/Données de sauvegarde, sélectionnez le stockage local et le dossier dans lequel vous souhaitez l'enregistrer (dossier TiViMate) exécutez votre sauvegarde. Ouvrez Xplore et déplacez/copiez votre fichier de sauvegarde sur votre DropBox. Ouvrez Xplore sur votre appareil sur lequel vous souhaitez exécuter la restauration et déplacez/copiez le fichier de sauvegarde de DropBox vers votre stockage local (dossier TiViMate). Ouvrez TiViMate, allez dans Paramètres/Général/Restaurer les données, sélectionnez le stockage local, accédez au fichier de sauvegarde dans le dossier où vous l'avez enregistré et cliquez dessus.


J'ai même effectué une sauvegarde, envoyé le fichier par courrier électronique à mon frère, il l'a mis sur une clé USB et l'a utilisé pour restaurer son appareil.

Remarque : un fichier de sauvegarde peut être partagé avec n'importe quel autre appareil, il n'est pas nécessaire qu'il soit sur le même réseau, ni sur le même compte, ni même sur le même type d'appareil. La version de TiViMate sur laquelle vous souhaitez utiliser le fichier de sauvegarde pour restaurer doit être la même version à partir de laquelle la sauvegarde a été effectuée.

## 36. Vérifier l'état de votre compte

Connectez-vous à votre compte Google avec le même e-mail et le même mot de passe que vous avez utilisés pour acheter la prime sur <https://play.google.com/store/account/subscriptions>. Cela vous montrera le statut s'il s'agit d'un abonnement annuel. Si c'est la durée de vie, vous devrez le trouver sous la rubrique achats.

Voilà à quoi ressemblerait un abonnement annuel.



Google Play



## Payments & subscriptions

Payment methods

Subscriptions

Budg

Active



TiviMate Companion

TiviMate Premium subscription  
Next payment: \$7.99 on Apr 21, 2024

[Manage](#)



Games



Apps



Movies &...



Books



Kids



Un achat à vie ressemblera à ceci.



## TiviMate Companion

Armobsoft FZE  
In-app purchases

4.0★  
3.93K reviews | 1M+ Downloads | E Everyone ⓘ

Install on more devices

Share

This app is available for some of your devices

Games

Apps

Movies &...

Books

Kids



Si vous ne vous souvenez pas de votre nom d'utilisateur, accédez à Paramètres/A propos, votre nom d'utilisateur est l'e-mail que vous avez utilisé pour acheter TiViMate et sera noté sous Compte TiViMate. Il s'agit également de l'e-mail utilisé pour votre compte Google.

Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, vous devrez utiliser l'application TiViMate Companion, saisir votre e-mail (nom d'utilisateur), puis cliquer sur Mot de passe oublié et vous recevrez par e-mail une réinitialisation de mot de passe.

### **38. Paramètres à distance par défaut**

Il s'agit du paramètre par défaut utilisé avec la télécommande Amazon, les autres télécommandes varient mais devraient être très similaires. Vous pouvez accéder à Paramètres/Télécommande et modifier les fonctions des boutons comme vous le souhaitez.

#### **Lorsque vous êtes sur le guide des chaînes :**

1. Sélectionnez - Plays Channel (sur les émissions futures, cela donne la possibilité de définir un rappel, de définir un enregistrement, de définir un enregistrement personnalisé ou d'ajouter à votre liste)
2. Bague extérieure
  - a. Haut - Déplace la sélection de canal vers le haut (maintenir pour faire défiler) si le canal 1 passe au dernier canal.
  - b. Vers le bas - Déplace la sélection de canal vers le bas (maintenir pour faire défiler) si le dernier canal passe au premier.
  - c. Gauche : revient en arrière jusqu'à l'heure actuelle. Une fois à l'heure actuelle, cliquez à nouveau pour accéder à votre liste de listes de lecture, et encore une fois pour choisir la télévision, les films, les émissions de télévision, les enregistrements, votre liste de programmes enregistrés et les paramètres. En maintenant le bouton enfoncé, l'EPG fera défiler l'EPG vers les programmes précédemment diffusés. Vous pouvez visionner les programmes diffusés précédemment, mais vous ne pourrez en lire aucun à moins de disposer de la fonction de rattrapage.
  - d. Droite - Avance le temps.
3. Bouton Retour - Affiche les groupes (anneau extérieur droit vers guide complet sans sélection de groupe). Appuyez longuement sur le bouton Retour pour quitter le guide des chaînes et revenir à votre programme.
4. RW/FF - Page précédente/suivante dans le guide.

#### **Télévision en direct (Regarder une chaîne) :**

1. Sélectionnez - Les 10 chaînes précédentes (ou le nombre de chaînes que vous avez sélectionnées pour être affichées).
  - a. Appuyez sur l'anneau extérieur pour afficher le menu d'options.
2. Bague extérieure
  - a. Vers le haut – Monte d'un canal.
  - b. Vers le bas - Descend d'un canal.
  - c. Gauche - Affiche le guide latéral (Pas d'aperçu) (Utilisez le bouton Précédent ou sélectionnez pour rester sur la chaîne)
  - d. Droite - Passe à la chaîne précédente.
3. Bouton Retour - Va au guide
4. RW/FF - Boîte d'informations
5. Menu - Menu Options



## 39. Options de menu/paramètres

Paramètres (Menu Paramètres principaux - Équipement)

### Général:

1. Démarrage automatique de l'application au démarrage - Ouvre TiviMate lorsque l'appareil est allumé.
2. Démarrage automatique au réveil - Ouvre TiviMate lorsque l'appareil se réveille.
3. Activez la dernière chaîne au démarrage de l'application - Passe directement à la diffusion en direct.
4. Passer à l'image dans l'image en appuyant sur Accueil - Passe à l'image dans l'image lorsque vous appuyez sur le bouton d'accueil.
5. Confirmez la sortie en appuyant une seconde fois sur le bouton Retour - Ne quittera pas avec une seule pression sur le bouton Retour avec les groupes affichés.
6. User-Agent - Définit l'agent utilisateur (lecteur IPTV).
7. Proxy UDP (adresse : port) - ajoutez l'adresse proxy ou le numéro de port selon votre fournisseur.
8. Sauvegarde des données
  - a. Choisissez dans quel dossier enregistrer la sauvegarde.
  - b. Sélecteur de système - choisissez le chemin/dossier et autorisez l'autorisation.
  - c. Configuration SMB utilisée si vous stockez votre sauvegarde sur un serveur.
9. Restaurer les données - à partir de l'endroit où vous avez stocké votre fichier de sauvegarde.
  - a. Entrez l'URL - si elle est stockée sur un serveur.
  - b. Coller depuis le presse-papiers - saisissez ou copiez votre lien.
  - c. Sélectionnez la sauvegarde locale - Depuis l'endroit où vous avez stocké à l'étape 8.

### Listes de lecture :

#### 1. En cliquant sur un « Déjà créé »

un. Activer la liste de lecture - activée ou désactivée.

- b. Nom de la playlist - Cliquez pour modifier le nom (quel que soit le nom que vous choisissez)
- c. Sources EPG - attribuez les sources EPG et gérez la priorité
- d. Priorité aux logos - Sélectionnez les logos dans une liste de lecture, un EPG ou un dossier.
- e. Rattrapage - Sélectionnez le type, la durée en jours et le décalage horaire de début.
- F. Agent utilisateur - Définissez l'agent utilisateur (lecteur IPTV).
- g. Paramètres Xtream Codes ou paramètres Stalker Portal (cela n'est pas affiché pour les codes m3u) - Modifiez les informations de connexion de votre playlist, affiche également la date d'expiration.
- h. Gérer les groupes - Sélectionnez la télévision, les films ou les émissions de télévision. Tri des groupes - Choisissez la manière dont les groupes sont triés.
- Afficher tous les groupes
- Masquer tous les groupes
- Afficher les groupes nouvellement ajoutés - Si le fournisseur ajoute des groupes, ils s'afficheront automatiquement.
- Groupes - Activez/désactivez les groupes selon vos préférences.
- je. Intervalle de mise à jour, heures - Définissez l'intervalle entre les mises à jour.
- j. Mise à jour au démarrage de l'application - Activer/Désactiver
- k. Mettre à jour la playlist - Mettez à jour manuellement la playlist.
- l. Supprimer la liste de lecture

## 2. Tri des playlists

- un. De nom.
- b. Manuel - Si manuel est sélectionné, cliquez sur réorganiser les listes de lecture, puis déplacez-les dans l'ordre que vous préférez.
- 3. Ajouter une liste de lecture
  - un. Liste de lecture M3U - Entrez l'URL.
  - b. Code Xtream - Saisissez l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
  - c. Portail Stalker - Entrez l'adresse du serveur et l'adresse MAC.

4. Mettre à jour toutes les listes de lecture - Mettez à jour manuellement toutes les listes de lecture.

## EPG :

### 1. Sources EPG -

- En cliquant sur « une source existante »
- un. Nom de la source : définissez le nom de la source.\*
  - b. URL EPG - Modifiez l'URL de l'EPG.\*
  - c. Décalage horaire h/min
  - d. Source par défaut - Activer/désactiver.\*
  - e. Supprimer la source.

\* Ces options ne sont pas disponibles pour les EPG de code Stalker

F. Ajouter une source - Ajouter des sources EPG supplémentaires

### 2. Jours passés pour conserver l'EPG - Sélectionnez combien de jours conserver les informations EPG.

- 3. Stocker les descriptions des programmes - Activer/désactiver (il est préférable de continuer).
- 4. Intervalle de mise à jour, heures - Définissez l'intervalle en heures pour mettre à jour les EPG (24 heures sont recommandées).
- 5. Mise à jour au démarrage de l'application - Activer/désactiver.
- 6. Mise à jour sur le changement de playlist - Activer/désactiver. 6. Mettre à jour l'EPG - Démarrer manuellement la mise à jour.
- 7. Effacer EPG - Effacez toutes les données EPG sur le guide des chaînes.
- 8. Dernier état de mise à jour - Indique quand les EPG ont été mis à jour pour la dernière fois et si la mise à jour a échoué.

## **Apparence:**

### **1. Logos**

- un. Priorité des logos - Définissez la priorité des logos sur une liste de lecture, un EPG ou un dossier si vous avez des logos enregistrés dans un dossier.
- b. Dossier Logos - Définissez le chemin d'accès au dossier dans lequel votre EPS est enregistré.
- c. Correspondance inexacte pour les fichiers de logo - Définissez cette option si vous ne vous attendez pas à une correspondance exacte.
- d. Effacer le cache des logos - Effacer le cache des logos, cela doit être fait périodiquement pour libérer de l'espace de stockage libre.

### **2. Groupes**

- un. Tri des groupes - Par ordre dans la playlist ou par nom.
- b. Afficher les catégories « toutes les listes de lecture » - Activer/Désactiver.
- c. Afficher les catégories « favoris » - Activer/désactiver.
- d. Afficher les catégories « toutes les chaînes » - Activer/Désactiver
- e. Mettez en surbrillance le groupe actuel en couleur - Activer/désactiver.

### **3. Guide télé**

- un. Tri des chaînes - Triez par ordre de liste de lecture, nom, date d'ajout ou heure de visionnage. Afficher d'abord les chaînes préférées - Activer/Désactiver
- Regrouper les chaînes par liste de lecture dans la catégorie « toutes les chaînes » - Activer/désactiver Réinitialiser l'heure de visionnage

### **b. Aperçu**

Marche/Arrêt - Activer/Désactiver. Transition animée - Activer/désactiver. Chaînes de lecture automatique - Activer/désactiver.

Restez sur le guide TV lorsque vous changez de chaîne - Activer/désactiver.

Délai d'expiration du passage en plein écran, secondes - Définissez le nombre de secondes avant le passage en plein écran.

### **c. Éditeur de noms de chaînes**

On/off - Activer/désactiver.

Préfixes à supprimer - Entrez tous les préfixes de nom de chaîne à supprimer. Suffixes à supprimer - Entrez tous les suffixes de nom de chaîne à supprimer. Activez/désactivez les éléments suivants selon vos préférences :

d. Afficher les numéros de chaînes.

e. Afficher les noms des chaînes.

F. Noms de canaux sur deux lignes.

g. Afficher l'icône de rattrapage dans la liste des chaînes.

h. Mettez en surbrillance la chaîne actuelle en couleur.

je. Titres de programmes sur deux lignes.

j. Mettez en surbrillance les programmes actuels.

k. Mettez en surbrillance uniquement les progrès.

l. Afficher l'indicateur de l'heure actuelle à pleine hauteur.

m. Défilement des chaînes animées.

n. Restez sur le guide TV lorsque vous changez de chaîne en mode superposition.

### **4. Joueur**

- un. Liste des chaînes - Activez/désactivez les options que vous préférez.

- b. Panneau d'informations - Activez/désactivez les options que vous préférez.
- c. Historique/chaînes récentes, c'est ici que vous modifiez les chaînes récentes affichées dans le menu du bas.

Afficher le bouton « Guide TV » - Activer/Désactiver

Afficher le bouton « Historique » - Activer/Désactiver

Nombre de jours d'historique : jours pendant lesquels les chaînes restent dans l'historique.

Délai avant ajout à l'historique, sec - Définissez le nombre de secondes nécessaires pour rester dans une chaîne avant qu'elle n'apparaisse dans votre historique.

Afficher les programmes en cours - Activer/désactiver

Afficher les programmes passés sans rattrapage - Activer/désactiver.

Nombre de chaînes récentes : définissez le nombre de chaînes à afficher dans votre historique.

Délai avant ajout aux chaînes récentes, sec - Définissez le nombre de secondes pendant lesquelles une chaîne est visualisée avant d'être ajoutée aux chaînes récentes.

Afficher les noms des chaînes - Activer/désactiver.

#### d. Menu, édition du menu du bas

Réorganiser les boutons - Disposez les boutons de menu selon vos préférences.

Faites défiler la liste pour ajouter ou supprimer les boutons de menu souhaités en les activant/désactivant.

#### e. Horloge

Marche/Arrêt - Activer/Désactiver

Si cette option est activée, vous pouvez choisir la position, la taille et la transparence.

F. Délai d'expiration des panneaux, sec - définissez le nombre de secondes avant l'expiration du délai d'attente du panneau.

g. Afficher un écran noir lors du changement de chaîne - Activer/désactiver.

5. Langue - Choisissez la langue que vous souhaitez afficher.

6. Taille de police - Définissez la taille des polices.

7. Couleur d'arrière-plan - Définissez la couleur de votre arrière-plan.

8. Couleur de sélection - Définissez la couleur que votre sélection affichera.

9. Transparence de l'interface utilisateur % - Définissez la transparence de la superposition du guide TV.

#### Relecture:

1. Taille du tampon - Définit la taille de la durée de la vidéo qui doit être téléchargée pour démarrer la lecture.
2. Décodeur audio - Choisissez le matériel ou le logiciel.
3. Décodeur vidéo - Choisissez le matériel ou le logiciel.
4. Fréquence d'images automatique (AFR) a. Activer pour la télévision. b. Activer pour la VOD Si vous activez l'un ou l'autre de ces éléments, vous aurez le choix de sélectionner, de changer le taux de rafraîchissement de l'écran, de changer la résolution de l'écran et de retarder le changement en secondes.
5. Sélectionnez la piste audio surround par défaut - Activer/désactiver.
6. Passage audio - Activer/désactiver.
7. Utiliser un lecteur externe - Sélectionnez oui, non ou pour la VOD uniquement.
8. Passer des étapes - Définissez le nombre de minutes de saut (en arrière ou en avant) sur la barre de temps et le nombre de secondes pour les boutons de rembobinage et d'avance rapide.

#### Télécommande:

C'est ici que vous personnalisez les boutons de votre télécommande pour qu'ils fonctionnent comme vous le souhaitez.

1. Guide TV - Options des boutons lorsque vous êtes sur le guide TV.

2. Lecteur - Option du bouton lorsque vous regardez une chaîne, un film ou une émission de télévision.
3. Recherche d'options - Activez/désactivez les options selon vos préférences.

### **Contrôle parental:**

Lors de l'ouverture, il vous sera demandé de saisir un code PIN, saisissez 0000. 1.

On/Off - Activer/désactiver.

### **2. Modifier le code PIN - Modifiez le code PIN souhaité.**

3. Méthode de saisie du code PIN - Choisissez le sélecteur (c'est ce que vous aviez l'habitude d'obtenir ici) ou le clavier.
4. Ne pas exiger le code PIN après le déverrouillage - Choisissez quand le code PIN sera requis après le déverrouillage initial du contrôle parental.
5. Exiger un code PIN pour - Activer/désactiver les options, paramètres, paramètres/listes de lecture, paramètres/EPG, options de chaîne et options de groupe.

### **Autre:**

#### **1. Rechercher**

- a. Préférer la recherche vocale - Activer/Désactiver.
- b. Afficher l'historique de recherche -Activer/Désactiver.
- c.. Afficher d'abord les chaînes préférées - Activer/désactiver.
- d. Afficher les programmes passés sans rattrapage - Activer/désactiver.
- e. Restez sur l'écran de recherche lorsque vous changez de chaîne - Activer/Désactiver

#### **2. Rappels**

- a. Rappeler avant le début du programme - Définissez le nombre de minutes de rappel avant le démarrage du programme.
  - b. Délai d'expiration du popup, sec - Définissez le nombre de secondes pendant lesquelles le rappel contextuel reste à l'écran.
  - c. Action par défaut - Définissez l'action qui se produit pour le rappel, regarder, regarder plus tard ou ignorer.
  - d. Se réveiller du mode veille - Activer/désactiver.
3. Enregistrement
    - a. Dossier d'enregistrement - Définissez où sauvegarder vos enregistrements.
    - b. Démarrer l'enregistrement avant le début du programme, min - Définissez le nombre de minutes pour démarrer l'enregistrement avant le démarrage du programme.
    - c. Arrêter l'enregistrement après la fin du programme, min - Définissez le nombre de minutes pendant lesquelles l'enregistrement se poursuivra après la fin du programme.
  4. VOD Autoplay prochain épisode - Activer/désactiver.

#### **À propos de:**

1. Envoyez des statistiques anonymes pour améliorer l'application - Activer ou désactiver
2. Politique de confidentialité - Ceci est la politique de confidentialité des développeurs.

Tout le reste ici contient des informations sur la version de votre application, le compte Google utilisé, le nom de votre appareil et l'endroit où annuler votre abonnement.

## **40. Menus latéraux (gauche, droite et bas)**

### **Menu inférieur (menu Options)**

Tout en regardant une télévision en direct, appuyez sur le bouton de sélection, le menu apparaîtra en bas de l'écran. 1. Une liste des dernières chaînes regardées apparaîtra, vous pouvez faire défiler et cliquer sur une chaîne pour y revenir.

Pour modifier le nombre de chaînes récentes à afficher, accédez à Paramètres/Apparence/Lecteur/Historique.Chaînes récentes/Nombre de chaînes récentes.

2. Cliquez vers le bas sur votre télécommande, vous verrez le menu. Les options de ce menu peuvent être modifiées selon les options que vous souhaitez afficher.

Pour modifier ce menu, allez dans Paramètres/Apparence/Lecteur/Menu.

#### **Menu de gauche**

Lorsque vous êtes sur le guide des chaînes, faites défiler vers la gauche une fois.

Ce sont vos listes de lecture que vous avez activées. Cliquez sur une liste de lecture et les groupes s'ouvriront, faites défiler jusqu'à un groupe, cliquez dessus et le groupe s'affichera dans l'EPG.

Faites défiler à nouveau vers la gauche.

1. Recherchez ce que vous souhaitez regarder (peut être une chaîne, une émission de télévision ou un film), les résultats de la recherche s'afficheront et vous pourrez choisir dans la liste.

2. Télévision - Télévision en direct.

3. Films - Affiche les films disponibles dans un groupe, changez de groupe pour voir une liste dans chaque groupe.

4. Émissions de télévision - Affiche les émissions de télévision disponibles dans le groupe, changez de groupe pour voir la disponibilité dans d'autres groupes.

5. Enregistrement - Affiche une liste de vos enregistrements enregistrés.

6. Ma liste - Affiche par catégorie ce que vous avez enregistré dans votre liste.

7. Paramètres - Vous amène aux paramètres du Tiaviamate.

#### **Menu de droite**

Lorsque vous êtes sur le guide des chaînes, appuyez longuement sur le bouton de sélection et un menu apparaîtra sur la droite.

1. Rechercher - Vous amène à la page de recherche.

2. Paramètres - Vous amène aux paramètres.

3. Description du programme - Description du programme que vous regardez actuellement.

4. Ouvrir sur un lecteur externe - affiche les options pour jouer sur un autre lecteur.

5. Enregistrer - Commence l'enregistrement de la chaîne. Une fois démarré, l'option change pour arrêter l'enregistrement.

6. Enregistrement personnalisé

a. Nouvel enregistrement, donne des options pour configurer un nouvel enregistrement.

b. Tous les enregistrements - Affiche tous les enregistrements que vous avez enregistrés.

7. Ajouter à ma liste - Ajoute le programme à votre liste, une fois ajouté à votre liste, l'option change pour le supprimer de ma liste.

8. Ajouter aux favoris - Ajoute la chaîne à votre groupe de favoris. Une fois sélectionnée, l'option change pour la supprimer des favoris.

9. Attribuer un EPG - Affiche une liste d'EPG à attribuer au canal.

10. Bloquer la chaîne - Bloque la chaîne de votre liste de lecture et vous demandera un code PIN.

11. Masquer la chaîne - Masque la chaîne de votre guide des chaînes.

12. Options de chaîne

a. Nom de la chaîne - Modifiez le nom de la chaîne.

b. Restaurer le nom de la chaîne - Restaure le nom de la chaîne à son nom d'origine.

- c. Éditeur de noms de chaînes - Activez/désactivez l'éditeur ou modifiez-le pour supprimer les préfixes ou les suffixes.
- d. Décodeur vidéo - Activer/désactiver.
- e. Décodeur vidéo - Activer/désactiver.
- F. Utiliser un lecteur externe - options pour utiliser un lecteur externe.
- g. Décalage temporel EPG, h:min - Ajuste le décalage temporel dans l'EPG.
- h. Bloquer le canal
- je. Masquer la chaîne

Lorsque vous êtes sur la liste des listes de lecture/groupes et que vous avez sélectionné une liste de lecture ou un groupe.

1. Catégorie Chaînes - Sélectionnez toutes les chaînes ou favoris.

2. Tri des chaînes - option sur la façon de trier les chaînes.
3. Afficher les chaînes des groupes masqués - Activer/désactiver.
4. Utiliser un lecteur externe - Possibilité d'utiliser un lecteur externe.
5. Gérer les groupes - Sélectionnez la télévision, les films ou les émissions de télévision
  - a. Tri des groupes - Choisissez la manière dont les groupes sont triés.
  - b. Afficher tous les groupes
  - c. Masquer tous les groupes
- d. Afficher les groupes nouvellement ajoutés - Si le fournisseur ajoute des groupes, ils s'afficheront automatiquement.
- e. Groupes - Activez/désactivez les groupes selon vos préférences.

## **41. Codes d'erreur courants**

# HTTP Status Code Sheet

## 1xx Status Codes: Information Request

100 - Continue  
101 - Switching Protocol  
102 - Processing

408 - Request Timeout

409 - Conflict

SEO Error Code

**410 - Gone:** The resource or URL no longer exists. It was intentionally deleted and not redirected. A 410 tells search engines that the page should be removed from the index rather than redirected to another URL.

## 2xx Status Codes: Success

200 - OK  
201 - Created  
202 - Accepted  
203 - Non-Authoritative Information  
204 - No Content  
205 - Reset Content.  
206 - Partial Content  
207 - Multi-Status

411 - Length Required

412 - Precondition Failed

413 - Request Entity Too Large

414 - Request-URL Too Long

415 - Unsupported Media-Type

416 - Requested Range Not Satisfiable

417 - Expectation Failed

422 - Unprocessable Entity

423 - Locked

424 - Failed Dependency

425 - Unordered Collection

426 - Upgrade Required

428 - Precondition Required

429 - Too Many Requests

431 - Request Header Fields Too Large

444 - No Response

449 - Retry With (Microsoft)

450 - Blocked by Windows Parental Controls (Microsoft)

451 - Unavailable For Legal Reasons

## 3xx Status Codes: Redirection

300 - Multiple Choices

SEO Error Code

**301 - Moved Permanently:** The request for a resource (or URL) is permanently directed to another resource. You can set up a 301 redirect for a page that is no longer available. This directs the client to another live page rather than an error page, and it also lets search engines know they need to update their index for the page.

SEO Error Code

**302 - Temporary:** This is similar to a 301, but is a temporary redirect rather than a permanent redirect. It directs clients from the old URL to a new one, but it does not tell search engines to update the index for the page (as a 301 would).

303 - See Other

304 - Not Modified

305 - Use Proxy

SEO Error Code

**307 - Temporary Redirect:** A 307 is more specific than a 302 redirect. The server doesn't see the request and the browser implements the redirect on its own. It is often used on websites that are served on HTTPS when they are on the HSTS preload list.

## 5xx Status Codes: Server Error

500 - Internal Server Error

501 - Not Implemented

502 - Bad Gateway

SEO Error Code

**503 - Service Unavailable:** There is a temporary technical issue preventing the server from processing the request. The server tells search engines that there is a deliberate halt in processing. The search engine will not change indexing status the way it would when reading other 5xx errors. If the 503 error persists for a prolonged period, search engines may start to interpret it as a permanent error and eventually deindex the page.

504 - Gateway Timeout

505 - HTTP Version Not Supported

506 - Variant Also Negotiates

507 - Insufficient Storage

509 - Bandwidth Limit Exceeded

510 - Not Extended

511 - Network Authentication Required

550 - Permission Denied

## 4xx Status Codes: Client Error

400 - Bad Request

401 - Unauthorized

402 - Payment Required

403 - Forbidden

SEO Error Code

**404 - Not Found:** The resource or URL no longer exists, and the server cannot return any information. Having 404 errors on a website can negatively impact both SEO and user experience. All 404 pages should use a 301 redirect to send requests for a nonexistent page to a live page.

405 - Method Not Allowed

406 - Not Acceptable

407 - Proxy Authentication Required

401, Accès refusé, généralement permanent, les informations de connexion peuvent avoir expiré ou ne plus être valides. Peut-être temporairement en panne pour maintenance, mais ce n'est généralement plus une bonne playlist.

403, Accès refusé, généralement temporaire mais pourrait être permanent.

458, Région bloquée, nécessitera un VPN défini sur un autre pays pour y accéder.

504, généralement temporaire, le serveur peut être surchargé et la requête a expiré.

DataSourceException, généralement temporaire, peut essayer de changer de chaîne et revenir en arrière, mettre à jour la liste de lecture ou simplement attendre un moment.

IllegalStateException, généralement temporaire et généralement pas sur tous les canaux, ce n'est pas de votre côté, c'est un problème de fournisseur.

MediaCodecException, généralement temporaire, du côté du fournisseur, réessayez plus tard ou essayez d'utiliser un lecteur externe.

DecoderInitializationException, allez dans Paramètres/Lecture, faites défiler jusqu'à Décodeur audio et Décodeur vidéo, quel que soit votre réglage (Matériel/Logiciel), modifiez-le, puis redémarrez votre appareil.

## 42. Questions fréquemment posées

Ce sont quelques-unes des questions qui m'ont été posées à plusieurs reprises.

### TiViMate est-il légal ?

TiViMate est tout à fait légal car il ne s'agit que d'un lecteur et ne fournit aucun contenu. Les fournisseurs sont légaux ou illégaux. Pour être un fournisseur légal, ils doivent posséder toutes les licences applicables pour le contenu qu'ils fournissent.

Les lois diffèrent d'un pays à l'autre : aux États-Unis, il est légal de diffuser tout ce qui est disponible sur Internet, la fourniture de contenu ou le téléchargement sont généralement illégaux. Vous voudrez peut-être vérifier les lois de votre pays si vous êtes inquiet.

### Pourquoi ma playlist ne fonctionne-t-elle pas sur TiViMate mais sur une autre application ?

Parfois, le fournisseur empêchera certaines applications de lire leur contenu.

Il peut également s'agir du codex utilisé pour lire cette liste de lecture qui n'est pas disponible sur TiViMate mais sur une autre application.

### Ai-je besoin d'un VPN ?

C'est en fait un choix personnel. Je n'en ai jamais utilisé et je n'ai eu aucun problème. Certaines listes de lecture sont bloquées par région et l'utilisation d'un VPN défini vers un autre pays lui permettra de jouer. Certaines personnes se sentent plus en sécurité en utilisant un VPN afin de pouvoir masquer leur identité.

Les utilisateurs ont affirmé qu'un VPN ralentissait leur connexion Internet et provoquerait une mise en mémoire tampon, certaines personnes ont signalé qu'il n'y avait aucun effet. Il est possible que votre fournisseur d'accès Internet limite votre connexion et qu'un VPN puisse résoudre ce problème. Si vous rencontrez des problèmes de mise en mémoire tampon, vous pouvez essayer un VPN et voir si cela vous aide.

Une chose à noter est que votre VPN peut fonctionner différemment selon les playlists. Si vous avez une liste de lecture qui vous oblige à définir un VPN, une autre liste de lecture peut cesser de fonctionner. Si vous avez une liste de lecture qui cesse de fonctionner sans raison apparente, essayez d'activer ou de désactiver votre VPN.

### **Pourquoi mon TiViMate met-il parfois en mémoire tampon et d'autres fois non ?**

Ce n'est pas TiViMate qui met en mémoire tampon, c'est la playlist. Il arrive souvent qu'un vendeur vende trop son service et finisse par connecter trop de personnes en même temps et que son serveur ne puisse pas gérer la charge. Cela se produit généralement le soir aux heures de grande écoute ou lorsque de nombreuses personnes regardent des événements tels que des événements sportifs.

Votre fournisseur d'accès Internet peut également rencontrer des problèmes avec trop d'utilisateurs en même temps pendant les heures de pointe et limiter votre connexion, mais cela est très rare.

### **Pourquoi mon TiViMate ne lit-il pas la vidéo en son surround 4k ou 5.1 ?**

TiViMate ne peut jouer qu'avec la résolution et l'audio provenant du fournisseur. Cela dépend également de vos paramètres, à la fois sur TiViMate et sur votre appareil de streaming. Essayez de modifier certains paramètres sur les deux et voyez si cela aide.

### **Pourquoi mon CC ne fonctionne-t-il pas même après avoir sélectionné la source ?**

Vous pourrez peut-être sélectionner une source pour CC mais cela ne fonctionnera toujours pas, c'est courant, tous les fournisseurs n'ont pas CC même s'il existe une option pour la choisir, essayez de changer de playlist.

Vous pouvez également utiliser un lecteur externe et le faire fonctionner généralement.

**Sur mon guide des chaînes, la plupart des chaînes affichent ce qu'elles contiennent, mais certaines indiquent « aucune information ». Comment puis-je résoudre ce problème ?**

Certaines chaînes n'ont pas de guide des chaînes et vous ne pouvez rien faire. Pour beaucoup d'entre eux, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton de sélection jusqu'à ce qu'un menu apparaisse sur la droite, y accéder, faire défiler jusqu'à Attribuer un EPG et lui attribuer un autre EPG. Vous devrez peut-être utiliser la recherche pour rechercher la chaîne afin d'obtenir plus d'options, mais les seules options EPG que vous trouverez sont les EPG qui ont été attribués à la liste de lecture.

**Lorsque j'utilise le multi-écran ou Picture in Picture, la mise en mémoire tampon commence et parfois ne fonctionne pas ?**

Chaque chaîne que vous sélectionnez pour le multi-écran utilise une autre connexion, si le fournisseur ne vous autorise pas à utiliser plus d'une connexion, cela ne fonctionnera pas.

Plus vous avez de chaînes sur plusieurs écrans, plus votre appareil utilise de ressources, votre appareil risque de ne pas pouvoir lire plus d'une source à la fois ou votre connexion Internet pourrait être surchargée. Forcez l'arrêt de toutes les applications sur votre appareil et réessayez.

**Existe-t-il un moyen plus simple d'insérer des listes de lecture et des EPG sans avoir à tout saisir manuellement ?**

FireTV et Nvidia ont tous deux des applications à installer sur votre téléphone et à utiliser comme télécommande, elles peuvent être trouvées dans l'App Store ou le Playstore.

Les deux ont la possibilité d'utiliser un clavier ou de copier et coller de votre téléphone vers l'appareil, ils sont très pratiques et permettent de gagner beaucoup de temps et aident à éviter les fautes de frappe. Certaines personnes utilisent un clavier sans fil/Bluetooth et trouvent qu'il est beaucoup plus facile de taper que d'utiliser la télécommande.

**Comment puis-je savoir quand une playlist expire ou le nombre maximum de connexions ?**

Allez dans Paramètres/Listes de lecture, cliquez sur la liste de lecture et faites défiler jusqu'à Paramètres des codes Xtream, cliquez dessus et faites défiler vers le bas.

Pour les portails Stalker, faites la même chose mais allez dans les paramètres du portail Stalker, il vous montrera l'expiration mais pas le nombre maximum de connexions.

Les listes de lecture m3u n'ont pas cela.

**Lorsque TiViMate démarre, il s'ouvre, puis affiche un écran noir pendant quelques secondes, puis commence à jouer, comment puis-je résoudre ce problème ?**

Accédez à Paramètres/Lecture/Fréquence d'images automatique et modifiez le paramètre.

**J'ai ajouté une clé USB à utiliser comme stockage externe pour l'enregistrement, mais mon enregistrement n'y sera pas sauvegardé, que se passe-t-il ?**

Lorsque vous accédez à Paramètres/Autre/Enregistrement et que vous définissez votre chemin d'enregistrement, utilisez le sélecteur de système et autorisez-le à accéder/utiliser le dossier sur votre clé USB.

**Le câblage de l'appareil (Ethernet) est-il meilleur que le wifi et arrêtera-t-il la mise en mémoire tampon ?**

C'est quelque chose que vous pouvez essayer et voir si cela fait une différence, mais ce n'est généralement pas le cas. Beaucoup de gens pensent à tort que la vitesse guérira tout, mais ce n'est pas le cas. Si vous obtenez 25 à 30 Mbps (40 pour 4k), alors vous devriez avoir beaucoup de vitesse. Si votre wifi n'est pas fiable et perd le signal, Ethernet vous aidera beaucoup. Si votre liste de lecture est mauvaise, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour arrêter la mise en mémoire tampon. Cela dépend également du nombre d'appareils connectés simultanément à votre réseau. Cela inclut les téléphones,

tablettes, systèmes de sécurité et autres appareils de streaming. Accédez à chaque appareil de streaming et forcez la fermeture de toutes les applications, puis réessayez.

Je n'utilise que le wifi et je n'ai jamais rien câblé. J'ai essayé de me connecter à Ethernet pour tester ma configuration, mais j'ai en fait obtenu une meilleure vitesse grâce à mon wifi.

### **Existe-t-il des versions modifiées de TiViMate où je peux obtenir le contenu premium gratuitement ?**

Oui, il y en a, et j'en ai testé plusieurs, tous ceux que j'ai essayés ont été une perte de temps totale. Ce sont toutes des versions plus anciennes et ne contiennent pas tout le contenu premium.

Premièrement, l'EPG cessait de fonctionner après seulement quelques jours et je ne parvenais pas à le faire fonctionner à nouveau. Ils sauvegarderaient alors beaucoup de données inutiles. Je l'avais sur un FS sans aucune autre application installée, à l'exception de celle préinstallée par Amazon. J'ai reçu une notification indiquant que l'espace de stockage était faible. J'ai vérifié la taille du fichier et elle faisait près de 5 Go avec seulement 3 listes de lecture. Je suis ensuite allé vérifier un autre appareil avec la version officielle 4.7 et environ 60 listes de lecture, sa taille était d'environ 1 Go. À mon avis honnête, cela ne vaut même pas la peine d'utiliser les versions modifiées gratuites, si vous voulez de la gratuité, utilisez une autre application.

### **Pourquoi mon TiViMate ne peut-il pas lire des films ou des séries télévisées ?**

Vous devez avoir un compte premium pour obtenir la VOD. Vous devez également disposer d'un fournisseur qui inclut la VOD.

Si vous avez la possibilité de regarder des films et/ou des séries télévisées mais qu'ils ne sont pas lus, essayez d'utiliser un lecteur externe.

### **Mon TiViMate m'a expulsé du premium mais mon compte est toujours à jour, pourquoi ?**

Il y a eu des rapports selon lesquels TiViMate s'est déconnecté de Premium de lui-même, cela s'est également produit sur l'un de mes appareils. Ne vous inquiétez pas, c'est une solution très simple. Allez simplement dans paramètres/déverrouillage premium, vous n'aurez pas à vous reconnecter, une liste des appareils de votre compte apparaîtra, cliquez sur le nom de l'appareil et vous serez reconnecté sans aucune perte de ce que vous avez fait.. Si vous n'êtes pas sûr du nom de votre appareil, accédez aux paramètres, faites défiler vers le bas et cliquez sur, le nom de l'appareil sera vers le bas.

### **J'ai annulé mon achat annuel et acheté l'abonnement à vie, mais mon compte Google indique qu'il est annulé et n'affiche pas mon achat à vie. Comment puis-je savoir si mon achat à vie est valide ?**

Votre compte Google apparaîtra annulé dans les abonnements car vous avez annulé l'abonnement annuel. Votre vie est un achat, pas un abonnement, elle sera donc sous achats, pas sous abonnements.

### **Parfois, des chaînes disparaissent ou des chaînes ou des groupes sont ajoutés au hasard. Qu'est-ce que je fais pour provoquer cela ?**

Le fournisseur a probablement mis à jour son service et a peut-être supprimé certaines chaînes, ajouté des chaînes, ou même ajouté ou supprimé des groupes entiers. Ce n'est pas à cause de quelque chose que vous avez fait.

### **Mon application TiViMate a disparu de mon appareil, comment puis-je la récupérer ?**

Si vous utilisez un appareil FireTV, le déchargement automatique le fait probablement. Accédez aux paramètres de votre appareil, puis aux applications, faites défiler jusqu'à Auto Offload et désactivez-le. Vous devriez pouvoir accéder à vos applications, puis à la bibliothèque d'applications et pouvoir les trouver là-bas. Cliquez dessus et il devrait se recharger avec tous vos paramètres toujours intacts.

**J'ai fait une sauvegarde mais elle n'apparaît pas dans TiViMate. Il apparaît dans l'explorateur de fichiers ES mais je n'arrive pas à comprendre comment restaurer à partir de là, comment puis-je faire en sorte que TiViMate le voie ?**

Utilisez un gestionnaire de fichiers comme ES file Explorer ou les applications Xplore selon votre préférence pour créer un nouveau dossier sous : Android > média > Créez un dossier appelé « ar.tvplayer.tv ». Maintenant, copiez votre sauvegarde dans ce dossier.... Vous devriez voir la sauvegarde dans TiviMate pour restaurer...

'Android/media/ar.tvplayer.tv'

Et/ou

Vous devrez peut-être utiliser System Picker et autoriser TiViMate à utiliser le dossier dans lequel votre sauvegarde est stockée.

**Lorsque je mets à jour ma playlist, le message indique que la mise à jour et la vérification de ma connexion Internet ont échoué, mais que tout le reste fonctionne. Pourquoi ma playlist ne se met-elle pas à jour ?**

La liste de lecture a peut-être expiré, le serveur du fournisseur est peut-être en panne ou le fournisseur a modifié les informations de connexion. S'il continue à échouer après un jour ou deux, supprimez-le ou contactez le fournisseur.

### **Quel est le meilleur format de playlist : m3u, Xtream ou Stalker ?**

C'est uniquement la façon dont vous vous connectez au serveur du fournisseur, cela n'a rien à voir avec le contenu ou la qualité.

### **Combien de playlists puis-je mettre dans TiViMate ?**

Il n'y a pas de limite, mais plus vous en ajoutez, plus votre espace de stockage gratuit sera utilisé. Chaque liste de lecture n'ajoutera pas grand-chose, mais elle finira par s'additionner. Cela peut également ralentir la mise à jour des listes de lecture et des EPG et éventuellement rendre la navigation dans l'application un peu lente. Si vous avez plusieurs listes de lecture, il est préférable d'en activer seulement 4 à 5 et de désactiver le reste. Si vous avez besoin de l'un des autres, activez-les simplement selon vos besoins. Ce serait une bonne idée de vider le cache de vos logos et d'effacer/mettre à jour votre EOG un peu plus souvent si vous exécutez plusieurs playlists.

### **Pourquoi aurais-je besoin de plus d'une playlist ?**

Vous pourriez avoir de la chance et trouver un très bon fournisseur sur lequel vous pouvez compter, mais l'IPTV est intrinsèquement peu fiable pour de nombreuses raisons. Il est toujours préférable de conserver plusieurs listes de lecture afin de toujours disposer d'une sauvegarde.

#### Clause de non-responsabilité

Ce guide a été élaboré pour aider les utilisateurs à configurer et à personnaliser leur application TiViMate. Étant donné que nous pouvons utiliser différents appareils, différents fournisseurs d'accès Internet, différentes listes de lecture, vivre dans différentes régions du monde et que nous avons différents niveaux de compétences/connaissances, il existe de nombreuses variables. Ce qui fonctionne pour une personne peut fonctionner ou non pour une autre. Pour cette raison, je ne peux pas garantir que tout ce qui est contenu dans ce guide fonctionnera pour vous.

## Sur moi

J'utilise TiViMate depuis plus de deux ans et je diffuse en streaming depuis plus de 10 ans. Après avoir essayé plusieurs autres applications de lecture, TiViMate est à mon avis la meilleure, mais vous devez payer pour cela. J'aurais seulement aimé qu'un guide de l'utilisateur soit disponible lorsque j'ai commencé au lieu de devoir passer des mois à m'apprendre. J'ai littéralement aidé des centaines d'autres personnes à configurer, personnaliser et dépanner leur TiViMate. Souvent, je vois les mêmes questions posées encore et encore, c'est pourquoi j'ai créé ce guide. Il est constitué de ce que j'ai appris par essais et erreurs, en recherchant sur Internet et en lisant des groupes de médias sociaux, c'est un conglomérat d'informations de partout compilées ensemble. J'espère que tu trouves cela utile..

J'utilise TiViMate uniquement sur les appareils Nvidia Shields et FireTV. Je garde tous mes appareils à jour, chaque fois qu'Amazon propose un appareil plus récent/meilleur, je l'obtiens et je remplace mon plus ancien. Je maintiens mon modem/routeur à jour, je le loue auprès de mon fournisseur d'accès Internet et je demande une mise à jour tous les trois ans. Aucun de mes appareils n'est câblé, j'utilise uniquement le wifi. Je n'ai jamais utilisé de VPN, je n'en ai pas et je n'en aurai probablement jamais. Et le plus important, je n'utilise que de bons fournisseurs de playlists fiables, s'ils mettent en mémoire tampon, sautent, si l'EPG ne fonctionne pas ou s'il s'arrête pendant plus de quelques jours à la fois (je me rends compte qu'ils doivent entretenir/mettre à jour leur équipement et services), je les supprime et j'en trouve un autre. Il existe des milliers de fournisseurs, inutile de perdre votre temps à essayer d'en forcer un à fonctionner correctement. J'ai rédigé ce manuel en me basant sur ma propre expérience, dont la mise en place a pris un certain temps, mais qui est désormais pratiquement sans problème.

La plupart des problèmes que je vois que d'autres rencontrent sont généralement dus au fait qu'ils ont une mauvaise liste de lecture, que leur équipement (routeur/modem/appareil de streaming) est ancien et doit être mis à jour, ou qu'ils ont créé le problème eux-mêmes.

Jean Michel

Page Facebook du guide de l'utilisateur pour les mises à jour/questions/commentaires ou pour me contacter. Tous les commentaires sont appréciés car ils m'aident à élaborer un guide d'utilisation que tout le monde peut utiliser.

<https://www.facebook.com/share/uYsznwnFK9kBuQKU/?mibextid=K35XfP>

TiViMate sur Reddit :<https://www.reddit.com/r/TiviMate/s/mKzloJVD1v>