# Enrutamiento estático

#### **Objetivos**

- Definir la función general que tiene un enrutador en las redes
  - Describir las rutas estáticas con las interfaces de salida
- Describir las redes conectadas directamente y las diferentes interfaces del entutador

## Conceptos Generales

#### Enrutadores y redes

#### Función del enrutador

- Los enrutadores son responsables principalmente de la interconexión de redes por medio de:
- la determinación del mejor camino para enviar paquetes
- el reenvio de los paquetes a su destino

#### Función del enrutador

Los enrutadores reenvian paquetes mediante la detección de redes remotas y el mantenimiento de la información de enrutamiento. El enrutador es la unión o intersección que conecta múltiples redes IP. La principal decisión de envío de los enrutadores se basa en la información de Capa 3, la dirección IP de destino.

¿Cómo el enrutador envía un paquete?

# Enrutamiento directo e indirecto

Un paquete que es enviado a la red puede ser entregado a un elemento de la red que se encuentra dentro del mismo segmento de red, a este tipo de servicio se le conoce como *ruteo directo*.

Si se establece que el paquete debe ser enviado a un segmento distinto de red, el paquete deberá ser enviado a través de un enrutador, a este tipo de ruteo se le conoce como *ruteo indirecto*.

# Enrutamiento directo o indirecto

Pero ¿cómo sabe un nodo cuándo utilizar un ruteo directo o indirecto?

Antes de que el nodo origen envíe el paquete a la red, primero verifica la IP destino, utiliza su mascara de subred para realiza una operación AND con la IP destino y si el número de red es igual a su segmento de red, entonces los mensajes serán enviado utilizando el ruteo directo.


Caso contrario, el nodo origen deberá enviar la información necesaria al enrutador para que este pueda dirigir el paquete hacia el segmento de red adecuado.

#### Datos de Ruteo

Cuando se alcanza la red destino, el enrutador que se encuentra conectado a la red donde se encuentra el nodo destino manejará los paquetes como si se fuera un ruteo directo, al realizar este proceso se establece una comunicación local utilizando la dirección de acceso al medio MAC del nodo destino.


# Ejemplo de envío de paquetes con ruteo directo

La terminal A desea comunicarse con la terminal B.



# Ejemplo de paquetes con ruteo indirecto

La terminal A desea comunicarse con la terminal C.



- **10.** 131.107. 1 .2 255.255.255.0 131.107. 1 .0
- **20.** 131.107.25**4.3** 255.255.255.0 131.107.25**4.0**
- **30.** 131.107.1.0 es diferente a 131.107.254.0

131.107.1.2 envía una solicitud de ARP a 131.107.1.1 que es la puerta de enlace.

- La función de conmutación de un router es el proceso que usa para conmutar un paquete de una interfaz de entrada a una interfaz de salida en el mismo router.
  - Cuando un router recibe un paquete, sucede lo siguiente:
    - Se eliminan los encabezados de capa de enlace, es decir, las direcciones MAC.
    - Se analiza la dirección IP de destino ubicada en el encabezado de capa de red para encontrar la mejor ruta al destino.
    - Se vuelve a encapsular el paquete en una trama de la capa de enlace.
    - Se reenvía la trama a través de la interfaz de salida.

- Mientras un paquete se transmite de un dispositivo de red a otro:
  - Las direcciones IP de origen y destino NO cambian
  - Las direcciones MAC de origen y destino CAMBIAN cuando el paquete se reenvía de un router a otro.
  - El campo TTL disminuye en uno hasta llegar a un valor de cero. En ese momento, el router descarta el paquete (este mecanismo evita que los paquetes se transmitan a través de la red de forma indefinida).

Dirección IP


192.168.1.1

Dirección MAC

00-10


► A continuación, se muestra parte de lo que ocurre cuando la PC1 desea enviar un paquete a la PC2:

Paso 1: la PC1 encapsula el paquete en una trama. La trama tiene la dirección MAC de destino del R1



- Paso 2: R1 recibe la trama de Ethernet por su interfaz Fa0/0, FastEthernet 0/0.
  - R1 reconoce que la dirección MAC de destino coincide con su dirección MAC.
  - Entonces, R1 elimina la trama de Ethernet o en encabezado de la capa de enlace.
  - Así, R1 examina la IP de destino.
  - R1 busca la IP destino dentro de su tabla de ruteo.
  - Una vez que encontró la IP destino dentro de su tabla de ruteo, R1 busca la dirección IP de siguiente salto.
  - Entonces R1 vuelve a encapsular el paquete IP con una nueva trama de Ethernet.
  - El R1 reenvia el paquete Ethernet a través de la interfaz Fa0/1, FastEthernet 0/1.

Funcionamiento diario de un paquete: Paso 2




- Paso 3: el paquete llega al R2
  - El R2 recibe la trama de Ethernet por su interfaz Fa0/1.
  - El R2 reconoce que la dirección MAC de destino coincide con su dirección MAC.
  - Entonces, R2 elimina la trama de Ethernet.
  - Así. R2 examina la IP de destino.
  - R2 busca la IP de destino dentro de su tabla de ruteo.
  - Una vez que encontró la IP de destino dentro de su tabla de enrutamiento, busca la dirección IP de siguiente salto.
  - R2 vuelve a encapsular el paquete IP con una nueva trama de enlace de datos.
  - Finalmente, R2 reenvía el paquete Ethernet a través de la interfaz S0/0.

Funcionamiento diario de un paquete: Paso 3



- Paso 4: el paquete llega a R3
  - R3 recibe la trama de PPP por su interfaz S0/0.
  - Luego, el R3 elimina la trama de PPP
  - R3 examina la IP de destino
  - Así, R3 busca la IP de destino en la tabla de enrutamiento
  - Una vez que encontró la IP de destino en la tabla de enrutamiento, R3 se conecta directamente al destino a través de la interfaz Fast Ethernet.
  - El R3 vuelve a encapsular el paquete IP con una nueva trama de Ethernet
  - El R3 reenvía el paquete Ethernet a través de la interfaz Fa0/0

Funcionamiento diario de un paquete: Paso 4



**Paso 5:** el paquete IP llega a la PC2. Se desencapsula la trama y la procesan los protocolos de capa superior.

# Información de ruteo y tablas de enrutamiento

Una tabla de enrutamiento es necesaria para hacer más eficiente la decisión que debe tomar un enrutador hacia donde debe dirigir un paquete de datos.

La tabla de enrutamiento es un conjunto de entradas (rutas), las cuales definen el camino por el cual un paquete de datos debe ser enviado.

La tabla de enrutamiento esta formada por rutas previamente definidas (ruteo estático) o por intercambio de información (ruteo dinámico).

# Información de ruteo y tablas de enrutamiento


El ruteo estático siempre designa las mismas rutas para trayectorias equivalentes de la red, esto es conveniente cuando hay pocos nodos en la red.

En el método de **ruteo dinámico** los enrutadores eligen las rutas, calculando en cada ocasión las rutas más convenientes. El parámetro que se elige como referencia para calcular la mejor ruta se llama métrica..

## Práctica 1

Enrutamiento estático

#### Introducción de la topología



## Topología

La topología está compuesta por tres routers, denominados R1, R2 y R3. Los routers R1 y R2 se conectan a través de un enlace WAN y los routers R2 y R3 se conectan a través de otro enlace WAN. Cada router está conectado a una LAN Ethernet diferente, representada por un switch y una PC.

#### Tabla de direccionamiento

			•	
Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	Fa0/0	172.16.3.1	255.255.255.0	N/A
	\$0/0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	\$0/0/0	172.16.2.2	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	192.168.1.2	255.255.255.0	N/A
R3	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
	\$0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
PC1	NIC	172.16.3.10	255.255.255.0	172.16.3.1
PC2	NIC	172.16.1.10	255.255.255.0	172.16.1.1
PC3	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

#### Interfaces y sus estados

- ► El estado de cada interfaz se puede examinar mediante el uso de varios comandos.
- ► El comando **show interfaces** muestra el estado y proporciona una descripción detallada de todas las interfaces del router.
- R1#show interfaces fastethernet 0/0
- FastEthernet0/0 se encuentra administratively down; line protocol is down.

## Comandos adicionales para interfaz

• El comando **show ip route** se utiliza para mostrar la tabla de enrutamiento. En principio, la tabla de enrutamiento estará vacía si no se configuró ninguna interfaz.

 El comando show ip interface brief se puede utilizar para ver una parte de la información de la interfaz en formato condensado.

#### Configuración de una interfaz Etherne

- Los siguientes comandos agregan una ruta y activan la interfaz. De manera predeterminada, todas las interfaces del enrutador están apagadas. Para cambiar el estado administrativo de la interfaz, se usa el comando no shutdown
- R1(config)#interface fastethernet 0/0
- R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
  - R1(config-if)#no shutdown

#### Lectura de la tabla de enrutamiento

```
Rl#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0

Rl#
```

Ahora R1 tiene una red conectada

#### Lectura de la tabla de enrutamiento

- ▶ Observe que R1 ahora tiene una interfaz FastEthernet 0/0 "conectada directamente" como una red nueva. La interfaz se configuró con la dirección IP 172.16.3.1/24, lo que hace que sea miembro de la red 172.16.3.0/24.
- C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
- La letra C al comienzo de la ruta indica que es una red conectada directamente.

## Los routers generalmente almacenan direcciones de red

• Salvo contadas excepciones, las tablas de enrutamiento tienen rutas para direcciones de red en lugar de direcciones host individuales. La ruta 172.16.3.0/24 de la tabla de enrutamiento significa que esta ruta coincide con todos los paquetes con una dirección de destino perteneciente a esta red.

#### Verificar una interfaz Ethernet

- Comandos para verificar la configuración de la interfaz
- El comando **show interfaces** fastethernet 0/0 muestra que ahora la interfaz está up y el protocolo de línea está up (activados)

# Verificando las direcciones MAC en interfaces Ethernet R1#show interfaces fastethernet 0/0 FastEthernet0/0 is up, line protocol is up Hardware is AmdFE, address is 000c.3010.9260 (bia 000c.3010.9260) Internet address is 172.16.3.1/24 <resultado omitido> R1# Las interfaces Ethernet tienen direcciones MAC.

## Comandos para verificar la configuración de la interfaz

nterface	IP-Address		Method	Hadagarianan	Protocol
astEthernet0/0	172.16.3.1	YES	manual	up	up
eria10/0/0	unassigned	YEŞ	unset	administratively do	wn down
astEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively do	wn down
eria10/0/1	unassigned	YES	unset	administratively do	wn down

#### Configuración de una interfaz serial

▶ A continuación configuraremos la interfaz serial 0/0/0 en el router R1. Esta interfaz se encuentra en la red 172.16.2.0/24 y se le asigna la dirección IP y la máscara de subred de 172.16.2.1/24. El proceso que utilizamos para la configuración de la interfaz serial 0/0/0 es similar al proceso que utilizamos para configurar la interfaz FastEthernet 0/0.

- R1(config)#interface serial 0/0/0
  - R1(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
- R1(config-if)#no shutdown

#### Configuración de una interfaz serial

Configuraremos ahora el otro extremo de este enlace: enlace serial 0/0/0 para el router R2.

- R2(config)#interface serial 0/0/0
- R2(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
- R2(config-if)#no shutdown

# Exploración de redes conectadas directamente

- Conceptos de la tabla de enrutamiento
- Una tabla de enrutamiento es una estructura de datos que almacena información de enrutamiento obtenida de diferentes orígenes. Su objetivo principal es proporcionarle al enrutador rutas para llegar a diferentes redes de destino.
- La tabla de enrutamiento consiste en una lista de direcciones de red "conocidas", es decir, aquellas direcciones que están conectadas directamente.
   R1 y R2 sólo tienen rutas para redes conectadas directamente.

# Incorporación de rutas a la tabla de enrutamiento

Primero, activaremos la depuración. El comando debug ip routing nos permitirá ver cualquier cambio que realice el router al agregar o eliminar rutas.

- ► R2# debug ip routing
- ► IP routing debugging is on

# Configuración de la dirección IP y la máscara de subred

- A continuación, configuraremos la dirección IP y máscara de subred para la interfaz FastEthernet 0/0 de R2 y utilizaremos el comando no shutdown.
- R2(config)#interface fastethernet 0/0
- R2(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
- R2(config-if)#no shutdown
- Resultado de la depuración:
- 02:35:30: RT: add 172.16.1.0/24 via 0.0.0.0, connected metric [0/0]
- 02:35:30: RT: interface FastEthernet0/0 added to routing table

#### Cambio de una dirección IP


- Si desea cambiar una dirección IP o máscara de subred para una interfaz, reconfigure la dirección IP y máscara de subred para dicha interfaz
- Para eliminar una red conectada directamente de un router, utilice estos dos comandos: shutdown y no ip address.

# Rutas estáticas con direcciones del "siguiente salto"

Rutas estáticas

Las rutas estáticas se utilizan generalmente cuando se enruta desde una red a una red de conexión única. Una red de conexión única es una red a la que se accede por

una sola ruta



#### El comando ip route

• El comando para configurar una ruta estática es ip

Router(config) # ip route network-address subnet-mask {ip-address | exit-interface }

Parámetro	Descripción
network-address	Dirección de la red de destino de la red remota que será agregada a la tabla de enrutamiento.
subnet-mask	Máscara de subred de la red remota que será agregada a la tabla de enrutamiento. La máscara de subred puede ser modificada para resumir un grupo de redes.
ip-address	Se le denomina comúnmente como dirección IP del router del siguiente salto.
exit-interface	Interfaz de salida utilizada para enviar paquetes a la red de destino.

## Instalación de una ruta estática en la tabla de enrutamiento

- R1#debug ip routing
- ► R1#conf t
- ► R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
- Analicemos cada elemento de este resultado:
- ip route: comando de ruta estática
- 172.16.1.0: dirección de red de la red remota
- 255.255.255.0: máscara de subred de la red remota
- 172.16.2.2: dirección IP de la interfaz serial 0/0/0 de R2, que es el "siguiente salto" para esta red

#### Configuración de rutas estáticas

```
R1#debug ip routing
(**resultado omitido**)
R1#conf t
R1 (config) #ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
00:20:15: RT: add 172.16.1.0/24 via 172.16.2.2, static metric [1/0]
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
        172.16.1.0 [1/0] via 172.16.2.2
        172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
        172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#
```

#### Verificación de la ruta estática

- ► El resultado de debug ip routing muestra que esta ruta se ha agregado a la tabla de enrutamiento.
- 00:20:15: RT: add 172.16.1.0/24 via 172.16.2.2, static metric [1/0]
- Analicemos este resultado:
- S: código de la tabla de enrutamiento para la ruta estática
- 172.16.1.0: dirección de red para la ruta
- /24: máscara de subred para esta ruta
- [1/0]: distancia administrativa y métrica para la ruta estática
- via 172.16.2.2: dirección IP del router del siguiente salto, la dirección IP de la interfaz serial 0/0/0 de R2
- Todos los paquetes con una dirección IP de destino cuyos primeros 24 bits de la izquierda coincidan con 172.16.1.0, usarán esta ruta.

# Configuración de rutas a otras dos redes remotas

```
R2 (config) #ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.1
R2 (config) #ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

```
R3 (config) #ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2
R3 (config) #ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
R3 (config) #ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2
```

#### Verificación de rutas estáticas

```
R1#show ip route
*** resultado omitido ***
     172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
        172.16.1.0 [1/0] via 172.16.2.2
        172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
        172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
    192 168 1 0/24 [1/0] 11 17 17 16 2 2
R2#show ip route
*** resultado omitido ***
     172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
        172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
        172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
        172.16.3.0 [1/0] via 172.16.2.1
    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
    192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.1
R3#show ip route
*** resultado omitido ***
     172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
        172.16.1.0 [1/0] via 192.168.1.2
        172.16.2.0 [1/0] via 192.168.1.2
        170 16 0 N 11/N1 +++- 100 160 1 0
```

#### Referencias

• CCNA 2. Conceptos y protocolos de enrutamiento, CISCO Networking Academy