Manual de Usuario · Catastro de Equipos Informáticos CONAF

Nov 12, 2026 · @Rodrigo

1. Introducción

El Catastro de Equipos Informáticos lleva a un sistema web la planilla **«Catastro Nacional UIA Unificado»**. Cada computador de CONAF, propio o en arriendo, se registra por región con las columnas de esa planilla (las 13 oficiales, más 2 para un monitor adicional), junto con su responsable y todo su historial de movimientos. La planilla se importa y se exporta con el mismo formato, columnas y estilos.

Esta versión del manual corresponde a la **versión 2.1** del sistema, que adopta el formato de la planilla oficial.

Novedades de la versión 2.1:

- **Monitor**: las columnas de la pantalla pasan a llamarse MONITOR MODELO y MONITOR (N° Serie), y se agregan MONITOR ADICIONAL MODELO y MONITOR ADICIONAL (N° Serie). En un DESKTOP el monitor es obligatorio (sección 5.5).
- **Término de contrato**: nuevo estado para los equipos en arriendo devueltos al proveedor, con su indicador en el Panel. El usuario regional lo solicita y el administrador general lo autoriza (sección 5.12).
- **Eliminar equipos con término de contrato**: el administrador puede quitarlos del inventario cuando ya no se necesitan (sección 5.12).

1.1 Qué permite hacer

- Registrar cada equipo con las columnas de la planilla: RUT, nombre del trabajador, región, oficina, marca y modelo del PC, formato, número de serie, propiedad, proveedor y fecha del arriendo, modelo y serie del monitor, y modelo y serie de un monitor adicional.
- Distinguir los equipos de **CONAF**, en **ARRIENDO** o de otra institución, y asociar los arrendados a su contrato.
- Gestionar el ciclo de vida completo: alta, asignación a un funcionario, devolución, reasignación, reparación, baja y término de contrato.
- Imprimir el **acta de entrega** para la firma del funcionario.

- Controlar el vencimiento de los contratos de arriendo.
- Consultar el historial de cada equipo: qué pasó, cuándo y quién lo registró.
- Importar la planilla de inventario y exportarla con el mismo formato: hoja RESUMEN y una hoja por región.

1.2 A quién está dirigido

Perfil	Quién lo usa	Alcance
Administrador	Unidad de TI del nivel central	Todas las regiones y todas las funciones
Usuario	Encargado de TI de cada región	Solo los equipos y funcionarios de su región

Las secciones exclusivas del administrador se indican con la marca **[Solo administrador]**.

1.3 Requisitos

- Un navegador actualizado: Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox.
- No se necesita conexión a internet para importar o exportar la planilla: la lectura y escritura de archivos **.xlsx** está integrada en el sistema.
- Permitir ventanas emergentes del sitio, para imprimir actas de entrega.

1.4 Dónde se guardan los datos

En esta versión, la información se guarda en el navegador del computador donde se usa. Cada computador y cada navegador tiene su propia copia de los datos. Por eso conviene descargar respaldos periódicos (ver sección 9.4) y trabajar siempre desde el mismo equipo y navegador.

Al abrir el sistema por primera vez, está **vacío**: no tiene equipos, funcionarios ni contratos. Para conocerlo, un administrador puede cargar **datos de ejemplo** ficticios desde Importar / respaldo (sección 9.6). Mientras estén cargados, la barra superior muestra la etiqueta **Datos de demostración**. Los nombres, RUT, correos y proveedores del ejemplo no corresponden a personas ni empresas reales.


1.5 Convenciones de este manual


- **Negrita**: nombres de botones, menús y campos tal como aparecen en pantalla.

- Menú › Opción: la ruta para llegar a una pantalla, por ejemplo **Equipos › Ingresar Equipo**.
- Los campos obligatorios aparecen en pantalla con un asterisco rojo (*).

2. Acceso al sistema

Para entrar se necesita un usuario y una contraseña entregados por el administrador. Cada cuenta tiene un perfil, y el perfil define qué regiones y funciones se ven.





La pantalla de ingreso muestra el aviso **Maqueta de demostración**: el sistema es un prototipo para evaluación y no se debe ingresar información real. Al pie está el enlace **Descargar manual de usuario**, que descarga este manual en PDF.

2.1 Iniciar sesión

1. Abra la dirección del sistema en el navegador.
2. Escriba su nombre de **Usuario** (no distingue mayúsculas de minúsculas).
3. Escriba su **Contraseña** (sí distingue mayúsculas de minúsculas).
4. Presione **Ingresar** o la tecla Enter.

Si los datos no son correctos, aparece el mensaje *Usuario o contraseña incorrectos*. El mismo mensaje aparece si la cuenta fue deshabilitada por un administrador.

La sesión se mantiene abierta mientras la pestaña del navegador siga abierta, aunque se recargue la página. Al cerrar la pestaña o el navegador, se debe ingresar de nuevo.

2.2 Cuentas de demostración

El sistema incluye tres cuentas de ejemplo, haya o no datos de ejemplo cargados. La pantalla de ingreso muestra un acceso rápido para cada cuenta que siga habilitada y con su contraseña original: basta hacer clic en una para entrar con ella. Si el sistema no tiene datos de ejemplo, el recuadro indica cómo empezar: ingresar como administrador e importar la planilla o cargar el ejemplo.

Usuario	Contraseña	Perfil
admin	admin123	Administrador, todas las regiones
usuario.maule	usuario123	Usuario, Región del Maule
usuario.rm	usuario123	Usuario, Región Metropolitana

Antes de usar el sistema con datos reales, cambie las contraseñas de estas cuentas o deshabilítelas (sección 9.1). Al hacerlo, su acceso rápido desaparece de la pantalla de ingreso. Las cuentas de ejemplo no se pueden eliminar: si alguna falta, el sistema la vuelve a crear con su contraseña original. Por eso, la forma de bloquearlas es deshabilitarlas.

2.3 Perfiles y permisos

Acción	Administrador	Usuario regional
Ver equipos, funcionarios y movimientos	Todas las regiones	Solo su región
Alta, edición, asignación, devolución y reparación de equipos	Sí	Sí, en su región
Cambiar un equipo de región (traslado)	Sí	No
Dar de baja un equipo	Sí, directamente	Solo solicitar la baja

Acción	Administrador	Usuario regional
Aprobar o rechazar solicitudes de baja	Sí	No
Revertir una baja	Sí	No
Registrar el término de contrato de un equipo en arriendo	Sí, directamente	Solo solicitarlo; lo autoriza el administrador general
Aprobar, rechazar o revertir un término de contrato	Sí	No
Eliminar del inventario los equipos con término de contrato	Sí	No
Registrar y editar funcionarios	Sí	Sí, en su región
Ver contratos de arriendo	Sí	Sí (cuenta solo equipos de su región)
Crear y editar contratos	Sí	No
Importar la planilla de inventario	Sí	No
Exportar la planilla y otros listados a Excel	Sí	Sí
Administrar usuarios del sistema	Sí	No
Respaldar o restaurar datos, cargar el ejemplo o limpiar todo	Sí	No

2.4 Cambiar la contraseña

1. Haga clic en su nombre, en la esquina superior derecha.
2. Elija **Cambiar contraseña**.
3. Escriba la **Contraseña actual**, la **Nueva contraseña** (mínimo 8 caracteres) y repítala.
4. Presione **Guardar**.

Si olvidó su contraseña, pídale a un administrador que le asigne una nueva desde **Usuarios** (sección 9.1).

2.5 Cerrar sesión

Haga clic en su nombre, en la esquina superior derecha, y elija **Cerrar sesión**. Los filtros y búsquedas que estaba usando se borran, y el sistema vuelve a la pantalla de ingreso. Cierre siempre la sesión si usa un computador compartido.

3. Interfaz general

Todas las pantallas comparten la misma estructura: un menú lateral a la izquierda, una barra superior y el área de trabajo al centro.

3.1 Menú lateral

Grupo	Opción	Para qué sirve
Inventario	Panel	Resumen de indicadores, alertas y últimos movimientos
Inventario	Equipos	Listado, búsqueda y gestión de todos los equipos
Inventario	Solicitudes	Solicitudes de baja: el administrador las resuelve y el usuario regional sigue las suyas
Inventario	Funcionarios	Personas a las que se asignan equipos
Inventario	Contratos	Contratos de arriendo y sus vencimientos
Inventario	Movimientos	Historial completo de todos los cambios
Administración	Usuarios	Cuentas y perfiles del sistema [Solo administrador]
Administración	Importar / respaldo	Importación y exportación de la planilla, y respaldos [Solo administrador]

La opción activa aparece destacada. Junto a **Solicitudes** aparece un número en rojo: para el administrador, es la cantidad de solicitudes pendientes de resolver; para el usuario regional, la cantidad de respuestas nuevas a sus solicitudes (sección 5.13).

Al pie del menú se indica el alcance de la sesión: *Alcance: todas las regiones* para el administrador, o *Alcance: Región …* para un usuario regional.

3.2 Barra superior

- **Título de la pantalla** y, a su lado, el contexto: la región que se está viendo o el número de serie del equipo abierto.
- **Datos de demostración**: etiqueta amarilla visible mientras el sistema tenga los datos de ejemplo cargados.
- **Nombre, perfil e iniciales** del usuario conectado. Al hacer clic se despliegan **Cambiar contraseña** y **Cerrar sesión**.
- **Campana** (solo usuarios regionales): aparece con un número cuando el administrador respondió alguna de sus solicitudes. Al hacer clic, abre Mis solicitudes (sección 5.13).


3.3 Elementos comunes

- **Ventanas de formulario.** Las altas y ediciones se abren en una ventana sobre la pantalla. Se cierran con **Cancelar**, con la X, con la tecla Escape o haciendo clic fuera de la ventana. Lo no guardado se pierde.
- **Campos obligatorios.** Llevan asterisco rojo. Si falta uno o tiene un error, el campo se marca en rojo con un mensaje debajo, y no se guarda nada hasta corregirlo.
- **Mensajes de confirmación.** Después de cada acción aparece un aviso breve en la esquina inferior derecha. Verde: éxito; amarillo: advertencia; rojo: error.
- **Etiquetas de estado.** Colores fijos para cada estado del equipo (ver sección 5.1).
- **Tablas.** Se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado de una columna; un segundo clic invierte el orden. Muestran 25 filas por página (30 en Movimientos), con botones de paginación al pie.
- **Fechas.** Se muestran como día-mes-año (29-10-2026) y, cuando corresponde, con la hora.


3.4 Uso en celular o tablet

En pantallas pequeñas, el menú lateral se oculta. Se abre con el botón de tres líneas, arriba a la izquierda, y se cierra tocando fuera de él. Las tablas ocultan columnas secundarias (oficina y marca o modelo) para que quepan; esos datos siguen disponibles en la ficha de cada equipo.

Listado en celular




Menú abierto



4. Panel

El Panel es la pantalla de inicio. En ella se ve el estado del parque de equipos de un vistazo. El administrador ve todo el país y el usuario regional ve solo su región. Casi todos los elementos son clicables y llevan al listado de equipos ya filtrado.



4.1 Indicadores

Indicador	Qué cuenta	Al hacer clic muestra
Equipos vigentes	Todos los equipos que no están de baja; al pie, el total histórico dado de baja	Listado de vigentes
Asignados	Equipos en uso por un funcionario y su porcentaje sobre los vigentes	Equipos asignados

Indicador	Qué cuenta	Al hacer clic muestra
Disponibles	Equipos en bodega o sin responsable; al pie, cuántos están listos para asignar (sin contar los que están en servicio técnico)	Equipos disponibles
En servicio técnico	Equipos disponibles que están en reparación	Equipos en servicio técnico
En arriendo	Equipos vigentes con propiedad ARRIENDO, su porcentaje y la cantidad de CONAF u otra propiedad	Solo propiedad ARRIENDO
Bajas del año	Equipos dados de baja durante el año en curso	Equipos en estado Baja
Término de contrato	Equipos en arriendo devueltos al proveedor que siguen en el inventario	Equipos en estado Término de contrato

4.2 Gráficos

- **Equipos vigentes por región** (administrador) o **por oficina** (usuario regional). Cada barra separa los equipos de CONAF u otra propiedad (verde) de los en arriendo (azul), con el total a la derecha. Para el administrador, al hacer clic en una región se abre el listado de esa región.
- **Equipos vigentes por formato**: cantidad de AIO, DESKTOP, NOTEBOOK y demás formatos de la planilla, de mayor a menor.

4.3 Alertas

El recuadro **Alertas** reúne lo que requiere atención. Cada alerta lleva al listado de los equipos involucrados.

Alerta	Cuándo aparece	Qué hacer
Solicitudes de baja pendientes	Un usuario regional pidió dar de baja uno o más equipos	La alerta abre **Solicitudes**, donde el administrador aprueba o rechaza cada una (sección 5.13)

Alerta	Cuándo aparece	Qué hacer
Solicitudes de término de contrato pendientes	Un usuario regional pidió registrar el término de contrato de uno o más equipos en arriendo	La alerta abre Solicitudes, donde el administrador general autoriza o rechaza cada una (sección 5.13)
Respuesta a su solicitud (usuario regional)	El administrador aprobó o rechazó una solicitud de baja que usted envió	Leer la respuesta en Solicitudes; al abrirla, el aviso desaparece (sección 5.13)
Contrato vencido con equipos vigentes	La fecha de término del contrato ya pasó y quedan equipos sin devolver	Coordinar la devolución al proveedor o la renovación del contrato
Contrato por vencer	Faltan 90 días o menos para el término y hay equipos vigentes	Planificar la renovación o el recambio
Equipos asignados a funcionarios inactivos	El responsable fue marcado como inactivo	Registrar la devolución y reasignar
Equipos en servicio técnico	Hay equipos en servicio técnico	Hacer seguimiento y registrar el retorno

Si no hay nada pendiente, el recuadro muestra *Todo en orden*.

4.4 Últimos movimientos

Muestra los siete registros más recientes del historial: tipo de movimiento, número de inventario (con enlace a la ficha del equipo), fecha y detalle. **Ver todo** abre la pantalla Movimientos (sección 8).

4.5 Sistema sin equipos

Mientras no haya equipos registrados, el Panel muestra el aviso **Aún no hay equipos registrados** y los indicadores en cero. Para el usuario regional, el aviso considera solo su región.

- Al **administrador** le sugiere ingresar equipos uno a uno, importar la planilla Excel o cargar los datos de ejemplo, con el botón **Ir a Importar / respaldo**.
- Al **usuario regional** le indica que puede ingresarlos con **Equipos › Ingresar Equipo**.

5. Equipos

En **Equipos** se registra y gestiona cada equipo durante toda su vida útil, desde el alta hasta la baja. Cada acción queda en el historial del equipo con la fecha, la hora y el nombre de quien la hizo.


5.1 Estados de un equipo

Un equipo está siempre en uno de cuatro estados: **Asignado**, **Disponible**, **Baja** o **Término de contrato**. Los dos últimos dejan el equipo fuera del inventario vigente. Además, puede llevar una de tres etiquetas adicionales: **En servicio técnico**, **Baja solicitada** o **Término de contrato solicitado**.

Estado	Significado	Color
Disponible	En bodega o sin responsable, listo para asignar	Azul verdoso
Asignado	En uso por un funcionario responsable	Verde
Baja	Retirado del inventario vigente; se conserva en el historial	Gris
Término de contrato	Equipo en arriendo devuelto al proveedor; ya no está vigente y se puede eliminar del inventario (sección 5.12)	Azul
En servicio técnico	Etiqueta adicional de un equipo Disponible que está en reparación. No se puede asignar hasta registrar su retorno	Amarillo
Baja solicitada	Etiqueta adicional: un usuario pidió la baja y espera aprobación	Rojo
Término de contrato solicitado	Etiqueta adicional: un usuario regional pidió el término de contrato y espera la autorización del administrador general	Rojo

La propiedad se muestra con otra etiqueta: **CONAF** (verde), **ARRIENDO** (azul) o el nombre de otra institución propietaria (gris).

Un equipo tiene tres estados; la reparación es una etiqueta sobre Disponible



Usuario regional: solicita la baja · Administrador: la aprueba, la rechaza o la revierte

Ciclo de vida de un equipo · Asignado, Disponible y Baja (el término de contrato se describe en la sección 5.12)

Todo equipo nace Disponible. Desde cualquier estado vigente se puede dar de baja, y solo el administrador puede revertir esa baja.


El estado en la planilla. La planilla no tiene una columna de estado: el estado se lee y se escribe en **NOMBRE DEL TRABAJADOR**. Cada acción del sistema actualiza esa columna y el RUT:

Acción en el sistema	NOMBRE DEL TRABAJADOR	RUT
Asignar o reasignar	Nombre del funcionario	RUT del funcionario
Registrar devolución o retorno de reparación	DISPONIBLE	En blanco
Enviar a reparación	SERVICIO TÉCNICO	En blanco
Dar de baja	BAJA	En blanco
Registrar el término de contrato	TÉRMINO DE CONTRATO	En blanco

Acción en el sistema	NOMBRE DEL TRABAJADOR	RUT
Revertir un término de contrato	DISPONIBLE	En blanco
Revertir una baja	DISPONIBLE	En blanco

Al importar, se aplica la regla inversa (sección 9.2): BAJA es Baja; TÉRMINO DE CONTRATO (o FIN DE ARRIENDO) es Término de contrato; DISPONIBLE, BODEGA, Stock, REASIGNAR, sin usuario o una celda vacía son Disponible; SERVICIO TÉCNICO es Disponible en servicio técnico; cualquier otro nombre es Asignado.

5.2 Listado de equipos



La tabla muestra las columnas principales de la planilla: **Trabajador** (nombre y RUT, o DISPONIBLE, BAJA o SERVICIO TÉCNICO si no está asignado), **Región / oficina** (solo la oficina para el usuario regional), **Marca / modelo PC**, **Formato**, **N° de serie** (con el N° de inventario interno debajo), **Propiedad** (con el proveedor, si es arriendo) y **Estado**. Haga clic en cualquier fila para abrir la ficha del equipo. Los equipos **Disponibles** tienen además un botón **Asignar** al final de la fila.

El orden inicial es el de la planilla: por región, en el orden de las hojas (PC OC, Arica, Tarapacá… Magallanes), y dentro de cada región en el orden de sus filas.

Por defecto se muestran **todos los equipos**, incluidos los de estado Baja. Para ver solo los vigentes, entre desde el indicador **Equipos vigentes** del Panel. El total de equipos que cumplen los filtros aparece sobre la tabla.

5.3 Buscar y filtrar

- **Buscador.** Busca a la vez en todas las columnas de la planilla (RUT, trabajador, región, oficina, marca, modelo, formato, serie, propiedad, proveedor, fecha de arriendo, monitor y monitor adicional) y en el N° de inventario. No distingue mayúsculas ni tildes. Con varias palabras, muestra los equipos que contienen todas; por ejemplo, *lenovo maule*. El RUT se puede escribir con o sin puntos ni guión.
- **Región** [Solo administrador]: una región o todas.
- **Formato**: AIO, DESKTOP, NOTEBOOK, SERVER y los demás formatos que traiga la planilla. Si hay equipos sin formato, aparece la opción *Sin formato*.
- **Propiedad**: toda propiedad, CONAF, ARRIENDO u otra propiedad (por ejemplo, equipos de otra institución).
- **Contrato**: equipos de un contrato de arriendo específico. Cuando está activo, aparece una etiqueta con el código del contrato; la X de la etiqueta quita el filtro.
- **Estado**: Todos los estados, Asignado, Disponible, Baja o Término de contrato. Al entrar desde el Panel aparece además la vista correspondiente (Vigentes, En servicio técnico, Con solicitud pendiente o Asignados a inactivos), que se quita con **Limpiar filtros**.

Limpiar filtros vuelve a la vista inicial. Los filtros se mantienen al entrar a una ficha y volver, y se borran al cerrar sesión.

5.4 Exportar la planilla

Exportar planilla descarga en formato Excel todos los equipos que cumplen los filtros actuales, no solo la página visible. El archivo tiene exactamente el formato de la planilla oficial (sección 9.3) y se llama *AAAA_Catastro_Nacional_UIA_Unificado_DD.MM.AAAA.xlsx*. Las hojas de las regiones que no están en el filtro quedan con sus encabezados y sin filas. El usuario regional obtiene la planilla con los equipos de su región.

5.5 Ingresar equipo

1. En **Equipos**, presione **Ingresar Equipo**.
2. Complete el formulario (ver tabla).
3. Presione **Ingresar equipo**.

El equipo queda en estado **Disponible** y se abre su ficha. En el historial queda un registro **Alta**.

Ingresar equipo

DATOS DE LA PLANILLA

Trabajador

DISPONIBLE

RUT y NOMBRE DEL TRABAJADOR se completan al asignar el equipo y se actualizan con la devolución, la reparación o la baja.

Región *

Seleccione región...

Oficina

Ej.: Dirección Regional, Oficina Provincial...

Marca PC *

Modelo PC

Formato *

DESKTOP

Número de serie *

Marca Monitor *

Se exporta en la columna MONITOR MODELO.

Serie Monitor *

Se exporta en la columna MONITOR (N° Serie).

MONITOR ADICIONAL (opcional)

Marca Monitor

Se exporta en la columna MONITOR ADICIONAL MODELO.

Serie Monitor

Se exporta en la columna MONITOR ADICIONAL (N° Serie).

Propiedad *

CONAF | ARRIENDO | Otra

Proveedor (arriendo)

Fecha arriendo


dd-mm-aaaa, año o texto

Una fecha (dd-mm-aaaa), un año (2024) o un texto como "Agosto 2023".

DATOS INTERNOS DEL SISTEMA (no se exportan a la planilla)

N° de inventario *

Fecha de alta *



Campo	Columna de la planilla	Obligatorio	Indicaciones
Trabajador	RUT y NOMBRE DEL TRABAJADOR	—	No se escribe aquí: el equipo nace DISPONIBLE y estos datos se completan al asignarlo (sección 5.8).
Región	REGION y la hoja	Sí	El usuario regional no puede cambiarla: queda fija en su región.
Oficina	OFICINA	No	Sugiere las oficinas ya registradas en la región.
Marca PC	MARCA PC	Sí	Sugiere las marcas ya registradas mientras se escribe.
Modelo PC	MODELO PC	No	También con sugerencias.
Formato	FORMATO	Sí	AIO, DESKTOP, NOTEBOOK o SERVER.
Número de serie	NUMERO DE SERIE	Sí	Tal como aparece en la etiqueta del fabricante. No puede repetir una serie ya registrada.

Campo	Columna de la planilla	Obligatorio	Indicaciones
Marca Monitor	MONITOR MODELO	Sí, en DESKTOP	Aparece solo con formato DESKTOP, justo bajo Formato. Se puede escribir la marca y el modelo, por ejemplo DELL P2422H.
Serie Monitor	MONITOR (N° Serie)	Sí, en DESKTOP	Aparece solo con formato DESKTOP, justo bajo Número de serie.
Monitor adicional › Marca Monitor	MONITOR ADICIONAL MODELO	No	Sección opcional que aparece con DESKTOP y con AIO, para un segundo monitor. En un AIO es lo único que se pide del monitor.
Monitor adicional › Serie Monitor	MONITOR ADICIONAL (N° Serie)	No	Serie del monitor adicional.
Propiedad	PROPIEDAD	Sí	CONAF, ARRIENDO u Otra; con Otra se escribe la institución propietaria (por ejemplo, CONADI).
Proveedor (arriendo)	PROVEEDOR (ARRIENDO)	Sí, si es ARRIENDO	Sugiere los proveedores de los contratos y los ya escritos. Se completa solo si se elige un contrato.
Fecha arriendo	FECHA ARRIENDO	No	Una fecha (dd-mm-aaaa), un año (2024) o un texto como «Agosto 2023».

Campo	Columna de la planilla	Obligatorio	Indicaciones
Contrato de arriendo en el sistema	—	No	Aparece solo con ARRIENDO. Si se deja en *Según el proveedor*, el equipo se asocia al contrato cuyo proveedor coincide (sección 7).
N° de inventario	— (interno)	Sí	El sistema sugiere el siguiente correlativo (CONAF-#####); se puede cambiar. Debe ser único. No se exporta a la planilla.
Fecha de alta	— (interno)	Sí	No puede ser posterior a hoy.
Observaciones	— (interno)	No	Texto libre.

El formulario tiene dos partes: **Datos de la planilla**, en el orden de las columnas del Excel salvo el monitor, que va bajo Formato y Número de serie, y **Datos internos del sistema**, que no se exportan. Si el número de serie o el de inventario ya existen, el sistema no deja guardar y lo indica bajo el campo; en el caso de la serie, indica también el inventario y la región del equipo que la tiene. Un equipo importado sin serie, sin formato, sin proveedor o, en un DESKTOP, sin monitor se puede editar dejando esos campos vacíos. Si se cambia el formato a uno que no usa monitor, los datos de monitor escritos se descartan al guardar.

Ingresar equipo

DATOS DE LA PLANILLA

Trabajador

DISPONIBLE

RUT y NOMBRE DEL TRABAJADOR se completan al asignar el equipo y se actualizan con la devolución, la reparación o la baja.

Región *

Maule

Oficina

Ej.: Dirección Regional, Oficina Provincial...

Marca PC *

LENOVO

Modelo PC

ThinkCentre M70s

Formato *

DESKTOP

Número de serie *

PF4MANUAL2

Marca Monitor *

Se exporta en la columna MONITOR MODELO.

Ingrese la marca del monitor.

Serie Monitor *

Se exporta en la columna MONITOR (N° Serie).

MONITOR ADICIONAL (opcional)

Marca Monitor

Se exporta en la columna MONITOR ADICIONAL MODELO.

Serie Monitor

Se exporta en la columna MONITOR ADICIONAL (N° Serie).

Propiedad *

CONAF | ARRIENDO | Otra


Proveedor (arriendo)

Fecha arriendo

dd-mm-aaaa, año o texto


Una fecha (dd-mm-aaaa), un año (2024) o un texto como "Agosto 2023".

DATOS INTERNOS DEL SISTEMA (no se exportan a la planilla)



5.6 Ficha del equipo

La ficha reúne toda la información de un equipo y los botones para gestionarlo.



- **Encabezado**: formato, marca y modelo; el N° de serie en grande; y etiquetas de estado, propiedad, región y N° de inventario.
- **Botones de acción**: cambian según el estado (ver tabla).
- **Aviso destacado**, cuando corresponde: baja o término de contrato solicitado, equipo dado de baja, equipo con término de contrato, equipo en servicio técnico, contrato de arriendo vencido o responsable inactivo.
- **Datos de la planilla**: las 15 columnas en su orden, y el nombre de la hoja del Excel donde va el equipo. Si el RUT no tiene un dígito verificador válido, aparece la etiqueta *RUT no válido*.
- **Datos internos**: N° de inventario, fecha de alta, última actualización, estado y observaciones.
- **Contrato de arriendo** (solo propiedad ARRIENDO): código, proveedor, fechas de inicio y término, contacto de soporte y días restantes. Si no hay un contrato para ese proveedor, lo indica.
- **Responsable**: el funcionario (nombre, RUT, cargo, unidad, correo y fecha de asignación) o, si el equipo figura asignado en la planilla a una persona sin ficha de funcionario, el nombre y RUT de la planilla.
- **Historial**: todos los movimientos del equipo, del más reciente al más antiguo.

Estado del equipo	Botones disponibles
Disponible	Asignar · Enviar a reparación · Editar · Término de contrato (o Solicitar término de contrato), solo en equipos en ARRIENDO · Dar de baja (o Solicitar baja)
Asignado	Registrar devolución · Reasignar · Acta de entrega · Enviar a reparación · Editar · Término de contrato (o Solicitar término de contrato), solo en equipos en ARRIENDO · Dar de baja (o Solicitar baja)
Disponible, en servicio técnico	Retorno de reparación · Editar · Dar de baja (o Solicitar baja). No aparece Asignar.
Baja	Editar · Revertir baja [Solo administrador]
Término de contrato	Editar · Revertir término [Solo administrador]

Mientras exista una solicitud de baja pendiente, el botón de baja no aparece; en su lugar, el aviso rojo muestra las opciones para resolverla.

5.7 Editar un equipo


1. En la ficha, presione **Editar**.
2. Modifique los campos necesarios y presione **Guardar cambios**.

Cada cambio queda en el historial como **Modificación**, con el valor anterior y el nuevo, por ejemplo *Oficina: Bodega Informática → Dirección Regional*.

Traslado entre regiones [Solo administrador]: al cambiar la región, el sistema registra un movimiento **Traslado**. Si el equipo estaba asignado, la asignación se libera y el equipo queda **Disponible**, porque el responsable pertenece a la región de origen. En la planilla, el equipo pasa a la hoja de la región de destino.

5.8 Asignar o reasignar un equipo

1. Desde la ficha (**Asignar** o **Reasignar**) o desde el listado (botón **Asignar** de la fila).
2. Elija el **Funcionario/a responsable**. La lista muestra solo funcionarios **activos** de la misma región del equipo. Si la persona no existe, use el enlace **Registrar nuevo funcionario**; al guardarla, vuelve a la asignación.
3. Indique la **Fecha de entrega** (no posterior a hoy) y, si corresponde, la **Oficina** y una **Observación**, por ejemplo *entrega con cargador y mochila*.
4. Deje marcada la casilla **Generar acta de entrega para firma** si quiere imprimir el acta en ese momento.
5. Presione **Asignar** (o **Reasignar**).



El equipo pasa a **Asignado**. Al reasignar, el sistema registra primero la **Devolución** del responsable anterior y luego la nueva **Asignación**.

En la planilla, **RUT** y **NOMBRE DEL TRABAJADOR** toman los datos del funcionario, y **OFICINA** la oficina indicada al asignar.

5.9 Acta de entrega

El acta se abre en una ventana nueva y lanza de inmediato el cuadro de impresión del navegador; ahí se puede imprimir o guardar como PDF. Se genera de tres formas:

- Al asignar, con la casilla **Generar acta de entrega para firma** marcada.

- Desde la ficha de un equipo asignado, con **Acta de entrega**.
- Desde el detalle de un funcionario, con **Acta con todos los equipos** (sección 6.3).

El acta incluye logo institucional, región (u Oficina Central), folio (AE-región-número) y fecha. También trae los datos del funcionario (nombre, RUT, cargo, unidad u oficina, correo) y la tabla de equipos: N° de inventario, formato, marca y modelo del PC, N° de serie, monitor y monitor adicional (modelo y serie) y propiedad con el proveedor. Cierra con los compromisos del funcionario y las firmas de quien entrega y de quien recibe. Si el equipo figura asignado en la planilla a una persona sin ficha de funcionario, el acta usa el nombre y RUT de la planilla.



CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Región Maule

Folio: **AE-VII-322393**
Fecha: 06-11-2026

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

Asignación de equipos para el desempeño de funciones institucionales

Funcionario/a	Ana Flores Martínez
RUT	552701-5
Cargo	Jefe/a de Brigada
Unidad / oficina	Depto. Áreas Silvestres Protegidas
Correo	ana.flores@conaf.example

#	N° inventario	Formato	Marca / modelo PC	N° de serie	Pantalla	Propiedad
1	CONAF-10328	NOTEBOOK	LENOVO ThinkPad E14 Gen 5	PF4MANUAL1	—	ARRIENDO PROVEEDOR DEMO NOTEBOOKS

Compromisos del funcionario/a:

1. Utilizar el equipamiento exclusivamente para fines institucionales.
2. Cuidar su integridad y comunicar de inmediato a la Unidad de TI cualquier falla, pérdida, robo o daño.
3. No trasladar, prestar ni modificar el equipo sin autorización de la Unidad de TI.
4. Restituir el equipamiento al término de sus funciones, traslado o cuando la institución lo requiera.

Entrega
Administrador General · Unidad de TI


Recibe conforme
Ana Flores Martínez · 552701-5

Si el acta no se abre, el navegador está bloqueando las ventanas emergentes. Permítalas para este sitio y vuelva a intentarlo.

5.10 Registrar una devolución

1. En la ficha de un equipo asignado, presione **Registrar devolución**.
2. Indique la **Fecha de devolución** y el **Estado en que queda**: *Disponible (en buen estado)* o *Disponible, requiere reparación*.
3. Si quiere, agregue una **Observación** sobre el estado del equipo o los accesorios recibidos.

4. Presione **Registrar devolución**.




El equipo queda **Disponible** y sin responsable. Si eligió *Disponible, requiere reparación*, queda además con la etiqueta **En servicio técnico** y el sistema registra su envío a reparación.

En la planilla, NOMBRE DEL TRABAJADOR queda como **DISPONIBLE** (o **SERVICIO TÉCNICO**, si requiere reparación) y el RUT en blanco.

5.11 Reparación

La reparación no es un estado: el equipo sigue **Disponible**, con la etiqueta amarilla **En servicio técnico**. Mientras la tenga, no se puede asignar.

Enviar a reparación: presione el botón, describa la **falla reportada** o el servicio técnico (obligatorio) y confirme. Si el equipo estaba asignado, el sistema registra también su devolución. La ficha muestra un aviso con la falla y la fecha de envío.



Retorno de reparación: cuando el equipo vuelve, presione **Retorno de reparación**, escriba el **resultado de la reparación** y confirme. Se quita la etiqueta **En servicio técnico** y el equipo vuelve a poder asignarse.


5.12 Bajas y término de contrato

Una baja retira el equipo del inventario vigente, pero no lo borra: sigue en el catastro con su historial, y se puede consultar con el filtro de estado **Baja**.

Motivos disponibles: Obsolescencia técnica, Daño irreparable, Robo o hurto, Extravío, Devolución a proveedor (fin de arriendo), Reemplazo por garantía, Remate / donación y Otro. En los equipos arrendados, el motivo propuesto es *Devolución a proveedor*.


Usuario regional: solicitar una baja

1. En la ficha, presione **Solicitar baja**.
2. Elija el **Motivo** y describa el **Detalle** o respaldo (por ejemplo, el informe técnico).
3. Presione **Enviar solicitud**.




El equipo sigue vigente y con su estado actual, pero muestra la etiqueta **Baja solicitada** y un aviso rojo. Mientras el administrador no la resuelva, el usuario puede retirarla con **Retirar solicitud**.

Después de enviarla, el usuario sigue su estado en **Solicitudes**, donde también recibe la respuesta del administrador (sección 5.13).




Administrador: aprobar o rechazar una solicitud

1. Abra **Solicitudes** en el menú lateral, o la alerta del Panel.
2. En la fila de la solicitud, presione **Aprobar** o **Rechazar**. También puede hacerlo desde la ficha del equipo, con los botones **Aprobar baja** y **Rechazar** del aviso rojo.
3. Para aprobar: revise el motivo y el detalle (vienen de la solicitud), indique la **Fecha de baja** y presione **Confirmar baja**.
4. Para rechazar: escriba el **Motivo del rechazo** (obligatorio) y presione **Rechazar solicitud**. El equipo sigue vigente.



Administrador: dar de baja directamente


En la ficha, presione **Dar de baja**. Elija el **Motivo** e indique la **Fecha de baja**. En **Detalle** anote el respaldo: N° de resolución, acta de devolución o informe técnico. Termine con **Confirmar baja**. Si el equipo estaba asignado, el sistema registra también su devolución.



Revertir una baja [Solo administrador]: si una baja se registró por error, abra la ficha del equipo y presione **Revertir baja**. El equipo vuelve como **Disponible** y el historial registra una **Reactivación**.

Término de contrato


El término de contrato registra que un equipo **en arriendo** se devolvió al proveedor. Como la baja, deja el equipo fuera del inventario vigente, pero no lo borra: queda con el estado **Término de contrato**, y en la planilla NOMBRE DEL TRABAJADOR figura como **TÉRMINO DE CONTRATO**, con el RUT en blanco. El botón aparece solo en los equipos con propiedad ARRIENDO; los equipos CONAF o de otra institución se retiran con una baja.



Motivos disponibles: Vencimiento del contrato, Término anticipado del contrato, Reemplazo por el proveedor y Otro.

Administrador general: registrar el término directamente

1. En la ficha del equipo, presione **Término de contrato**.
2. Elija el **Motivo** e indique la **Fecha de devolución**.
3. En **Detalle** anote el respaldo, por ejemplo el acta de devolución o la guía de retiro, y presione **Confirmar término**.



Si el equipo estaba asignado, el sistema registra también su devolución.

Usuario regional: solicitar el término

1. En la ficha del equipo, presione **Solicitar término de contrato**.
2. Elija el **Motivo**, describa el **Detalle** y presione **Enviar solicitud**.

El usuario regional no puede registrar el término por sí mismo: siempre lo debe autorizar el administrador general. Mientras tanto el equipo sigue vigente, con la etiqueta **Término de contrato solicitado** y un aviso rojo. El usuario la sigue en **Solicitudes** y puede retirarla

mientras esté en revisión.

Administrador general: autorizar o rechazar


La solicitud aparece en **Solicitudes**, marcada como *Término de contrato*, y en la alerta del Panel. **Aprobar** abre la ventana del término con el motivo y el detalle de la solicitud; **Rechazar** pide el motivo del rechazo y el equipo sigue vigente. En ambos casos el solicitante recibe el aviso de respuesta (sección 5.13).

Revertir un término [Solo administrador]: en la ficha del equipo, presione **Revertir término**. El equipo vuelve como **Disponible** y el historial registra una **Reversión de término**.

Eliminar del inventario los equipos con término de contrato [Solo administrador]

Los equipos devueltos al proveedor no necesitan quedar en el inventario de forma permanente. En **Equipos**, el botón **Eliminar equipos con término de contrato** aparece cuando hay equipos en ese estado.

1. Presione el botón. La ventana indica cuántos equipos se eliminan, por región.
2. Deje marcada la opción **Descargar antes un respaldo** para conservar una copia.
3. Presione **Eliminar N equipos**.



Se eliminan los equipos, su historial de movimientos y sus solicitudes. Esta acción no se puede deshacer: la única forma de recuperar lo eliminado es restaurar el respaldo (sección 9.4). Las solicitudes de término aún pendientes no se tocan, porque esos equipos siguen vigentes.

5.13 Solicitudes

Solicitudes, en el menú Inventario, reúne las solicitudes de baja y de término de contrato. El administrador las resuelve ahí, y el usuario regional sigue el estado de las que envió. Cada solicitud queda registrada con su estado y la respuesta del administrador.

Estado	Significado
En revisión	Enviada y a la espera del administrador. Mientras tanto, el solicitante puede retirarla.
Aprobada	El administrador registró la baja del equipo.
Rechazada	El administrador la rechazó con un motivo. El equipo sigue vigente.
Retirada	El solicitante la retiró antes de la revisión.

Administrador: Solicitudes pendientes

El administrador ve las solicitudes en revisión de todas las regiones, de la más antigua a la más reciente. El número rojo junto a **Solicitudes** indica cuántas hay.




Columna	Contenido
Tipo	Tipo de solicitud: **Baja** (rojo) o **Término de contrato** (azul).
Equipo	N° de serie, formato, marca y modelo.
Región	Región del equipo.
Motivo	Motivo de la baja o del término y, debajo, el detalle.
Solicitado	Fecha y hora, días de espera y nombre de quien la pidió.

- Haga clic en una fila para abrir la ficha del equipo.
- **Aprobar** y **Rechazar** abren las mismas ventanas que en la ficha (sección 5.12).
- Al responder, el solicitante recibe un aviso. Si se aprueba, verá como respuesta la fecha de baja y el detalle registrado; si se rechaza, el motivo del rechazo.
- Si no queda nada por resolver, la pantalla muestra *No hay solicitudes pendientes*.

Usuario regional: Mis solicitudes

Para el usuario regional, **Solicitudes** abre **Mis solicitudes**: el seguimiento de las solicitudes que él mismo envió. No muestra las de otros usuarios de la región. Se agrupan en **En curso** y **Respondidas**, de la más reciente a la más antigua.



Cada solicitud muestra:


- El tipo, el N° de inventario (con enlace a la ficha del equipo), el equipo y el estado.
- El motivo y el detalle que se envió.
- El seguimiento en tres etapas: **Enviada**, **En revisión** y **Respuesta**, con fechas y el nombre de quien la revisó.
- La **Respuesta del administrador**, destacada en azul si fue aprobada o en rojo si fue rechazada.
- El botón **Retirar solicitud**, mientras siga en revisión.

Si el usuario aún no ha enviado solicitudes, la pantalla muestra *Aún no ha enviado solicitudes*.

Avisos de respuesta (usuario regional)

Cuando el administrador aprueba o rechaza una solicitud, el usuario que la envió recibe cuatro avisos:


- Un **número rojo** junto a **Solicitudes**, con la cantidad de respuestas nuevas.
- Una **campana** con el mismo número en la barra superior. Al hacer clic, abre Mis solicitudes.
- Una **alerta en el Panel** por cada respuesta, por ejemplo *Su solicitud de baja de CONAF-10199 fue aprobada*.
- Un **mensaje al ingresar** al sistema: *Tiene 2 respuestas nuevas a sus solicitudes*.



Al abrir Mis solicitudes, las respuestas nuevas aparecen con la etiqueta **Respuesta nueva** y quedan marcadas como leídas: el número, la campana y las alertas desaparecen. Retirar una solicitud propia no genera avisos.

6. Funcionarios

Funcionarios registra a las personas de la institución que reciben equipos. Un equipo solo se puede asignar a un funcionario activo de su misma región.




6.1 Listado y búsqueda

La tabla muestra nombre y correo, RUT, cargo y unidad, región (solo administrador), cantidad de equipos asignados y estado (Activo o Inactivo).

- **Buscador**: por nombre, RUT (con o sin puntos), cargo, unidad o correo.
- **Región** [Solo administrador].
- **Estado**: Solo activos (por defecto), Solo inactivos, o Activos e inactivos.
- **Exportar**: descarga a Excel el listado filtrado, con RUT, nombre, cargo, unidad, región, correo, estado y cantidad de equipos asignados.

6.2 Registrar o editar un funcionario

1. Presione **Nuevo funcionario**, o el lápiz al final de una fila para editar.
2. Complete los datos y presione **Guardar**.



Campo	Obligatorio	Indicaciones
RUT	Sí	Se valida el dígito verificador. Se puede escribir sin puntos; al salir del campo se le da el formato de la planilla, sin puntos (12345678-5). No se puede repetir.
Nombre completo	Sí	Nombres y apellidos.
Cargo	No	Texto libre.
Unidad / departamento	No	Elegir de la lista o escribir una unidad nueva. La lista incluye las unidades ya escritas en otros funcionarios.
Región	Sí	Fija para el usuario regional.
Correo institucional	No	Se valida el formato.
Funcionario activo	—	Aparece solo al editar.


Desvincular a un funcionario. Los funcionarios no se eliminan, para no perder el historial: se desmarca la casilla **Funcionario activo**. Si la persona aún tiene equipos, el sistema lo advierte, y el Panel mostrará la alerta *Equipos asignados a funcionarios inactivos* hasta que se registren las devoluciones.

Cambiar de región [Solo administrador]. No se permite mientras el funcionario tenga equipos asignados; primero hay que registrar sus devoluciones.

Equipos del funcionario en la planilla. Al corregir el nombre o el RUT de un funcionario, el sistema actualiza también RUT y NOMBRE DEL TRABAJADOR en todos sus equipos asignados. Al importar la planilla, el sistema crea un funcionario por cada RUT válido de un equipo asignado (sección 9.2).

6.3 Detalle de un funcionario

Haga clic en una fila para ver el detalle: datos personales y tabla de **Equipos asignados**, con N° de serie (con el inventario debajo), formato, marca y modelo, oficina y fecha de asignación. Se ven también sus **Movimientos recientes** (últimas asignaciones y devoluciones).




- Al hacer clic en un equipo se abre su ficha.
- **Editar** abre el formulario del funcionario.
- **Acta con todos los equipos** genera una sola acta de entrega con todos los equipos que tiene asignados.

7. Contratos de arriendo

Contratos muestra cada contrato de arriendo con su vigencia y la cantidad de equipos asociados. Sirve para anticipar renovaciones y controlar las devoluciones al proveedor. Todos los perfiles pueden ver los contratos, pero solo el administrador los crea y edita. El usuario regional ve solo los equipos de su región en cada contrato.

Un equipo con propiedad ARRIENDO queda asociado a un contrato de dos formas: eligiendo el contrato en su formulario (sección 5.5) o, si no se elige, en forma automática cuando su **PROVEEDOR (ARRIENDO)** coincide con el proveedor de un único contrato registrado. Por eso conviene registrar los contratos con el mismo nombre de proveedor que usa la planilla (por ejemplo, NETNOW o ESPEX).



7.1 Tarjeta de contrato


Los contratos se ordenan por fecha de término, del más próximo a vencer al más lejano. Cada tarjeta muestra:

- **Código** y **proveedor**.
- **Estado de vigencia**: *Vigente · N días* (verde), *Vence en N días* (amarillo, cuando faltan 90 días o menos) o *Vencido hace N días* (rojo).

- **Descripción** del servicio.
- **Barra de avance** entre la fecha de inicio y la de término.
- **Cantidades**: equipos vigentes, equipos asignados, y equipos devueltos o de baja.
- **Ver equipos**: abre el listado de equipos del contrato, en todos sus estados.
- **Editar** [Solo administrador].

7.2 Registrar o editar un contrato [Solo administrador]

1. Presione **Nuevo contrato**, o **Editar** en una tarjeta.
2. Complete los datos y presione **Guardar**.



Campo	Obligatorio	Indicaciones
Código / ID licitación	Sí	Por ejemplo, ARR-2026-001. Debe ser único; se guarda en mayúsculas.
RUT proveedor	No	Se valida el dígito verificador.
Proveedor	Sí	Razón social.
Fecha de inicio	Sí	

Campo	Obligatorio	Indicaciones
Fecha de término	Sí	Debe ser posterior a la de inicio.
Descripción	No	Qué cubre el contrato.
Contacto de soporte	No	Correo o teléfono de la mesa de ayuda del proveedor. Aparece en la ficha de cada equipo arrendado.


Para **renovar o extender** un contrato, edite su fecha de término. Si la renovación es un contrato nuevo, regístrelo y cambie el contrato de los equipos que continúan (**Editar** en la ficha de cada equipo, o importación con actualización, sección 9.2).

7.3 Fin de un contrato

Cuando un contrato vence, sus equipos vigentes generan una alerta en el Panel y un aviso rojo en su ficha. Al devolver cada equipo al proveedor, registre su **Término de contrato** (o, si es usuario regional, solicítelo) y anote en el detalle el acta de devolución (sección 5.12). Cuando ya no se necesiten, el administrador puede eliminar del inventario todos los equipos con término de contrato.

8. Historial de movimientos

Movimientos reúne en una sola tabla todo lo que ha ocurrido con los equipos: quién hizo cada cambio, cuándo y sobre qué equipo. Los registros no se pueden editar ni borrar. Por eso este historial sirve como respaldo de auditoría.



8.1 Tipos de movimiento

Tipo	Se registra al
Alta	Ingresar un equipo, a mano o por importación
Asignación	Entregar un equipo a un funcionario
Devolución	Recibir un equipo de vuelta, incluso de forma automática al reasignar, reparar, trasladar o dar de baja
Reparación	Enviar un equipo al servicio técnico
Retorno de reparación	Recibir el equipo reparado
Modificación	Editar datos de un equipo (con valores anteriores y nuevos) o actualizarlo por importación
Traslado	Cambiar un equipo de región
Solicitud de baja	Un usuario regional pide la baja

Tipo	Se registra al
Solicitud rechazada	El administrador rechaza la solicitud, o el usuario la retira
Baja	Dar de baja un equipo
Reactivación	Revertir una baja
Solicitud de término de contrato	Un usuario regional pide el término de contrato de un equipo en arriendo
Término de contrato	Registrar o aprobar la devolución del equipo al proveedor
Reversión de término	Revertir un término de contrato

Los registros de los datos de demostración aparecen con el usuario *Carga inicial*.

8.2 Filtrar y exportar


- **Buscador**: por N° de inventario, detalle, usuario o tipo.
- **Tipo** de movimiento.
- **Región** [Solo administrador].
- **Desde** y **Hasta**: rango de fechas.
- **Exportar**: descarga a Excel los movimientos filtrados, con fecha, tipo, N° de inventario, región, detalle y usuario.

La tabla se ordena del más reciente al más antiguo. El número de inventario de cada fila es un enlace a la ficha del equipo.

9. Administración [Solo administrador]

El grupo **Administración** del menú lateral solo aparece para el administrador. Incluye las cuentas de usuario, la carga de la planilla Excel y los respaldos de la información.


9.1 Usuarios del sistema



La tabla muestra el nombre de usuario, el nombre y correo, el perfil, la región asignada y el estado de cada cuenta (Activo o Deshabilitado). Sobre la tabla, un recuadro resume qué puede hacer cada perfil.

Crear o editar un usuario

1. Presione **Nuevo usuario**, o el lápiz al final de una fila.
2. Complete los datos y presione **Guardar**.




Campo	Obligatorio	Indicaciones
Nombre de usuario	Sí	Mínimo 3 caracteres: letras minúsculas, números, punto, guión o guión bajo. Debe ser único. No se puede cambiar después.
Nombre completo	Sí	Aparece en la barra superior y en el historial de movimientos.
Correo	No	
Perfil	Sí	Usuario (regional) o Administrador (nacional).

Campo	Obligatorio	Indicaciones
Región asignada	Sí, para usuarios	Define qué equipos y funcionarios ve. No aplica a administradores.
Contraseña	Sí, al crear	Mínimo 8 caracteres. Al editar, dejarla en blanco mantiene la actual; escribir una nueva la reemplaza.
Cuenta habilitada	—	Desmarcarla impide el ingreso sin borrar la cuenta.

- **Restablecer una contraseña olvidada**: edite al usuario, escriba una contraseña nueva y comuníquesela. Luego el usuario puede cambiarla (sección 2.4).
- **Dar de baja una cuenta**: desmarque **Cuenta habilitada**. Las cuentas no se eliminan, para que su nombre siga en el historial.
- **Su propia cuenta**: no puede cambiar su propio perfil ni deshabilitarse a sí mismo. Así el sistema nunca queda sin un administrador.

9.2 Importar la planilla de inventario

La importación carga de una vez la planilla con la que se trabaja hoy. Se abre desde **Importar / respaldo › Importar planilla** o desde **Equipos › Importar planilla**.



Pasos

1. Haga clic en el recuadro o arrastre el archivo sobre él. Se acepta la planilla **.xlsx** «Catastro Nacional UIA Unificado» y también un **.csv** con los mismos encabezados. El formato antiguo **.xls** no se acepta: ábralo en Excel y guárdelo como .xlsx.
2. Para cargar la planilla oficial por primera vez, marque **Reemplazar el catastro actual por esta planilla**. Se eliminan los equipos, funcionarios, movimientos y solicitudes actuales; se conservan las cuentas de usuario y los contratos.
3. Para cargar una planilla corregida sobre los datos existentes, marque **Actualizar equipos existentes (mismo N° de serie)**. Sin esta casilla, los equipos cuya serie ya está en el sistema se omiten.

4. Si alguna fila no indica una región reconocible, elija la **Región por defecto**.
5. Revise la vista previa: hojas y filas leídas, equipos nuevos, a actualizar, funcionarios nuevos, filas omitidas, estados deducidos y observaciones.
6. Presione **Importar**.

Cómo se lee la planilla

- Se leen **todas las hojas regionales**; la hoja **RESUMEN** se omite. En cada hoja, el sistema busca la fila de encabezados (en la planilla oficial, la fila 2, bajo el título) y lee las filas siguientes. Las filas vacías se ignoran.
- Las columnas se reconocen por su nombre, sin importar mayúsculas, tildes ni el orden: RUT, NOMBRE DEL TRABAJADOR, REGION, OFICINA, MARCA PC, MODELO PC, FORMATO, NUMERO DE SERIE, PROPIEDAD, PROVEEDOR (ARRIENDO), FECHA ARRIENDO, MONITOR MODELO, MONITOR (N° Serie), MONITOR ADICIONAL MODELO y MONITOR ADICIONAL (N° Serie). También acepta los encabezados anteriores PANTALLA MODELO y PANTALLA (N°Serie), y variantes simples, como Marca, Modelo o N° de serie.
- Si la planilla no trae las columnas del monitor adicional (por ejemplo, una planilla anterior) y se importa con **Actualizar equipos existentes**, los monitores adicionales ya registrados en el sistema se conservan.
- La **región** se toma de la columna REGION (OFICINA CENTRAL, MAULE, LA ARAUCANÍA…) y, si está vacía, del nombre de la hoja (PC OC, Maule, Bio Bio…).
- El **estado** se deduce de NOMBRE DEL TRABAJADOR, como indica la sección 5.1. El texto original se conserva tal cual en el equipo.
- Los **valores se guardan tal como vienen**: textos, números de serie numéricos, fechas de arriendo como fecha, año o texto. Por eso, importar la planilla y volver a exportarla produce el mismo contenido.
- A cada equipo se le asigna un **N° de inventario interno** correlativo (CONAF-#####).
- Por cada equipo asignado con un **RUT válido** se crea, si no existe, un funcionario con ese RUT, el nombre de la primera fila en que aparece y la oficina como unidad.

Filas omitidas

- La región no se reconoce (ni en la columna ni en el nombre de la hoja) y no se eligió una región por defecto.
- La serie ya existe en el sistema y no se marcó **Actualizar equipos existentes**.
- Si ninguna hoja tiene la fila de encabezados, no se importa nada.

Observaciones que no impiden importar: números de serie repetidos dentro de la planilla (se importan como equipos distintos), equipos sin número de serie o sin formato, formatos fuera del catálogo, RUT con dígito verificador inválido (se conservan como texto, sin crear funcionario), un mismo RUT con nombres distintos, y equipos asignados a nombres sin RUT válido, como usuarios genéricos (quedan asignados según la planilla, sin ficha de funcionario).

Cada equipo importado queda con un registro **Alta** que indica el archivo, la hoja y la fila de origen. Los equipos actualizados registran una **Modificación**. Los equipos que vienen como BAJA quedan dados de baja con el motivo *Registrada en la planilla* y sin fecha de baja.

Plantilla. El botón **Plantilla** descarga la planilla oficial vacía (*Plantilla_Catastro_Nacional_UIA.xlsx*): hoja RESUMEN y las 17 hojas regionales con sus encabezados, listas para completar.


9.3 Exportar el catastro completo

Exportar a Excel, en Importar / respaldo, descarga todos los equipos de todas las regiones, incluidos los dados de baja, en el formato exacto de la planilla oficial. El archivo se llama *AAAA_Catastro_Nacional_UIA_Unificado_DD.MM.AAAA.xlsx* y contiene:

- Hoja **RESUMEN**: título *Catastro Nacional de Computadores AAAA – Resumen* y, por cada hoja regional, las columnas Total equipos, CONAF, ARRIENDO, Otra propiedad, AIO y DESKTOP, calculadas con las mismas fórmulas de la planilla (CONTAR, CONTAR.SI), más la fila TOTAL.
- Una hoja por región, en el orden oficial: PC OC, Arica, Tarapaca, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaiso, Metropolitana, OHiggins, Maule, Ñuble, Bio Bio, Araucania, Los Rios, Los Lagos, Aysen y Magallanes.
- En cada hoja: el título *Catastro de equipos Región: …* en la fila 1, los 15 encabezados en azul en la fila 2 (las 13 columnas oficiales, con MONITOR MODELO y MONITOR (N° Serie) en lugar de las de la pantalla, y al final MONITOR ADICIONAL MODELO y MONITOR ADICIONAL (N° Serie)), filtros, encabezado inmovilizado, los mismos anchos de columna, bordes y la fecha de arriendo con formato dd-mm-aaaa.

El N° de inventario, el estado interno, las observaciones y el historial no se exportan: quedan en el sistema y en el respaldo (sección 9.4).

9.4 Respaldo y restauración



- **Descargar respaldo** genera el archivo *respaldo_catastro_AAAA-MM-DD.json* con toda la información del sistema: equipos, funcionarios, contratos, usuarios e historial. Guárdelo en una carpeta segura de la red institucional; contiene datos personales.
- **Restaurar** reemplaza toda la información actual por la de un respaldo. Use un respaldo reciente: se pierde lo registrado después de la fecha del archivo. El sistema rechaza archivos que no sean respaldos válidos o que no tengan al menos un administrador habilitado. Si su propia cuenta no está en el respaldo, se cierra la sesión.

Recomendación: descargue un respaldo al terminar cada jornada con cambios y siempre antes de una importación grande. Como los datos viven en un solo navegador, el respaldo es la única copia si ese computador falla o se borran los datos de navegación.

El respaldo también sirve para **traspasar los datos a otro computador**: descárguelo en el equipo de origen y restaure ese archivo en el de destino.

9.5 Estado de la base de datos

Muestra la cantidad de equipos, funcionarios, contratos, usuarios y movimientos registrados, y el formato de planilla que genera el sistema (RESUMEN + 17 hojas).

9.6 Datos de ejemplo

El recuadro **Datos de ejemplo** indica si el sistema tiene cargado el ejemplo, si está vacío o si tiene datos registrados. Ofrece dos acciones; ambas piden confirmación y no se pueden deshacer, así que descargue antes un respaldo si quiere conservar la información.

Acción	Qué hace
Cargar datos de ejemplo	Reemplaza toda la información de ese navegador por equipos, funcionarios, contratos y solicitudes ficticios, con ejemplos de bajas y de términos de contrato (registrados, pendientes, aprobados y rechazados). Las cuentas de usuario quedan solo en las tres de ejemplo (admin, usuario.maule y usuario.rm), con sus contraseñas originales: las cuentas creadas por el administrador se eliminan.
Limpiar todos los datos	Elimina todos los equipos, funcionarios, contratos, movimientos y solicitudes. Conserva las cuentas de usuario con sus contraseñas actuales. Es la opción para partir desde cero con la información real.

Datos de versiones anteriores. Al abrir la versión 2.0, los datos guardados con una versión anterior se convierten solos al formato de la planilla. Los datos de demostración se vuelven a generar, conservando las cuentas de usuario. En los datos reales, el tipo pasa a FORMATO (Notebook → NOTEBOOK, Desktop → DESKTOP), Propio pasa a CONAF y Arrendado a ARRIENDO, la unidad y la ubicación se unen en OFICINA, el proveedor se toma del contrato, y RUT y NOMBRE DEL TRABAJADOR se completan con el responsable o con el estado del equipo.

10. Procedimientos frecuentes, preguntas y glosario

10.1 Procedimientos paso a paso

Migrar la planilla Excel actual [Solo administrador]

1. Descargue un respaldo (sección 9.4), si el sistema ya tiene información.

2. Registre los contratos de arriendo vigentes (sección 7.2) con el mismo nombre de proveedor que usa la planilla. Así, cada equipo en arriendo quedará asociado a su contrato.
3. En **Importar / respaldo › Importar planilla**, marque **Reemplazar el catastro actual por esta planilla** y seleccione el archivo *Catastro Nacional UIA Unificado* (.xlsx). Se leen todas las hojas regionales de una vez.
4. Revise las observaciones de la vista previa (series repetidas, RUT inválidos, filas sin formato) y presione **Importar**.
5. Revise el Panel y el listado de equipos para confirmar los totales por región: deben coincidir con la columna *Total equipos* de la hoja RESUMEN.
6. Corrija las observaciones directamente en el sistema (**Editar** en cada ficha) o en la planilla, y vuelva a importarla con **Actualizar equipos existentes**.

Entregar un equipo a un funcionario nuevo

1. **Funcionarios › Nuevo funcionario**: registre RUT, nombre, cargo, unidad y correo.
2. **Equipos**: filtre por estado **Disponible**, ubique el equipo y presione **Asignar**.
3. Elija al funcionario, deje marcada la generación del acta y confirme.
4. Imprima el acta, hágala firmar por ambas partes y archívela según el procedimiento de su unidad.

Funcionario que deja la institución o cambia de funciones

1. En **Funcionarios**, abra el detalle de la persona y revise sus equipos asignados.
2. Abra cada equipo y presione **Registrar devolución**, indicando en qué estado queda.
3. Edite al funcionario y desmarque **Funcionario activo**.

Equipo con falla

1. En la ficha del equipo, presione **Enviar a reparación** y describa la falla.
2. Si vuelve reparado, registre el **Retorno de reparación**: queda Disponible para reasignarlo.
3. Si el servicio técnico informa que no es reparable, solicite (o registre) la baja con el motivo *Daño irreparable* y el número del informe técnico.

Robo, hurto o extravío

1. Haga la denuncia según el procedimiento institucional.
2. Solicite la baja (usuario regional) o regístrela (administrador) con el motivo *Robo o hurto* o *Extravío*. En el detalle, anote el número de denuncia o de constancia.

Fin de un contrato de arriendo

1. En **Contratos**, presione **Ver equipos** en la tarjeta del contrato.
2. Coordine con el proveedor el retiro de los equipos.
3. Por cada equipo retirado, registre el **Término de contrato** (el usuario regional lo solicita y el administrador general lo autoriza) con el número del acta de devolución.
4. Cuando el retiro esté cerrado y respaldado, el administrador puede usar **Equipos › Eliminar equipos con término de contrato** para quitarlos del inventario.

Inventario físico o revisión periódica

1. En **Equipos**, filtre por región, formato o propiedad y presione **Exportar planilla**.
2. Recorra las dependencias y compare el número de serie, el trabajador y la oficina de cada equipo con la planilla exportada.
3. Corrija en el sistema las diferencias de oficina, responsable o estado.

Trasladar un equipo a otra región [Solo administrador]

1. Si el equipo está asignado, registre primero su devolución. Si no lo hace, el sistema la libera automáticamente al trasladar.
2. **Editar** el equipo, cambiar la **Región** y guardar. Queda un registro **Traslado**.
3. En la región de destino, el encargado lo asigna a su nuevo responsable.

10.2 Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo los equipos de otras regiones? Los usuarios regionales solo ven su región. Si necesita ver otra, pídale al administrador que cambie la región de su cuenta.

¿Puedo eliminar un equipo que registré por error? No existe la opción de eliminar: así se protege la trazabilidad. Si el error está en un dato, corríjalo con **Editar**. Si el equipo no debía existir, el administrador puede darlo de baja con el motivo *Otro* y el detalle *Registro erróneo*.

¿Los demás usuarios ven mis cambios? En esta versión no. Los datos se guardan en el navegador de cada computador, así que cada computador tiene su propio catastro. Para llevar la información a otro equipo, use **Descargar respaldo** y **Restaurar** (sección 9.4).

¿Cómo empiezo con datos reales, sin los de demostración? El sistema parte vacío. Si se cargaron los datos de ejemplo, bórrelos con **Limpiar todos los datos** en Importar / respaldo (sección 9.6) y luego importe su planilla. También puede importarla directamente marcando Reemplazar el catastro actual por esta planilla (sección 9.2). Las cuentas de usuario se conservan.

¿Por qué no aparece un funcionario al asignar un equipo? La lista solo muestra funcionarios activos de la misma región del equipo. Revise en **Funcionarios** que la persona esté activa y en la región correcta, o regístrela desde el enlace de la misma ventana.

¿Qué pasa con el historial de un equipo dado de baja? Se conserva completo. El equipo sigue en el catastro y se encuentra con el filtro de estado **Baja** o **Todos los estados**.

¿Se puede deshacer una acción? No hay un «deshacer» general. Las bajas se pueden revertir (administrador) y las solicitudes de baja se pueden retirar. Para lo demás, registre el movimiento contrario: por ejemplo, una devolución después de una asignación equivocada. El historial conserva ambos registros.

¿Cómo sé si aprobaron o rechazaron mi solicitud de baja? Abra **Solicitudes**: ahí están todas sus solicitudes con su estado y la respuesta del administrador. Cuando hay una respuesta nueva, el sistema avisa con un número en el menú, la campana de la barra superior, una alerta en el Panel y un mensaje al ingresar.

¿Por qué un equipo asignado no tiene ficha de funcionario? Porque en la planilla figura asignado a un nombre sin RUT válido, por ejemplo un usuario genérico como *User.Transitorio*. El equipo queda Asignado con ese nombre. Para vincularlo a un funcionario, use **Reasignar** en su ficha.

¿Por qué el N° de inventario no aparece en el Excel? Porque la planilla oficial no tiene esa columna. El N° de inventario es interno del sistema; el equipo se identifica en la planilla por su número de serie.

¿Por qué no veo el botón de término de contrato? Solo aparece en los equipos vigentes con propiedad ARRIENDO y sin otra solicitud pendiente. Para un equipo CONAF o de otra institución, use la baja.

¿Qué pasa con los equipos con término de contrato? Quedan en el inventario, fuera de los vigentes, hasta que el administrador use **Eliminar equipos con término de contrato** en Equipos. Al eliminarlos se borran también su historial y sus solicitudes, así que conviene descargar antes el respaldo que ofrece la misma ventana.

¿Debo completar el monitor? En un DESKTOP, Marca Monitor y Serie Monitor son obligatorios. En un AIO solo se ofrece, de forma opcional, el monitor adicional. En NOTEBOOK y SERVER no se pide monitor.

10.3 Solución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
Usuario o contraseña incorrectos	Datos mal escritos, la cuenta está deshabilitada, o la cuenta se creó en otro computador o navegador	Revise mayúsculas en la contraseña y pida al administrador que revise su cuenta. Las cuentas existen solo en el navegador donde se crearon.
El acta de entrega no se abre	El navegador bloquea las ventanas emergentes	Permita ventanas emergentes para el sitio (ícono en la barra de direcciones) y repita.
El formato .xls (Excel 97-2003) no es compatible	La planilla está guardada en el formato antiguo de Excel	Ábrala en Excel y use **Guardar como › Libro de Excel (.xlsx)**.
Este navegador no puede leer archivos .xlsx	Navegador antiguo	Use una versión actual de Chrome, Edge o Firefox, o guarde la planilla como CSV UTF-8.
No se encontró la fila de encabezados	Los encabezados de la hoja no coinciden con los de la planilla	Use la **Plantilla** como guía y revise que la fila de encabezados tenga, al menos, NUMERO DE SERIE o NOMBRE DEL TRABAJADOR.
Al importar un CSV aparecen tildes o ñ extrañas	El archivo no está en codificación UTF-8	Guárdelo como **CSV UTF-8 (delimitado por comas)**. Se aceptan punto y coma o coma como separador.
Los totales no coinciden con el RESUMEN	Filas omitidas o equipos que ya existían	Revise las observaciones de la vista previa; si corresponde, importe con **Reemplazar el catastro actual**.

Problema	Causa probable	Solución
No fue posible guardar	Almacenamiento del navegador lleno o bloqueado, por ejemplo en modo incógnito	Use una ventana normal y no bloquee los datos de sitios. En incógnito, todo se pierde al cerrar.
Desaparecieron los datos	Se borraron los datos de navegación, o se usa otro navegador o computador	Restaure el último respaldo (sección 9.4).
Esta serie ya está registrada	El equipo ya existe en el catastro	Busque esa serie en el listado. Si es un error de digitación, corríjalo en el equipo existente.
No se puede cambiar la región de un funcionario	Tiene equipos asignados	Registre primero la devolución de sus equipos.
No aparece el botón de baja	El equipo ya tiene una solicitud pendiente	Resuélvala desde Solicitudes o desde el aviso rojo de la ficha.

10.4 Glosario

Término	Definición
Catastro	Registro completo de los equipos informáticos de la institución, vigentes y dados de baja.
Planilla	Archivo Excel «Catastro Nacional UIA Unificado»: hoja RESUMEN y una hoja por región con 15 columnas (las 13 oficiales y 2 del monitor adicional). El sistema la importa y la exporta con el mismo formato.
RESUMEN	Primera hoja de la planilla, con los totales por hoja regional calculados por fórmulas.
N° de inventario	Código interno del sistema (por ejemplo, CONAF-10328). No se exporta a la planilla.

Término	Definición
N° de serie	Código del fabricante, impreso en la etiqueta del equipo. Identifica al equipo en la planilla.
Formato	Tipo de computador según la planilla: AIO, DESKTOP, NOTEBOOK o SERVER.
AIO	Computador todo en uno (all in one): pantalla y CPU en un solo equipo.
Propiedad	Dueño del equipo: CONAF, ARRIENDO (provisto por un proveedor bajo contrato) u otra institución.
Alta	Ingreso de un equipo al catastro.
Baja	Retiro de un equipo del inventario vigente; se conserva su historial. En la planilla figura como BAJA.
Equipo vigente	Equipo que no está de baja: asignado o disponible (incluidos los que están en servicio técnico).
Responsable	Funcionario a quien se le asignó un equipo para sus labores.
Acta de entrega	Documento que firma el funcionario al recibir uno o más equipos.
Traslado	Cambio de un equipo de una región a otra.
Solicitud de baja	Petición de un usuario regional para dar de baja un equipo; la aprueba o rechaza un administrador.
Movimiento	Cada registro del historial de un equipo.
Respaldo	Archivo con toda la información del sistema, para guardar una copia o traspasarla a otro computador.
DV	Dígito verificador del RUT, que el sistema usa para validar que el RUT esté bien escrito.
En servicio técnico	Etiqueta de un equipo Disponible que está en reparación. No se puede asignar hasta registrar su retorno. En la planilla figura como SERVICIO TÉCNICO.

Término	Definición
Término de contrato	Estado de un equipo en arriendo devuelto al proveedor. No está vigente y se puede eliminar del inventario. En la planilla figura como TÉRMINO DE CONTRATO. El usuario regional lo solicita y lo autoriza el administrador general.
Monitor adicional	Segundo monitor de un DESKTOP o de un AIO. Es opcional y se registra en MONITOR ADICIONAL MODELO y MONITOR ADICIONAL (N° Serie).