



NUCLEO VOLONTARI · ASSOCIAZIONE NAZIONALE SANITÀ MILITARE ITALIANA
REPARTO CINOFILO DA RICERCA E SOCCORSO (UCRS)

TOC SAR

Guida utente operatore — iPhone

App iOS · versione 1.0.49

Dal log-in al modulo GPS (mappa, waypoint, tracce, misura)

Questa guida è per l'iPhone. Le funzioni (log-in, GPS, WP, TRK, mappa, misura) sono le stesse della versione Android. Cambia l'installazione, i permessi di sistema e qualche dettaglio sulla mappa.

Login = tracking verso il TOC. Per continuare in tasca e a schermo spento serve il permesso Posizione «Sempre». Il log-out è solo esplicito: tasto Log-out o force log-out da admin (LUPO).

1. A cosa serve TOC SAR

TOC SAR è l'app dell'operatore collegata al Tactical Operations Center. Con il log-in l'operatore risulta online sull'evento attivo: il TOC vede la sessione, riceve la posizione GPS, le notifiche di allarme e le foto dal campo.

Il modulo GPS serve al lavoro sul terreno: rotta verso un punto BASE, waypoint, registrazione traccia, mappa e misura tra operatori e waypoint. Non sostituisce il TOC: è lo strumento in mano all'operatore.

2. Prima di usare l'app (iPhone)

• Installazione (IPA / Diawi)

Apri il link Diawi sul telefono, tocca Installa. Se TOC SAR è già installata, DISINSTALLALA prima (tieni premuta l'icona → Rimuovi app). Altrimenti resta la versione vecchia e le correzioni non arrivano.

• Sviluppatore non verificato

Al primo avvio iOS può bloccare l'app. Vai in Impostazioni → Generali → VPN e gestione dispositivo (oppure Profilo e gestione dispositivi) → sviluppatore ANSMI / team TOC SAR → Autorizza. Poi riapri TOC SAR.

• Permesso Posizione

Alla prima richiesta scegli «Consenti durante l'uso». Poi, quando l'app lo chiede, scegli «Passa a Sempre» (o Impostazioni → Privacy e sicurezza → Localizzazione → TOC SAR → Sempre). «Durante l'uso» basta per la mappa a schermo acceso; «Sempre» serve per il tracking in tasca.

• Posizione precisa

Impostazioni → Privacy e sicurezza → Localizzazione → TOC SAR → Posizione precisa: ON. Se è spenta iOS dà una posizione approssimata (centinaia di metri) e la mappa / il TOC non sono utilizzabili.

• Notifiche

Concedile se richieste: servono per i messaggi dal TOC.

Non usare l'APK Android sull'iPhone. Serve il file `toc_sar_iOS_1.0.49.ipa` (o il link Diawi di quella versione). Ad ogni aggiornamento: disinstalla, poi installa di nuovo.

3. Log-in

Dalla home, tasto verde Log-in. Schermata «Log-in operatore».

• Codice operatore

Codice assegnato dal TOC (anagrafica). Si scrive in maiuscolo (es. LUPO, RAGGHY, LOST).

• Password app

Password dell'operatore, non quella del database. È quella comunicata in briefing / anagrafica TOC.

• Entra

Avvia la sessione sull'evento attivo. Parte il tracking GPS verso il TOC.

• Indietro

Torna alla home senza entrare.

Se il codice non esiste, la password è sbagliata, l'operatore è disabilitato, non c'è evento attivo, oppure lo stesso codice è già online su un altro telefono, compare un messaggio di errore: non si entra.

Un operatore = un telefono. Se risulta già online, prima va fatto log-out (o forse log-out da LUPO), poi si può rientrare.

4. Home (dopo il log-in)

In alto restano i loghi e il titolo Tracking / Operatori SAR. Il riquadro verde mostra: CODICE · nome + orario di login. Sotto può comparire lo stato GPS inviato al TOC (accuratezza dell'ultimo fix).

- **Reset notifica**

Chiude la notifica push solo su QUESTO telefono e registra «notifica chiusa». Non chiude l'evento: la chiusura evento è solo dal TOC.

- **Impostazioni TOC SAR**

Apri le Impostazioni iOS dell'app (Localizzazione, notifiche).

- **Log-in**

Disattivo se sei già dentro (tasto grigio). Serve solo da scollegati.

- **Log-out**

Tasto arancione. Chiude la sessione, ferma il tracking e toglie il pin dalla mappa degli altri. Non è automatico: se chiudi l'app senza Log-out, per il TOC resti online.

- **INVIA NOTIFICA A TOC**

Allarme operatore → TOC (rosso). Usalo per richiedere attenzione / emergenza, non per chiacchiere.

- **INVIA FOTO A TOC**

Scatta o sceglie una foto e la manda al TOC come documentazione dal campo.

- **GPS**

Apri il modulo descritto dal capitolo 7 in poi: rotta, WP, TRK, mappa, misura.

- **Operatori on line**

Visibile solo a LUPO (admin). Elenco sessioni, flag visibilità in mappa, force log-out. Vedi capitolo 6.

5. Log-out

Dalla home, Log-out. Conferma se richiesta. Effetti: is_online = no, tracking fermo, sparisce dalla mappa degli altri operatori. Per tornare visibili: di nuovo Log-in.

LUPO può forzare il log-out di un altro operatore da Operatori on line (es. telefono spento, app bloccata, cambio dispositivo).

6. Operatori on line (solo LUPO)

Serve a LUPO per vedere chi è in sessione e decidere chi compare in mappa agli altri. Si aggiorna da solo ogni pochi secondi.

6.1 Cosa vedi per ogni operatore

Codice, nome, se ha già un fix GPS, orario di login, e il flag visibilità.

6.2 Flag «visibile in mappa»

LUPO vede sempre tutti gli online con posizione. Gli altri operatori vedono solo chi ha il flag acceso. Il flag vale anche per LUPO: se LUPO è nascosto, gli altri non vedono LUPO. LUPO deve vedere tutti; non è detto che tutti debbano vedere LUPO.

- **Visibile in mappa (spunta accesa)**

Gli altri online vedono il pin di quell'operatore.

- **Nascosto**

Solo LUPO lo vede in mappa. Esempio: LOST nascosto → RAGGHY non lo vede; LUPO sì.

Al log-in il flag parte spento (nascosto). LUPO lo accende quando serve.

6.3 Forza log-out

Disconnette quell'operatore. Sparisce dalla mappa finché non fa di nuovo Log-in sul telefono. Se LUPO forza il log-out di se stesso, torna alla home scollegato.

7. Modulo GPS

Dalla home, tasto giallo GPS. In alto: freccia indietro (torna alla home; il TRK in corso NON si ferma) e Notte / Giorno (inverte i colori dello schermo GPS, utile di notte).

7.1 Calibrazione bussola

Barra gialla in cima: «Bussola imprecisa? Guida calibrazione».

- **Movimento a 8**

Muovi il telefono in aria a forma di 8, lento e ampio, 10–15 secondi. La calibrazione del sensore la fa il telefono (iOS).

- **Correzione orientamento**

Se il Nord resta storto (rosa ruotata), usa $\pm 15^\circ$ o $\pm 90^\circ$. «Azzera» toglie la correzione.

Tieni il telefono in verticale come in navigazione. La rosa (goniometro) mostra il Nord magnetico.

7.2 BASE e PATTUGLIA

Due colonne di coordinate. BASE = punto verso cui vuoi andare (casa, TOC, punto di ritrovo). PATTUGLIA (PTG) = la tua posizione (o quella da cui calcoli la rotta).

- **Imposta BASE da GPS**

Riempi lat / lon / quota BASE con il fix attuale. Serve un segnale outdoor.

- **Imposta PTG da GPS**

Stesso per PATTUGLIA. In navigazione live queste coordinate si aggiornano da sole.

Puoi anche scrivere o correggere a mano lat, lon e quota. Sotto il tasto GPS compare l'accuratezza (acc).

7.3 Calcola rotta e Vai a BASE

- **Calcola rotta**

Serve BASE e PATTUGLIA compilate. Calcola distanza (linea d'aria) e bearing (direzione in gradi) da PTG verso BASE. Non avvia la navigazione continua.

- **Vai a BASE**

Avvia la navigazione live verso BASE: aggiorna la tua posizione, distanza e freccia rispetto alla prua. La rosa viene sostituita dalla freccia di direzione. «Chiudi Vai a BASE» ferma solo la navigazione, non cancella le coordinate.

In basso: Distanza e Bearing. In modalità Vai a BASE la distanza è verso BASE (o verso il WP se stavi navigando a un WP).

7.4 START TRK / STOP TRK

Registra il percorso dell'operatore (bonifica, ricerca, spostamento). Un punto circa ogni 3 metri, filtrato per non

fare «stelle» da GPS rumoroso.

- **START TRK**

Il tasto diventa rosso STOP TRK. Compare «REC · N punti». Con permesso Posizione «Sempre» la registrazione continua in tasca e a schermo spento.

- **STOP TRK**

Se ci sono almeno 2 punti, chiede il nome della traccia (prefisso CODICE_TRK_). La salva in locale sul telefono. Poi la puoi vedere in mappa da WP & TRK.

Con TRK attivo puoi uscire da GPS e tornare in home: la traccia continua. Si ferma con STOP TRK o Log-out.

7.5 INS WP (inserisci waypoint)

Crea un waypoint locale. Nome: prefisso automatico CODICEOPERATORE_WP_ + il nome che scrivi (es. LUPO_WP_BIVIO). Lat e lon obbligatorie; quota facoltativa. Tasto «Da GPS» copia il fix attuale.

Dopo Salva il waypoint viene messo in mappa. Non parte il calcolo da te verso quel punto: lo vedi, poi in mappa scegli tu cosa misurare (tap sul pin) oppure usi VAI / Naviga verso.

I waypoint di missione (dal foglio missione / elenco missione) e quelli locali stanno in WP & TRK. INS WP crea solo un WP locale su questo telefono.

7.6 WP & TRK

Elenco di tutto ciò che puoi mettere in mappa o condividere.

- **WP MISSIONE**

Waypoint della missione (non si cancellano da qui). Flag = visibile in MAPPA. Tasto VAI = navigazione live verso quel WP (chiude l'elenco e usa la bussola, come Vai a BASE).

- **WP LOCALI**

Quelli creati con INS WP o salvati da un operatore in mappa. Flag, VAI, Invia (condividi file), Elimina.

- **TRACCE LOCALI**

Tracce salvate dopo STOP TRK. Flag, Invia, MAPPA (solo quella traccia), Elimina.

- **Importa file...**

Importa un .wpt / .trk (anche da «Apri con» / Condividi verso TOC SAR). Resta il nome file originale.

- **MAPPA (n. selezionati)**

Apri la mappa con i WP e le TRK che hai flaggato. I flag restano finché non fai Clear data.

Chiudi torna al modulo GPS senza togliere i flag.

7.7 MAPPA

Schermo a tutto campo. La freccia indietro chiude solo la mappa e torna al GPS (non alla home). Cosa vedi:

- **Freccia rossa + il tuo codice**

Sei tu. In follow è al centro; se fai pan resta sul punto geografico.

- **Pallino colorato + codice (prime 3 lettere)**

Altro operatore online visibile (vedi cap. 6).

- **Casa verde + nome**

Waypoint in overlay (missione o locale flaggato, o destinazione BASE).

- **Linea verso un WP**

Se hai avviato VAI / Naviga verso, è la rotta dalla tua posizione al WP (banner in alto: distanza).

- **Linea gialla**

Misura tra i due pin scelti (finestra MISURA).

- **Linee colorate**

Tracce salvate caricate da WP & TRK.

- **POSIZIONE ATTUALE**

Riquadro in basso a destra: coordinate, accuratezza, orario fix.

- **NORD magnetico**

In alto a destra: prua in gradi.

- **Scala + quota**

In alto al centro: scala della mappa e metri s.l.m. se disponibili.

Comandi sulla mappa

- **Strati (icona due quadrati, in alto a sinistra)**

Strato: Stradale (OSM), Topografica (curve di livello), Satellite / ortofoto.

- **Icona sentiero (zigzag)**

Accende/spegne l'overlay dei sentieri (waymarked trails). Bordo giallo = acceso.

- **Tasto centra (cerchio con punto)**

Centra sulla tua posizione (follow). Dopo un pan a un dito il follow si toglie: ritocca il tasto per riprenderlo.

- **X verde / rossa**

Verde = nord dinamico (la mappa ruota con la prua, freccia fissa in alto). Rossa = nord in alto (mappa ferma, meglio per vedere WP e tracce).

Pinch = zoom. Lo zoom non torna da solo all'inquadratura iniziale.

Cambio strato o tasto sentieri: la mappa resta dove l'hai lasciata (pan e zoom). Per ricentrarti usa il tasto centra.

7.8 Clear data

Tasto rosso. Cancella coordinate BASE/PTG, rotta, overlay WP/TRK in mappa, flag WP & TRK, e ferma Vai a BASE / TRK in corso. Non cancella i file waypoint e tracce già salvati in locale, né la sessione di log-in.

8. Misura in mappa

Non parte da sola dalla tua posizione. In mappa tocchi due punti e compare la finestra gialla MISURA (in alto a sinistra) con distanza (linea d'aria) e direzione (gradi + rumba, es. 168° SSE).

Come fare:

- **1. Primo tap**

Tocca un pin (casa WP, pin operatore, o la tua freccia / pin GPS).

- **2. Secondo tap**

Tocca il secondo pin. Compare MISURA con Dist e Dir, e una linea gialla.

Combinazioni:

- **Waypoint → waypoint**

Due case verdi. Es. CP_02 e CP_03.

- **Operatore → operatore**

Due pin colorati (es. LOST e RAGGHY).

- **Operatore → waypoint**

Pin operatore e casa WP.

- **Tu → un WP**

Tocca la tua freccia GPS (o il pin della tua posizione se hai fatto pan), poi il WP. È la misura da te al punto, non la navigazione continua.

- **Naviga verso {nome}**

Nella finestra MISURA, se uno dei due punti è un WP: chiude la mappa e avvia la bussola verso quel WP (come VAI in WP & TRK).

- **Salva WP**

Compare solo per le posizioni degli OPERATORI (snapshot locale, es. LUPO_WP_LOST). Se il punto è già un waypoint non c'è: è già salvato.

- **Annulla**

Toglie la misura e la linea gialla.

Ri-tap sullo stesso pin: lo togli dalla coppia. Un terzo tap sostituisce il secondo punto.

Il banner blu in alto («→ CP_03: 5,41 km») è la NAVIGAZIONE verso BASE/WP, non la misura. MISURA è solo la finestra gialla dopo due tap sui pin. VAI / Naviga verso = bussola continua dalla tua posizione. La misura confronta due pin scelti.

9. Cosa fare se...

- **Non vedo la finestra MISURA**

Tocca il pin (il pallino/casa), non la scritta sulla mappa. Serve un secondo pin. La finestra è in alto a sinistra, bordo giallo. Se non compare, reinstallare la 1.0.49.

- **Non vedo un operatore in mappa**

È online? Ha il GPS? Il flag visibile è acceso? Solo LUPO vede i nascosti.

- **GPS impreciso (es. 100–200 m)**

Posizione precisa ON. All'aperto. Attendi qualche secondo. In casa o sotto tettoia il fix resta grosso.

- **Non ho fix GPS**

Esci all'aperto, verifica Localizzazione TOC SAR. In casa il fix può mancare.

- **Il TRK si ferma in tasca**

Localizzazione TOC SAR = Sempre. Non fare «Chiudi app» dallo switcher se ti serve il tracking.

- **La bussola è storta**

Calibrazione a 8 e, se serve, correzione $\pm 15^\circ/\pm 90^\circ$.

- **L'app non entra**

Evento attivo sul TOC? Codice/password? Già online su un altro telefono?

- **Ho inserito un WP e non voglio navigarci**

Normale: compare solo in mappa. Per misurare, tocca due pin. Per navigare: VAI.

- **L'app non si installa da Diawi**

UDID del telefono nel profilo Ad Hoc? Disinstallata la copia precedente? Autorizzato lo sviluppatore?

Fine della guida iOS per lo stato attuale dell'app (fino al GPS, versione 1.0.49). La guida Android resta il documento gemello per telefono Android.