登录|注册

# xiaominthere的专栏

目录视图

₩ 摘要视图

RSS 订阅

## 个人资料



xiaominthere

访问: 102860次

积分: 1531 等级: 8L00~4

排名: 千里之外

原创: 41篇 转载: 62篇 译文: 0篇 评论: 24条

## 文章搜索

## 文章分类

自己动手写操作系统之旅 (24)

C/C++ (5)

遇到问题集合 (10)

mini2440移植 (26)

计算机网络 (7)

NS-3 (5)

linux内核编程 (17)

自己动手制作CPU之旅 (3)

我的嵌入式之旅 (1)

理论 (4)

my project (2)

## 文章存档

2015年10月 (2)

2015年06月 (3)

2015年04月 (1)

2014年12月 (3)

2014年11月 (1)

展开

# 阅读排行

Linux系统调用 int 80h in (5626) 硬盘概念:扇区,磁道, (5113)

Android指纹识别demo (4938)

## DOS系统功能调用表(INT 21H)

2013-12-07 19:38

1072人阅读

评论(0) 收藏 举报

**≡** 分类: 自己动手写操作系统之旅(23) ▼

原作网址:http://blog.csdn.NET/chinazeze/article/details/1735621

作者:chinazeze

保存一下。

АН	功能	<mark>调用参数</mark>	返回参数
00	程序终止(同INT 20H)	CS=程序段前缀	
01	键盘输入并回显	AL=輸入字符	
02	显示输出	DL=输出字符	
03	异步通迅输入	AL=輸入数据	
04	异步通迅输出	DL=输出数据	
05	打印机输出	DL=输出字符	
06	直接控制台I/O	DL=FF(输入) DL=字符(输出)	AL=输入字符
07	键盘输入(无回显)	AL=输入字符	
80	键盘输入(无回显) 检测Ctrl-Break	AL=输入字符	
09	显示字符串	DS:DX=串地址 '\$'结束字符串	
0A	键盘输入到缓冲区	DS:DX=缓冲区首地址 (DS:DX)=缓冲区最大字符数	(DS:DX+1)=实际输入的 字符数
0B	<b>松蚣键盘状态</b>	AL=00 有输入 AL=FF 无输入	
		AL=输入功能号 (1,6,7,8,A)	

yaffs linux 3.11 编译时报(3754) appweb的开发步骤简介(3246) C++中,a++、a+=1、a=(2804) cc2531USB dongle 实现(2622) yaffs,linux3.11,内核编(1970) 在eclipse中开发ns3;ru(1914) 移植tinyproxy http代理服(1818)

71 JOHNS	
调用BIOS中断显示Hello	(9)
yaffs,linux3.11,内核编	(3)
memcpy(&gdt,(void*)(*((	(3)
硬盘概念:扇区,磁道,	(2)
busybox, yaffs文件系统	(2)
安装mercurial报错Unsup	(1)
移植appweb 5.0到arm平	(1)
linux 3.11.10 ,mini244(	(1)
80x86段式寻址的原因:	(1)

## 推荐文章

评论排行

\*5月书讯:流畅的Python,终于 等到你!

Linux系统调用 int 80h in

(1)

- \* CSDN日报20170526 ——《论程序员的时代焦虑与焦虑的缓解》
- \* Android中带你开发一款自动爆破签名校验工具kstools
- \* Android图片加载框架最全解析——深入探究Glide的缓存机制
- \* Android 热修复 Tinker Gradle Plugin解析
- \* Unity Shader-死亡溶解效果

## 最新评论

Linux系统调用 int 80h int 0x80 Dokyun\_Junior: 表中没有的系统 调用号的是无意义的意思吗,比 如31,32

基于JavaCV的人脸识别软件 u014437791: 您好请问您的环 境还在么?官网上已经没有了我 想问您要下 javacv+opencv的环 境 可以加我...

硬盘概念:扇区,磁道,磁头, beahacker: 受益匪浅

appweb的开发步骤简介wain\_:请问有试过加入PHP的编译吗?我加入PHP选项编译后,后动时加载PHP模块失败:01/04/00 0...

安装mercurial报错Unsupported ju1900: 感谢,有用

硬盘概念:扇区,磁道,磁头,木 泽楠弟弟:对硬盘一头雾水的我终 于明白了,谢谢博主分享!

80x86段式寻址的原因; 8086的: cdai: 不错, 谢谢分享!

 $\begin{array}{l} \text{linux 3.11.10 , mini2440 , usb} \\ \text{Nero2006: very well!} \end{array}$ 

移植appweb 5.0到am平台 mini feifei17: 你好,我移植了appweb 的5.2,也编译了esp但还是有一些问题。esp编译后的库在/cache...

调用BIOS中断显示Hello World 测试一下: 这是我发帖问的结果 http://bbs.csdn.net/topics/39077594

			<u> </u>
0D	磁盘复位	清除文件缓冲区	
0E	指定当前缺省的磁盘 驱动器	DL=驱动器号 0=A,1=B,	AL=驱动器数
ΟF	打开文件	DS:DX=FCB首地址	AL=00 文件找到 AL=FF 文件未找到
10	关闭文件	DS:DX=FCB首地址	AL=00 目录修改成功 AL=FF 目录中未找到文 件
11	查找第一个目录项	DS:DX=FCB首地址	AL=00 找 <sup>到</sup> AL=FF 未, ,,
12	查找下一个目录项	DS:DX=FCB首地址 (文件中带有*或?)	AL=00 找到 AL=FF 未找到
13	删除文件	DS:DX=FCB首地址	AL=00 删除成功 AL=FF 未找到
14	顺序读	DS:DX=FCB首地址	AL=00 读成功 =01 文件结束,记录中无 数据 =02 DTA空间不够 =03 文件结束,记录不完 整
15	顺序写	DS:DX=FCB首地址	AL=00 写成功 =01 盘满 =02 DTA空间不够
16	建文件	DS:DX=FCB首地址	AL=00 建立成功 =FF 无磁盘空间
17	文件改名	DS:DX=FCB首地址 (DS:DX+1)=旧文件名 (DS:DX+17)=新文件名	AL=00 成功 AL=FF 未成功
19	取当前缺省磁盘驱动 器	AL=缺省的驱动器号 0=A,1=B,2=C,	
1A	置DTA地址	DS:DX=DTA地址	
1B	1000000000000000000000000000000000000	AL=每簇的扇区数 DS:BX=FAT标识字节 CX=物理扇区大小 DX=缺省驱动器的簇数	
1C	取任一驱动器FAT信息	DL=驱动器号	同上

page...

		表(INT 21H) - xiaominthere的专栏 - 博各频道 - CSDN.NET	1
21	随机读	DS:DX=FCB首地址	AL=00 读成功 =01 文件结束 =02 缓冲区溢出 =03 缓冲区不满
22	随机写	DS:DX=FCB首地址	AL=00 写成功 =01 盘满 =02 缓冲区溢出
23	测定文件大小	DS:DX=FCB首地址	AL=00 成功(文件长度填 入FCB) AL=FF 未找到
24	设置随机记录号	DS:DX=FCB首地址	
25	设置中断向量	DS:DX=中断向量 AL=中断类型号	
26	建立程序段前缀	DX=新的程序段前缀	
27	随机分块读	DS:DX=FCB首地址 CX=记录数	AL=00 读成功 =01 文件结束 =02 缓冲区太小,传输结 束 =03 缓冲区不满
28	随机分块写	DS:DX=FCB首地址 CX=记录数	AL=00 写成功 =01 盘满 =02 缓冲区溢出
29	分析文件名	ES:DI=FCB首地址 DS:SI=ASCIIZ串 AL=控制分析标志	AL=00 标准文件 =01 多义文件 =02 非法盘符
2A	取日期	CX=年 DH:DL=月:日(二进制)	
2B	设置日期	CX:DH:DL=年:月:日	AL=00 成功 =FF 无效
2C	取时间	CH:CL=时:分 DH:DL=秒:1/100秒	
2D	设置时间	CH:CL=时:分 DH:DL=秒:1/100秒	AL=00 成功 =FF 无效
2E	置磁盘自动读写标志	AL=00 关闭标志 AL=01 打开标志	
2F	取磁盘缓冲区的首址	ES:BX=缓冲区首址	
30	取DOS版本号	AH=发行号,AL=版本	

31	生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	表(INT 21H) - xiaominthere的专栏 - 博客频道 - CSDN.NET AL=返回码	
	24710 T 32 III	DX=驻留区大小	
33	Ctrl-Break检测	AL=00 取状态 =01 置状态(DL) DL=00 关闭检测 =01 打开检测	DL=00 关闭Ctrl-Break检 测 =01 打开Ctrl-Break检测
35	取中断向量	AL=中断类型	ES:BX=中断向量
36	取空闲磁盘空间	DL=驱动器号 0=缺省,1=A,2=B,	成功:AX=每簇扇区数 BX=有效簇数 CX=每 DX=总 <sup>簇数</sup> 失败:AX=I
38	置/取国家信息	DS:DX=信息区首地址	BX=国家码(国际电话前缀码) AX=错误码
39	建立子目录(MKDIR)	DS:DX=ASCIIZ串地址	AX=错误码
3A	删除子目录 (RMDIR)	DS:DX=ASCIIZ串地址	AX=错误码
3В	改变当前目录 (CHDIR)	DS:DX=ASCIIZ串地址	AX=错误码
3C	建立文件	DS:DX=ASCIIZ串地址 CX=文件属性	成功:AX=文件代号 错误:AX=错误码
3D	打开文件	DS:DX=ASCIIZ串地址 AL=0 读 =1 写 =3 读/写	成功:AX=文件代号 错误:AX=错误码
3E	关闭文件	BX=文件代号	失败:AX=错误码
3F	读文件或设备	DS:DX=数据缓冲区地址 BX=文件代号 CX=读取的字节数	读成功: AX=实际读入的字节数 AX=0 已到文件尾 读出错:AX=错误码
40	写文件或设备	DS:DX=数据缓冲区地址 BX=文件代号 CX=写入的字节数	写成功: AX=实际写入的字节数 写出错:AX=错误码
41	删除文件	DS:DX=ASCIIZ串地址	成功:AX=00 出错:AX=错误码(2,5)
42	移动文件指针	BX=文件代号 CX:DX=位移量	成功:DX:AX=新文件指针 位置

	AL=移动方式(0:从义件头绝对位移,1:从当削位直相对移动,2:从 文件尾绝对位移)	出错:AX=错误码
置/取文件属性	DS:DX=ASCIIZ串地址 AL=0 取文件属性 AL=1 置文件属性 CX=文件属性	成功:CX=文件属性 失败:CX=错误码
设备文件I/O控制	BX=文件代号 AL=0 取状态 =1 置状态DX =2 读数据 =3 写数据 =6 取输入状态 =7 取输出状态	DX=设备信息
复制文件代号	BX=文件代号1	成功:AX=文件代号2 失败:AX=错误码
人工复制文件代号	BX=文件代号1 CX=文件代号2	失败:AX=错误码
取当前目录路径名	DL=驱动器号 DS:SI=ASCIIZ串地址	(DS:SI)=ASCIIZ串 失败:AX=出错码
分配内存空间	BX=申请内存容量	成功:AX=分配内存首地 失败:BX=最大可用内存
释放内容空间	ES=内存起始段地址	失败:AX=错误码
调整已分配的存储块	ES=原内存起始地址 BX=再申请的容量	失败:BX=最大可用空间 AX=错误码
装配/执行程序	DS:DX=ASCIIZ串地址 ES:BX=参数区首地址 AL=0 装入执行 AL=3 装入不执行	失败:AX=错误码
带返回码结束	AL=返回码	
取返回代码	AX=返回代码	
查找第一个匹配文件	DS:DX=ASCIIZ串地址 CX=属性	AX=出错代码(02,18)
查找下一个匹配文件	DS:DX=ASCIIZ串地址 (文件名中带有?或*)	AX=出错代码(18)
取盘自动读写标志	AL=当前标志值	
文件改名	DS:DX=ASCIIZ串(旧) ES:DI=ASCIIZ串(新)	AX=出错码(03,05,17)
	置/取文件属性  ②备文件I/O控制  ②复制文件(代) (公控制)  ②复制文件(代) (公控制)  ②有数 (公理) (公理) (公理) (公理) (公理) (公理) (公理) (公理)	DS:DX=ASCIIZ申地址

		次(INT 2111) - XIAOHIII III IEID 文仁 - 符音频道 - CODIV.INCT	
57	置/取文件日期和时间	BX=文件代号	DX:CX=日期和时间
		AL=0 读取	失败:AX=错误码
		AL=1 设置(DX:CX)	
		 AL=0 取码	成功:AX=策略码
58	取/置分配策略码		失败:AX=错误码
			大双.AX-指庆归
Г			
		AX=扩充错误码 	
59	取扩充错误码	BH=错误类型	
		BL=建议的操作	
		CH=错误场所	
$\vdash$			
		CX=文件属性	成功:AX= <u>;</u>
5A	建立临时文件		失败:AX=错误码
		CX=文件属性	成功:AX= <u>;</u>
5B	建立新文件		失败:AX=错误码
		DS.DX-ASCIIZ申地址	大災.84-指庆的
Г		AL=00封锁	
			4-0- AV 6-1-0-7-0
5C	控制文件存取		失败:AX=错误码
		BX=文件代号	
		CX:DX=文件位移	
		SI:DI=文件长度	
$\vdash$			
62	取程序段前缀	BX=PSP地址	

顶 踩。

上一篇 调用BIOS中断显示Hello World

下一篇 大小写字母转化

## 相关文章推荐

- 汇编 DOS系统功能调INT 21H
- DOS系统功能调用表(INT 21H)
- DOS系统功能调用表(INT 21H)
- DOS系统功能调用表(INT 21H)
- DOS系统功能调用表(INT 21H)

- DOS系统功能调用表(INT 21H)
- DOS系统功能调用表(INT 21H)
- DOS系统功能调INT 21H
- 汇编常用int 21H系统功能调用
- int 21——dos系统调用 表

## 参考知识库



## .NET知识库

3990 关注 | 839 收录

## 猜你在找

WEB开发: 拉钩网遮罩移动效果

解析移动应用的身份认证, 数据分析及信息推送

Part 19: Cocos2d-x开发实战-Cocos2d-x中的内存管理

iOS进阶课程-苹果的WebService

移动直播技术专场: 陌陌全景直播质量监控平台设计与实现

C语言指针与汇编内存地址

移动直播技术专场: 百万弹幕下的直播礼物系统

深入Javascript字符串实战视频课程

TalkingData研发副总裁阎志涛: Spark在TalkingData移动;

内存这个大话题-4.1.C语言高级专题第一部分

## 查看评论

## 暂无评论

## 您还没有登录,请[登录]或[注册]

以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

## 核心技术类目

全部主题 Hadoop AWS 移动游戏 Java Android iOS Swift 智能硬件 Docker Openious VPN Spark ERP IE10 Eclipse CRM JavaScript 数据库 Ubuntu NFC WAP BI HTML5 Spring Apache .NET API HTML SDK IIS Fedora XML LBS Splashtop UML components Windows Mobile Rails QEMU KDE Cassandra CloudStack FTC coremail OPhone CouchBase 云计算 iOS6 Rackspace Web App SpringSide Compuware 大数据 aptech Perl Tornado Ruby Hibernate ThinkPHP HBase Pure Angular Cloud Foundry Redis Scala Django Bootstrap

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-660-0108 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机有限公司 |

江苏乐知网络技术有限公司

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2017, CSDN.NET, All Rights Reserved

