Simple Memory Manager (smm): specifiche per il progetto d'esame (include esonero n.2)

Laboratorio di Sistemi Operativi I Anno Accademico 2008-2009

Angelo Spognardi (Tecnologie Informatiche)

Massimo Verola (Informatica)

Copyright © 2008-2009 Angelo Spognardi, Massimo Verola

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version

1.2 or any later version published by the Free Software Foundation;

with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license can be found at: http://www.gnu.org/licenses/fdl.html#TOC1

Obiettivo

- Questo modulo descrive le **specifiche del progetto** da svolgere per l'esame di Laboratorio di Sistemi Operativi I AA 2008-2009.
- Tali specifiche si applicano anche al **compito di esonero n.2**, il quale pero' richiede l'implementazione di un numero inferiore di funzionalita'.

Il progetto richiede lo sviluppo di un semplice gestore di memoria, denominato smm (Simple Memory Manager)

NOTA BENE:

- Il progetto deve costituire **una creazione originale**, quindi non è possibile condividere parti di codice o di relazione con altri studenti/gruppi, o copiare contenuti derivanti da altre fonti.
- Il progetto puo' essere svolto individualmente o in gruppo (max 3 persone): i gruppi composti da 2 oppure da 1 persona otterranno un bonus crescente da aggiungere alla valutazione del compito (quindi un compito perfetto di un gruppo da 3 persone vale 30 punti, mentre per gruppi meno numerosi vale > 30 punti).
- Per gli appelli di Gen-Feb 2009 si richiede il soddisfacimento delle sole **specifiche di base** (Esonero n.2), mentre per quelli successivi si applicano anche le **specifiche estese** (Progetto).

Specifiche di base valide

per l'Esonero n.2

Specifiche di base - I

Il software package Simple Memory Manager smm:

- dovra' emulare il comportamento di un gestore di memoria:
 - → a partizionamento dinamico (dynamic partitioning)
 - → con algoritmo di selezione dell'area (placement algorithm) di tipo best-fit
 - → senza swapping out su file
 (vedasi W. Stallings, "Operating Systems", cap. 7)
- dovra' essere implementato come un'applicazione di tipo server di nome smmd, consistente in un eseguibile Linux (cioe' NON come modulo kernel) che gestisce uno spazio di memoria contiguo allocato nello heap del processo server, denominato smmMem, di dimensione fissa pari a 16 MB
- dovra' fornire un'API per l'allocazione/deallocazione di blocchi di memoria all'interno di smmMem e relativo accesso ad essi da parte delle applicazioni client mediante una libreria di nome libsmm. a
- dovra' implementare un meccanismo basato sullo **scambio di messaggi via FIFO** tra le applicazioni client e il programma server, che supporti le richieste di allocazione/deallocazione/accesso di/a blocchi di memoria in **smmMem**

Specifiche di base - II

- dovra' implementare un **meccanismo di protezione** della memoria gestito da **smmd** per impedire che una qualsiasi applicazione possa accedere a locazioni di memoria contenute nei blocchi allocati dalle altre applicazioni ovvero a spazi di memoria liberi
- dovra' provvedere al compattamento dei blocchi allocati in smmMem ogni volta che smmd riceve una richiesta di allocazione che puo' essere soddisfatta soltanto rendendo contigui spazi liberi di memoria altrimenti separati
- dovra' fornire una programma interattivo, di nome smmMon, per l'avvio/terminazione di smmd e per il monitoraggio a run-time di smmMem

Specifiche implementative

- il server **smmd** dovra' **memorizzare, organizzare e mantenere integre** le informazioni relative allo stato di allocazione di **smmMem** mediante opportune strutture di dati
- lo scambio di messaggi tra applicazioni e server smmd deve avvenire tramite una coppia di FIFO per la comunicazione full-duplex:


```
/tmp/FIFOtosmmd : richieste da applicazione a smmd
/tmp/FIFOfromsmmd : risposte da smmd ad applicazione
```

- il server **smmd** alla partenza deve creare l'area di memoria **smmMem**, deve creare e inizializzare le strutture dati necessarie a mantenere il controllo di **smmMem**, e infine attendere le richieste da parte delle applicazioni
- il server **smmd**, appena giunge una richiesta, la analizza e, se valida, esegue l'operazione richiesta, ritornando SEMPRE un messaggio al richiedente, che comunica il codice di ritorno (successo/errore) ed eventuali dati di output

Specifiche implementative

- la libreria libsmm.a dovra' implementare all'interno delle sue funzioni un meccanismo di lock esclusivo delle FIFO per garantire l'atomicita' della procedura <invio richiesta-ricezione risposta>
- tutti i puntatori gestiti dalla libreria **libsmm.a** alle locazioni di memoria in **smmMem** (cioe' quelli che compaiono come argomenti o valori di ritorno delle varie funzioni) devono essere indirizzi logici che non coincidono necessariamente con i corrispondenti indirizzi utilizzati da **smmd**; cio' e' richiesto per permettere la rilocazione dei blocchi a seguito di un compattamento o ad una operazione di swapping out + swapping in (vedi dopo Progetto)
- la terminazione del server **smmd** deve avvenire a seguito dell'**invio del segnale SIGUSR1**, che attiva il cleanup delle strutture dati e procedure in corso e poi l'exit

Schema architetturale



Funzioni da implementare in libsmm.a – I Nota:

• tutti i tipi NON definiti dall'ANSI C (typedef tipo size_t, pid_t...) devono essere identici a quelli definiti per Linux, quindi ci si deve riferire agli opportuni include file.

Funzioni di allocazione

- void *smm malloc(size t size);
 - alloca un blocco di memoria in smmMem di dimensione pari a size byte e ritorna un puntatore all'inizio del blocco. La memoria allocata NON viene azzerata. size deve essere > 0. Ritorna NULL in caso di errore.
- void *smm calloc(size t nmemb, size t size);
 - alloca un blocco di memoria in smmMem per un array di nmemb elementi di dimensione pari a size byte ognuno, e ritorna un puntatore all'inizio del blocco. La memoria allocata e' inizializzata a 0. nmemb e size devono essere > 0. Ritorna NULL in caso di errore.
- void *smm realloc(void *ptr, size t size);
 - cambia a size byte la dimensione del blocco di memoria gia' allocato in smmMem e puntato da ptr e ritorna un puntatore all'inizio del blocco. Il contenuto rimane invariato per la porzione di memoria di dimensione pari al minimo tra la vecchia e la nuova dimensione; eventuale memoria allocata in aggiunta risultera' non inizializzata. Se il blocco puntato richiede uno spostamento (puntatore ritornato diverso da ptr), la funzione garantisce la liberazione del vecchio puntatore, cioe' una free (ptr) viene effettuata. Ritorna NULL in caso di errore.

Funzioni da implementare in libsmm.a - Il

Funzione di deallocazione

- int smm free(void *ptr);
 - libera il blocco di memoria in smmMem precedentemente allocato e puntato dal puntatore ptr. Nel caso ptr sia un puntatore non valido (inesistente o gia' liberato da una free(ptr)), la chiamata deve ritornare un codice di errore (<0), o altrimenti di successo (=0).

Funzioni generali di scrittura/lettura a/da memoria

- int smm_put(void *buf, void *ptr, size_t size);
 - inserisce a partire dal puntatore ptr appartenente a un blocco di memoria precedentemente allocato in smmMem un numero di byte pari a size copiandoli dal buffer interno all'applicazione puntato da buf. size deve essere > 0. Ritorna un codice di successo (=0) o errore (<0).
- int smm_get(void *ptr, void *buf, size_t size);
 - preleva a partire dal puntatore ptr appartenente a un blocco di memoria precedentemente allocato in smmMem un numero di byte pari a size e li inserisce nel buffer interno all'applicazione puntato da buf. size deve essere > 0. Ritorna un codice di successo (=0) o errore (<0).

Funzioni da implementare in libsmm.a - III

Funzioni di verifica dei puntatori alla memoria

```
• int smm_chk_ptr(void *ptr, struct smm_blk *blk);
struct smm_blk {
  void *start; /* pointer to the first byte of the block */
  void *last; /* pointer to the last byte of the block */
  char swap; /* swapped in=0, swapped out=1 */
};
```

- rileva le informazioni relative al blocco a cui appartiene ptr, riempiendo opportunamente i campi della struttura pre-allocata dal chiamante. Il campo swap deve essere aggiornato solo se si e' implementato lo swapping out (vedi dopo Progetto) altrimenti va ignorato. Nel caso ptr sia un puntatore non valido, la chiamata deve ritornare un codice di errore (<0), o altrimenti di successo (=0).

Programma di monitoraggio della memoria smmMon - I

- Il programma **smmMon** presenta un prompt all'utente e, iterativamente, rimane in attesa dell'inserimento di un comando, il quale viene validato e poi eseguito.
- L'output risultante viene mostrato a video.
- Tutti i puntatori devono essere espressi (sia input che output) in formato esadecimale (0x seguito da 8 caratteri, ad es. 0x1234ABCD).
- Un comando non valido deve generare un messaggio di errore.

Comandi da implementare in smmMon - I

Nota 1: I puntatori presenti nei seguenti comandi sono indirizzi logici (come spiegato a pag. 7) relativi all'applicazione smmMon.

- **start** [-**b** | -**d**] avvia il server smmd e stampa messaggio di successo/errore.
- **stop** termina il server smmd e stampa messaggio di successo/errore.
- exit esce da smmMon.
- alloc size richiede l'allocazione di un blocco di memoria di size byte (in decimale) e stampa il valore del puntatore al blocco o messaggio di errore.
- **free** *ptr* richiede la deallocazione del blocco di memoria puntato dal puntatore di valore ptr e stampa messaggio di successo/errore.
- check ptr stampa i puntatori al primo e ultimo byte del blocco che contiene
 ptr o messaggio di errore se ptr non e' valido.
 Se e' stato implementato lo swapping out, indica anche se il blocco e' swapped in o
 swapped out (vedi dopo Progetto).

Comandi da implementare in smmMon - II

Nota 2: I puntatori presenti nei seguenti comandi **NON** sono gli indirizzi logici (come spiegato a pag. 7) utilizzati dall'applicazione smmMon **MA** sono gli indirizzi utilizzati direttamente da smmd per accedere a smmMem.

- **lab** [**PID**] (*list allocated blocks*) stampa i valori dei puntatori al primo e ultimo byte e della dimensione in byte (in decimale) di smmMem e di tutti i blocchi allocati dalle varie applicazioni con relativo PID.
 - Se viene inserito un numero di PID valido come argomento opzionale, stampa solo le informazioni sui blocchi di memoria allocati dal processo identificato da PID. Se il PID non e' valido, stampa un messaggio di errore.
 - Se e' stato implementato lo *swapping out*, indica anche se il blocco e' *swapped in* o *swapped out* (vedi dopo Progetto).
- **1fb** (*list free blocks*) stampa i valori dei puntatori al primo e ultimo byte e della dimensione in byte (in decimale) di tutte le aree libere di smmMem.

Note sulle specifiche

- L'implementazione **corretta** di funzionalità aggiuntive rispetto a quelle richieste verrà considerato come un **bonus** da aggiungere al punteggio: ad es. consegnare il compito come Esonero n.2 avendo anche inserito una delle funzionalita' estese del Progetto (vedi dopo) oppure consegnare il compito come Progetto avendo inserito entrambe le funzionalita' estese.
- Si raccomanda di **sviluppare e validare** prima tutte le funzionalita' di base, poi la funzionalita' aggiuntiva obbligatoria per il Progetto (vedi dopo) ed infine la seconda eventuale funzionalita' opzionale.

Package da consegnare - I

- La compilazione degli eseguibili e librerie del package smm deve essere gestita mediante Makefile
- L'installazione degli eseguibili **smmd**, **smmMon** e libreria **libsmm**.a deve avvenire nella directory **\$HOME/smm** e **NON** deve richiedere il privilegio di **root**
- Il progetto deve essere documentato mediante una relazione che descrive:
 - l'organizzazione del package: albero delle directory, identificazione e caratterizzazione dei file sorgenti (.c) e include (.h) (funzionalita' assegnate ai vari sorgenti, definizione e ripartizione dei dati globali, tipi definiti di dati, ...)
 - le considerazioni per l'installazione e il test con eventuali esempi di comandi da effettuare
 - le eventuali funzionalita' aggiuntive opzionali implementate
 - la struttura dei programmi **smmd** e **smmMon** con il dettaglio delle principali scelte implementative (strutture di dati, algoritmi, flussi di controllo a livello macro, ...)
 - lla struttura delle funzioni della libreria libsmm.a
 - il protocollo di comunicazione via FIFO (struttura e tipo dei messaggi di richiesta e di risposta)
 - > il meccanismo di controllo per l'accesso esclusivo alle FIFO
 - la gestione degli errori con la lista dei codici di errore definiti
 - > le eventuali limitazioni dovute all'implementazione

Package da consegnare - II

- La consegna deve consistere in un package, da spedire via mail, in formato tar compresso (tramite comando tar czf) col nome smm.tgz, contenente i sorgenti C, gli include file, il Makefile, la documentazione ed eventuali file per il test
- il file **smm.tgz** deve contenere una sola directory (con pathname relativo) di nome **smm**
- la directory smm deve contenere:
 - file **AUTHORS** (Cognome Nome Matricola, uno studente per linea)
 - file **README** (informazioni molto concise sulla compilazione, installazione e lancio del programma)
 - directory doc con relazione in formato PDF o OpenOffice
 - directory src (sorgenti .c), inc (include .h), test (file/programmi di test),
 bin (eseguibili generati), lib (librerie generate), obj (file compilati .o), ed eventuali altre directory

Specifiche estese valide per il Progetto

Specifiche estese

- Per il progetto, in aggiunta a tutto quanto richiesto per l'Esonero n.2, si deve implementare una funzionalità ulteriore tra le due sotto proposte.
- partizionamento della memoria smmMem di tipo Buddy System; in questo caso smmd dovra' adottare il partizionamento dinamico o il Buddy System a seconda del valore dell'opzione passata al lancio del programma: smmd -b (Buddy System) oppure smmd -d (partizionamento dinamico)
- 2) **Swapping out** su file di partizioni intere per soddisfare tutte le richieste di allocazione, anche nei casi in cui non ci siano aree libere di dimensione adeguata (anche dopo eventuale compattamento) in **smmMem**.
 - I file necessari per lo *swapping out* devono risiedere nella stessa directory in cui e' presente l'eseguibile **smmd**.
 - L'organizzazione dei file utilizzati per lo *swapping out* e il criterio con il quale selezionare la partizione da sottoporre a *swapping out* deve essere definito dallo studente e documentato nella relazione.
 - Una partizione in stato di *swapping out* deve essere ricaricata (*swapping in*) in **smmMem** (procedendo eventualmente ad uno *swapping out* di un'altra partizione) appena **smmd** riceve una richiesta di accesso (**put** o **get** di dati, vedasi funzioni di **libsmm.a**) a un quasiasi dato di tale partizione.

Funzioni ulteriori da implementare in libsmm.a - I

Funzioni specifiche di scrittura/lettura a/da memoria di scalari

- int smm_int_put(void *ptr, int value);
 - inserisce il valore intero value nel puntatore ptr appartenente a un blocco di memoria precedentemente allocato in smmMem. Ritorna un codice di successo (=0) o errore (<0).</p>
- int smm_int_get(void *ptr, int *valuep);
 - preleva dal puntatore ptr appartenente a un blocco di memoria precedentemente allocato in smmMem un valore intero e lo memorizza nell'indirizzo valuep. Ritorna un codice di successo (=0) o errore (<0).
- int smm_float_put(void *ptr, float value);
 - inserisce il valore float value nel puntatore ptr appartenente a un blocco di memoria precedentemente allocato in smmMem. Ritorna un codice di successo (=0) o errore (<0).
- int smm float get(void *ptr, float *valuep);
 - preleva dal puntatore ptr appartenente a un blocco di memoria precedentemente allocato in smmMem un valore float e lo memorizza nell'indirizzo valuep. Ritorna un codice di successo (=0) o errore (<0).

Funzioni ulteriori da implementare in libsmm.a - Il Funzioni specifiche di scrittura/lettura a/da memoria di vettori

- int smm_intarr_put(void *ptr, int *arr, size_t nmemb);
 inserisce nmemb interi dell'array puntato dal puntatore interno all'applicazione arr a partire dal puntatore ptr appartenente a un blocco di memoria precedentemente allocato in smmMem. nmemb deve essere > 0. Ritorna un codice di successo (=0) o errore (<0).
- int smm_intarr_get(void *ptr, int *arr, size_t nmemb);
 preleva a partire dal puntatore ptr appartenente a un blocco di memoria precedentemente allocato in smmMem un numero di interi pari a nmemb e li inserisce nel buffer interno all'applicazione puntato da arr. nmemb deve essere > 0. Ritorna un codice di successo (=0) o errore (<0).
- int smm_floatarr_put(void *ptr, float *arr, size_t nmemb);

 inserisce nmemb float dell'array puntato dal puntatore interno all'applicazione arr a partire dal puntatore ptr appartenente a un blocco di memoria precedentemente allocato in smmMem. Ritorna un codice di successo (=0) o errore (<0).
- int smm_floatarr_get(void *ptr, float *arr, size_t nmemb);
 preleva a partire dal puntatore ptr appartenente a un blocco di memoria precedentemente allocato in smmMem un numero di float pari a nmemb e li inserisce nel buffer interno all'applicazione puntato da arr. nmemb deve essere > 0. Ritorna un codice di successo (=0) o errore (<0).

Nota sul programma di monitoraggio della memoria smmMon

La specifica del comando **start** viene ampliata come segue:

- **start** [-b | -d] avvia il server smmd e stampa messaggio di successo/errore. Se e' stata implementata anche la gestione di tipo Buddy System, l'argomento opzionale indica quale tipo di gestione adottare:
 - **-b**=Buddy System, **-d**=partizionamento dinamico.

Nota sul package da consegnare

• Nella relazione indicare chiaramente quale funzionalita' aggiuntiva obbligatoria per il progetto e' stata scelta e descriverne la logica interna dell'implementazione