
Guía de instalación de OBS Studio

y conexión SRT entre caller y listener

Universidad de El Salvador

OBS Studio es un programa gratuito para grabar y transmitir video. Con el protocolo **SRT** puede enviar la señal a otro equipo. En esa conexión, un extremo es el **caller** (el que llama e inicia la conexión) y el otro es el **listener** (el que espera la llamada). Esta guía cubre la instalación y los ajustes básicos para conectarlos.

Parte 1. Instalar OBS Studio



En Windows

1. **Descarga** el instalador desde el sitio oficial, obsproject.com/download. OBS funciona en Windows 10 y 11.
2. **Ejecuta el instalador** y sigue el asistente (acepta la licencia, deja la carpeta predeterminada y pulsa Install y luego Finish).
3. **Abre OBS Studio** desde el menú Inicio y confirma que arranca sin errores.

Otras formas de instalarlo en Windows: Microsoft Store, Steam, o el ZIP portable. Para SRT necesitas OBS 25.0 o superior; la versión actual es mucho más nueva, así que no tendrás problema.

En Debian (Linux)


1. **Instala por Flatpak,** que es la opción que OBS recomienda fuera de Ubuntu:
   `flatpak install flathub com.obsproject.Studio`
2. **Abre OBS** desde el menú de aplicaciones o con `flatpak run com.obsproject.Studio`.

> **Nota:** el paquete de los repositorios de Debian es una compilación no oficial mantenida por la comunidad. Si lo usas, verifica que tenga soporte SRT con este comando, que debe mostrar una línea con libsrt:

```
ldd $(which obs) | grep libsrt
```

Parte 2. Conectar caller y listener

Regla de oro: **uno de los dos equipos es caller y el otro es listener**. El caller inicia la conexión y el listener la espera, por eso el listener debe estar activo primero. Quién envía el video es independiente de quién es caller.



Reemplaza `IP_RECEPTOR` e `IP_EMISOR` por la dirección IP real de cada equipo. El puerto `9000` es solo un ejemplo; usa el mismo en ambos lados.

Escenario A: el emisor (OBS) es caller

En el emisor (OBS):

1. Abre **Ajustes → Emisión** (en inglés, Settings → Stream).
2. En **Servicio** elige **Personalizado** (Custom).
3. En **Servidor** escribe `srt://IP_RECEPTOR:9000`. Deja la clave de retransmisión vacía.
4. Pulsa **Iniciar transmisión** cuando el receptor ya esté escuchando.

En el receptor (otro OBS):

1. En una escena, añade una fuente **Fuente multimedia** (Media Source).
2. **Desmarca** «Archivo local».
3. En **Entrada** escribe `srt://IP_RECEPTOR:9000?mode=listener` y en **Formato de entrada** escribe `mpegts`.
4. Acepta. OBS queda esperando la conexión del caller.

Escenario B: el emisor (OBS) es listener

1. En el emisor, usa la misma ruta (Ajustes → Emisión → Personalizado) pero con `srt://IP_EMISOR:9000?mode=listener`. OBS actúa como servidor y espera.
2. En el receptor, abre `srt://IP_EMISOR:9000` en VLC (Medio → Abrir ubicación de red). Si el receptor es otro OBS, usa una Fuente multimedia con la misma URL (como caller no hace falta añadir nada) y formato `mpegts`.

Ojo con VLC: como fuente dentro de OBS, VLC solo funciona cuando el emisor es el listener. Para recibir como listener dentro de OBS usa la Fuente multimedia.

Parámetros útiles

	Ejemplo	Para qué sirve
mode	?mode=listener	Define el rol. Si no lo indicas, OBS usa caller.
latency	&latency=1000000	Colchón de recuperación, en microsegundos. El valor por defecto es 120 ms y debe ser al menos 2,5 veces el RTT (ida y vuelta) entre ambos equipos.
timeout	&timeout=5000000	Algunos usuarios lo reportan útil cuando la Fuente multimedia no se reconecta sola.

Red y firewall: SRT trabaja sobre UDP. El equipo listener debe ser alcanzable: permite el puerto elegido en su firewall y, si los equipos están en redes distintas, abre ese puerto en el router. En una misma red local basta con la IP local.

Problemas comunes

- **No conecta:** revisa que el listener esté activo antes de iniciar al caller, que la IP y el puerto coincidan, que uses `mode=listener` con signo igual (no guion) y que el firewall permita el puerto.
- **Se corta y no se recupera:** añade `&timeout=5000000` en la Fuente multimedia receptora.
- **Hay entrecortes o pixeles:** sube el `latency` según la fórmula de 2,5 veces el RTT.
- **En Linux no abre la URL:** tu compilación de OBS puede no tener libsrt; instala por Flatpak.
- **Quieres enviar a Twitch o YouTube:** la wiki de OBS indica que los servicios grandes no aceptaban SRT directamente; verifica su estado actual o usa un servidor intermedio.

Fuentes

Descarga e instrucciones de instalación de OBS (obsproject.com/download y wiki de obs-studio en GitHub); guía de protocolo SRT de OBS (obsproject.com/kb/srt-protocol-streaming-guide); wiki «Streaming with SRT or RIST protocols» (github.com/obsproject/obs-studio/wiki); hilo «Receive srt stream within OBS» (obsproject.com/forum). El comportamiento de UDP y el firewall es conocimiento general de redes, no proviene de esas páginas.