## Patchtabelle für den FileCommander ab Version 0.8 vom 14.12.2014

Der FC kann ab der Version 0.8 mittels einer Datei FC.INI konfiguriert werden. Damit ist die Anpassung an unterschiedliche Umgebungen möglich, ohne dass das Programm neu übersetzt werden muss. Weiterhin wird zukünftig das Patchen des Programmes bei neuen Versionen erspart. Die Werte in der INI-Datei überschreiben eventuell vorhandene Einstellungen in der Programmdatei.

Eine wichtige Einschränkung gibt es zu beachten: Die INI-Datei muss ich auf dem Laufwerk befinden, von dem aus der FC aufgerufen wird. Anderenfalls wird die INI-Datei nicht gefunden. Leider ist es im CP/M über normale Funktionsaufrufe nicht möglich, das Startlaufwerk eines Programmes aus dem System auszulesen. Wenn keine INI-Datei gefunden wird, erfolgt nach dem Start eine kurze Fehlermeldung und das Programm startet mit den Werten, die im bekannten Patchbereich eingetragen sind. Wer diesen Nachteil nicht in Kauf nehmen möchte, kann das Programm auch weiterhin wie bisher direkt patchen und ohne INI-Datei betreiben. Dazu ist zusätzlich die Speicherstelle 0034h in der Programmdatei auf einen Wert >0 zu patchen.

Die Konfiguration erfolgt mittels Hexeditor. Die Angaben der Adressen entsprechen der Position in der INI-Datei bzw. in der Programmdatei, wenn sie in den Hexeditor geladen wird. Das Programm wird zukünftig nur noch in einer 64-Spalten-Version und einer 80-Spalten-Version ohne spezielle Anpassung an verschiedene Rechner ausgeliefert. Die aktuellen Voreinstellungen können der Tabelle entnommen werden und sind bei Bedarf anzupassen.

## Erläuterungen zur Patchtabelle

USB:

Beim Wert 0 werden sämtliche USB-Funktionen deaktiviert, es wird auch keine Initialisierung durchgeführt. Damit ist der Betrieb des FC ohne USB-Anschluss problemlos möglich. Mit der Aktivierung müssen auf den folgenden Speicherplätzen die korrekten Adressen des USB-Ports eingetragen werden.

Pseudografik: Wenn für den Rahmen eine Darstellung mittels Pseudografik möglich ist, werden hier die benötigten Zeichen je nach vorhandener Hardware eingetragen. Nicht alle BWS-Karten können Pseudografikzeichen ausgeben. Für diesen Fall werden für die Darstellung des Rahmens normale Textzeichen ausgegeben. Wem die vorgegebenen Textzeichen nicht gefallen, kann diese in der Zelle "Alternativzeichen" gegen ein anderes ASCII-Zeichen (z.B. Stern oder Raute, aber auch Leerzeichen für eine "rahmenlose" Darstellung) austauschen. Die Gültigkeit der Zeichen in dieser Tabelle wird nicht geprüft!

**Inversmodus:** Nicht alle BWS-Karten können Zeichen invers ausgeben. In diesem Fall muss der Inversmodus deaktiviert bleiben. Bei anderen Karten (z.B. PC1715) wird bei der Umschaltung Invers <> Normal jeweils ein Leeerzeichen ausgegeben. In diesem Fall ist bei "Inversmodus" der Wert 2 einzustellen. Wo die Inversumschaltung ohne Leerzeichen als Zwischenraum funktioniert, muss der Wert 1 eingetragen werden. Auf den folgenden Speicherplätzen werden die Zeichenketten für "Invers ein" und "Invers aus" definiert. Jede Zeichenkette darf bis zu 3 Zeichen lang sein und muss durch ,\$' abgeschlossen werden.

**Farbausgabe:** 

Die Farbausgabe funktioniert nur, wenn neben dem Color-BWS auch ein modifiziertes BIOS vorhanden sind. Wer das nicht hat, kann den FC nur monochrom verwenden. Bei deaktivierter Farbausgabe werden die Steuersequenzen für die Farbeinstellung nicht ausgegeben.

Tastaturcode: In diese Tabelle werden die Tastaturcodes für die Cursortasten und für Bild-Auf und Bild-Ab eingetragen. Die Werte sind jeweils doppelt einzutragen. Es ist auch eine Einstellung für zwei verschiedene Tastaturen möglich, sofern sich die Werte nicht widersprechen.

ohne INI:

Dieser Wert wird nur in der Programmdatei ausgewertet, nicht in der **INI-Datei!** Ist dieser Wert auf <>0 gesetzt worden, dann wird keine INI-Datei geladen. Das Programm muss wie bisher direkt gepatcht werden.

## Patchtabelle für Datei FC.INI und FC.COM

| Adresse     | Beschreibung                          | aktueller Wert  |  |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| 0000h-0002h | Wert bitte nicht verändern            |                 |  |
| 0003h       | 1 = USB aktiv                         | 0 (deaktiviert) |  |
| 0004h       | PIO A Daten                           | 0               |  |
| 0005h       | PIO B Daten                           | 0               |  |
| 0006h       | PIO A Steuerport                      | 0               |  |
| 0007h       | PIO B Steuerport                      | 0               |  |
| 0008h       | 1 = Pseudografik aktiv                | 0 (deaktiviert) |  |
| 0009h       | senkrechte Linie                      | 065h            |  |
| 000Ah       | Abzweig unten nach oben               | 05Dh            |  |
| 000Bh       | Abzweig links nach rechts             | 059h            |  |
| 000Ch       | Abzweig oben nach unten               | 051h            |  |
| 000Dh       | Abzweig rechts nach links             | 055h            |  |
| 000Eh       | Ecke unten links                      | 049h            |  |
| 000Fh       | Ecke oben links                       | 041h            |  |
| 0010h       | Ecke oben rechts                      | 045h            |  |
| 0011h       | Ecke unten rechts                     | 04Dh            |  |
| 0012h       | waagerechte Linie                     | 061h            |  |
| 0013h       | Alternativzeichen fuer Textrahmen     | 0 (deaktiviert) |  |
| 0014h       | 1 = Inversausgabe aktiv (Color-BWS)   | 0 (deaktiviert) |  |
|             | 2 = Inversausgabe aktiv z.B. PC1715   |                 |  |
| 0015h-0018h | Zeichenkette Invers ein (Ende mit \$) | 85h,24h,0,0     |  |
| 0019h-001Ch | Zeichenkette Invers aus (Ende mit \$) | 84h,24h,0,0     |  |
| 001Dh-001Fh | nicht benutzt                         |                 |  |
| 0020h       | 1 = Farbausgabe aktiv                 | 0 (deaktiviert) |  |
| 0021h       | Zeichenfarbe normal                   | 07h = weiss     |  |
| 0022h       | Zeichen hervorgehoben und Rahmen      | 03h = gelb      |  |
| 0023h       | Zeichenfarbe Markierung               | 02h = grün      |  |
| 0024h       | Hintergrund normal                    | 40h = blau      |  |
| 0025h       | Hintergrund Menü                      | 00h = schwarz   |  |
| 0026h       | Hintergrund Markierung                | 70h = weiss     |  |
| 0027h       | nicht benutzt                         |                 |  |
|             | Tastaturcodetabelle                   |                 |  |
| 0028h       | Cursor nach links                     | 08h (^H)        |  |
| 0029h       | Cursor nach links                     | 08h             |  |
| 002Ah       | Cursor nach rechts                    | 09h (^I)        |  |
| 002Bh       | Cursor nach rechts                    | 09h             |  |
| 002Ch       | Cursor nach unten                     | 0Ah (^J)        |  |
| 002Dh       | Cursor nach unten                     | 0Ah             |  |
| 002Eh       | Cursor nach oben                      | 0Bh (^K)        |  |
| 002Fh       | Cursor nach oben                      | 0Bh             |  |
| 0030h       | Seite nach oben                       | 11h             |  |
| 0031h       | Seite nach oben                       | 11h             |  |
| 0032h       | Seite nach unten                      | 12h             |  |
| 0033h       | Seite nach unten                      | 15h             |  |
|             | ohne INI                              |                 |  |
| 0034h       | 1 = Keine INI-Datei laden             | 0               |  |