
CISCO - LAB 1

Propojení 4 přepínačů

LAB 1 - Packet Tracer v6.2




LAB 1 – úkoly

- Propojit dle schématu
- 2. Ověřit dostupnost stanic a SW pomocí příkazu ping
- 3. Provést výpisy na SW a uložit do souboru
 - Výpisy pro viditelnost sousedů, interface, arp, mac-adr
- 4. Zabezpečit přístup do privilegovaného režimu
- 5. Zpřístupnit připojení pomocí telnetu
 - Vyzkoušet při odpojeném konzolovém kabelu
- 6. Přidat možnost připojení pomocí SSH s využitím lokální DB uživatelů

 DB je uložena na SW, nikdo jiný se nepřipojí
- 7. Zamezit přístupu přes telnet, povolit pouze SSH

LAB 1 – postup

- ı. Výběr zařízení:
 - 2x CISCO 2960
 - 2x CISCO 3560
 - 4x Generic Laptop
 - 4x Generic PC



- 2. Konfigurace síť ových karet na PC
 - Pro SW nevytvářet vlany, využít vlan1!
- 3. Propojení jednotlivých zařízení dle úvodního schéma
 - SW propojit mezi sebou přes Gigabit interface (křížený kabel)
 - PC připojit ke SW přes konzoli a přes FastEthernet interface *(přímý kabel)*
- 4. Otestovat síť pomocí příkazu ping
 - Zobrazit arp a mac-adr tabulky na SW a PC
 - Zobrazit sousední zařízení na SW a přehled interface na SW
- 5. Zabezpečit přístup na SW a ověřit

LAB 1 – režimy iOS

>*en*

#conf t

#()int ...

```
User EXEC Command-Router>
ping
show (limited)
enable
etc.
Privileged EXEC Commands-Router#
all User EXEC commands
debug commands
reload
                Global Configuration Commands-Router (config) #
configure
                hostname
etc.
                enable secrect
                ip route
                interface ethernet
                                       Interface Commands-Router(config-if)#
                          serial
                                       ip address
                          dal
                                       ipv6 address
                          etc.
                                       encapsulation
                                       shutdown/no shutdown
                                       etc.
                router
                                       Routing Engine Commands-Router (config-router) #
                          rip
                                       network
                          osof
                          eigrp
                                       version
                          etc.
                                       auto summary
                                       etc.
                                       Line Commands-Router (config-line) #
                line
                          vtv
                          console
                                       password
                          etc.
                                       login
                                       modem commands
                                       etc.
```

LAB 1 - CLI: aktuální konfig.

SW2#show running-config

```
Building configuration...
Current configuration: 1043 bytes
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname Switch
spanning-tree mode pvst
interface FastEthernet0/1
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
 --More--
```

- Ctrl+R -> refresh CLI
- Ctrl+Shift+6 -> ukončení překladu

LAB 1 – CLI: factory reset

- Provést vždy, před konfigurací SW nebo R
 - Před ukončením práce také!
- > SWO>en
- SW0#erase startup-config

```
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm y OK]

Erase of nvram: complete

%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram

SW0#
```

SW0#reload

Proceed with reload? [confirm]y

LAB 1 - CLI

- Switch>en
- Switch#conf t
- Switch(config)#hostname SW1
- SW1(config)#
- SW1#sh ip int brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	down	down

Změna se projeví okamžitě.

LAB 1 - CLI

SW2#sh cdp neighbors

```
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID Local Intrice Holdtme Capability Platform Port ID
SW1 Gig 0/2 142 3560 Gig 0/2
SW3 Gig 0/1 162 S 2960 Gig 0/1
```

SW2#sh arp

Protocol	Address	Age	(min)	Hardware Addr	Type	Interface
Internet	10.0.0.1		0	0010.1180.0E5E	ARPA	Vlan1
Internet	10.0.0.10		_	0002.4A42.350E	ARPA	Vlan1

LAB 1 - CLI

SW0#sh mac address-table


Mac	Address	Table	

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0006.2aa3.d619	DYNAMIC	Gig0/1
1.	000a.f3cb.861a	DYNAMIC	Gig0/2
1	0010.1180.0e5e	DYNAMIC	Fa0/20

▶ PC>arp -a

Internet Address	Physical Address	Type
10.0.0.2	00e0.a348.375a	dynamic
10.0.0.10	0002.4a42.350e	dynamic

LAB 1 – ping PC-PC



LAB 1 - CLI: zabezpečení

- Přiřazení hesla pro přístup do privilegovaného režimu
 - SW4(config)#enable secret "heslo"
- Zabezpečení přístup přes terminál/konzoli
 - SW4(config)#line con 0
 - SW4(config-line)#login local
 - SW4(config-line)#exit

Ověřování vůči lokální DB.

Heslo je viditelné při výpisu "run-conf".

- SW4(config)#username "jmeno" password "heslo"
- Nebo, pro větší bezpečnost

SW4(config)#username "jmeno" secret 0 "heslo"

Heslo je šifrované při výpisu "run-conf".


LAB 1 – CLI: management SW

- SW4(config)#int vlan1
- SW4(config-if)#ip address 10.0.0.40 255.255.255.0
- SW4(config-if)#no shutdown
- SW4(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Nyní je možné přistoupit na SW pomocí IP adresy

LAB 1 – ping PC-SW



LAB 1 - CLI: SSH v2

SW2(config)#ip ssh version 2

SW2(config)#line vty 0 4 SW2(config-line)#transport input ssh · Výběr protokolu (SSH, telnet, all). SW2(config-line)#login local Vytvoření lokální DB SW2(config-line)#exit uživatelů, pro logování. Možnost zadat více SW2(config)#username "jmeno" secret 0 "heslo" SW2(config)#ip domain-name mamut.com SW2(config)#crypto key generate rsa The name for the keys will be: SW2.mamut.com Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for vour General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes. How many bits in the modulus [512]: 1024 % Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

LAB 1 – kontrolní otázky

- Kolik sítí obsahuje úloha a jaká je jejich IP adresa, maska a rozsah (první a poslední použitelná adr.)?
- 2. Je možné konfigurovat SW přes interface (FastEthernet/Gigabit)?
- Jaké jsou režimy pro zadávání příkazů v systému iOS?
- 4. Co znamená . a ! při výpisu, po zadání příkazu ping na SW?
- Jaký příkaz umožní přechod z uživatelského na privilegovaný režim?