# NINTENDO NITRO-System n3be ファイルフォーマット

Ver 1.2.0

(2008/3/24 版)

任天堂株式会社発行

このドキュメントの内容は、機密情報であるため、厳重な取り扱い、管理を行って下さい。

# 目次

	表 2-1 キーワードー覧	
表	* 0.4 *	
4	n3beファイルの注意事項	.12
3	n3beファイルの例	. 10
2	n3beファイルフォーマット	5
1	n3beファイルとは	4

## 改訂履歴

版	改訂日	改 訂 内 容
1.2.0	2008-03-24	・3dsmax プラグインからのバッチエクスポートに対応しました(P.4~7)。
1.1.0	2007-01-29	・キーワード scene に以下のオプションを追加しました(P.8~9)。
		-start, -end, -imd, -ica, -iva, -ima, -itp, -ita, -interp,
		-end_to_start, -frame_step,
		-tolerance_s, -tolerance_r, -tolerance_t,
		-tolerance_tex_s, -tolerance_tex_r, -tolerance_tex_t,
		-tolerance_color
1.0.0	2005-01-14	リリース

### 1 n3beファイルとは

NINTENDO NITRO-System では、3DCGツール上でシーンを開いて中間ファイルを出力する通常の方法以外に、3DCGツール本体を起動することなく(バックグラウンドで起動して)一つもしくは複数のシーンに対して一括で中間ファイルを出力することができます。 これを「バッチエクスポート(Batch Export)」と呼びます。

バッチエクスポートを実行するには、どのシーンを、どのような出力条件で、どこに中間ファイルを出力するかを指定する必要があります。それらを記述するファイルを「n3be (Nitro 3d Batch Export)ファイル」と呼びます。 n3be ファイルはテキスト形式のファイルで、拡張子が ".n3be" となります。

このマニュアルでは n3be ファイルの書式について説明します。

n3beファイルは 3DCG ツールに依存しない共通フォーマットになっています。n3beファイルを使ってバッチエクスポートを行う方法については各3DCGツール用 NITRO 中間ファイルプラグインマニュアルを参照して下さい。

バッチエクスポートは、Maya、SOFTIMAGE | 3D、SOFTIMAGE | XSI、3dsmax 用それぞれの NITRO 中間ファイルプラグインを使って実行できます。

3dsmax 以外の 3DCG ツールではバックグラウンドで処理しますが、3dsmax は MaxScript リスナーから 実行します。

# 2 n3beファイルフォーマット

n3beファイルはテキスト形式のファイルです。以下の書式に従って記述して下さい。

#### n3be ファイルの認証

n3be ファイルの1行目には、n3be ファイルであることを示す

# NNS\_Batch\_Export (← #の後に半角スペースが一つ入ります)

という文字列を記述します。この文字列が正しくない場合はバッチエクスポートは実行されません。

#### キーワード

n3beファイルでは、命令を意味するキーワードとそのキーワードに設定する文字列、およびオプション設定を1行に記述し、ファイルの上の行から順に処理していきます。

キーワードには以下のものがあります。

#### 表 2-1 キーワード一覧

キーワード	説明				
log	中間ファイルの出力情報、検出されたエラー・警告表示をログとしてファイル出力します。				
	キーワードの後ろに出力するファイル名を記述します(ファイル名、拡張子は任意)。				
	例) log "D:/tmp/log.txt"				
	このキーワードを使う場合は、ファイルの一番最初で指定して下さい。				
	※他のキーワードよりも後、もしくは2つ以上設定した場合、それらの設定は無効となります。				
input_folder	中間ファイルを出力したいシーンファイルのある場所を指定します。				
	このキーワードは、3DCGツール毎に設定方法が異なります。				
	【Maya の場合】				
	Project フォルダへのパスを指定して下さい。 キーワードの後ろには、フォルダのパスを記述して				
	下さい(フォルダの区切りは"/"、パスの最後のフォルダ区切りは任意)。				
	例) input_folder   "D:/data/maya_data/maya_project"				
	【SOFTIMAGE 3Dの場合】				
	データベース名を指定して下さい。 キーワードの後ろには、データベース名を記述して下さい。				
	例) input_folder   "Database_name"				
	【SOFTIMAGE   XSI の場合】				
	シーンファイルがあるフォルダを指定して下さい。 キーワードの後ろには、フォルダのパスを記述				
	して下さい(フォルダの区切りは"/"、パスの最後のフォルダ区切りは任意)。				
	例) input_folder   "D:/data/xsi_data/xsi_project/scenes"				
	【3dsmax の場合】				
	maxファイルがあるフォルダを指定して下さい。 キーワードの後ろには、フォルダのパスを記述し				
	て下さい(フォルダの区切りは"/"、パスの最後のフォルダ区切りは任意)。				

	例) input_folder   "D:/data/3dsmax_project/scenes"			
	このキーワードは、新たに input_folder を指定するまで有効です。			
	中間ファイルを出力するフォルダを指定します。			
output_folder	•			
	キーワードの後ろにフォルダのパスを記述して下さい(フォルダの区切りは"/"、パスの最後のフォ			
	ルダ区切りは任意)。			
	例)output_folder "D:/data/nitro_3d_data"			
	   このキーワードは、新たに output_folder を指定するまで有効です。			
n3es_folder	中間ファイル出力オプションとして参照する n3es ファイルのあるフォルダを指定します。			
	キーワードの後ろにフォルダのパスを記述して下さい(フォルダの区切りは"/"、パスの最後のフォ			
	ルダ区切りは任意)。			
	例)n3es_folder "D:/data/nitro_n3es"			
	このキーワードは、新たに n3es_folder を指定するまで有効です。			
n3es	中間ファイル出力オプションとして参照する n3es ファイル名を指定します。			
	キーワードの後ろにファイル名を記述して下さい。			
	例)n3es "export_setting.n3es"			
	ただし、n3es ファイル内の以下の項目は反映されません。			
	•settings_version			
	•generator_name			
	generator_version			
	data			
	・export ※ selection に相当する処理は、キーワード「scene」のオプションで			
	指定します。			
	・output_file_name ※ シーンファイル名、もしくはオプションで指定します。			
	・process_mode ※ 3Dマテリアルエディタへの転送はできません。			
	・output_folder ※ キーワード「output_folder」で指定します。			
	0			
	※n3esファイルは各3DCGツール用 NITRO 中間ファイル出力プラグインからファイル入出力す			
	ることができます。			
	   このキーワードは、新たに n3es を指定するまで有効です。			
scene	中間ファイルを出力するシーンファイル名を指定します。キーワードの後ろにシーンファイル名を			
Scorie	記述して下さい。このキーワードは、3DCGツール毎に設定方法が異なります。			
	品近して「GV。GV/1 クードは、ODGGクール時に放足が伝が表するす。			
	【Maya の場合】			
	ma (Maya Ascii)ファイルもしくは mb (Maya Binary)ファイル名を指定します。			
	※必ず ma もしくは mb の拡張子を指定して下さい。			
	例)scene "sample.mb"			
	Kaarman andar - (TA)			
	【SOFTIMAGE 3Dの場合】			
	データベース内の SCENES フォルダ内に保存されたシーンファイルを指定します。			

以下のどの書式でも有効です。

例) test.1-0.dsc という名前のシーンファイルを出力する場合。

scene "test.1-0.dsc" ※シーンファイルをそのまま指定します。

scene "test.1-0" ※拡張子のみ省きます。

scene"test"※シーン名だけを指定します。この場合、最も更新番号

の大きいシーンファイルが出力対象となります。

例) aaa という Prefix が設定している場合。

scene "aaa-test.1-0.dsc" ※Prefix も指定して下さい。ただし、出力される

中間ファイル名には Prefix は反映されません。

#### 【SOFTIMAGE | XSI の場合】

プロジェクト内の Scenes フォルダ内に保存されたシーンファイルを指定します。 以下のどの書式でも有効です。

例)scene "test.scn" ※シーンファイルをそのまま指定します。

scene "test" ※拡張子の指定なし。

#### 【3dsmax の場合】

max ファイル名を指定します。

※必ず拡張子(.max)を指定して下さい。

例)scene "sample.max"

出力される中間ファイルの名前は、n3es ファイル内で指定した文字列ではなく、シーンファイル名になります。

例えば以下のような場合、「modelA\_run. i\*\*」という名前の中間ファイルが出力されます。

例) scene "modelA\_run.mb"

※キーワード scene には、オプションを指定することもできます。

詳しくは次ページの説明をご覧ください。

キーワード scene には、以下のオプションを指定することもできます。

同時に複数のオプションを指定することもできます。

いずれのオプションも指定された場合には、n3es に格納された設定よりも優先します。

ただし、次の scene には引き継がれず、scene 毎に個別に指定する必要がありますのでご注意ください。

いずれも指定以外の引数の場合は無効となります。

#### 表 2-2 キーワード scene に追加できるオプション

オプション	引数	説明
-name	文字列	中間ファイル出力時に指定する FileName に相当します。
		-name の後に出力する中間ファイルの名前を指定します。
		例えば以下のような場合、「A_run. i**」という名前の中間ファイルが出力され
		ます。
		例) scene   "modeIA_run. mb" -name "A_run"
		※中間ファイル名には、半角英数字以外の文字を使わないで下さい。
-root	文字列	中間ファイル出力時に指定する Selection に相当します。
	(ノード名)	-root の後にノード名を記述すると、そのノード以下のノードを中間ファイルに
		出力します。
		このオプションを指定しない場合は、通常の中間ファイル出力時の All に相当
		し、シーン内の全てのノードを中間ファイルに出力します。
		例えば、"head"という名前のノード以下のノードが中間ファイルに出力したい場
		合は以下のようになります。
		例)scene "modelA.mb" -root "head"
		複数のノードを同時に指定する場合は、以下のようにノード名をカンマ(,)で区
		切って続けて指定して下さい。
		例)scene "modelA.mb" -root "left_arm, right_arm"
		※シーン内に同名ノードが複数存在する場合、同名ノードが全て対象となりま
		す。
		※名前で指定したノードがシーン内に存在しない場合、
		Node is not found. "ノード名"
		という文字が表示され、エラーとなります。
-start	整数	中間ファイル出力時に指定する StartFrame-Range に相当します。
		このオプションを指定する際は必ず-end オプションと一緒に設定してください。
		例)scene "animA.mb" -start "15" -end "75"
-end	整数	中間ファイル出力時に指定する StartFrame-Range に相当します。
		このオプションを指定する際は必ず-start オプションと一緒に設定してくださ
		V °₀
		例)scene "animA.mb" -start "15" -end "75"
-imd	on	中間ファイル出力時に指定する [.imd] に相当します。
	off	例)scene "animA.mb" -imd "off"
-ica	on	中間ファイル出力時に指定する [.ica] に相当します。
	off	例)scene "animA.mb" -ica "on"

-iva	on	中間ファイル出力時に指定する [.iva] に相当します。
	off	例)scene "animA.mb" -iva "on"
-ima	on	中間ファイル出力時に指定する [.ima] に相当します。
	off	例)scene "animA.mb" -ima "on"
-itp	on	中間ファイル出力時に指定する [.itp] に相当します。
	off	例)scene "animA.mb" -itp "on"
-ita	on	中間ファイル出力時に指定する [.ita] に相当します。
	off	例)scene "animA.mb" -ita "on"
-interp	linear	中間ファイル出力時に指定する Interpolation に相当します。
	frame	例)scene "animA.mb" -interp "frame"
-end_to_start	on	中間ファイル出力時に指定する Interpolate End Frame to Start Frame に
	off	相当します。
		例)scene "animA.mb" -end_to_start "off"
-frame_step	1	中間ファイル出力時に指定する Frame Step Mode に相当します。
	2	例)scene "animA.mb" -frame_step "2"
	4	
	auto	
-tolerance_s	0.0 以上の実数	Tolerance Options $O$ Node Scale に相当します。
		例)scene "animA.mb" -tolerance_s "0.01"
-tolerance_r	0.0 以上の実数	Tolerance Options の Node Rotate に相当します。
		例)scene "animA.mb" -tolerance_r "0.5"
-tolerance_t	0.0 以上の実数	Tolerance Options $O$ Node Translate に相当します。
		例)scene "animA.mb" -tolerance_t "0.1"
-tolerance_tex_s	0.0 以上の実数	Tolerance Options の Texture Scale に相当します。
		例)scene "animA.mb" -tolerance_ts "0.01"
-tolerance_tex_r	0.0 以上の実数	Tolerance Options の Texture Rotate に相当します。
		例)scene "animA.mb" -tolerance_tr "0.5"
-tolerance_tex_t	0.0 以上の実数	Tolerance Options $O$ Texture Translate に相当します。
		例)scene "animA.mb" -tolerance_tt "0.1"
-tolerance_color	0以上31以下	Tolerance Options の Color に相当します。
	の整数	例)scene "animA.mb" -tolerance_color "1"

## 3 n3beファイルの例

n3beファイルの一例を紹介します。

【Maya から、複数のモデルの imd ファイルを同じ n3es ファイルを使って一括出力する場合の例】

出力される中間ファイル: modelA.imd, modelB.imd, modelC.imd, modelD.imd, modelE.imd

```
# NNS_Batch_Export
log
      "D:/tmp/export_log.txt"
                                                  ← ログのファイル出力を指定
# for modelA
                                                  ← コメント
input_folder "D:/data/maya_data/MayaProject_A"
                                                  ← Project を指定
output_folder "D:/data/nitro_3d_data"
n3es_folder "D:/data/n3es"
     "imd_settings.n3es"
n3es
                                                  ← imd の出力方法を指定
scene "modelA.mb"
                                                  ← シーンファイルを指定して中間ファイル出力
# for modelB
input_folder "D:/data/maya_data/MayaProject_B"
                                                 ← Project を変更
scene "modelB.ma"
# for modelC
input_folder "D:/data/maya_data/MayaProject_C" ← Project を変更
scene "mode I C. mb"
# for modeID
input_folder "D:/data/maya_data/MayaProject_D"
                                                ← Project を変更
scene "mode I D. ma"
# for modelE
input_folder "D:/data/maya_data/MayaProject_E" ← Project を変更
scene "modelE.ma"
```

#### 【SOFTIMAGE | 3D から、複数のアニメーションファイルを一括出力する場合の例】

出力される中間ファイル: model\_walk.ica, model\_run.ica, model\_jump.ica, model\_punch.ica, model wait.ica, model wait.itp, model down.ica, model down.itp

```
# NNS Batch Export
# export animation data
                                                  ← コメント
                                                  ← データベースを指定
input_folder "Animation_Database"
output_folder "D:/data/nitro_3d_data"
           "D:/data/n3es"
n3es_folder
      "ica_settings.n3es"
n3es
                                                 ← ica の出力方法を指定
scene "model walk"
                                                  ← シーン名を指定して中間ファイル出力
scene "model_run"
scene "model jump"
scene "model_punch"
n3es
      "ica_itp_settings.n3es"
                                                 ← ica と itp を使ったシーンの出力方法を指定
     "model_wait"
scene
scene "model down"
```

#### 【SOFTIMAGE | XSI から、シーン内の特定のノード以下を分けて出力する場合の例】

出力される中間ファイル: s1\_tower.imd, s1\_lake.imd, s1\_forest.imd, s1\_ground.imd, stage1\_field.imd

```
# NNS_Batch_Export
log
      "D:/tmp/export_log.txt"
                                                ← ログのファイル出力を指定
# Export only part of the scene
                                                ← コメント
input_folder "D:/data/xsi_data/XSIProject_A/scenes"
                                                ← シーンファイルがあるフォルダを指定
output_folder "C:/nitro/game_data/"
n3es_folder "C:/nitro/n3es"
     "field imd settings.n3es"
n3es
scene "stage1_field" -name "s1_tower" -root "tower" ← "tower"以下のノードのみ出力
scene "stage1_field" -name "s1_lake" -root "lake"
                                                ← "lake"以下のノードのみ出力
scene "stage1 field" -name "s1 forest" -root "forest" ← "forest"以下のノードのみ出力
scene "stage1_field" -name "s1_ground" -root "ground" ← "ground"以下のノードのみ出力
# Export scene
scene "stage1_field"
                                                ← シーン名を指定してシーン全体を出力
```

## 4 n3beファイルの注意事項

- scene を設定する前には必ず input\_folder, output\_folder, n3es\_folder, n3es を設定して下さい。 いずれか未設定の場合はエラーとなり、その時点でバッチエクスポートを中断(終了)します。
- 不正なキーワードは無視されます。また、キーワード以降の書式に問題がある場合(例えば、指定したフォルダやファイルが存在しない場合など)はエラーとなり、その時点でバッチエクスポートを中断(終了)します。
- n3be ファイル内で、先頭に # がついている行はコメントとみなします。一時的に実行したくない設定があれば、先頭に # をつけてコメント化しておくことができます。
- シーンファイル自体に、中間ファイル出力オプションの設定が保存されていても、バッチエクスポートでは参照しません。 n3es ファイルの設定を反映します。

Softimage、SOFTIMAGE | 3D、SOFTIMAGE | XSI は米国 Avid Technology, Inc. の登録商標または商標です。
3ds max、Maya は Autodesk, Inc. / Autodesk Canada, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他、記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。

© 2005-2008 Nintendo

任天堂株式会社の許諾を得ることなく、本書に記載されている内容の一部あるいは全部を無断で複製・ 複写・転写・頒布・貸与することを禁じます。