

MyCAT介绍

1.1. 什么是MyCAT?

简单的说, MyCAT就是:

一个彻底开源的,面向企业应用开发的"大数据库集群"

支持事务、ACID、可以替代Mysql的加强版数据库

- 一个可以视为"Mysql"集群的企业级数据库,用来替代昂贵的Oracle集群
- 一个融合内存缓存技术、Nosql技术、HDFS大数据的新型SQL Server

结合传统数据库和新型分布式数据仓库的新一代企业级数据库产品

一个新颖的数据库中间件产品

MyCAT的目标是:低成本的将现有的单机数据库和应用平滑迁移到"云"端,解决数据存储和业务规模迅速增长情况下的数据瓶颈问题。

1.2. MyCAT的关键特性

支持 SQL 92标准

支持Mysal集群,可以作为Proxy使用

支持JDBC连接ORACLE、DB2、SQL Server,将其模拟为MySQL Server使用

支持galera for mysql集群, percona-cluster或者mariadb cluster, 提供高可用性数据分片集群

自动故障切换, 高可用性


支持读写分离,支持Mysq1双主多从,以及一主多从的模式

支持全局表, 数据自动分片到多个节点, 用于高效表关联查询

支持独有的基于E-R 关系的分片策略,实现了高效的表关联查询

多平台支持, 部署和实施简单


1.3. MyCAT架构



如图所示: MyCAT使用Mysql的通讯协议模拟成了一个Mysql服务器,并建立了完整的Schema(数据库)、Table(数据表)、User(用户)的逻辑模型,并将这套逻辑模型映射到后端的存储节点 DataNode(MySQL Instance)上的真实物理库中,这样一来,所有能使用Mysql的客户端以及编程语言都能将MyCAT当成是Mysql Server来使用,不必开发新的客户端协议。

2 Mycat解决的问题

性能问题 数据库连接过多 E-R分片难处理 可用性问题 成本和伸缩性问题



2.1. Mycat对多数据库的支持














3.分片策略

MyCAT支持水平分片与垂直分片:

水平分片:一个表格的数据分割到多个节点上,按照行分隔。

垂直分片:一个数据库中多个表格A,B,C,A存储到节点1上,B存储到节点2上,C存储到节点3上。

QFEDU 干锋教育



MyCAT通过定义表的分片规则来实现分片,每个表格可以捆绑一个分片规则,每个分片规则指定一个分片字段并绑定一个函数,来实现动态分片算法。

Schema:逻辑库,与MySQL中的Database(数据库)对应,一个逻辑库中定义了所包括的Table。

Table:表,即物理数据库中存储的某一张表,与传统数据库不同,这里的表格需要声明其所存储的逻

辑数据节点DataNode。在此可以指定表的分片规则。

DataNode: MyCAT的逻辑数据节点,是存放table的具体物理节点,也称之为分片节点,通过

DataSource来关联到后端某个具体数据库上

DataSource: 定义某个物理库的访问地址,用于捆绑到Datanode上

4. Mycat的下载及安装

4.1. 下载mycat

官方网站:

http://www.mycat.org.cn/

github地址

https://github.com/MyCATApache

4.2. Mycat安装

● 第一步:把MyCat的压缩包上传到linux服务器

● 第二步:解压缩,得到mycat目录

● 第三步: 进入mycat/bin, 启动MyCat

● 启动命令: ./mycat start

● 停止命令: ./mycat stop

• 重启命令: ./mycat restart

● 注意:可以使用mysql的客户端直接连接mycat服务。默认服务端口为8066

5.Mycat分片

5.1.需求

● 把商品表分片存储到三个数据节点上。

5.2.安装环境

- mysql节点1环境
- 数据库名: db1、db3
- ip:192.168.3.37
- mysql节点2环境
- 数据库名:db2
- ip:192.168.3.38
- mycat 节点
- lp:192.168.3.34

MyCat安装到节点3上(需要安装jdk)

5.3. 配置schema.xml

5.3.1. Schema.xml介绍

Schema.xml作为MyCat中重要的配置文件之一,管理着MyCat的逻辑库、表、分片规则、DataNode以及DataSource。弄懂这些配置,是正确使用MyCat的前提。这里就一层层对该文件进行解析。

schema 标签用于定义MyCat实例中的逻辑库

Table 标签定义了MyCat中的逻辑表

dataNode 标签定义了MyCat中的数据节点,也就是我们通常说所的数据分片。

dataHost标签在mycat逻辑库中也是作为最底层的标签存在,直接定义了具体的数据库实例、读写分离配置和心跳语句。

注意:若是LINUX版本的MYSQL,则需要设置为Mysql大小写不敏感,否则可能会发生表找不到的问题。

在MySQL的配置文件中my.cnf 位置在etc目录下[mysqld] 中增加一行 lower_case_table_names = 1

5.3.2. Schema.xml配置

```
配置逻辑表名,并制定其所在的节点名称,以及表主键规则
auto sharding by id (long)
-->
       </schema>
<!--配置节点名字,此处名字和上面使用的一致,并指定其主机名字和对应的真实数据库位名称-->
   <dataNode name="dn1" dataHost="localhost1" database="db1" />
<dataNode name="dn2" dataHost="localhost2" database="db2" />
<dataNode name="dn3" dataHost="localhost1" database="db3" />
   <!--配置主机信息,并指定其所在的地址 数据库类型 用户名密码等-->
<dataHost name="localhost1" maxCon="1000" minCon="10" balance="0"</pre>
writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" switchType="1"
slaveThreshold="100">
   <!--心跳规则,用于检查状态-->
<heartbeat>select user()</heartbeat>
<!-- can have multi write hosts
   指定写主机地址,可以有多个写主机
<writeHost host="hostM1" url="192.168.3.37:3306" user="root"</pre>
   password="qishimeiyoumima">
   <!-- can have multi read hosts -->
</writeHost>
</dataHost>
<dataHost name="localhost2" maxCon="1000" minCon="10" balance="0"</pre>
writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" switchType="1"
slaveThreshold="100">
<heartbeat>select user()</heartbeat>
<!-- can have multi write hosts -->
<writeHost host="hostM1" url="192.168.3.38:3306" user="root"</pre>
   password="qishimeiyoumima">
   <!-- can have multi read hosts -->
</writeHost>
</dataHost>
</mycat:schema>
```

5.4. 配置server.xml

5.4.1. Server.xml介绍

server.xml几乎保存了所有mycat需要的系统配置信息。最常用的是在此配置用户名、密码及权限。

5.4.2. Server.xml配置

用户名密码配置,可以自行修改

5.5. 配置rule.xml

rule.xml里面就定义了我们对表进行拆分所涉及到的规则定义。我们可以灵活的对表使用不同的分片算法,或者对表使用相同的算法但具体的参数不同。

这个文件里面主要有tableRule和function这两个标签。在具体使用过程中可以按照需求添加 tableRule和function。

此配置文件可以不用修改, 使用默认即可。

5.6. 测试分片

mycat 连接端口8066 mysql -uroot -p123456 -P8066 -h192.168.3.34

5.6.1. 创建表

```
配置完毕后,重新启动mycat。使用mysql客户端连接mycat,创建表。
mycat 连接端口8066
-- -----
-- Table structure for p2p_item
_______
DROP TABLE IF EXISTS `p2p_item`;
CREATE TABLE `p2p_item` (
 `id` bigint(20) NOT NULL,
 `title` varchar(100) NOT NULL ,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- Table structure for p2p_user
DROP TABLE IF EXISTS `p2p_user`;
CREATE TABLE `p2p_user` (
 `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 PRIMARY KEY ('id')
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=37 DEFAULT CHARSET=utf8;
```

5.6.2. 插入数据

```
insert into p2p_item (id,title) values(1,'title1');
insert into p2p_item (id,title) values(2,'title1');
insert into p2p_item (id,title) values(3,'title1');
insert into p2p_item (id,title) values(4,'title1');
insert into p2p_item (id,title) values(5,'title1');
insert into p2p_user values(1);
insert into p2p_user values(2);
insert into p2p_user values(3);
insert into p2p_user values(4);
insert into p2p_user values(5);
insert into p2p_item (id,title) values(5000001,'title1');
insert into p2p_item (id,title) values(10000001,'title1');
```


5.6.3. 分片测试

```
由于配置的分片规则为"auto-sharding-long",所以mycat会根据此规则自动分片。
每个datanode中保存一定数量的数据。根据id进行分片
经测试id范围为:
Datanode1: 1~5000000
Datanode2: 5000000~100000000
Datanode3: 10000001~150000000
当15000000以上的id插入时报错:
[Err] 1064 - can't find any valid datanode :p2p_item -> ID -> 15000001
此时需要添加节点了。
```

6.Mycat读写分离


数据库读写分离对于大型系统或者访问量很高的互联网应用来说,是必不可少的一个重要功能。对于MySQL来说,标准的读写分离是主从模式,一个写节点Master后面跟着多个读节点,读节点的数量取决于系统的压力,通常是1-3个读节点的配置





• Mycat读写分离和自动切换机制,需要mysql的主从复制机制配合。

6.1.Mysql的主从复制



6.1.1主从配置需要注意的地方

- 1、主DB server和从DB server数据库的版本一致
- 2、主DB server和从DB server数据库数据一致[这里就会可以把主的备份在从上还原,也可以直接将主的数据目录拷贝到从的相应数据目录]
- 3、主DB server开启二进制日志,主DB server和从DB server的server_id都必须唯一



6.2. Mysql主服务器配置

第一步:修改my.cnf文件:位置/etc/my.cnf 在[mysqld]段下添加:

```
#开启主从复制的库
binlog-do-db=db1
#忽略主从复制的库,系统库忽略掉
binlog-ignore-db=mysql
#启用二进制日志
log-bin=mysql-bin
#服务器唯一ID, 一般取IP最后一段
server-id=134
```

第二步: 重启mysql服务
 service mysqld restart

● 第三步: 建立帐户并授权slave

```
- mysql>GRANT FILE ON *.* TO 'backup'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
mysql>GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* to 'backup'@'%'
identified by '123456';
-- 一般不用root帐号, "%"表示所有客户端都可能连, 只要帐号, 密码正确, 此处可用具体客户端IP代替, 如10.10.159.131, 加强安全。
```

● 刷新权限

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

● 查看mysql现在有哪些用户

```
mysql>select user,host from mysql.user;
```

● 第四步: 查询master的状态

```
mysql> show master status;
```

- +------+
- | File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | Executed_Gtid_Set |
- +-----+
- | mysql-bin.000001 | 120 | db1 | mysql | |
- +-----+----+------+-------+



6.3. Mysql从服务器配置

```
第一步: 修改my.conf文件
[mysqld]
server-id=131
第二步:配置从服务器
mysql>change master to
master_host='192.168.3.34', master_port=3306, master_user='backup', master_password='
123456', master_log_file='mysql-bin.000002', master_log_pos=2066;
注意语句中间不要断开, master port为mysql服务器端口号(无引号), master user为执行同步操作
的数据库账户,"120"无单引号(此处的120就是show master status 中看到的position的值,这里
的mysql-bin.000001就是file对应的值)。
第二步: 启动从服务器复制功能
Mysql>start slave;
第三步: 检查从服务器复制功能状态:
mysql> show slave status;
.....(省略部分)
Slave IO Running: Yes //此状态必须YES
Slave_SQL_Running: Yes //此状态必须YES
.....(省略部分)
注: Slave_IO及Slave_SQL进程必须正常运行,即YES状态,否则都是错误的状态(如: 其中一个NO均
属错误)。
错误处理:
如果出现此错误:
Fatal error: The slave I/O thread stops because master and slave have equal MySQL
server UUIDs; these UUIDs must be different for replication to work.
因为是mysql是克隆的系统所以mysql的uuid是一样的,所以需要修改。
删除/var/lib/mysql/auto.cnf文件, 重新启动服务。
![](mdpic/congzhuangtai.png)
以上操作过程, 从服务器配置完成。
```

6.4. Mycat配置

Mycat 1.4开始 支持MySQL主从复制状态绑定的读写分离机制,让读更加安全可靠,配置如下:

```
<dataNode name="dn1" dataHost="localhost1" database="db1" />
<dataNode name="dn2" dataHost="localhost2" database="db2" />
<dataNode name="dn3" dataHost="localhost1" database="db3" />
```

```
<dataHost name="localhost1" maxCon="1000" minCon="10" balance="1'</pre>
    writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" switchType="2"
slaveThreshold="100">
    <heartbeat>show slave status</heartbeat>
    <writeHost host="hostM" url="192.168.3.37:3306" user="root"</pre>
        password="qishimeiyoumima">
        <readHost host="hostS" url="192.168.3.39:3306" user="root"</pre>
        password="qishimeiyoumima" />
        <!-- 可以有多个
        <readHost host="hostS" url="192.168.3.39:3306" user="root"</pre>
        password="qishimeiyoumima" />
-->
    </writeHost>
    <dataHost name="localhost2" maxCon="1000" minCon="10" balance="1"</pre>
    writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" switchType="2"
slaveThreshold="100">
    <heartbeat>show slave status</heartbeat>
    <writeHost host="hostM" url="192.168.3.38:3306" user="root"</pre>
        password="qishimeiyoumima">
        <readHost host="hostS" url="192.168.3.40:3306" user="root"</pre>
        password="qishimeiyoumima" />
    </writeHost>
</dataHost>
```

(1) 设置 balance="1"与writeType="0"

Balance参数设置:

- 1. balance="0",所有读操作都发送到当前可用的writeHost上。
- 2. balance="1",所有读操作都随机的发送到readHost。
- 3. balance="2", 所有读操作都随机的在writeHost、readhost上分发

WriteType参数设置:

- 1. writeType="0",所有写操作都发送到可用的writeHost上。
- 2. writeType="1", 所有写操作都随机的发送到readHost。
- 3. writeType="2", 所有写操作都随机的在writeHost、readhost分上发。

"readHost是从属于writeHost的,即意味着它从那个writeHost获取同步数据,因此,当它所属的writeHost宕机了,则它也不会再参与到读写分离中来,即"不工作了",这是因为此时,它的数据已经"不可靠"了。

基于这个考虑,目前mycat 1.3和1.4版本中,若想支持MySQL一主一从的标准配置,并且在主节点宕机的情况下,从节点还能读取数据,则需要在Mycat里配置为两个writeHost并设置banlance=1。"

(2) 设置 switchType="2" 与slaveThreshold="100"

switchType 目前有三种选择:

- -1:表示不自动切换
- 1: 默认值, 自动切换
- 2 : 基于MySQL主从同步的状态决定是否切换

"Mycat心跳检查语句配置为 show slave status , dataHost 上定义两个新属性: switchType="2" 与slaveThreshold="100", 此时意味着开启MySQL主从复制状态绑定的读写分离与切换机制。



Mycat心跳机制通过检测 show slave status 中的 "Seconds_Behind_Master", "Slave_IO_Running", "Slave_SQL_Running" 三个字段来确定当前主从同步的状态以及 Seconds_Behind_Master主从复制时延。"

7 mycat 集群

mycat 可以通过 zookeeper 集群进行配置文件管理

7.1 搭建 zookeeper 集群

参考 zookeeper 文档

7.2配置mycat支持zookeeper

修改 mycat conf 目录下myid.properties

```
loadZk=true
# zk集群地址,多个用","隔开
zkURL=192.168.3.31:2181,192.168.3.32:2181,192.168.3.33:2181
# zk集群内Mycat集群ID
clusterId=mycat-cluster-1
# Mycat集群内本实例ID, 禁止重复
myid=mycat_fz_01
# Mycat集群内节点个数
clusterSize=3
#集群内所有节点的 id
clusterNodes=mycat_fz_01,mycat_fz_02,mycat_fz_03
#server booster ; booster install on db same server,will reset all minCon to
1
type=server
boosterDataHosts=dataHost1
```

7.3 自定义配置

将需要修改的配置文件替换到 conf 目录中的 zkconf 目录下,只需要在一台机器修改即可,需要注意 conf目录中的 server.xml 中用户名和密码与 zkconf 中的不一致

7.4 上传配置

执行修改了配置文件的 mycat 下的bin 目录下的init_zk_data.sh,上传配置文件,(在修改了配置文件的机器上执行)

./init zk data.sh

7.5 启动所有 mycat

启动后发现其他 mycat conf 下的配置文件已经自动变化为修改的内容,是zookeeper 中下载的



8 mycat 高可用

此处使用的是 lvs+keepalived 的方式

LVS+Keepalived 介绍

LVS

LVS是Linux Virtual Server的简写,意即Linux虚拟服务器,是一个虚拟的服务器集群系统。本项目在1998年5月由章文嵩博士成立,是中国国内最早出现的自由软件项目之一。目前有三种IP负载均衡技术(VS/NAT、VS/TUN和VS/DR),十种调度算法

(rrr|wrr|lc|wlc|lblc|lblcr|dh|sh|sed|nq) .

Keepalvied

Keepalived在这里主要用作RealServer的健康状态检查以及Master主机和BackUP主机之间failover的实现

下面,搭建基于LVS+Keepalived的MyCAT高可用负载均衡集群,其中,LVS实现MyCAT的负载均衡,但是,简单的LVS不能监控后端节点是否健康,它只是基于具体的调度算法对后端服务节点进行访问。同时,单一的LVS又存在单点故障的风险。在这里,引进了Keepalived,可以实现以下几个功能:

- 1. 检测后端节点是否健康。
- 2. 实现LVS本身的高可用。

8.1 配置环境

角色 主机IP 主机名 操作系统版本 软件版本

VIP 192.168.3.200

LVS-DR-Master 192.168.3.41 keepalived01 CentOS6.9 Keepalived v1.2.13, LVS 1.2.1

LVS-DR-Backup 192.168.3.42 keepalived02 CentOS6.9 Keepalived v1.2.13, LVS 1.2.1

mycat-Realserver 192.168.3.34 mycat01 CentOS6.9 mycat v1.6.5

mycat-Realserver 192.168.3.35 mycat02 CentOS6.9 mycat v1.6.5

mycat-Realserver 192.168.3.36 mycat03 CentOS6.9 mycat v1.6.5

8.2安装keepalived和ipvsadm

注意: ipvsadm并不是lvs,它只是lvs的配置工具,因lvs在3.10(CentOS7.1的内核版本)的内核中是默认支持的。所以在这里就不需要重新安装。

为了方便起见,在这里我们使用yum的安装方式

分别在keepalived01和keepalived02两台主机上安装keepalived和ipvsadm

\# yum install -y keepalived ipvsadm

```
除了这种简易方式外,也可直接编译官方的源码包。
```

```
LVS: <http://www.linuxvirtualserver.org/software/index.html>
Keepalived: <http://www.keepalived.org/download.html>
```

安装步骤可参考: <http://www.cnblogs.com/mchina/archive/2012/05/23/2514728.html>

8.3 配置Keepalived

8.3.1 master

```
vi /etc/keepalived/keepalived.conf
```

```
! Configuration File for keepalived
global_defs {
  notification_email {
    acassen@firewall.loc
                       #设置报警邮件地址,可以设置多个,每行一个。
   failover@firewall.loc
                       #需开启本机的sendmail服务
    sysadmin@firewall.loc
  }
  notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc #设置邮件的发送地址
                       #设置smtp server地址
  smtp_server 127.0.0.1
  smtp_connect_timeout 30 #设置连接smtp server的超时时间
  router id LVS DEVEL
                       #表示运行keepalived服务器的一个标识。发邮件时显示在邮件
主题的信息
}
vrrp_instance VI_1 {
                        #指定keepalived的角色, MASTER表示此主机是主服务器,
   state MASTER
BACKUP表示此主机是备用服务器
   interface eth4
                  #指定HA监测网络的接口,通过 ifconfig 或者 ip add 查看到的网络接
口名字
   virtual_router_id 51
                       #虚拟路由标识,这个标识是一个数字,同一个vrrp实例使用唯
一的标识。即同一vrrp instance下,MASTER和BACKUP必须是一致的
                       #定义优先级,数字越大,优先级越高,在同一个
   priority 100
vrrp_instance下,MASTER的优先级必须大于BACKUP的优先级
   advert int 1
                        #设定MASTER与BACKUP负载均衡器之间同步检查的时间间隔,单
位是秒
   authentication {
                        #设置验证类型和密码
      auth_type PASS
                        #设置验证类型,主要有PASS和AH两种
                        #设置验证密码,在同一个vrrp instance下, MASTER与BACKUP
      auth pass 1111
必须使用相同的密码才能正常通信
                       #设置虚拟IP地址,可以设置多个虚拟IP地址,每行一个
   virtual ipaddress {
       192.168.3.200
   }
```

```
virtual_server 192.168.3.200 8066 { #设置虚拟服务器,需要指定虚拟IP地址和服务端口,
IP与端口之间用空格隔开
                      #设置运行情况检查时间,单位是秒
   delay_loop 6
                      #设置负载调度算法,这里设置为rr,即轮询算法
  lb_algo rr
  1b kind DR
                      #设置LVS实现负载均衡的机制,有NAT、TUN、DR三个模式可选
   nat mask 255.255.255.0
   persistence timeout 50 #会话保持时间,单位是秒。这个选项对动态网页是非常有用的,
为集群系统中的session共享提供了一个很好的解决方案。如果设置为0会执行轮询方式实现负载均衡,
设置数字则代表在指定实现内使用 iphash 方式
                      #有了这个会话保持功能,用户的请求会被一直分发到某个服务节
点,直到超过这个会话的保持时间。
                      #需要注意的是,这个会话保持时间是最大无响应超时时间,也就
是说,用户在操作动态页面时,如果50秒内没有执行任何操作
                      #那么接下来的操作会被分发到另外的节点,但是如果用户一直在
操作动态页面,则不受50秒的时间限制
                      #指定转发协议类型,有TCP和UDP两种
   protocol TCP
   real_server 192.168.3.34 8066 { #配置服务节点1, 需要指定real server的真实IP地址和
端口,IP与端口之间用空格隔开
                      #配置服务节点的权值,权值大小用数字表示,数字越大,权值越
     weight 1
高,设置权值大小可以为不同性能的服务器
                      #分配不同的负载,可以为性能高的服务器设置较高的权值,而为
性能较低的服务器设置相对较低的权值,这样才能合理地利用和分配系统资源
     TCP_CHECK {
                     #realserver的状态检测设置部分,单位是秒
        connect_timeout 3 #表示3秒无响应超时
        nb_get_retry 3
                      #表示重试次数
        delay_before_retry 3 #表示重试间隔
        connect port 8066
     }
   }
   real server 192.168.3.35 8066 {
     weight 1
     TCP CHECK {
        connect_timeout 3
        nb_get_retry 3
        delay_before_retry 3
        connect_port 8066
     }
   }
real server 192.168.3.36 8066 {
     weight 1
     TCP_CHECK {
        connect_timeout 3
        nb_get_retry 3
        delay_before_retry 3
        connect port 8066
```



```
}
}
```

8.3.2 backup

修改备份机上面同样的文件,除了优先级和状态修改外,其他与主机一致

```
! Configuration File for keepalived
global_defs {
   notification_email {
    acassen@firewall.loc
    failover@firewall.loc
    sysadmin@firewall.loc
   }
   notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc
   smtp_server 127.0.0.1
   smtp_connect_timeout 30
   router_id LVS_DEVEL
}
vrrp_instance VI_1 {
    state BACKUP
                 #将state从MASTER改为BACKUP
    interface eth4
    virtual_router_id 51
    priority 99 #修改优先级
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 1111
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.3.200
    }
}
virtual_server 192.168.3.200 8066 {
    delay_loop 6
    lb_algo rr
   lb_kind DR
    nat_mask 255.255.255.0
    persistence_timeout 50
    protocol TCP
    real_server 192.168.3.34 8066 {
        weight 1
        TCP_CHECK {
            connect_timeout 3
```

QFEDU 干锋教育

```
nb_get_retry 3
            delay_before_retry 3
            connect_port 8066
        }
    real_server 192.168.3.35 8066 {
        weight 1
        TCP_CHECK {
            connect_timeout 3
            nb_get_retry 3
            delay_before_retry 3
            connect_port 8066
    }
    real_server 192.168.3.36 8066 {
        weight 1
        TCP_CHECK {
            connect timeout 3
            nb_get_retry 3
            delay_before_retry 3
            connect_port 8066
        }
    }
}
```

在上面这两个配置文件中,有一个地方尤其需要注意,即interface,网上的相关部署文档都是eth0,在CentOS7之前,网络接口的确都是eth0,但在CentOS7中,该接口为eno16777736。所以需要根据生产实际情况进行相应的修改

8.4 安装配置 mycat

安装请参考上面

8.4.1 绑定虚拟 vip

在MyCAT服务器上为lo:0绑定VIP地址、抑制ARP广播

分别在mycat01和mycat02两台主机上执行以下脚本,此处起名realserver.sh,自行创建复制以下内容

```
#!/bin/bash
#description: Config realserver
#此处 ip 与前面配置的虚拟 ip 一致
VIP=192.168.3.200

/etc/rc.d/init.d/functions

case "$1" in
start)
    /sbin/ifconfig lo:0 $VIP netmask 255.255.255 broadcast $VIP
```

```
/sbin/route add -host $VIP dev lo:0
       echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_ignore
       echo "2" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_announce
       echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignore
       echo "2" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce
       sysctl -p >/dev/null 2>&1
       echo "RealServer Start OK"
       ;;
stop)
       /sbin/ifconfig lo:0 down
       /sbin/route del $VIP >/dev/null 2>&1
       echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_ignore
       echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_announce
       echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignore
       echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce
       echo "RealServer Stoped"
*)
       echo "Usage: $0 {start|stop}"
       exit 1
esac
exit 0
```

分别在机器上执行./realserver.sh start

8.4.2 查看

运行 ifconfig 查看

[root@192 ~]# ifconfig

eth2 Link encap: Ethernet HWaddr 00:50:56:28:A7:9A

inet addr:192.168.3.35 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.25.0

inet6 addr: fe80::250:56ff:fe28:a79a/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:155261 errors:1 dropped:1 overruns:0 frame:0 TX packets:80621 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:218827281 (208.6 MiB) TX bytes:6278206 (5.9 MiB)

Interrupt:19 Base address:0x2000

lo Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1

RX packets:5551 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:5551 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:287406 (280.6 KiB) TX bytes:287406 (280.6 KiB)

lo:0 Link encap:Local Loopback

inet addr:192.168.3.200 Mask:255.255.255.255

UP LOOPBACK RUNNING AMTU:65536 Metric:1

[root@192 ~]#

8.5 启动 keeplive

分别在keepalived01和keepalived02上启动Keepalived服务

service keepalived start

8.5.1 杳看

通过ipvsadm -L 查看映射,出现类似一下结果,理论上成功

```
[root@192 ~]# ipvsadm -L
```

IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)

Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags

-> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn

TCP 192.168.3.200:8066 rr persistent 50

-> **192.168.3.34:8066** Route 1 0 -> 192.168.3.35:8066 Route 1 0 0

-> **192.168.3.36:8066** Route 1

8.5.2 测试

通过一台装有 mysql的机器连接我们的虚拟 ip 发现可以登录数据库

```
[root@192 network-scripts]# mysql -uroot -pdigdeep -P8066 -h192.168.3.200
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with; or \g.
Your MySQL connection id is 307
Server version: 5.6.29-mycat-1.6.5-release-20180122220033 MyCat Server
(OpenCloundDB)

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

8.5.3 杳看转发

再次在 keepalived 的机器执行ipvsadm -L,发现被转到35上面一次

```
[root@192 ~]# ipvsadm -L
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
 -> RemoteAddress:Port
                               Forward Weight ActiveConn InActConn
TCP 192.168.3.200:8066 rr persistent 50
  -> 192.168.3.34:8066
                               Route 1
                                                        0
 -> 192.168.3.35:8066
                                                        1
                               Route 1
                                             0
 -> 192.168.3.36:8066
                                Route 1
[root@192 ~]#
```

8.5.4 负载均衡方式

与配置相关,此处发现多次都指向一个机器,因为我们在 keepalived 的配置文件中 persistence_timeout属性指定为50 则代表50秒内同一个机器来的请求会被 hash 一致性分配, 如果想实现严格意义上面的轮询,修改为0即可

```
[root@192 ~]# ipvsadm -L
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
  -> RemoteAddress:Port
                                Forward Weight ActiveConn InActConn
TCP 192.168.3.200:8066 rr persistent 50
 -> 192.168.3.34:8066
                                Route 1
                                                         0
 -> 192.168.3.35:8066
                               Route 1
                                             1
                                                         3
  -> 192.168.3.36:8066
                               Route 1
                                              0
                                                         0
[root@192 ~]#
```