Mysql server en Deepin

Mysql-server

Tenemos la opcion de descargar mysql-server desde la pagina de mysql o instalarlo desde los repositorios, este ultimo es el recomendado y el que vamos a explicar.

```
sudo apt update && sudo apt install mysql-server
```

Post instalacion

Ejecutamos para establecer la contraseña de root, leer todo lo que pregunta.

```
mysql_secure_installation
```

No puedo acceder con el usuario root

Opcion 1

Abrimos el archivo 50-server.cnf ubicado en /etc/mysql/mariadb.conf.d/

Puedes abrirlo como administrador en el gestor de archivos o por consola, lo que te acomode, yo lo explicare por consola

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Agregamos skip-grant-tables bajo [mysqld]

```
# this is only for the mysqld standalone daemon
[mysqld]
skip-grant-tables
```

- Guardamos los cambios ctrl + 0 y cerramos el archivo ctrl + X
- Reiniciamos el servicio de mysql

```
sudo service mysql restart
```

• Nos conectamos a la terminal de mysql, en caso de pedir pass, solo damos enter

```
mysql -u root -p
```

Actualizamos los privilegios

```
flush privileges;
```

Cambiamos el medio de autenticación del usuario root.

```
update mysql.user set plugin = 'mysql_native_password' where User='root';
```

Actualizamos la password

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password';
Reemplazar new_password por la contraseña deseada
```

• Si esta orden falla, probamos esta otra

```
UPDATE mysql.user SET authentication_string = PASSWORD('new_password') WHERE User = 'root
Reemplazar new_password por la contraseña deseada
```

Actualizamos los privilegios

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

• Abrimos nuevamente el archivo 50-server.cnf ubicado en /etc/mysgl/mariadb.conf.d/

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

• Eliminamos la linea skip-grant-tables, guardamos Ctrl + 0 y cerramos Ctrl + X

```
# this is only for the mysqld standalone daemon
[mysqld]
skip-grant-tables
```

• Reiniciamos el proceso de mysgl

```
sudo service mysql restart
En caos de esto no funcionar. Reiniciar el pc
```

• Probamos que funciono y listo, ahora podemos accesder como root

```
mysql -u root -p
```

Opcion 2

• Detenemos el servicio de mysql

```
sudo systemctl stop mysql
o
sudo systemctl stop mariadb
```

• Iniciamos el servicio en modo seguro

```
sudo mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &

Al ejecutar este comando nos iniciara un servicio de mysql en segundo plano, por lo que le
```

• Accedemos a la consola de mysql para realizar el cambio de password

```
mysql -u root
```

Realizamos el cambio de password

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password';
Reemplazar new_password por la contraseña deseada
```

Si esta orden falla, probamos esta otra

```
UPDATE mysql.user SET authentication_string = PASSWORD('new_password') WHERE User = 'root
Reemplazar new_password por la contraseña deseada
```

Actualizamos los privilegios

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

• Reiniciamos el proceso de mysql

```
sudo service mysql restart
En caos de esto no funcionar. Reiniciar el pc
```

• Probamos que funciono y listo, ahora podemos accesder como root

```
mysql -u root -p
```

Ahora si estas dos maneras no os han funcionado, puedes pasar a la opcion tres

Prender fuego al ordenador