

[컨텐츠 시스템] 기믹 - 셰이크

📅 날짜	2026년 7월 23일 → 2026년 7월 25일
👥 사람	 유 고
🕒 작업 상태	완료
☰ 참여자	고유

쉐이킹 기믹 기획서

작성일	문서 버전	작성자	변경 사항
26.07.23	0.1.0	고유	초안 작성
26.07.23	0.2.0	고유	전면 개정 — 조작 방식을 "좌우 반복 드래그(왕복)"로 확정, 판정 방식을 목표 횟수 기반 오차율 채점으로 변경, 대상 카테일·티어별 목표 횟수 확정
26.07.24	0.3.0	고유	3일차까지 해금되는 셰이크 대상 목록 추가, 목표 횟수 도달 시 O.K 알림 추가, "다음으로" 버튼 도입, 계산식 오차 예시·허용 구간 논의 추가
26.07.25	0.4.0	고유	허용 구간(tolerance) 도입 확정 — 허용치 1로 계산식 확정
26.07.25	0.5.0	고유	시뮬레이터 조작감 테스트 결과 반영 — 왕복 판정 기준을 "원래 닿은 쪽으로 복귀" 방식으로 정정, 도달 판정 기준점 (셰이커 중심) 명시, 도달 임계값 45% (TBD)로 임시 확정, 허용오차 ±2로 재조정
26.07.25	0.6.0	고유	§2.2 판정 기준점(셰이커 중심) 설명을 도식과 함께 보강
26.07.25	0.7.0	고유	§2에 전체 흐름 요약 다이어그램 추가
26.07.25	0.8.0	고유	UI 요소 목록(§4), 화면 배치(§5) 신설

0. 기획 의도

- 셰이킹은 얼음을 셰이커에 담고 흔드는 동작이 **레시피의 마지막에 한 번만** 발생하는 기믹이다.
- 기존에는 "셰이킹을 완료했는가"만 이진(1점/0점)으로 채점했는데, 이번 개정으로 "**목표 횟수만큼 정확히 흔들었는가**"를 **오차율로 채점**하는 방식으로 바꾼다.
- 조작 자체는 **셰이커를 클릭&홀드한 채로 좌우로 반복해서 흔드는(왕복)** 방식으로 확정한다.
- 목표 횟수에서 한두 번 정도 벗어나는 것은 실제로 맛에 큰 영향이 없다는 판단 하에, 오차 계산에 **허용 구간(tolerance) ± 2 회** 를 둔다.
- 플레이어는 목표 횟수를 다 채우지 않고도 스스로 판단해서 다음 단계로 넘어갈 수 있어야 한다 — 강제로 목표치를 채우게 붙잡아두지 않는다.
- 이 문서는 셰이킹 기믹만 다룬다. 다른 기믹(따르기·스퀴즈 등)의 조작·판정 방식은 이 문서의 대상이 아니며, 참고용으로도 서술하지 않는다.

1. 대상 칵테일과 목표 횟수

셰이킹이 들어가는 칵테일은 30종 중 14종이다. 목표 횟수는 티어별로 고정한다.

티어	목표 횟수	해당 칵테일
T3	7회	진피즈, 위스키 사워, 브랜디 사워, 마가리타, 바카디, 화이트 레이디, 에스프레소 마티니
T4	10회	코스모폴리탄, 핑크레이디, 블루하와이, 그래스호퍼, 블루사 파이어, 준벅
T5	10회	오아시스 선셋

- 목표 횟수는 칵테일 개별 지정이 아니라 **티어에 종속**된다. 이후 신규 칵테일이 추가되어도 티어만 정해지면 목표 횟수는 자동으로 따라간다.

1.1 3일차까지 해금되는 셰이크 대상(8월 구현 목표 3일차 까지)

일차별 해금 스케줄 기준, Day 1~3 안에 실제로 플레이어가 만날 수 있는 셰이크 칵테일은 아래 3종뿐이다.

해금 일차	칵테일	티어	목표 횟수
Day 1	진피즈	T3	7회
Day 3	위스키 사워	T3	7회
Day 3	바카디	T3	7회

3일차까지는 전부 T3라서 목표 횟수도 전부 7회로 동일하다. T4·T5 웨이크 칵테일(코스모 폴리탄 이하)은 Day 4 이후에 해금되므로 이 시점엔 등장하지 않는다.





2. 조작 흐름


쉐이킹은 두 구간으로 나뉜다 — **자동 연출 구간**(얼음 준비)과 **플레이어 조작 구간**(흔들기).



- ① 얼음 삽 잡기 → ② 셰이커로 이동 (수동)
↓
- ③ 얼음 투입 → ④ 뚜껑 닫힘·눅힘 (자동 연출)
↓
- ⑤ 좌우 흔들기 (왕복 카운트·중심점 판정) (플레이어 조작)
↓
- 다음으로 버튼 (목표 달성 여부 무관, 즉시 종료 가능)
↓
- 판정 (오차율 채점, 허용오차 ± 2)

2.1 자동 연출 구간









단계	내용	플레이어 개입
①	얼음 삽을 잡는다	있음 (잡는 동작)
②	셰이커 근처로 가져다 댄다	있음 (옮기는 동작)
③	얼음이 셰이커로 쏟아져 들어간다	없음 (자동)
④	셰이커 뚜껑이 닫히고 눌려진다	없음 (자동)

①~②는 잡기·옮기기 정도의 가벼운 조작이고, ③~④는 결과가 정해진 연출이라 자동으로 처리한다.

2.2 플레이어 조작 구간 — 흔들기




- 셰이커가 눌려진 직후, 플레이어는 셰이커를 **클릭(또는 터치)**하고 누른 상태를 유지한 채 좌우로 반복해서 드래그한다.
- **판정 기준점은 셰이커의 중심점이다.** 눌려진 셰이커를 옆에서 봤을 때, 몸통 전체 길이의 정중앙 한 점만을 추적해서 좌/우 도달을 판정한다.



- 셰이커의 양 끝(손잡이 쪽 모서리)이 기준선에 먼저 닿아 보여도, **그 끝이 아니라 가운데의 이 한 점이 기준선에 닿았을 때** 좌/우 도달로 인정한다.
- 셰이커 전체가 기준선을 통째로 넘어가야 하는 것도 아니다 — 중심점 하나만 기준선 위치에 도달하면 된다.
- 이 기준점은 셰이커가 눌혀진 상태에서도, 좌우로 드래그되는 동안에도 항상 셰이커 몸통의 중앙을 따라간다(회전이나 위치와 무관하게 셰이커 자체의 중심).
- **왕복 1회 = 처음 닿았던 쪽에서 반대쪽까지 갔다가, 다시 처음 닿았던 쪽으로 돌아왔을 때** 카운트된다. 즉 좌→우→좌 순서로 원래 쪽에 복귀해야 1회이고, 좌→우만으로는 아직 카운트되지 않는다. 시작 방향(왼쪽이든 오른쪽이든)은 상관없다.
- **목표 횟수에 도달하는 순간, 화면에 "O.K" 알림이 깜빡거리며 표시된다.** 이 알림은 목표 달성을 알려주는 용도이며, 알림이 떴다고 조작이 자동으로 끝나거나 다음 단계로 강제 전환되지는 않는다.
- 손을 떼다고 해서 셰이킹이 끝나는 것은 아니다 — 다음 단계로의 전환은 아래 §2.3의 "다음으로" 버튼으로만 이루어진다.

2.3 다음 단계로 넘어가기 — "다음으로" 버튼



- 기믹 화면 우측 하단에 "다음으로" 버튼이 항상 떠 있다.
- 플레이어는 목표 횟수를 채웠는지와 무관하게, 원하는 시점에 이 버튼을 눌러 즉시 다음 단계로 넘어갈 수 있다.
- 버튼을 누른 시점까지의 왕복 횟수가 그대로 "실제 횟수"로 확정되어 §3의 채점에 들어간다. (예: 목표 10회인데 5회만 흔들고 버튼을 누르면, 실제 횟수 5회로 채점)
- 이 버튼은 셰이킹 화면에만 있는 것이 아니라 **모든 기믹 화면 공통 UI**다. 이 문서에서는 셰이킹 화면에서의 동작만 다룬다.

3. 판정 공식

오차 = $\max(0, |\text{목표 횟수} - \text{실제 횟수}| - 2)$
셰이킹 점수 = $\max(0, 1 - \text{오차} / \text{목표 횟수})$

- 허용치는 **2회**로 확정한다 — 목표 횟수에서 ± 2 회 이내는 오차 없이 만점(1.00) 처리된다.
- 허용 구간을 벗어나는 순간부터 오차가 선형으로 늘어나고, 목표 횟수의 100%만큼 벗어나면 0점.
- 적게 흔들 때와 많이 흔들 때 모두 동일한 방식으로 감점된다(방향 구분 없음).

- 계산 방식 자체는 §3.2 재료 수량 점수 공식과 같은 구조에 허용 구간만 추가한 형태다
— "목표량(oz/tsp)" 자리에 "목표 횟수(회)"가 들어간다.

3.1 오차 예시

목표 횟수	실제 횟수	허용 구간 내?	오차	점수
7	7	O	0	1.00
7	5~9	O (± 2 이내)	0	1.00
7	4	X	1	0.86
10	8~12	O (± 2 이내)	0	1.00
10	13	X	1	0.90
10	5	X	3	0.70
10	20	X	8	0.20

목표에서 ± 2 회 이내는 감점이 전혀 없다.

4. UI 요소 목록

쉐이킹 화면에 등장하는 UI/오브젝트는 아래와 같다.

요소	종류	설명
단계 안내 문구	텍스트	지금 몇 번째 단계인지 안내 (예: "얼음 삼을 잡으세요", "셰이커를 누르고 좌우로 흔드세요")
얼음 삼	드래그 오브젝트	①②단계에서 플레이어가 직접 잡고 옮기는 오브젝트
셰이커	드래그 오브젝트	⑤단계에서 플레이어가 누르고 좌우로 흔드는 오브젝트. ①~④단계에는 조작 대상이 아니고 화면에 놓여만 있음
셰이커 캡(뚜껑)	연출용 파트	셰이커에 붙어있는 부분. ③단계 전엔 열려있고, ④단계에서 닫히는 애니메이션 재생 (플레이어 조작 대상 아님)
얼음 조각 연출	연출용, 비상호작용	③단계에서 삼 → 셰이커로 떨어지는 애니메이션
왕복 진행 바·카운트	텍스트 + 게이지	"실제 횟수 / 목표 횟수" 형태로 진행 상황 표시
O.K 알림	텍스트	목표 횟수 도달 시 깜빡이며 표시, 도달해도 자동으로 사라지거나 다음으로 넘어가지 않음
다음으로 버튼	버튼	목표 달성 여부와 무관하게 언제든지 눌러서 다음 단계로 전환. 모든 기믹 화면 공통 UI

⚠ 좌/우 도달 기준선(LEFT/RIGHT 점선 가이드)은 조작감 테스트용 시뮬레이터에만 있는 개발용 시각화다. 실제 게임 화면에는 노출하지 않는다.
플레이어에게는 셰이커가 얼마나 벗어나야 카운트되는지 보이지 않아야 자연스럽다.

5. 화면 배치

각 요소가 화면의 어느 위치에 놓이는지만 정리한 표. 동작·조건은 §2·§4를 참고.

요소	배치 위치
단계 안내 문구	상단 중앙
셰이커	화면 정중앙
얼음 삽	화면 우측 (등장 위치)
왕복 진행 바·카운트	화면 중앙 하단
O.K 알림	화면 중앙 (셰이커 위에 겹쳐서 표시)
다음으로 버튼	우측 하단

6. 열린 이슈

☐ 도달 판정 임계값은 45%(트랙 폭 대비, 셰이커 중심 기준)를 임시 기준으로 잡는다 — 확정치가 아니라 TBD. 실제 빌드에서 조작감을 다시 확인하며 조정 필요.