


전체 흐름

시각적 흐름



텍스트 흐름

단계	상태	플레이어 행동	결과
대기	수화기 걸림	수화기 아이콘 클릭	동전 투입 가능 상태로 전환
결제	수화기 든 상태	동전 넣기 버튼 클릭 X N회	N개 채우면 표시 화면 활성화 및 다이얼 잠금 해제
다이얼링	다이얼 활성화	로터리 숫자 클릭 [4자리]	자리마다 회전 애니메이션 + 자릿수 등록
연결 시도	4자리 완성	대화 진행	등록된 번호면 통화 연결, 등록되지 않은 번호면 종료
통화	연결 성공 시	선택지 클릭	짧은 대화 후 종료
종료	통화 종료	수화기 내려놓기 클릭	부스 초기화 [동전은 소모된 채 유지]

상태 흐름

- CURRENTSTATE를 명시적으로 관리하면 UI 분기와 디버깅 등 쉽게 하기 위해 아래 7개의 상태를 순환하여 구현합니다.

상태	설명	진입 조건	다음 상태 진행 조건 1	다음 상태 진행 조건 2
IDLE	돈 투입 전 대기 상태	초기 상태 및 통료 종료 후	COIN_WAIT	-
COIN_WAIT	동전 투입 대기	수화기 들기	DIAL_READY -> 요구 동전 충족	IDLE -> 수화기 내려놓기
DIAL_READY	다이얼 활성화 입력 대기	요구 동전 개수 충족	CONNECTING -> 4자리 입력	IDLE -> 수화기 내려놓기
CONNECTING	번호 매칭 판정	번호 4자리 입력	CALL_ACTIVE -> 번호부 일치	CALL_FAILED ->불일치
CALL_ACTIVE	상태 표시 및 사운드 [통화 중] [연결 사운드]	매칭 성공	CALL_ENDED ->대사 시퀀스 자동 종료	-
CALL_FAILED	상태 표시 및 사운드 [없는 번호 입니다.] [뻘...]	매칭 실패	CALL_ENDED -> 별도 확인 입력 없이 바로 대기 상태 전환	-
CALL_ENDED	상태 표시 [다음 이용자를 위해 수화기를 제자리에 놔주세요.]]	CALL_ACTIVE / CALL_FAILED 종료	IDLE -> 수화기 내려놓기	-

데이터 구조

- 동전 / 수화기 / 다이얼 / 통화 상태는 별도 변수로 관리합니다.

변수명	타입	초기값	설명
wallet	number	0 [재화 시스템 연동값]	플레이어가 보유한 동전 수. 재화 시스템 연동 전까지는 임시 변수로 사용
inserted Coins	number	0	현재 부스에 투입된 동전 수. 아래 PAYPHONE_CONFIG.coinsRequired에 도달하면 dialLocked = false
handset Lifted	boolean	false	수화기 상태. false면 동전 투입/다이얼 조작 자체가

			불가
dialLocked	boolean	true	다이얼 조작 가능 여부
dialedNumber	string [0~4자리]	...	현재까지 입력된 번호. 4자리 완성 시 즉시 매칭 판정 트리거
callActive	boolean	false	통화 진행 중 여부. true인 동안 다이얼/동전 입력 ui는 비활성
currentState	enu	IDLE	상태 머신의 현재 상태값 [디버깅 및 UI분기용 명시적 권장]