# HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ KHOA AN TOÀN THÔNG TIN

# MODULE THỰC HÀNH AN TOÀN MẠNG MÁY TÍNH

BÀI THỰC HÀNH SỐ 05.2

# TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TRUY CẬP TỪ XA VPN SSTP TRÊN WINDOWS SERVER 2012 R2

Người xây dựng bài thực hành:

ThS. Cao Minh Tuấn

# MỤC LỤC

Mục lục	2
Thông tin chung về bài thực hành	3
Chuẩn bị bài thực hành	4
Đối với giảng viên	4
Đối với sinh viên	4
TRIÊN KHAI dịch vụ truy cập từ xa vpn sử dụng giao thức ssl và	
radius	5
1.1. Chuẩn bị	5
1.2. Mô hình triển khai	5
1.3. Các bước thực hiện	5
1.4. Thực hiện trên máy chủ DC	6
1.4.1. Tạo người dùng cho phép truy cập từ xa thông qua VPN	6
1.4.2. Cài đặt dịch vụ Network Policy Server	8
1.4.3. Cấu hình Radius Server trong Network Policy Server	9
1.4.4. Cài đặt dịch vụ trung tâm chứng thực CA	15
1.4.5. Cấu hình CA để cấp phát chứng thư số cho máy chủ SRV	16
1.4.6. Cấp phát chứng thư số	18
1.5. Thực hiện trên máy chủ SRV	25
1.5.1. Cài đặt ứng dụng Routing and Remote Access	25
1.5.2. Cấu hình dịch vụ Routing and Remote Access	26
1.6. Thực hiện trên máy Windows 7	32
1.7. Kiểm tra kết quả	36
Phu luc	38

# THÔNG TIN CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

Tên bài thực hành: Triển khai dịch vụ truy cập từ xa VPN

Module: Quản trị an toàn hệ thống

Số lượng sinh viên cùng thực hiện: 01

Địa điểm thực hành: Phòng máy

#### Yêu cầu:

- Yêu cầu phần cứng:
  - + Mỗi sinh viên được bố trí 01 máy tính với cấu hình tối thiểu: CPU 2.0 GHz, RAM 8GB, HDD 50GB
- Yêu cầu phần mềm trên máy:
  - + Hệ điều hành Windows 7. Server 2012
  - + VMware Worstation 9.0 trở lên
- Công cụ thực hành:
  - + Máy ảo VMware: Windows 7 SP1, Windows Server 2012. Trên mỗi máy ảo có ít nhất 02 phân vùng ổ cứng. Trong đó phân vùng C: chứa hệ điều hành, phân vùng D: có ít nhất 10 GB còn trống.
- Yêu cầu kết nối mạng LAN: không
- Yêu cầu kết nối mạng Internet: không
- Yêu cầu khác: máy chiếu, bảng viết, bút/phấn viết bảng

Công cụ được cung cấp cùng tài liệu này:

# CHUẨN BỊ BÀI THỰC HÀNH

# Đối với giảng viên

Trước buổi học, giảng viên (người hướng dẫn thực hành) cần kiểm tra sự phù hợp của điều kiện thực tế của phòng thực hành với các yêu cầu của bài thực hành.

Ngoài ra không đòi hỏi gì thêm.

#### Đối với sinh viên

Trước khi bắt đầu thực hành, cần tạo các bản sao của máy ảo để sử dụng. Đồng thời xác định vị trí lưu trữ các công cụ đã chỉ ra trong phần yêu cầu.

# TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TRUY CẬP TỪ XA VPN SỬ DỤNG GIAO THỨC SSL VÀ RADIUS

#### 1.1. Mô tả


Khi người dùng có yêu cầu kết nối từ xa tới hệ thống mạng nội bộ bên trong để truy cập dữ liệu. Cần phải đảm bảo an toàn dữ liệu truyền trên mạng tránh kẻ tấn công có thể chặn bắt, nghe lén, độc trộm nội dung dữ liệu.

Triển khai công nghệ mạng riêng ảo VPN trên máy chủ Windows Server 2012 sử dụng giao thức bảo mật SSL/TLS kết hợp với giao thức xác thực RADIUS. Với giao thức này chỉ người dùng có tài khoản trong máy chủ Active Directory mới truy cập được.

#### 1.2. Chuẩn bị

- Máy ảo chạy hệ điều hành Windows 7 có kết nối vào Lan Segment (Switch ảo của VMware) đã thiết lập.
- Máy ảo chạy hệ điều hành Windows Server 2012 kết nối cùng với Lan Segment với Windows 7.

#### 1.3. Mô hình triển khai



(Giải thích hình vẽ, vai trò của từng thiết bị)

#### 1.4. Các bước thực hiện

Thực hiện trên máy chủ DC:

- Tạo người dùng cho phép truy cập từ xa
- Cài đặt, cấu hình Network Policy Service làm Radius Server
- Cài đặt trung tâm chứng thực CA
- Cấp phát chứng thư số có khóa bí mật cho máy chủ SRV làm VPN Thực hiện trên máy chủ SRV:
- Cài đặt dịch vụ Routing and Remote Access
- Cấu hình xác thực sử dụng Radius Client kết nối với DC.

- Cài đặt chứng thư số được cấp phát từ DC.

Thực hiện trên máy trạm Windows 7:

- Truy cập vào DC thông qua SRV để xin chứng thư số của CA.
- Tạo kết nối mạng VPN
- Cấu hình sử dụng SSTP
- Kết nối với tài khoản đã tạo trên DC
- Kiểm tra kết quả


#### 1.5. Thực hiện trên máy chủ DC

1.4.1. Tạo người dùng cho phép truy cập từ xa thông qua VPN


Truy cập theo đường dẫn:

Server Manager → Tools → Active Directory User and Computer.


Phải chuột vào thư mục Users  $\rightarrow$  New  $\rightarrow$  User:



Đặt tên người dùng cho phép truy cập từ xa là: user1




Giao diện tiếp theo đặt mật khẩu cho người dùng. Chú ý mật khẩu ở đây phải đạt mức phức tạp.



Nhấn Next và Finish để kết thúc quá trình tạo người dùng.


Bước tiếp theo cấu hình để người dùng này được phép truy cập từ xa.

Chuột phải vào người dùng chọn Properties, chọn Tab Dial-in  $\rightarrow$  Allow access.




Nhấn Apply và OK để kết thúc.


Tạo nhóm VPN và thêm người dùng này vào nhóm.



#### Đặt tên nhóm là VPN:



Thêm người dùng vào nhóm VPN:



Kết thúc bước tạo người dùng truy cập từ xa.

# 1.4.2. Cài đặt dịch vụ Network Policy Server


Truy cập theo đường dẫn:

Server Manager → Dashboard → Add roles and features:



Ba bước đầu tiên để mặc định và chọn Next.


Tại bước lựa chọn vai trò (Select server roles): Chọn Network Policy and Access Services:



Chọn Next để tiếp tục.

Các lưa chọn tiếp theo để mặc định.

Giao diện lựa chọn dịch vụ chọn: Network Policy Server.



Nhấn Next và Install để cài đặt dịch vụ.


1.4.3. Cấu hình Radius Server trong Network Policy Server

(Nêu mục đích của bước thực hiện)


Truy cập Network Policy Server theo đường dẫn:

Server Manager → Tools → Network Policy Server:

Giao diện như sau:




Chuột phải vào NPS để đăng ký dịch vụ trong Active Directory:



Đầu tiên phải cấu hình định nghĩa máy Radius Client chính là máy SRV.


Chuột phải vào mục Radius Clients chọn New:

Giao diện xuất hiện nhập thông tin của máy chủ SRV:




Nhập tên và địa chỉ IP của máy SRV.

Phần Shared Secret: Khóa bí mật chia sẻ giữa 2 máy. Khóa bí mật này 2 máy phải nhập giống nhau.




Chọn OK để kết thúc.

Tiếp theo cần phải định nghĩa chính sách xác thực.




Truy cập vào mục Policies → Network Policies. Giao diện như sau:



Xóa 2 chính sách mặc định đã có. Và tạo chính sách mới. Chuột phải vào Network Policies → New

Mục Policy name đặt tên là VPN.

Muc Type of network access server: chon Remote Access Server



Chọn Next để tiếp tục.


Mục điều kiện (Conditions): Chọn Add để thêm:

Giao diện xuất hiện chọn Windows Groups:




Chọn Add Group để thêm nhóm:

Trỏ tới nhóm VPN đã tao ở bước trên:




Nhấn  $OK \rightarrow OK$  để tiếp tục.

Vẫn trong giao diện Conditions tiếp tục chọn Add để thêm điều kiện khác. Giao diện select condition xuất hiện tìm đến và chọn NAS PortType:



Chọn Add để xuất hiện bảng lựa chọn dịch vụ. Tích chọn Virtual (VPN)



Chon OK để kết thúc.

Lúc này giao diện chính sẽ có 2 điều kiện đã được định nghĩa:



#### Specify Conditions

Specify the conditions that determine whether to




Chọn Next để tiếp tục.

Giao diện tiếp theo chọn quyền truy cập: chọn Access granted



#### Specify Access Permission


Configure whether you want to grant network access or deny networ policy.



Chọn Next để tiếp tục.


Giao diện tiếp theo chọn giao thức xác thực.

Trong mục EAP type chọn Add: Giao diện xuất hiện chọn Secured password



Chọn OK để tiếp tục.

Giao diện sau khi cấu hình:



Các giao diện tiếp thể để mặc định. Chọn Finish để kết thúc.



#### 1.4.4. Cài đặt dịch vụ trung tâm chứng thực CA.


Truy cập theo đường dẫn:

Server Manager → Dashboard → Add roles and features:



Ba bước đầu tiên để mặc định và chọn Next.

Tại bước lựa chọn vai trò (Select server roles): Chọn Active Directoty Certificate Services:



Các bước tiếp theo chọn Next.


Đến giao diện Select roles services: Tích 2 tùy chọn như hình sau:



Các bước tiếp theo để mặc định và chọn Install để cài đặt.

# 1.4.5. Cấu hình CA để cấp phát chứng thư số cho máy chủ SRV

Sau khi cài đặt dịch vụ trong giao diện Dashboard. Góc trên bên cạnh lá cờ có mục cảnh báo. Trong mục cảnh báo này hệ thống yêu cầu cấu hình CA:



Giao diện cấu hình CA xuất hiện:



Chọn Next để tiếp tục.

Giao diện tiếp theo chọn 2 tùy chọn như hình sau:



# Giao diện tiếp theo chọn Enterprise CA:

# Enterprise certification authorities (CAs) can use Active Directory Domain Services (AD DS) to simplify the management of certificates. Standalone CAs do not use AD DS to issue or manage certificates. • Enterprise CA Enterprise CAs must be domain members and are typically online to issue certificates or certificate policies. • Standalone CA

Standalone CAs can be members or a workgroup or domain. Standalone CAs do not require AD


Chọn Next để tiếp tục:

Mục CA Type chọn: Root CA

Mục khóa bí mật Private key: Chọn Create a new private key

DS and can be used without a network connection (offline).

Chọn hệ mật và độ dài khóa:




# Giao diện tiếp theo đặt tên cho CA:



Thời gian để mặc định 5 năm.

Các giao diện tiếp theo để mặc định, chọn Configure để cấu hình CA.

#### Cấu hình hoàn tất:




Nhấn Close để đóng cửa sổ hoàn tất cấu hình.

# 1.4.6. Cấp phát chứng thư số

Truy cập theo đường dẫn để mở giao diện quản lý CA:

Server Manager  $\rightarrow$  Tools  $\rightarrow$  Certification Authority  $\rightarrow$  Certificate Templates.




Chuột phải vào mục Certificate Templates → Manage. Tìm đến template cho Web Server.

Smartcard Logon	1	6.1
Smartcard User	1	11.1
Subordinate Certification Authority	1	5.1
Trust List Signing	1	3.1
User	1	3.1
User Signature Only	1	4.1
■ Web Server	1	4.1
Workstation Authentication	2	101.0

Chuột phải vào Web Server chọn Properties:


Tab Security, nhóm Authenticated Users: tích chọn Enroll:



Chọn Apply -> OK.

Đóng cửa số quản lý CA.


Bật chương trình MMC từ Run:




Cửa sổ hiện lên chọn File → Add or Remove snap-in



Cửa sổ xuất hiện chọn như hình sau:




Cửa sổ lựa chọn định dạng chứng thư số chọn Computer account → Finish. Tại giao diện quản lý chứng thư số:



Chuột phải vào Certificates → All task → Request new certificate Cửa sổ xuất hiện chọn Next.

Giao diện quản lý chứng thư số mẫu:




Tích chọn dòng chữ màu xanh có cảnh báo màu vàng để cấu hình.

Cửa sổ Certificate Properties xuất hiện. Chọn tab Subject:

Mục type chọn Common name

Mục Value nhập IP là giao diện bên ngoài của máy chủ SRV.

Chọn Add để đồng ý.




Chuyển sang tab Private Key tích chọn vào mục Make private key exportable để xuất khóa bí mật.




Chọn Apply -> OK, quay ra giao diện cấu hình ngoài.

Lúc này tích chọn vào ô Web Server:




Chọn Enroll để xuất chứng thư số.




Nhấn Finish để kết thúc.

Lúc này trong mục chứng thư số cá nhân đã có chứng thư số của SRV.



Chuột phải vào chứng thư số của SRV → All Tasks → Export.



Export cả khóa bí mật.

#### Export Private Key

You can choose to export the private key with the certificate.

Private keys are password protected. If you want to export the private key with the certificate, you must type a password on a later page.

Do you want to export the private key with the certificate?


- Yes, export the private key
- O No, do not export the private key

Các bước tiếp theo chọn Next.

Nhập mật khẩu bảo vệ chứng thư:

Group or user names (recor	mmended)
	Add
	Remove
Password:	
•••••	

Giao diện tiếp theo nhập đường dẫn lưu chứng thư số.



Trong hình trên, nơi lưu chứng thư số ổ C của SRV.

Các bước tiếp theo chọn Next và Finish.

Kết thúc cấu hình trên máy chủ DC.

#### 1.5. Thực hiện trên máy chủ SRV

# 1.5.1. Cài đặt ứng dụng Routing and Remote Access

Trên máy chủ SRV đầu tiên phải cài đặt ứng dụng quản lý truy cập từ xa Routing and Remote access.

Truy cập theo đường dẫn:

Server Manager → Dashboard → Add roles and features:




Ba bước đầu tiên để mặc định và chọn Next.

Đến giao diện Select server roles: Tích chọn Remote Access

☐ Print and Document Services
✓ Remote Access
Remote Desktop Services
☐ Volume Activation Services
☐ Web Server (IIS)
☐ Windows Deployment Services
☐ Windows Server Essentials Experience
☐ Windows Server Update Services


Giao diện Select role service: Tích chọn 2 tùy chọn như hình sau:



Các bước tiếp theo chọn Next và Install.

# 1.5.2. Cấu hình dịch vụ Routing and Remote Access

Cài đặt chứng thư số đã cấp ở bước trước. Truy cập vào ổ C:\



Chuột phải vào chứng thư chọn Install PFX

Giao diện xuất hiện chọn Local Machine.

Tiếp tục nhập mật khẩu đã thiết lập ở bước trên.

# Private key protection To maintain security, the private key was protected with a password. Type the password for the private key. Password: Display Password

Các bước tiếp theo để mặc định và Install.


Kiểm tra chứng thư số đã cài. Vào Run gõ MMC  $\rightarrow$  File  $\rightarrow$  Add / Remobe snap-in

Chọn Certificate  $\rightarrow$  Add  $\rightarrow$  Computer Account




Chọn OK để đóng của số.

Tại cửa sổ quản lý chứng thư số. Truy cập vào Personal → Certificates. Giao diện bên phải đã thấy chứng thư số dành cho địa chỉ IP của chính máy SRV.



Truy cập vào Trusted Root Certification Authority. Thấy chứng thư số của máy chủ CA.




Thành công bước cài đặt chứng thư số.


Bước tiếp theo cài đặt và cấu hình dịch vụ Routing and Remote Access.

Truy cập theo đường dẫn:

Server Manager → Tools → Routing and Remote Access Cửa sổ cấu hình xuất hiện.



Chuột phải vào Server SRV chọn Configure and Enable Routing:




Giao diện xuất hiện chọn Next.

Giao diện tiếp theo lựa chọn phương thức sử dụng: chọn Custom Configure Giao diện tiếp theo tích vào 2 tùy chọn như hình dưới đây chọn chức năng VPN và NAT:


#### **Custom Configuration**

When this wizard closes, you can configure the selected services in the Routing and Remote Access console.




Chon Next và Finish để kết thúc.

Giao diện sau khi cài đặt.



Chuột phải vào tên máy chủ SRV chọn Properties.


Tab Security chọn phương thức xác thực là RADIUS. Tiếp chọn Configure.



Cửa sổ xuất hiện chọn Add.


Mục Server name: nhập tên và miền của máy chủ DC.

Mục Shared secret: Nhập khóa chia sẻ đã thiết lập trong Radius DC.




Nhấn OK để đóng cửa số.

Tương tự thiết lập cho mục Accounting provider:




Mục SSL Binding: chọn chứng thư số vừa cài đặt:



VPN:


Chuyển sang Tab IPv4.

Chọn Static address và nhập dãy IP sẽ cấp phát cho máy trạm khi kết nối




Nhấp Apply và OK để kết thúc.

Tiếp tục cấu hình NAT để cho phép máy trạm có thể truy cập được vào webserer trong máy chủ DC.




Chuột phải vào NAT, chọn New Interface. Giao diện xuất hiện chọn Interface bên ngoài WAN.




Nhấn OK sẽ xuất hiện cửa sổ cấu hình.

Tab NAT chọn Public interface, tích chọn Enable NAT:



Tab Services and Ports:

Chọn Web Server (HTTP):




Cửa sổ xuất hiện cần thiết lập địa chỉ IP của DC:

Incoming port:	80
Private address:	172 . 16 . 1 . 2
Outgoing port:	80

Nhấn OK → Apply → OK để kết thúc cấu hình.

#### 1.6. Thực hiện trên máy Windows 7

Truy cập tới dịch vụ cấp phát chứng thư số trong máy chủ DC thông qua trình duyệt web. Nhập IP bên ngoài của máy SRV.



Use this Web site to request a certificate for your Web browse encrypt messages, and, depending upon the type of certificate

You can also use this Web site to download a certificate autho

For more information about Active Directory Certificate Servic

#### Select a task:


Request a certificate

View the status of a pending certificate request

Download a CA certificate, certificate chain, or CRL

Tích vào tùy chon Download a CA certificate.

Tiếp tục chọn Download CA certificate:




Chọn nơi lưu chứng thư số của CA.

Tương tự như các bước trên bật Run gỗ MMC. Chọn Certificate


Trong mục Trusted Root CA chọn Import chứng thư số của DC vừa mới tải về.

Bước tiếp theo cài đặt và cấu hình kết nối VPN. Truy cập theo đường dẫn:


Control Panel  $\rightarrow$  Network and Sharing Center  $\rightarrow$  Set up a new connection or network:



Giao diện tiếp theo chọn Connect to a workplace:



# Giao diện tiếp theo chọn kết nối thông qua VPN:



Giao diện tiếp theo nhập địa chỉ IP bên ngoài của SRV (kết nối với Windows 7). Đặt tên cho kết nối:

#### Type the Internet address to connect to


Your network administrator can give you this address.

Internet address: 192.168.3.150

Destination name: HVKTMM VPN

Bước kết tiếp nhập tài khoản đã tạo trên máy chủ DC.


#### Type your user name and password



Cửa sổ đăng nhập kết nối xuất hiện. Chọn Properties để cấu hình sử dụng giao thức SSTP.



Tab Security chọn kết nối SSTP:




Các thông số khác để mặc định. Chọn OK để lưu và đóng cửa sổ.

Truy cập vào Registry thông qua Run. (gõ regedit)

Truy cập theo đường dẫn: HKEY\_LOCAL\_MACHINE  $\to$  SYSTEM  $\to$  CurrentControlSet  $\to$  Services  $\to$  SstpSvc.

Chuột phải vào mục Parameters  $\rightarrow$  New  $\rightarrow$  DWORD

Đặt tên DWORD này là: NoCertRevocationCheck có giá trị là 1.



Kết thúc và đóng cửa sổ Registry.

Quy trở lại cửa sổ đăng nhập kết nối. Nhập lại tên và mật khẩu của người dùng user1. Nhấn Connect để kết nối.



Kết quả thành công.


#### 1.7. Kiểm tra kết quả

Tại máy Windows 7 thực hiện Ping tới máy chủ DC. Thành công.


```
C:\Users\admin>ping 172.16.1.2

Pinging 172.16.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=127
```

Truy cập vào tài nguyên chia sẻ trên máy chủ DC:



Kiểm tra gói tin gửi trên đường truyền. Thực hiện cài đặt công cụ chặn bắt và phân tích gói tin WireShark:



Các gói tin đã được mã hóa với giao thức TLSv1.

Kết thúc bài thực hành./.

# PHŲ LŲC