

3.76 mvnullto ベクトル要素の NULL 置換

ベクトル要素で NULL の要素を任意の値に置換する。ベクトル要素が NULL であれば、要素の区切り文字が連続する。以下に示したベクトルは全て NULL を含む。ただし、わかりやすさのためにベクトルの末尾に‘\n’を記している。上から順番に、3 番目、1 番目、4 番目の要素が NULL である。

```
a b c\n
a b\n
a b c \n
```

書式

```
mvnullto vf= [v=|-p] [0=] [-A] i= [o=] [delim=] [-assert_diffSize] [-assert_nnullin] [-assert_nnullout] [-nfn]
[-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

- vf=** NULL 置換の対象となる項目名 (i=ファイル上) を指定する。
複数項目指定可能。
結果の項目名を変更したいときは、:(コロン) に続けて新項目名を指定する。
- A** **vf=**で:(コロン) に続けて指定した項目名で、新たな項目が追加される。
なお**-A** オプションを指定した場合、**vf=**パラメータで指定するすべての項目に新項目名を指定しなければならない。
- v=** 置換文字列を指定する。
- p** 直前の要素で置換する。**v=**と同時に指定はできない。
- 0=** NULL 値以外の要素を全て、ここで指定した文字列に置換する。
指定しなければ NULL 値以外は置換しない。

利用例

例 1: null を文字列 'null' に置換する例

```
$ more dat1.csv
items
b a c
c c
e a b
$ mvnullto vf=items v=null i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgvnullto i=dat1.csv o=rsl1.csv v=null vf=items
$ more rsl1.csv
items
b a null c
null c c
e a null null b null
```

例 2: 分かりやすく区切り文字を.(ドット)にした例

```
$ more dat2.csv
items
b.a..c
.c.c
e.a...b.
$ mvnullto vf=items v=null delim=. i=dat2.csv o=rsl2.csv
#END# kgvnullto delim=. i=dat2.csv o=rsl2.csv v=null vf=items
$ more rsl2.csv
```

```
items
b.a.null.c
null.c.c
e.a.null.null.b.null
```

例 3: null を直前の値に置換する例

```
$ mvnullto vf=items -p i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgvnullto -p i=dat1.csv o=rsl3.csv vf=items
$ more rsl3.csv
items
b a a c
  c c
e a a a b b
```

例 4: 0=を指定することで、null 以外は全て指定の値に置換される

```
$ mvnullto vf=items v=null 0=X i=dat1.csv o=rsl4.csv
#END# kgvnullto 0=X i=dat1.csv o=rsl4.csv v=null vf=items
$ more rsl4.csv
items
X X null X
null X X
X X null null X null
```

関連コマンド

mvdelnull : NULL 要素を削除する。