

3.54 mshare 構成比の計算

f=パラメータで指定した項目の構成比を計算し、新しい項目として追加する。

書式

```
mshare f= [k=] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-assert_nullin] [-assert_nullout] [-nfn] [-nfno] [-x]
[-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

f= ここで指定された項目（複数項目指定可）の値のシェアが計算される。
:(コロン) で新項目名を指定する必要がある。例) f=数量:数量シェア
k= シェア計算の単位となる項目名リスト（複数項目指定可）を指定する。
省略すると全行同じキーの値として処理される。

利用例

例 1: 基本例

「顧客」項目を単位に「数量」と「金額」項目のシェアを計算し、「数量シェア」と「金額シェア」という項目名で出力する。

```
$ more dat1.csv
顧客, 数量, 金額
A,1,10
A,2,20
B,1,15
B,3,10
B,1,20
$ mshare k=顧客 f=数量:数量シェア, 金額:金額シェア i=dat1.csv o=rs11.csv
#END# kgshare f=数量:数量シェア, 金額:金額シェア i=dat1.csv k=顧客 o=rs11.csv
$ more rs11.csv
顧客 %0, 数量, 金額, 数量シェア, 金額シェア
A,1,10,0.3333333333,0.3333333333
A,2,20,0.6666666667,0.6666666667
B,1,15,0.2,0.3333333333
B,3,10,0.6,0.2222222222
B,1,20,0.2,0.4444444444
```

関連コマンド