ARAÇ TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMLERİ

RAPORLAMA WEB SERVİSLERİ DÖKÜMANI

Versiyon 1.6

AMAÇ

Arvento Web Servisleri araç takip sistemine ait verilerin diğer uygulamalar içinde kullanılması amacıyla oluşturulmuştur. Web Servislerinden ulaşılan bilgiler standart XML formatındadır. Diğer uygulamalar tarafından rahatlıkla erişilebilir.

arvento raporlama web servisine arvento sunucuları için http://ws.arvento.com/v1/report.asmx dış sunucular için http://[Arvento-Server- IP]/Service/Report.asmx adreslerinden ulaşılabilir. [ArventoServer- IP] kısmına araç takip sunucunuzun ip adresini veya domain adını yazmanız gerekmektedir. Eğer tüm araçların son konum bilgileri öğrenilmek isteniyorsa **GetVehicleStatus** web metotu kullanılması önerilir.

WEB SERVİS KULLANIM VE SİSTEM KISITLARI

- Tüm metotlar için yetki bazlı kontrol eklenmiştir. Kullanıcılar yetkili oldukları metotlara erişebilecektir. Erişilemek istenilen methodlar webservis sözleşmesinde belirtilmelidir.
- WebServis kullanım süresi 1 yıldır. Kullanım süresi bittiğinde, yeniden sözleşme imzalanması gerekmektedir.
- Kullanıcı başına günlük request limiti 100000 adetle sınırlandırılmıştır.
- Konum bilgisi verisi alınan aşağıdaki metotlar için sorgular maksimum 10 cihaz ve 1 gün limit olacak şekilde sınırlandırılmıştır.
- Sorgular aynı metot özelinde minimum 30 saniye periyotlarla yapılabilir.

- v1/report.asmx
  - GeneralReport2
  - GeneralReport2ReturnObject
  - GeneralReportReturnObject
  - GeneralReportWithDistance
  - GeneralReportWithDistanceReturnObject
  - SpeedReport

- v1/reportv2.asmx
  - GeneralReport
  - GeneralReportExtended

- Maksimum çekilebilecek data sayısı aşağıdaki metotlar için 100000 adetle sınırlandırılmıştır.

- report.asmx
  - GeneralReport
  - GeneralReport2
  - GeneralReport2ReturnObject
  - GeneralReportReturnObject
  - GeneralReportWithDistance
  - GeneralReportWithDistanceReturnObject

- reportv2.asmx
  - GeneralReport
  - GeneralReportExtended

WEB METOTLARI / SUNULAN HİZMETLER

Genel Bilgiler

Tüm web metotları için Kullanıcı Adı, PIN1, PIN2 girilmelidir. Tarih Zaman girilmesi gerekli metotlarda tarih MMddyyyyHHmmss şeklinde girilmelidir (StartDate, EndDate). Örneğin 20 Temmuz 2007 23:59:59 için tarih, 07202007235959 şeklinde yazılmalıdır. Tercihen Compress seçeneği "1" olarak girilirse sonuç sıkıştırılmış byte array şeklinde döner. Byte array açıldığında yine standard XML bilgisine ulaşılır. MinuteDif ve Locale alanları belli raporlar için girilmelidir. Bu değer GMT zaman dilimine olan dakika farkıdır, aşağıdaki listeye göre girilmesi gerekmektedir. Eğer metot üzerinde Node veya Group alanları varsa ikisinden biri girilmelidir. Node olarak cihaz numarası veya Group olarak tanımlı araç grubu girilecektir. Language alanı normalde işaretlenmez ise xml bilgisi İngilizce olarak döner. Türkçe için "0" İngilizce için "1" Romence için "2" ve Rusça için "3" girilmelidir. Eğer geçerli bir **Group** alanı yoksa web uygulaması üzerinden Araç Gruplaması seçeneği ile Group alanları oluşturulabilir.

Girilmesi Gerekli Alan Açıklaması

(MinuteDif ve Locale için)

at	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome
az	(UTC+04:00) Azerbaijan
eg	(UTC+02:00) Cairo
ge	(UTC+04:00) Georgia
in	(UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi
ir	(UTC+03:30) Tehran
kz	(UTC+06:00) Kazakhstan
mo	(UTC) Casablanca
om	(UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat

sa (UTC+03:00) Kuwait, Riyadh

sy (UTC+02:00) Damascus 120

tr (UTC+02:00) Athens, Istanbul, Minsk

uz (UTC+05:00) Uzbekistan

Sistem, araç takip entegrasyonu için aşağıdaki web metotlarını içerir.

- **AddUserMapObject**

  Verilen koordinatları merkez olarak baz alarak belirlenen yarıçapta Bölge/Bina Tanımlar.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
ObjectName	string
ObjectGroup	string
ObjectCode	string
ObjectType	string
LongitudeX	string
LatitudeY	string
Radius	string
ImageName	string

Yanıt

İsim	Tip
returnVal (Error uyarısı ya da yapıldı uyarısı döndürür)	string

- **AddUserMapObjects**

  Poligon Bölge/Bina Tanımlar.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi

Username	string
PIN1	string
PIN2	string
ObjectName	string
ObjectGroup	string
ObjectCode	string
ObjectType	string
Points	string Format:“LongitudeX(0);LatitudeY(0);LongitudeX(1);LatitudeY(1);...;LongitudeX(n);LatitudeY(n)”
ImageName	string

Yanıt

İsim	Tip
returnVal (Error uyarısı ya da yapıldı uyarısı döndürür)	string

- **BuildingListReport**

  Tanımlı Bina/bölge listesini oluşturur.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Compress	string

Yanıt

İsim	Tip
ObjectId	int
ObjectName	string
CenterX	double
CenterY	double
ObjectCode	string
Radius	int

CreatedBy	string
DateCreated	datetime

- **CanBusEmptyInfo**
  Araçtan gelen CanBus verilerini listeler.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
MinuteDif	string
Language	string

  Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	decimal
Cihaz	string
Plaka	string
Sürücü	string
Durum	string
Bölge	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Adres	string

- **CanBusFuelInfo**

  Araç yakıt seviye bilgisi listesini oluşturur. Araçtan yakıt seviye bilgisi alabilmek için bu verinin Canbus üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
MinuteDif	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	decimal
Cihaz	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Durum	string
Değer	decimal
Odometre	decimal

- **CanBusOBDFuelInfoReport**

  Canbus/OBD gelen yakıt bilgisini gösterir. Araçtan yakıt seviye bilgisi alabilmek için bu verinin Canbus ya da OBD üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string

Node	string
Group	string
Compress	string
Locale	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Tür	string
Değer	double
Adres	string

- **CanBusOBDGeneralReport**
  Canbus/OBD verilerinden oluşan genel rapordur. OBD ve Canbus; araç içi Network bilgisinin genel adlarıdır. CanBus ve OBD ile Araç Kontrol Ünitesi (ECU)'ne bağlantı yaparak araçtan veri alınmaktadır. Bu metot ile ECU'dan gelen veriler raporlanır.
  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
Locale	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Tür	string
Değer	double
Adres	string

- **CanBusOBDGeneralReportReturnObject**
  Canbus/OBD verilerinden oluşan genel rapordur. OBD ve Canbus; araç içi Network bilgisinin genel adlarıdır. CanBus ve OBD ile Araç Kontrol Ünitesi (ECU)'ne bağlantı yaparak araçtan veri alınmaktadır. Bu metot ile ECU'dan gelen veriler raporlanır. ReturnType: XmlDocument

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
Locale	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Record_No	string
Device_No	string
License_Plate	string
Driver	string
Date_Time	datetime

Type	string
Value	double
Address	string

- **CanBusOBDOdometerInfoReport**

  Canbus ya da OBD mesafe listesini oluşturur. Araçtan odometre (mesafe sayacı) bilgisini alabilmek için bu verinin Canbus ya da OBD üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
Locale	string
Language	string

  Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Tür	string
Değer	double
Adres	string

- **ContactAlarm**

Cihazdan gelen kontak açıldı – kontak kapandı alarmlarının gösterildiği kontak alarmı listesini oluşturur. Kontak alarmı ile aracın ne zaman nerelerde kontak açıp kapadığı bilgisi listelenir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
MinuteDiff	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	double
Plaka	double
Tarih_x002F_Saat	datetime
Kontak_x0020_Durumu	string

- **IgnitionAlarmReturnObject**

Cihazdan gelen kontak açıldı – kontak kapandı alarmlarının gösterildiği kontak alarmı listesini oluşturur. Kontak alarmı ile aracın ne zaman nerelerde kontak açıp kapadığı bilgisi listelenir. Sonuç XmlDocument tipinde döner.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string

Node	string
Group	string
Compress	string
MinuteDiff	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Record_No	string
Device_No	double
License_Plate	double
Date_Time	datetime
Ignition_Status	string

- **DevicePoweredUpAlarm**

  Cihaza Elektrik geldiğini ve çalıştığı bilgisini gösterir. Cihaz kapandıktan belli bir süre tekrar çalışırsa bu alarm üretilir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
MinuteDiff	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	int
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime

- **DoorAlarm**

Kapı alarmlarını listeler. Bu metot ile kapı açıldı / kapandı alarmı ek donanım (kapı sensörü) bulunan araçlarda cihaz tarafından üretilen alarmlar listelenir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
MinuteDiff	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Kapı_x0020_Durumu	string
Durum	string
Kapı_x0020_Sensörü	int

Adres	string
Enlem	string
Boylam	string
Bölge	string

- **DoorAlarm2**
  Kapı alarmlarını listeler. Bu metot ile kapı açıldı / kapandı alarmı ek donanım(kapı sensörü) bulunan araçlarda cihaz tarafından üretilen alarmlar listelenir.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Locale	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Kapı_x0020_Durumu	string
Durum	string
Sensör	int
Adres	string
Enlem	string
Boylam	string

Bölge	string

- **DriverPrivateUsageReport**
  Sürücü özel kullanım durumunu raporlar.
  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Driver	string
Compress	string
Locale	string
Language	string
DayByDay	string
Detailed	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Tür	string
Değer	double
Adres	string

- **EmergencyAlarm**

  Acil durum alarmı, ek donanım (acil durum butonu veya acil durum pedalı) bulunan araçlarda manuel olarak üretilen alarmları listeler.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
MinuteDiff	string
Language	string

  Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Adres	string
Hız_x0020_km_x002F_s	double
Km_x0020_Sayacı	string

- **FuelConsumptionReport**

  Ortalama yakıt tüketimini listeler. Ortalama yakıt tüketimi, aracın verilen zaman aralığındaki, 100 km'de harcadığı yakıtın litre olarak miktarıdır. Bu metot ile araçların ortalama yakıt tüketimleri ve mesafe bilgileri detaylı olarak gösterilir.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi

Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
IncludeSuddenFuelDecrease	string
Compress	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Ekip	string
ARAÇ_x0020_GRUBU	string
Araç_x0020_Markası	string
Araç_x0020_Modeli	string
Araç_x0020_Cinsi	string
Yakıt_x0020_Tipi	string
Kaynak	string
Başlangıç_x0020_Km	string
Bitiş_x0020_Km	string
Mesafe	string
Toplam_x0020_Yakıt_x0020_Tüketimi	string
Ortalama_x0020_Yakıt_x0020_Sarfiyatı	string
Açıklama	string

- **GeneralReport**

  Cihazdan gelen tüm verilerin gösterildiği, genel raporu oluşturur. Genel rapor ile, cihaz hangi alarmı veya paketi ne zaman gönderdiği bilgisi raporlanır. Genel Rapor metotunda “chk” ile başlayan alanlar hangi alarm tipinin isteneceğini belirler. İstenilen rapor tipi “1” olarak işaretlenmelidir.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
chkLocation	string
chkSpeed	string
chkPause	string
chkMotion	string
chkRegion	string
txtSpeedMin	string
txtSpeedMax	string
chkTemperatureSensor1	string
chkTemperatureSensorPer1	string
chkTemperatureSensorAlm1	string
chkTemperatureSensor2	string
chkTemperatureSensorPer2	string
chkTemperatureSensorAlm2	string
txtTemperatureMin	string
txtTemperatureMax	string
chkEmergency	string
chkDoor	string
chkPauseTime	string
chkContactAlarm	string
chkIdlingTime	string
chkIdlingAlarm	string
chkFuelLevel	string
chkPower	string
chkDriverIdentification	string

MinuteDif	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	int
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Sürücü_x0020_Tanıma_x0020_Birimi	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Tür	string
Hız_x0020_km_x002F_s	double
Adres	string
Sıcaklık	double
Sensör	int
iButtonNo	string
Mesafe	double
Enlem	string
Boylam	string
Coğrafi_x0020_Bölge	string
Duraklama_x0020_Süresi	string
Rölanti_x0020_Süresi	string
Kontak_x0020_Açık_x0020_Kalma_x0020_Süresi	string

- **GeneralReportReturnObject**

Cihazdan gelen tüm verilerin gösterildiği, genel raporu oluşturur. Genel rapor ile, cihaz hangi alarmı veya paketi ne zaman gönderdiği bilgisi raporlanır. Genel Rapor metotunda “chk” ile başlayan alanlar hangi alarm tipinin isteneceğini belirler. İstenilen rapor tipi “1” olarak işaretlenmelidir. GeneralReport methodundan farklı olarak sonucu XmlDocument tipinde döndürür.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi

Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
chkLocation	string
chkSpeed	string
chkPause	string
chkMotion	string
chkRegion	string
txtSpeedMin	string
txtSpeedMax	string
chkTemperatureSensor1	string
chkTemperatureSensorPer1	string
chkTemperatureSensorAlm1	string
chkTemperatureSensor2	string
chkTemperatureSensorPer2	string
chkTemperatureSensorAlm2	string
txtTemperatureMin	string
txtTemperatureMax	string
chkEmergency	string
chkDoor	string
chkPauseTime	string
chkContactAlarm	string
chkIdlingTime	string
chkIdlingAlarm	string
chkFuelLevel	string
chkPower	string
chkDriverIdentification	string
MinuteDif	string

Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Record_No	int
Device_no	string
License_Place	string
Driver	string
Driver_Identification_Unit	string
Date_Time	datetime
Tür	string
Speed_kmh	double
Address	string
Temperature	double
Sensor	int
iButtonNo	string
Distance	double
Latitude	string
Longitude	string
Geographical_Region	string
Pause_Duration	string
Idling_Duration	string
Ignition_On_Duration	string

- **GeneralReport2**
  Cihazdan gelen tüm verilerin gösterildiği, genel raporu oluşturur. Genel rapor ile, cihaz hangi alarmı veya paketi ne zaman gönderdiği bilgisi raporlanır. Genel Rapor metotunda “chk” ile başlayan alanlar hangi alarm tipinin isteneceğini belirler. İstenilen rapor tipi “1” olarak işaretlenmelidir.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi

Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
chkLocation	string
chkSpeed	string
chkPause	string
chkMotion	string
chkRegion	string
txtSpeedMin	string
txtSpeedMax	string
chkTemperatureSensor1	string
chkTemperatureSensorPer1	string
chkTemperatureSensorAlm1	string
chkTemperatureSensor2	string
chkTemperatureSensorPer2	string
chkTemperatureSensorAlm2	string
txtTemperatureMin	string
txtTemperatureMax	string
chkEmergency	string
chkDoor	string
chkPauseTime	string
chkContactAlarm	string
chkIdlingTime	string
chkIdlingAlarm	string
chkFuelLevel	string
chkPower	string
chkDriverIdentification	string
chkPossibleAccident	string

chkVehicleMovedWithoutDriverCard	string
MinuteDif	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	int
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Sürücü_x0020_Tanıma_x0020_Birimi	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Tür	string
Hız_x0020_km_x002F_s	double
Adres	string
Sıcaklık	double
Sensor	int
Mesafe	double
Enlem	string
Boylam	string
Coğrafi_x0020_Bölge	string
Duraklama_x0020_Süresi	string
Rölanti_x0020_Süresi	string
Kontak_x0020_Açık_x0020_Kalma_x0020_Süresi	string

- **GeneralReportWithDistance**
  Cihazdan gelen tüm verilerin gösterildiği, genel raporu oluşturur. Bu rapor ile cihaz hangi alarmı veya paketi ne zaman gönderdiği bilgisinin yanı sıra iki kayıt arasındaki mesafe bilgisini de raporlar. Genel Rapor metotunda “chk” ile başlayan alanlar hangi alarm tipinin isteneceğini belirler. İstenilen rapor tipi “1” olarak işaretlenmelidir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi

Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
chkLocation	string
chkSpeed	string
chkPause	string
chkMotion	string
chkRegion	string
txtSpeedMin	string
txtSpeedMax	string
chkTemperatureSensor1	string
chkTemperatureSensorPer1	string
chkTemperatureSensorAlm1	string
chkTemperatureSensor2	string
chkTemperatureSensorPer2	string
chkTemperatureSensorAlm2	string
txtTemperatureMin	string
txtTemperatureMax	string
chkEmergency	string
chkDoor	string
chkPauseTime	string
chkContactAlarm	string
chkIdlingTime	string
chkIdlingAlarm	string
chkFuelLevel	string
chkPower	string
chkDriverIdentification	string
chkPossibleAccident	string

chkAcceleration	string
chkVehicleMovedWithoutDriverCard	string
MinuteDif	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	int
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Sürücü_x0020_Tanıma_x0020_Birimi	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Tür	string
Hız_x0020_km_x002F_s	double
Adres	string
Sıcaklık	double
Sensör	int
Mesafe	double
Enlem	string
Boylam	string
Coğrafi_x0020_Bölge	string
Duraklama_x0020_Süresi	string
Rölanti_x0020_Süresi	string
Kontak_x0020_Açık_x0020_Kalma_x0020_Süresi	string

- **GeneralReportWithDistanceReturnObject**
  Cihazdan gelen tüm verilerin gösterildiği, genel raporu oluşturur. Bu rapor ile cihaz hangi alarmı veya paketi ne zaman gönderdiği bilgisinin yanı sıra iki kayıt arasındaki mesafe bilgisini de raporlar. Genel Rapor metotunda “chk” ile başlayan alanlar hangi alarm tipinin isteneceğini belirler. İstenilen rapor tipi “1” olarak işaretlenmelidir. İlgili sonucu XmlDocument tipinde döndürür

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi

Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
chkLocation	string
chkSpeed	string
chkPause	string
chkMotion	string
chkRegion	string
txtSpeedMin	string
txtSpeedMax	string
chkTemperatureSensor1	string
chkTemperatureSensorPer1	string
chkTemperatureSensorAlm1	string
chkTemperatureSensor2	string
chkTemperatureSensorPer2	string
chkTemperatureSensorAlm2	string
txtTemperatureMin	string
txtTemperatureMax	string
chkEmergency	string
chkDoor	string
chkPauseTime	string
chkContactAlarm	string
chkIdlingTime	string
chkIdlingAlarm	string
chkFuelLevel	string
chkPower	string
chkDriverIdentification	string
chkPossibleAccident	string

chkAcceleration	string
chkVehicleMovedWithoutDriverCard	string
MinuteDif	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Record_No	int
Device_no	string
License_Place	string
Driver	string
Driver_Identification_Unit	string
Date_Time	datetime
Tür	string
Speed_kmh	double
Address	string
Temperature	double
Sensor	int
iButtonNo	string
Distance	double
Latitude	string
Longitude	string
Geographical_Region	string
Pause_Duration	string
Idling_Duration	string
Ignition_On_Duration	string

- **GetCrewFromNode**

Cihazla arayüz üzerinden eşleştirilmiş ekip bilgisini gösterir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi

Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Node	string

Yanıt

XML bilgisi string olarak döner.

- **GetDriverFromNode**

Cihaz sürücü bilgisini gösterir.
Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Node	string

Yanıt

XML bilgisi string olarak döner.

- **GetDriverInfo**

Sistemde tanımlanmış tüm sürücüleri listeler.
Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string

Yanıt

İsim	Tip
Driver	string
Address	string
PhoneNo	string
GSM1	string
GSM2	string
GSM3	string
Nots	string
CardID	string
PersonelNo	string
IdentityNumber	string
CreatedBy	string
DateCreated	dateTime
ImageName	string

- **GetDriverNodeMappings**

Sistemde tanımlanmış sürücü cihaz eşleşmelerini listeler.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	int
Cihaz_x0020_No	string
Sürücü	string
Sürücü_x0020_Tel_x0020_No	string
Adres	string
GSM_x0020_No-1	string
Notlar	string
Kart_x0020_ID	string

Sicil_x0020_No	string
T.C._x0020_Kimlik_x0020_No	string
Kaydeden	string
Kayıt_x0020_Tarihi	dateTime

- **GetGroups**

Kullanıcıya ait tanımlı araç gruplarını listeler.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string

Yanıt

İsim	Tip
ID	int
NodeGroup	string
NodeCount	int

- **GetIMSIList**

Cihazlara takılan hatların IMSI bilgisini listeler.
Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string

Yanıt

İsim	Tip
Node	string
LicensePlate	string
Driver	string
IMSI	string

- **GetLicensePlateFromNode**

  Cihaz ile eşleşmiş plaka bilgisini gösterir.
  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Node	string

  Yanıt

  XML bilgisi string olarak döner.

- **GetLicensePlateNodeMappings**

  Araç cihaz eşleştirmelerini listeler.
  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Language	string

  Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	int
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Araç_x0020_GSM_x0020_No	string
Notlar	string
Yük	string
Araç_x0020_Cinsi	string
Araç_x0020_Markası	string
Araç_x0020_Tipi	string
Araç_x0020_Modeli	string
Kaydeden	string
Kayıt_x0020_Tarihi	datetime

- **GetLocalDateTime**

  Kullanıcı yerel saat bilgisini gösterir.
  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string

  Yanıt

  XML bilgisi string olarak döner.

- **GetNearestNodes**

  Bir bölgeye yakın cihazları listeler.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
LongitudeX	string
LatitudeY	string
Radius	string
DisplayDurationInMinutes	string
Language	string
Locale	string

  Yanıt

İsim	Tip
Node	string
LicensePlate	string
Driver	string
Crew	string
ServiceNo	string
NodeGroups	string
PktType	string
PktTypeText	string
GMTDateTime	datetime
LocalDateTime	datetime
EventType	int
Longitude	double
Latitude	double
Speed	double
Course	int
Odometer	double
Region	string
StandStill	int
StandStillText	string
Idling	int
IdlingText	string
Ignition	int
IgnitionText	string
SCDriver	string
Route	string
RouteDeparture	string
DoubleValue	double
UserMapObject	string
Building	string
Area	string
Road	string
Distirct	string
Village	string

Town	string
City	string
Country	string
LakeRiverSeaOcean	string
PostalCode	string
Address	string
Distance	double

- **GetNodeFromCrew**

Ekip ile eşleşmiş cihaz bilgisini gösterir.
Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Crew	string

Yanıt

XML bilgisi string olarak döner.

- **GetNodeFromDriver**

Sürücü ile eşleşmiş cihaz bilgisini gösterir.
Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Driver	string

Yanıt

XML bilgisi string olarak döner.

- **GetNodeFromLicensePlate**

Araç ile eşleşmiş cihaz bilgisini gösterir.
Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
LicensePlate	string

Yanıt

XML bilgisi string olarak döner.

- **GetNodes**

Kullanıcıya ait cihazları listeler.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Group	string

Yanıt

İsim	Tip
NodeGroup	string
Node	string
LicensePlate	string
Driver	string
Crew	string

- **GetVehicleAlarmStatus**

Kullanıcıya tanımlı tüm araçların son alarm bilgilerinin listesini oluşturur.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi

Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Cihaz_x0020_No	string
GMT_x0020_Tarih_x002F_Saat	datetime
Enlem	double
Boylam	double
Hız	double
Adres	string
Bina_x0020__x002F__x0020_Bölge	string
Yön	int
Alarm_x0020_Türü	string

- **GetVehicleAlarmStatusV2**

Bütün araçlardan gelen son alarm bilgilerinin listesini oluşturur.
Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Cihaz_x0020_No	string
GMT_x0020_Tarih_x002F_Saat	datetime
Enlem	double
Boylam	double
Hız	double

Adres	string
Bina_x0020__x002F__x0020_Bölge	string
Yön	int
Değer	double
Alarm_x0020_Türü	string

- **GetVehicleInfo**

Sistemde tanımlanmış tüm araçları listeler.
Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string

Yanıt

İsim	Tip
LicensePlate	string
VehicleCellPhone	string
Load	string
VehicleClass	string
VehicleBrand	string
VehicleType	string
VehicleModel	string
Notes	string
SavedBy	string
ChassisNumber	string
BelongsTo	string
DateCreated	datetime

- **GetVehicleStatus**

Kullanıcıya tanımlı tüm araçların son konum bilgilerinin listesini oluşturur.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Cihaz_x0020_No	string
GMT_x0020_Tarih_x002F_Saat	datetime
Enlem	double
Boylam	double
Hız	double
Adres	string
Bina_x0020__x002F__x0020_Bölge	string

- **GetVehicleStatusReturnObject**

  Kullanıcıya tanımlı tüm araçların son konum bilgilerinin listesini oluşturur. Sonucu XmlDocument tipinde döndürür

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Device_No	string
GMT_Date_Time	datetime
Latitude	double
Longidtude	double

Speed	double
Address	string
Building_Region	string

- **GetVehicleStatusByNode**

Aracın son konum bilgisini gösterir.
Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Node	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Cihaz_x0020_No	string
GMT_x0020_Tarih_x002F_Saat	datetime
Enlem	double
Boylam	double
Hız	double
Adres	string
Bina_x0020__x002F__x0020_Bölge	string

- **GetVehicleStatusByNodeV3**

Aracın son konum bilgisini gösterir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
sername	string
PIN1	string
PIN2	string
Node	string
Language	string

Yanıt

XML bilgisi array olarak döner

- **GetVehicleStatusJSON**

Araçların son konum bilgisini gösterir. JSON formatında döner.
Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
callback	string

Yanıt

XML bilgisi JSON olarak döner

Kod açıklaması:

- GetVehicleStatusJson() WebMetodu içerisine ilk girilme anında, LogUserActivity() fonksiyonuna girerek kullanıcı aktivitesi data base'e yazılıyor.
- Ardından kullanıcının bu metodu kullanmasına izni olup olmadığını anlamak için UserRights() metodunun bir nesnesi oluşturuluyor ve ardından CheckUser() metodu ile kontrol ediliyor.
- Kontrol sağlandıktan sonra GetNodes() metodu ile Username'e göre ACUSERNODECOMPACT table'ından o kullanıcıya ait node bilgilerine ulaşılıyor ve bir tabloda tutuluyor.
- Bu nodelar bir string listesi içerisinde tutuluyor(List<string> 1stNodes).
- Sonrasın da server ile ilgili bilgilere ulaşılıp belirli bir nesnede tutuluyor.(Server adress,Server port,Session Id ve Application cinsi(WebService))
- Elimizde oluşturduğumuz node listesi ve server bilgileri yardımı ile node a ait bilgilere ulaşılıyor. Ve bir liste içerisinde bu nesneler tutuluyor. Nesnelerin özellikleri (Adress,Altitude,City...)
- Nesnelerin değerleri kontrol edildikten ve güncellikten sonra PLOG nesnesi tutan bir liste içerisinde saklanıyor.
- Ardından JSONResponseWrite() metodu ile her bir nesne bilgisi ayrı ayrı json formatına çevirilip web serviceden kullanıcıya veriliyor.

- **GetVehicleStatusV2**

Araçların son konum bilgisini gösterir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Cihaz_x0020_No	string
GMT_x0020_Tarih_x002F_Saat	datetime
Enlem	double
Boylam	double
Hız	double
Adres	string
Bina_x0020__x002F__x0020_Bölge	string
Yön	int
Mesafe_x0020_Sayacı	double

- **GetVehicleStatusV3**

Araçların son konum bilgisini gösterir.
Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Language	string

Yanıt

XML bilgisi Array olarak döner

- **GetVehicleStatusWithCourse**

Kullanıcıya tanımlı tüm araçların son konum bilgilerinin listesini oluşturur. Araçların konum bilgileriyle beraber açı bilgileri de verilir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Cihaz_x0020_No	string
GMT_x0020_Tarih_x002F_Saat	datetime
Enlem	double
Boylam	double
Hız	double
Adres	string
Bina_x0020__x002F__x0020_Bölge	string
Yön	int

- **IdlingAlarm**

  Cihazlardan gelen rölanti alarmlarını listeler. Bu metot ile, aracın hangi bölgelerde ne zaman rölanti süresini ihlal ettiği gösterilir.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
MinuteDiff	string

Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime

- **IdlingDurationReport**

Rölanti zamanı bilgisi listeler. Rölanti aracın kontağının açık olup hareket etmediği durumdur. Bu metot ile cihazın yaptığı rölanti süreleri detaylı gösterilir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
Locale	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime

Rölanti_x0020_Süresi_x0020_sa	int
Rölanti_x0020_Süresi_x0020_dak	int
Rölanti_x0020_Süresi_x0020_sn	int
Coğrafi_x0020_Bölge	string
Adres	string

- **IgnitionDurationReport**

Kontak açık olması, aracın çalışır durumda olmasıdır. Bu raporda aracın kontak açık kalma süreleri gösterilir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
Locale	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Kontak_x0020_Açık_x0020_Kalma_x0020_Süresi_x0020_sa	int
Kontak_x0020_Açık_x0020_Kalma_x0020_Süresi_x0020_dak	int
Kontak_x0020_Açık_x0020_Kalma_x0020_Süresi_x0020_sn	int
Mesafe_x0020_km	double

Mesafe_x0020_Sayacı_x0020_km	double
Coğrafi_x0020_Bölge	string
Adres	string

- **MotionAlarm**

Cihazdan gelen Hareket alarmlarını listeler. Bu metot ile aracın hangi bölgelerde ne zaman hareket ettiği gösterilir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
MinuteDif	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Adres	string
Hız_x0020_km_x002F_s	double
Km_x0020_Sayacı	double

- **ParallelTimingReport**

Aracın toplam mesafesini, toplam yakıt tüketimini ve ortalama yakıt tüketimini listelemektedir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
IncludeSuddenFuelDecrease	string
Compress	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Ekip	string
ARAÇ_x0020_GRUBU	string
Araç_x0020_Markası	string
Araç_x0020_Modeli	string
Araç_x0020_Cinsi	string
Yakıt_x0020_Tipi	string
Kaynak	string
Başlangıç_x0020_Km	string
Bitiş_x0020_Km	string
Mesafe	string
Toplam	string
Ortalama_x0020_Yakıt_x0020_Sarfiyatı	string
Açıklama	string

- **PauseAlarm**

Duraklama alarmlarını listeler. Bu metot ile aracın hangi bölgelerde ne zaman duraklama süresini ihlal ettiğini gösterir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
MinuteDif	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Adres	string
Hız_x0020_km_x002F_s	double
Km_x0020_Sayacı	double

- **PauseAlarm2**

Duraklama alarmlarını listeler. Bu metot ile aracın nerede ne zaman duraklama süresini ihlal ettiğini gösterir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string

PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
MinuteDif	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Hız_x0020_km_x002F_s	double
Km_x0020_Sayacı	double
Bölge	string
Adres	string
Bölge_x0020_Kodu	string

- **PauseDurationReport**

Duraklama zamanı bilgisini listeler. Duraklama, aracın kontak açık olsun ya da olmasın hareket etmediği durumdur. Bu metot ile aracın yaptığı duraklama süreleri gösterilir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string

Group	string
Compress	string
Locale	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Duraklama_x0020_Süresi_x0020_sa	int
Duraklama_x0020_Süresi_x0020_dak	int
Duraklama_x0020_Süresi_x0020_sn	int
Mesafe_x0020_km	double
Mesafe_x0020_Sayacı_x0020_km	double
Coğrafi_x0020_Bölge	string
Adres	string

- **PauseDurationReport2**

Duraklama zamanı bilgisi listesini oluşturur. Duraklama, aracın kontak açık olsun ya da olmasın hareket etmediği durumdur. Bu metot ile aracın yaptığı duraklama süreleri gösterilir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
Locale	string
Language	string

MinDuration	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Duraklama_x0020_Süresi_x0020_sa	int
Duraklama_x0020_Süresi_x0020_dak	int
Duraklama_x0020_Süresi_x0020_sn	int
Mesafe_x0020_km	double
Mesafe_x0020_Sayacı_x0020_km	double
Enlem	double
Boylam	double
Coğrafi_x0020_Bölge	string
Adres	string

- **PeriodicRegionTrackingReport**

Periyodik coğrafi bölge tanımlarına göre; aracın bölgeye girip girmediği bilgisinin alındığı rapordur.
Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string

Group	string
Compress	string
Locale	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih	string
Gün	string
Bölge	string
Durumu	string

- **RegionAlarm**

  Coğrafi bölge alarmları listelenir. Bu metot ile tanımlı olan coğrafi bölgeye, aracın ne zaman giriş/çıkış yaptığı listelenmektedir.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
MinuteDif	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Durum	string
Bölge	string

- **RegionAlarmReturnObject**

  Coğrafi bölge alarmları listelenir. Bu metot ile tanımlı olan coğrafi bölgeye, aracın ne zaman giriş/çıkış yaptığı listelenmektedir. Sonuç XmlDocument tipinde döner.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
MinuteDif	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Record_No	string
Device_No	string
License_Plate	string
Date_Time	datetime
Status	string
Region	string

- **RegionTravelReport**

  Bölge Sefer Raporunu oluşturur. Bölge sefer raporunda bölgeye giriş zamanı, bölgeden çıkış zamanı, bölge içinde geçen süre ve bölge içinde yapılan mesafe bilgileri raporlanır. **MinInterval** alanı girilirse saniye cinsinden bölge içinde geçen süre filtrelenmiş olur.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
MinInterval	string
Compress	string
Locale	string
Language	string

  Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	int
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Coğrafi_x0020_Bölge	datetime
Bölgeye_x0020_Varış_x0020_Zamanı	double
Bölgeye_x0020_Varış_x0020_Mesafe_x0020_Sayacı_x0020_Değeri_x0020	datetime
__x0028_km_x0029_	double
Bölgeden_x0020_Ayrılış_x0020_Zamanı	double
Bölgeden_x0020_Ayrılış_x0020_Mesafe_x0020_Sayacı_x0020_Değeri_x0020	double
__x0028_km_x0029_	
Bölge_x0020_İçinde_x0020_Katedilen_x0020_Mesafe_x0020__x0028_km_x0029_	double
Bölge_x0020_İçinde_x0020_Geçen_x0020_Süre_x0020_sa	int
Bölge_x0020_İçinde_x0020_Geçen_x0020_Süre_x0020_dak	int

Bölge_x0020_İçinde_x0020_Geçen_x0020_Süre_x0020_sn	int
Bir_x0020_Önceki_x0020_Bölgeye_x0020_Olan_x0020_Uzaklık_ x0020__x0028_km_x0029_	double
İki_x0020_Bölge_x0020_Arasında_x0020_Geçen_x0020_Süre_x0020_sa	int
İki_x0020_Bölge_x0020_Arasında_x0020_Geçen_x0020_Süre_x0020_dak	int
İki_x0020_Bölge_x0020_Arasında_x0020_Geçen_x0020_Süre_x0020_sn	int

- **SpeedAlarm**

Hız limiti aşım alarmlarını listeler. Bu metot ile aracın nerede ne kadar hızla hız alarmlarının üretildiği gösterilmektedir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
MinuteDif	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Adres	string
Hız_x0020_km_x002F_s	double
Km_x0020_Sayacı	string

Açıklama	string

- **SpeedAlarmReturnObject**

Hız limiti aşım alarmlarını listeler. Bu metot ile aracın nerede ne kadar hızla hız alarmlarının üretildiği gösterilmektedir.Return Type XmlDocument

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
MinuteDif	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Record_No	string
Device_No	string
License_Plate	string
Driver	string
Date_Time	datetime
Address	string
Speed_kmh	double
Km_Counter	string
Description	string

- **SpeedAlarmV2**

Hız alarmlarını listeler. Bu metot ile aracın nerede ne kadar hızla hız alarmlarının üretildiği gösterilmektedir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
Locale	string
Language	string
Duration	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Açıklama	string
Hız_x0020_km_x002F_s	double
Coğrafi_x0020_Bölge	string
Adres	string

- **SpeedReport**

Cihazdan periyodik olarak gelen hız bilgisinin gösterildiği rapordur. Bu metot ile aracın belli periyotlarla nerelerden kaç km hız ile gittiği gösterilir.
Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string

EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
MinSpeed	string
MaxSpeed	string
MinuteDif	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Adres	string
Hız_x0020_km_x002F_s	double
Odometre	double
Sürücü_User	double

- **TemperatureAlarm**

Sıcaklık alarmlarını listeler. Bu metot ile sıcaklık alarmı, tanımlanmış olan minimum-maksimum sıcaklık değerleri aralığının dışına çıkılması durumunda oluşan alarmlar ve alarm değerleri gösterilmektedir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string

Compress	string
Locale	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime
Sıcaklık_x0020__x00B0_C	double
Sensör	string
Coğrafi_x0020_Bölge	string
Adres	string

- **TotalIdlingTime**

  Toplam rölanti süresini verir.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
MinuteDif	string

  Yanıt

  XML bilgisi string olarak döner.

- **TotalPauseTime**

  Toplam duraklama süresini verir.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
MinuteDif	string

Yanıt

XML bilgisi string olarak döner.

- **TotalRunningTime**

Toplam kontak açık süresini verir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
MinuteDif	string

Yanıt

XML bilgisi string olarak döner.

- **UserLoginReport**

Kullanıcı aktivitelerini listeler. Bu metot ile kullanıcıların sisteme giriş/çıkış bilgileri gösterilir.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string

StartDate	string
EndDate	string
Compress	string
Language	string
Locale	string

Yanıt

İsim	Tip
a	int
kj	string
j	datetime
kk	string
ca	string
ke	string

- **VehicleDistanceReport**

Araç mesafe raporunu oluşturur. Mesafe, aracın belli zaman aralıklarında aldığı yoldur. Bu metot ile aracın GPS odometre (mesafe sayacı) değerlerindeki değişim raporlanır.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
Locale	string
Language	string

Yanıt

İsim	Tip

Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Mesafe_x0020_km	datetime
İlk_x0020_Mesafe_x0020_Sayacı_x0020_Değeri_x0020_km	double
İlk_x0020_Mesafe_x0020_Sayacı_x0020_Zamanı	datetime
Son_x0020_Mesafe_x0020_Sayacı_x0020_Değeri_x0020_km	double
Son_x0020_Mesafe_x0020_Sayacı_x0020_Zamanı	datetime

- **VehicleDistanceReport2**

Araç mesafe raporunu oluşturur. Mesafe, aracın belli zaman aralıklarında aldığı yoldur. Bu metot ile aracın GPS odometre(mesafe sayacı) değerlerindeki değişim raporlanır.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
Locale	string
Language	string
Detailed	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	string
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Sürücü	string
Tarih_x002F_Saat	datetime

Mesafe_x0020_km	double
Mesafe_x0020_Sayacı_x0020_km	double
Hız_x0020_km_x002F_s	double
Coğrafi_x0020_Bölge	string
Adres	string

- **VehicleLastStateReport**

  Cihazdan gelen son verileri istenilen gün için listeler.

  Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Date	string
Node	string
Group	string
MinuteDif	string

  Yanıt

İsim	Tip
Node	string
LocalDateTime	datetime
PktType	string
Speed	double
Odometer	double
Latitude	double
Longitude	double
LicensePlate	string
Driver	string
UserGroup	string
Duration	int
Temperature	double
Address	string

- **VehicleLastStateReport2**

Cihazdan gelen son verileri istenilen gün için listeler

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Date	string
Node	string
Group	string
Locale	string

Yanıt

İsim	Tip
Node	string
LicensePlate	string
Driver	string
PktType	string
GMTDateTime	datetime
LocalDateTime	datetime
Speed	double
Course	double
Odometer	double
Region	string
StandStill	int
Idling	int
IgnTime	int
SCDriver	string
Route	string
RouteDeparture	string
Temperature	double
ChargePercent	unsignedbyte

- **VehicleOperatingReport**

Araç çalışma raporunu oluşturur. Araç çalışma raporu, cihazdan gelen verilerin yorumlanması sonucu özet olarak sunulan rapordur. Show ile başlayan parametre değerleri true veya false olarak girilmelidir. Bütün parametre değerlerinin doldurulması zorunludur.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
Locale	string
Language	string
ShowDayByDay	string
ShowLastLocationInformation	string
ShowDistance	string
ShowStandStill	string
ShowIdling	string
ShowIgnition	string
ShowMaxSpeed	string
ShowAlarmCounts	string
ShowAlarmInformation	string
ShowMotionDuration	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	int
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Tarih	

Gün	datetime
Mesafe_x0020_km	string
Duraklama_x0020_Süresi_x0020_sa	double
Duraklama_x0020_Süresi_x0020_dak	int
Duraklama_x0020_Süresi_x0020_sn	int
Rölanti_x0020_Süresi_x0020_sa	int
Rölanti_x0020_Süresi_x0020_dak	int
Rölanti_x0020_Süresi_x0020_sn	int
Rölanti_x0020_Süresi_x0020_sn_x0020_Hareket_x0020_Süresi	int
Hareket_x0020_Süresi_x0020_sa	int
Hareket_x0020_Süresi_x0020_dak	int
Hareket_x0020_Süresi_x0020_sn	int
Kontak_x0020_Açık_x0020_Kalma_x0020_Süresi_x0020_sa	int
Kontak_x0020_Açık_x0020_Kalma_x0020_Süresi_x0020_dak	int
Kontak_x0020_Açık_x0020_Kalma_x0020_Süresi_x0020_sn	int
Kontak_x0020_Açık_x0020_Kalma_x0020_Süresi_x0020_sn_x0020_Hareket_x0020_Süresi	int
Maksimum_x0020_Hız_x0020_km_x002F_s	
Araç_x0020_Son_x0020_Durum_x0020_Bilgileri	string
Hız_x0020_Alarmı	string
Şehir_x0020_İçi_x0020_Hız_x0020_Alarmı	string
Şehir_x0020_Dışı_x0020_Hız_x0020_Alarmı	string
Otoyol_x0020_Hız_x0020_Alarmı	string
Rölanti_x0020_Alarmı	string
Duraklama_x0020_Alarmı	string
Hareket_x0020_Alarmı	string
Kontak_x0020_Açıldı_x0020_Alarmı	string
Kontak_x0020_Kapandı_x0020_Alarmı	string
Ani_x0020_Hızlanma_x0020_Alarmı	string
Ani_x0020_Yavaşlama_x0020_Alarmı	string
Motor_x0020_Devir_x0020_Aşımı_x0020_Alarmı	string
İlk_x0020_Kontak_x0020_Açıldı_x0020_Alarmı	string
Sürücü_x0020_Tanıma_x0020_Birimi	string
Son_x0020_Kontak_x0020_Kapandı_x0020_Alarmı	string

Sürücü_x0020_Tanıma_x0020_Birimi_x0020_2	string
Son_x0020_Hız_x0020_Alarmı	string
Son_x0020_Duraklama_x0020_Alarmı	string
İlk_x0020_Bölgeye_x0020_Giriş_x0020_Alarmı	string
İlk_x0020_Bölgeden_x0020_Çıkış_x0020_Alarmı	string
Son_x0020_Bölgeye_x0020_Giriş_x0020_Alarmı	string
Son_x0020_Bölgeden_x0020_Çıkış_x0020_Alarmı	string
	string

- **VehicleOperatingReport2**

Araç çalışma raporunu oluşturur. Araç çalışma raporu, cihazdan gelen verilerin yorumlanması sonucu özet olarak sunulan rapordur. Show ile başlayan parametre değerleri true veya false olarak girilmelidir. Bütün parametre değerlerinin doldurulması zorunludur.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
StartDate	string
EndDate	string
Node	string
Group	string
Compress	string
Locale	string
Language	string
ShowDayByDay	string
ShowLastLocationInformation	string
ShowDistance	string
ShowStandStill	string
ShowIdling	string
ShowIgnition	string
ShowMaxSpeed	string
ShowAlarmCounts	string

ShowAlarmInformation	string
ShowMotionDuration	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	int
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
Tarih	datetime
Gün	string
Mesafe_x0020_km	double
Duraklama_x0020_Süresi_x0020_sa	int
Duraklama_x0020_Süresi_x0020_dak	int
Duraklama_x0020_Süresi_x0020_sn	int
Rölanti_x0020_Süresi_x0020_sa	int
Rölanti_x0020_Süresi_x0020_dak	int
Rölanti_x0020_Süresi_x0020_sn	int
Rölanti_x0020_Süresi_x0020_sn_x0020_Hareket_x0020_Süresi	int
Hareket_x0020_Süresi_x0020_sa	int
Hareket_x0020_Süresi_x0020_dak	int
Hareket_x0020_Süresi_x0020_sn	int
Kontak_x0020_Açık_x0020_Kalma_x0020_Süresi_x0020_sa	int
Kontak_x0020_Açık_x0020_Kalma_x0020_Süresi_x0020_dak	int
Kontak_x0020_Açık_x0020_Kalma_x0020_Süresi_x0020_sn	int
Kontak_x0020_Açık_x0020_Kalma_x0020_Süresi_x0020_sn_x0020_Hareket_x0020_Süresi	int
Maksimum_x0020_Hız_x0020_km_x002F_s	string
Araç_x0020_Son_x0020_Durum_x0020_Bilgileri	string
Hız_x0020_Alarmı	string
Şehir_x0020_İçi_x0020_Hız_x0020_Alarmı	string
Şehir_x0020_Dışı_x0020_Hız_x0020_Alarmı	string
Otoyol_x0020_Hız_x0020_Alarmı	string
Rölanti_x0020_Alarmı	string
Duraklama_x0020_Alarmı	string

Hareket_x0020_Alarmı	string
Kontak_x0020_Açıldı_x0020_Alarmı	string
Kontak_x0020_Kapandı_x0020_Alarmı	string
Ani_x0020_Hızlanma_x0020_Alarmı	string
Ani_x0020_Yavaşlama_x0020_Alarmı	string
Motor_x0020_Devir_x0020_Aşımı_x0020_Alarmı	string
İlk_x0020_Kontak_x0020_Açıldı_x0020_Alarmı	string
Sürücü_x0020_Tanıma_x0020_Birimi	string
Son_x0020_Kontak_x0020_Kapandı_x0020_Alarmı	string
Sürücü_x0020_Tanıma_x0020_Birimi_x0020_2	string
Son_x0020_Hız_x0020_Alarmı	string
Son_x0020_Duraklama_x0020_Alarmı	string
İlk_x0020_Bölgeye_x0020_Giriş_x0020_Alarmı	string
İlk_x0020_Bölgeden_x0020_Çıkış_x0020_Alarmı	string
Son_x0020_Bölgeye_x0020_Giriş_x0020_Alarmı	string
Son_x0020_Bölgeden_x0020_Çıkış_x0020_Alarmı	string

- **VehicleProgramReport**

Araç program durumu raporunu oluşturur. Cihazın üzerinde bulunan program (konfigürasyon) durumları listelenir. chkAllVehicles “1” olarak girilirse kayıtlı tüm araçların program durumlarını listeler Node alanını doldurmaya gerek kalmaz.

Parametreler

Parametre Adı	Parametre Tipi
Username	string
PIN1	string
PIN2	string
Node	string
Group	string
chkAllVehicles	string
Compress	string
Language	string
ProgrammingVehicles	string

Yanıt

İsim	Tip
Kayıt_x0020_No	decimal
Cihaz_x0020_No	string
Plaka	string
DRIVER	string
CREW	string
Durumu	string
Dururken_x0020__x0028_sn_x0029_	decimal
Hareketliyken_x0020__x0028_sn_x0029_	decimal
Mesafe_x0020__x0028_km_x0029_	decimal
Yön_x0020_Değişimine_x0020_Göre_x0020_Programlama_x0020__x0028_derece_x0029_	decimal
Hız_x0020_Alarmı_x0020__x0028_km_x002F_s_x0029_	decimal
Rölanti_x0020_Alarmı_x0020__x0028_sn_x0029_	long
Hız_x0020_Alarmı_x0020__x0028_Süre_x0029_	decimal
Duraklama_x0020_Alarmı_x0020__x0028_sn_x0029_	decimal
Hareket_x0020_Alarmı	string

Sıkıştırılmış Byte Array'i Dataset'e çeviren örnek C# fonksiyonu:

```
using  System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using System.IO;
using System.IO.Compression;

public static DataSet DecompressDataSet(byte[] bytDs, out int len)
{
	System.Diagnostics.Debug.Write(bytDs.Length.ToString());
	DataSet outDs = new DataSet();
```

```
            MemoryStream inMs = new MemoryStream(bytDs); inMs.Seek(0, 0);
            DeflateStream zipStream = new
             DeflateStream(inMs,CompressionMode.Decompress, true); byte[] outByt =
             ReadFullStream(zipStream); zipStream.Flush(); zipStream.Close();

            MemoryStream outMs = new MemoryStream(outByt); outMs.Seek(0, 0);
            outDs.RemotingFormat=SerializationFormat.Binary;
            BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter();
            len = (int)outMs.Length;
            outDs = (DataSet)bf.Deserialize(outMs, null);

            return outDs;
}
public static byte[] ReadFullStream(Stream stream)
{
      byte[] buffer = new byte[32768];
      using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
      {
         while (true) {
            int read = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
            if (read <= 0)
                        return ms.ToArray();
            ms.Write(buffer, 0, read);
         }
      }
}
```

WSDL Tanımları:

Wsdl tanımlarına aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

http://[Arvento-Server- IP]/service/report.asmx?wsdl