

ULWILA Színes Kotta Szerkesztő — Kézikönyv

Ez a program színes kottát készít az **ULWILA módszer** szerint. Nem kell hozzá kottaolvasás: a gyerekek elég a színeket felismernie.

Ez a kézikönyv [nyomtatható PDF-ként](#) is elérhető.

A kézikönyv a program használatáról szól. Magáról a módszerről a végén, a [Források](#) alatt találsz irodalmat.

Az első kotta öt lépésben

Vegyük a „Csiga-biga” első sorát.

1. **Írd be a dal címét** a bal felső mezőbe.
2. **Állítsd be az ütemmutatót** — ehhez a dalhoz 2/4.
3. **Válts „Körök” nézetre**, ha a tiszta ULWILA-képet szeretnéd.
4. **Vedd fel a hangokat**: kattints egy színre, állítsd be az időtartamot, majd nyomd meg a **Hang hozzáadása** gombot. Ismételd minden hangra.
5. **Exportáld PDF-be** a PDF gombbal — ez a nyomtatható változat.

A többi (szöveg, tagolás, ismétlés) mind ráér utólag: a kottát bármikor tovább lehet szerkeszteni.

A képernyő

Nagy képernyőn három hasáb van egymás mellett:

cím • ütemmutató • kulcs • nézet • nyelv • export			eszköztár
bevitel (új hang)	szerkesztő (kijelölt elem)	a kotta	

- **Bevitel** (bal): innen kerülnek be az **új** hangok és szünetek.
- **Szerkesztő** (közép): a **már meglévő**, kijelölt elemet módosítja. Üres, amíg nincs kijelölve semmi.
- **Kotta** (jobb): maga a mű. Ide kattintva jelölsz ki elemeket.

Keskenyebb képernyőn ugyanezek egymás alatt jelennek meg.

A leggyakoribb félreértés: a bal panel új hangot ad hozzá, a középső a meglévőt javítja. Ha egy már felvett hang színét akarod megváltoztatni, ne a bal oldalon kattints — jelöld ki a hangot, és a középső panelt használd.

Hangok felvétele

A bal oldali panelen:

Vezérlő	Mit csinál
7 színes gomb	a hang magassága: C, D, E, F, G, A, H
#	módosított hang (fekete billentyű), pl. F#

Időtartam	Egész · Fél · Negyed · Nyolcad · Tizenhatod
Oktáv	Alsó · Közép · Felső
Hang hozzáadása	felveszi a beállított hangot
Szünet hozzáadása	szünetet vesz fel a beállított időtartammal

A beállítások **megmaradnak**, tehát ha öt negyed hangot akarsz egymás után, elég egyszer beállítani az időtartamot, és csak a színt változtatni.

A **# gomb** csak azoknál a hangoknál aktív, amelyeknek van fekete billentyűjük (C, D, F, G, A). Az E és a H után közvetlenül félhang következik, ezért nekik nincs keresztjük — ilyenkor a gomb szürke.

Javítás: kijelölés és szerkesztés

Kattints egy elemre a kottában — kék keret jelzi, hogy ki van jelölve, és középen megjelenik a szerkesztő panel.

Amit ott állíthatsz:

Vezérlő	Hangra	Szünetre
hangmagasság (7 szín)	✓	—
Időtartam	✓	✓
Oktáv	✓	—
Módosított #	✓ (C, D, F, G, A)	—
Hangsúlyjel, Szóköz, Sortörés, Ismétlés	✓	✓
Átalakítás szünetté / hanggá	✓	✓
Törlés	✓	✓

Ami az adott elemre nem alkalmazható, az **szürke** — nem attól nem működik, hogy elromlott.

Hangból szünet, szünetből hang

Az **Átalakítás szünetté** (illetve **Átalakítás hanggá**) gomb a helyén cseréli ki az elemet. Megmarad az időtartam és minden jelölés (hangsúlyjel, szóköz, sortörés, ismétlés), mert ezek az elem helyéről szólnak, nem a hangzásáról.

A **beírt szótag sem vész el**: a szünet megőrzi rejtve, és ha visszaalakítod hanggá, a szöveg visszajön. Szünetből hang esetén a program a bal oldali panelen éppen kiválasztott színt és oktávot használja.

Beszúrás és törlés

Beszúrás: jelöld ki azt az elemet, ami **után** be akarsz szúrni. A bal oldali gombok felirata ilyenkor átvált **Hang beszúrása** / **Szünet beszúrása** szövegre — ez mutatja, hogy most nem a végére kerül. A kijelölés automatikusan az új elemre ugrik, tehát egymás után többet is beszúrhatsz.

Ha **nincs kijelölve semmi**, a gomb felirata **Hang hozzáadása**, és az új elem a kotta végére kerül.

Törlés: jelöld ki az elemet, majd **Törlés** gomb, vagy a Delete / Backspace billentyű.

Dalszöveg

Jelölj ki egy hangot, és a szerkesztő panel alján, a **Dalszöveg** → **Szótag** mezőbe írd be a szótagot. A kottában a hang alatt jelenik meg.

Szüneten nincs szövegmező — a szünet alá nem kerül szótag.

A kotta tagolása

Az ULWILA-kották nem futnak egybe: a hangok **szavakba vannak csoportosítva**, a szótagokhoz igazítva. Erre két eszköz van.

Szóköz

A **Szóköz ()** gomb sima térközt tesz a kijelölt elem után:

(Bo)(ci) (bo)(ci) (tar)(ka)

Ez **nem szünet**. Nincs időtartama, nem hallatszik, csak széthúzza a képet. A szünetnek külön jele van (üres hatszög) — a szóköz semmit nem rajzol.

Sortörés

A **Sortörés ↵** gomb az adott elem után új sorba viszi a kottát. Így a dal sorai ott törnek meg, ahol a szöveg sorai, nem ott, ahol a papír elfogy.

Hangsúlyjel

Az ULWILA nem használ ütemvonalat: az ütem elejét **fekete háromszög** jelzi a hang fölött. A program ezt **magától kiteszi** az ütemmutató alapján — nincs vele dolgod.

Ha mégis máshova kell (például felütéssel induló dalnál), a **Hangsúlyjel ▼** gomb három állapoton jár körbe:

Állapot	Jelentés
auto	a program dönt az ütemmutatóból
be	ide mindenképp kerüljön jel
ki	ide semmiképp

Ismétlés

Ha egy szakasz kétszer hangzik el, nem kell kétszer beírni.

1. Jelöld ki a szakasz **első** elemét → |: **Ismétlés innen**
2. Jelöld ki a szakasz **utolsó** elemét → :| **Ismétlés eddig**

A szakasz két oldalán megjelenik a hagyományos ismétlőjel: két függőleges vonal és két pont, a pontok az ismételt rész felé néznek.

Ha csak a **végjelet** teszed ki, az ismétlés a dal elejétől értendő — ez a hagyományos kottában is így van. Ha csak a **kezdőjelet**, akkor a dal végéig.

Fontos: az ismétlőjel a program saját konvenciója. Az ULWILA módszer irodalmában nincs ismétlőjel, ezért a hagyományos kotta jelét vettük át — amit a gyerekek később a rendes kottában is viszontlát. Ezt tanítani kell, nem magától értetődő.

A két nézet

Az eszköztár **Kotta** / **Körök** gombjával váltasz. Ugyanaz a dal, két megjelenítésben — a váltás nem módosít semmit, bármikor oda-vissza mehetsz.

Körök — a tiszta ULWILA-kép: színes körök, kottavonalak nélkül.

Kotta — hagyományos ötvonalas kotta, de a hangjegyfejek ULWILA-színűek. Ez a **híd** a rendes kottaíráshoz: aki már ismeri a színeket, itt kezdheti megszokni a vonalrendszert.

Néhány dolog csak az egyik nézetben látszik:

	Körök	Kotta
hangsúlyjel ▼	✓	— (helyette ütemvonal)
szóköz	✓	—
sortörés	✓	✓
ismétlőjel	✓	✓
kulcs (violin/basszus)	—	✓

A szóköz és a hangsúlyjel gombja kotta nézetben is használható: az adat rögzül, és körök nézetre váltva látszik. A **kulcsválasztó** viszont körök nézetben szürke, mert ott nincsenek kottavonalak, amikhez viszonyítson.

Nyomtatás és mentés

Gomb	Mire jó
PDF	ez a nyomtatáshoz való — A4, margókkal, több oldalra tördelve
PNG	kép, munkalapba vagy prezentációba illesztéshez
SVG	kép, ami nagyításnál sem pixelesedik
Mentés	a kotta elmentése fájlba, hogy később tovább szerkeszthesd
Betöltés	korábban mentett kotta visszatöltése

Az export mindig azt a nézetet menti, amelyik éppen látszik. Ha a színes körös változatot akarod kinyomtatni, előbb válts **Körök** nézetre.

A **Mentés** és a **PDF** nem ugyanaz. A PDF nyomtatáshoz jó, de nem lehet visszatölteni szerkesztésre. Ha később még dolgoznál a dalon, **mentsd el** is, ne csak exportáld.

Ha a betöltött fájl hibás, a program **megmondja, mi a baj**, és a megnyitott kotta érintetlen marad.

Billentyűparancsok

Kijelölt elem mellett:

Billentyű	Mit csinál
→ ←	lépés a következő / előző elemre

Shift + → ←	kijelölés kiterjesztése több elemre
Home / End	ugrás az első / utolsó elemre
Enter	sortörés be/ki az adott elem után
Delete / Backspace	a kijelölt elem(ek) törlése
Esc	kijelölés megszüntetése

Jelmagyarázat

Színek

Hang	Szín	Hang	Szín
C (Dó)	fekete	G (Szó)	piros
D (Ré)	barna	A (Lá)	narancs
E (Mi)	kék	H (Ti)	sárga
F (Fá)	zöld		

Oktáv

Oktáv	Jel
alsó	kis fekete pont a kör közepén
közép	nincs pont
felső	kis fehér pont a kör közepén

Ahol a pont beleolvadna a hang színébe (például fekete pont a fekete C-n), a program **kontrasztos gyűrűt** rajzol köré, hogy látszódjon.

Hangértékek

Érték	Hangjel	Szünetjel
egész	négy összeérő kör	négy üres hatszög
fél	két összeérő kör	két üres hatszög
negyed	egy kör	egy üres hatszög
nyolcad	félkör , jobbra egyenes éllel	fél hatszög
tizenhatod	keskeny pálcika	üres pálcika

Két nyolcad vagy négy tizenhatod pontosan egy negyed helyét tölti ki.

Egyéb jelek

Jel	Jelentés
▼ fekete háromszög	ütem eleje (az ütemvonal helyett)
kétszínű kör	módosított hang, pl. F# = fél zöld, fél piros

Gyakori kérdések

Elrontottam egy hangot, muszáj mindent újraírni? Nem. Kattints rá, és a középső panelen javítsd — színt, időtartamot, oktávot, vagy akár szünetté alakítsd.

Kimaradt egy hang a dal közepéről. Jelöld ki az előtte lévő, és nyomd meg a **Hang beszúrása** gombot.

A gomb „hozzáadása” helyett „beszúrása” lett. Ez azt jelenti, hogy van kijelölt elem, és az új hang **utána** kerül, nem a végére. Ha a végére akarsz, Esc-cel szüntesd meg a kijelölést.

Miért szürke a # gomb? Mert E vagy H hang van kijelölve, azoknak nincs keresztjük.

Miért szürke a kulcsválasztó? Mert körök nézetben vagy, ahol nincsenek kottavonalak. Váltás kotta nézetre.

Betettem szóközt, de nem látok semmit kotta nézetben. A szóköz csak körök nézetben rajzolódik. Az adat megvan, váltás után látszik.

Nem tudok visszavonni egy műveletet. A programban jelenleg nincs visszavonás. Ezért érdemes hosszabb munka közben időnként **menteni**. (Az egyetlen kivétel: a hang→szünet átalakítás megőrzi a beírt szótagot, hogy egy félrekattintás ne vigye el.)

Offline is működik? A kotta és a színek igen. A kotta nézet kulcsjeléhez a program internetről tölt le egy betűkészletet — internet nélkül a kulcs egy tartalék jellel jelenik meg, minden más változatlan.

Források

- Vető Anna – Ullrich, Heinrich (1997): ULWILA Színeskotta. Tanári kézikönyv zeneoktatáshoz. Budapest: Down Alapítvány Kiadó.
- Bakos Anita (2014): [Zenetanulás színesen](#) (Parlando)
- Down Alapítvány — [ULWILA Színeskotta](#)