Инсталация на Slackware GNU/Linux дистрибуция

Ивайло Вълков



Версия 0.2 9 септември 2005 г.

©Ивайло Вълков, 2004–2005.

Този документ се разпространява под лиценз Creative Commons. За повече информация:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/

©Ivailo Valkov, 2004–2005.

This document is licensed under a Creative Commons license. This license permits non-comersial use of this work so long as attribution is given.

For more information about the license visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/

Slackware is registred trademark of Slackware Linux, Inc

Linux is registred trademark of Linus Torvalds.

All trademarks are property of their respective owners

Съдържание

1	Въ	ведение	7
	1.1	Цел и предназначение	7
	1.2	Авторски права и разпространение	7
	1.3	Обратна връзка	8
	1.4	Предупреждение	8
	1.5	Помощна информация	8
2	Ист	гория и информация за ръководството	0
			10
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10
			10
	2.2		11
			11
3			2
	3.1		12
			12
		The state of the s	12
			13
	0.0	1 1 1	14
	3.2		14
		Transfer in the second	17
			23
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24
			26
		7 1 2 7 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	29
		3.2.2.4 Избор на източник на инсталация 2	
		1 3 1	32
		3.2.2.6 Избор на метод	
			Ю
		The state of the s	11
		3.2.3.2 Конфигурация на мишка	
		3.2.3.3 Конфигурация на мрежа	
		3.2.3.4 Други настройки	56

4	Няк	солко думи след инсталацията	62
	4.1	Потребители	62
	4.2	Графичен режим	62
	4.3	Защита	63
	4.4	Кирилизация	63
	4.5	Инсталиране/Де инсталиране на софтуер	63
	4.6	Помощ	65
	47	Зак пючителни луми	65

Списък на фигурите

3.1 Промпт след стартиране от CD-ROM	4
3.2 Зареждане на ядрото	5
3.3 Промпт за избор на клавиатурна подредба	6
3.4 Промпт за влизане в системата	6
3.5 Промпт след вход като потребител root	7
3.6 cfdisk след зареждане	8
3.7 Примерни допълнителни дялове	9
3.8 Влизане във виртуална конзола 2	0
3.9 Стартов екран на setup	3
3.10 Добавяне на swap дял	4
3.11 Форматиране на swap дял $\ldots 2$	5
3.12 Активиране на swap дял $\ldots 2$	5
3.13 Съобщение за успешно активиран swap дял $\dots 2$	6
3.14 Добавяне на дяла за инсталация	6
3.15 Подготвяне на дяла за форматиране $\dots 2$	7
3.16 Избор на големина на inode $\dots \dots 2$	8
3.17 Дялът за инсталация в процес на форматиране 2	8
3.18 Добавяне на дяла в /etc/fstab	9
3.19 Избор на инсталационен източник	0
3.20 Разпознаване на инсталационен CD-ROM	1
3.21 Разпознаване на инсталационен CD-ROM	2
3.22 Избор на основни софтуерни групи	4
3.23 Избор на метод expert	6
3.24 Инсталация при метод expert	7
3.25 Промпт за втория инсталационен диск	8
3.26 Избор и инсталация на Linux ядро за системата 3	9
3.27 Създаване на bootdisk	0
3.28 Конфигурация на модем	0
3.29 Конфигурация на системата hoptplug 4	1
3.30 Конфигурация на LILO - избор на метод 4	2
3.31 Конфигурация на LILO - създаване на lilo.conf 4	3
3.32 Конфигурация на LILO - избор на текстова конзола и	
място за запис	4
3.33 Конфигурация на LILO - избор на място за запис и	
време за изчакване	5
3.34Конфигурация на LILO - добавяне на GNU/Linux 4	6
3.35 Конфигурация на LILO - добавяне на друга операци-	
онна система	7

3.36Инсталация на LILO	18
3.37 Конфигурация на мишка	50
3.38 Конфигурация на мрежа - задаване на hostanme 5	52
3.39 Конфигурация на мрежа - избор на домейн и IP адрес 5	53
3.40 Конфигурация на мрежа - въвеждане на netmask и IP	
адрес	54
3.41 Конфигурация на мрежа - избор на шлюз и DNS сървър 5	55
3.42 Конфигурация на мрежа - преглед на конфигурацията 5	6
3.43 Списък на процесите за автоматично стартиране 5	57
3.44 Конфигурация на конзолни шрифтове 5	58
3.45 Конфигурация на часовникът 5	58
3.46 Конфигурация на часовата зона 5	59
3.47 Избор на администратора на прозорци за X 5	59
3.48Промяна паролата на root	60
3.49 Край на инсталацията	31

Списък на таблиците

3.1	Именуване на IDE устройства в GNU/Linux	21
3.2	Елементи в главното меню на setup	23
3.4	Софтуерни групи в Slackware	32
3.5	Списък на протоколите за мишки	49
3.6	Списък на процесите за автоматично стартиране	57

Глава 1

Въведение

1.1. Цел и предназначение

Целта на това ръководство е да покаже инсталационния процес при дистрибуцията Slackware на операционната система GNU/Linux¹.

Този документ е оформен така, че потребителите да проведат инсталацията, без предварителни знания в областта на Unix и в частност GNU/Linux. Въпреки това предполагам, че може да бъде интересно четиво и за хора с познания в тази област.

Този документ **HE E** превод на Slackware-HOWTO от инсталационния диск на дистрибуцията.

1.2. Авторски права и разпространение

Автор: Ивайло Вълков

Този документ се разпространява под Creative Commons Licesnse Attribution - NonComercial 2.5. Имате право да копирате, разпространявате и доразвивате този документ при спазването на следните правила - посочване на оригиналния автор и нямате право да ползвате без моето разрешение документа за комерсиални цели. Кратко описание на лиценза може да бъде открито на адрес http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ (редавсове

 $^{^1}$ Ядрото на операционната система се нарича Linux, а голяма част от програмите са от проекта GNU (GNU's NOT UNIX). За повече информация може да посетите http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.html. Информацията е на английски език.

1.3. Обратна връзка

Това помощно ръководство е първото, което пиша. Моля да бъда извинен за лош стил или неправилно поднесена информация. Възможно е наличието на некоректна или невярна информация. Възможно е наличието на грешки, които са в разрив с българския език. Ако желаете да помогнете за отстраняване на грешки или да ме уведомите дали това ръководство ви е било от полза, моля свържете се с мен на посочения адрес.

Електронна поща: valkov at g00net dot org

1.4. Предупреждение

Описаната процедура работи при автора, но не е задължително да протече по същия начин при Вас. Авторът не носи отговорност при повреда на апаратно и/или програмно осигуряване 2 от вашия компютър, или загуба на данни.

Предоставената информация е следствие от опита³ на автора придобит при инсталация на дистрибуцията Slackware или прочит на подобни помощни материали (HOWTOs).

Преди да проведете описания процес на инсталация е желателно да направите резервно копие на ценната за вас информация.

Използвайте на своя отговорност!!!

1.5. Помощна информация

В това ръководство не се описва GNU/Linux подробно, а само метода на инсталация при конкретната дистрибуция. Ако не сте убедени, че информацията тук ще ви бъде напълно достатъчна добре е предварително да се запознаете с GNU/Linux и основните характеристики на тази операционна система.

При вече работеща система със Slackware дистрибуция в каталозите /usr/doc/Linux-HOWTOs/ и /usr/doc/Linux-FAQs/ може⁴ да намерите помощта информация на английски език.

 $^{^{2}}$ По-известни като хардуер и софтуер.

 $^{^{3}}$ Колкото и скромен да е този опит

⁴Aко са били инсталирани пакетите linux-howtos и linux-fags.

Интернет също е добър източник на информация. Тук предоставям малък списък с полезни страници, някой от които могат да послужат и за настройка след инсталацията:

Линукс за Българи - портал

Страницата на Антон Зиновиев

Страницата на Валентин Стойков

Група на българите, които харесват Linux - Въведение в GNU/Linux OS

Slackware Линукс 10.1 на български

Уикипедиа, свободната енциклопедия - Slackware

Глава 2

История и информация за ръководството

2.1. Списък на промените

2.1.1. Версия 0.2 9 септември 2005 г.

Тази версия има следните значителни и незначителни промени:

- Описание инсталацията на Slackware 10.1
- Промяна на структурата на ръководството
- ЫТ_БХ файлът беше прекодиран в UTF8
- Правописът на текста беше проверен с GNU Aspell
- Беше премахната грешна и излишна информация
- Беше променен вида на примерните изображения
- Бяха коригирани някой термини
- Лиценз Creative Commons

2.1.2. Версия 0.1 14 Юли 2004

Тази версия има доста лош вид и се надявам да достигне до колкото се може по малко хора

- Описание инсталацията на Slackware 10.0
- Примерни изображения от текстова конзола с не много приятен вид.

2.2. Програмно осигуряване и реализация

Това ръководство е създадено изцяло със свободен софтуер. За написването му беше използвана системата за изготвяне на документи ЫрХ.

Във Версия 0.1 беше използван WYSIWYM 1 редакторът LyX, който е frontend за системата \LaTeX X.

Във Версия 0.2 ИТрХ файлът беше конвертиран от CP1251 към UTF8 кодиране чрез програмата iconv, която е част от библиотеката glibc . За редакция беше използван Texmaker.

Примерните изображения бяха направени с помощта на виртуалната машина Qemu, пакета за обработка на изображения ImageMagick и няколко скрипта за обвивката bash.

2.2.1. Интернет адреси на използваните програми

Това е списък с официалните страници на използваните програми:

Официална страница на Lyx

Официална страница на ТеТех

Официална страница на ImageMagick Home

Официална страница на Qemu

Официална страница на Texmaker

Официална страница на GNU Aspell

Български речници за GNU Aspell

¹What You See Is What You Mean

Глава 3

Инсталация

3.1. Подготовка.

3.1.1. Изисквания

Минималните изисквания за работоспособна GNU/Linux операционна система са :

- процесор 386
- 4MB RAM
- Дискетно устройство
- VGA видеокарта

За инсталацията на Slackware ще ви е необходимо малко по-

- процесор 486 : всички прекомпилирани ядра на диска са за тази фамилия процесори
- 16MB (32MB) RAM и повече : за зареждане на инсталационната програма
- CD-ROM устройство : за инсталация от диск
- свободно дисково пространство : около 4GB при пълна инсталация
- диск 1 и диск 2 са напълно достатъчни за инсталация. Диск 3 и диск 4 съдържат изходния код на всички програми и скриптове от версия 10.1 на дистрибуцията.

За по-подробна информация относно изискванията може да проверите и файла Slackware-HOWTO от диска с дистрибуцията.

3.1.2. Стартиране на инсталацията

Инсталацията на Slackware протича изцяло в GNU/Linux среда. За да започнете инсталацията е необходимо да стартирате компютъра и да заредите от инсталационния диск.

В съвременните компютри е възможно първоначално зареждане (boot) от няколко източника :

- Дискетно устройство (Floppy)
- Твърд диск (Hard disk)
- CD-ROM устройство
- възможно е зареждане и от други устройства, но те няма да бъдат разгледани тук.

За да се подготвите за инсталацията стартирайте компютъра и заредете BIOS¹ менютата за настройка. Влезте в менюто за избор на зареждащи устройства и изберете CD-ROM за първо такова. Ако нямате възможност за зареждане от CD-ROM прочетете следващия раздел, а ако имате може да го пропуснете.

3.1.2.1. Стартиране чрез дискети

За да стартирате инсталацията ще трябва да създадете инсталационни boot и root дискети. Това се прави с програмата RAWRITE.EXE в DOS или една друга операционна система, чието име няма да бъде назовано.

Възможно е да създадете дискетите и под работеща GNU/Linux OS. За информация прегледайте помощните файловете към RAWRITE.EXE.

Необходимите файлове се намират в bootdisks и rootdisks каталозите от диск 3 на дистрибуцията. Нуждаете се от три дискети за да заредите инсталационната програма. Една за boot и две за гоот дискетите. Ако се съмнявате кой image файл да изберете за ядрото тогава това трябва да бъде bare.i.

За да създадете boot дискетата изпълнете:

RAWRITE BARE.I A:

За да създадете root дискетите изпълнете:

RAWRITE INSTALL.1 A: RAWRITE INSTALL.2 A:

Преди да заредите от дискетите поставете инсталационния диск в CD-ROM устройството.

Поставете boot дискетата в дискетното устройство и стартирайте компютъра. По късно ще ви бъдат поискани и гооt дискетите. Следвайте указанията на екрана за да започне инсталацията. След зареждане инсталацията може да продължи по начина описан по нататък в това ръководство.

Ако желаете да използвате други файлове за boot и root дискетите прочетете README.TXT файловете от посочените по-горе каталози.

 $^{^{1}}$ Basic Input Output System

3.1.2.2. Стартиране чрез CD-ROM

Този метод е най-лесен за инсталация. Направете настройките на BIOS описани по-горе. Поставете диска в устройството и стартирайте компютъра. Инсталацията ще започне.

3.2. Инсталация

След като заредите GNU/Linux по един от двата начина ще видите съобщение поздравяващо ви за избора на Slackware и команден промпт:

boot:

Ако желаете да заредите специални параметри към ядрото можете да го направите тук. Например можете да заредите мрежова поддръжка или вече инсталиран GNU/Linux от дял на твърдия диск, ако имате проблем със стартиране след инсталацията.

За да видите възможните параметри прочете файла BOOTING.TXT в диск 1 на дистрибуцията.

Ето така би изглеждал промптът след стартиране от CD-ROM.

```
ISOLINUX 2.13 2004-12-14 Copyright (C) 1994-2004 H. Peter Anvin

Welcome to Slackware version 10.1 (Linux kernel 2.4.29)!

If you need to pass extra parameters to the kernel, enter them at the prompt below after the name of the kernel to boot (scsi.s etc). NOTE: In most cases the kernel will detect your hardware, and parameters are not needed.

Here are some examples (and more can be found in the BOOTING file):
   hdx=cyls,heads,sects,wpcom,irq (needed in rare cases where probing fails) or hdx=cdrom (force detection of an IDE/ATAPI CD-ROM drive)
   where hdx can be any of hda through hdt.

In a pinch, you can boot your system from here with a command like:

For example, if the Linux system were on /dev/hda1.

boot: bare.i root=/dev/hda1 noinitrd ro

This prompt is just for entering extra parameters. If you don't need to enter any parameters, hit ENTER to boot the default kernel "bare.i" or press IF21 for a listing of more kernel choices.

boot: _
```

Фиг. 3.1. Промпт след стартиране от CD-ROM

Въведете "bare.i" или просто натиснете клавиша <Enter>. На екрана ще излязат съобщения относно зареждането на ядрото.

Следващият промпт, ще ви позволи да изберете клавиатурна подредба различна от американска. За сега това не е необходимо за това натиснете клавиша <Enter>.

Ще трябва да влезете в системата като root потребител за да проведете инсталацията. Въведете "root" и натиснете клавиша <Enter>.

До тук процесът на инсталация трябва да протече подобно на следващите фигури:

```
Limiting direct PCI/PCI transfers.
Activating ISA DMA hang workarounds.
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Suansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
UFS: Disk quotas odquot 6.5.1
Journalled Block Device driver loaded
pty: 512 Unix9B ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with HUB-6 MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_I
RQ SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16450
Real Time Clock Driver v1.10f
FDC 0 is a S8207BB
RATDISK driver initialized: 16 RAM disks of 6464K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00betad-2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PID modes; override with idebus=xx
PIIX3: DDE controller at PCI slot 00:01.1
FIIX3: intipset revision 0
FIIX3: ont 100% native mode: will probe irgs later
ide0: BM-DMA at 0xc000-0xc007, BIOS settings: hda:pio, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xc000-0xc007, BIOS settings: hda:pio, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xc000-0xc007, BIOS settings: hda:pio, hdd:pio
hda: QEMU HARDDISK, ATA DISK drive

Bregs: 72.800 MB/sec
3/2regs: 43.600 MB/sec
ald5: using function: Bregs (77.800 MB/sec)
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEUS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun DORE.
LVM version 1.0.8(17/11/2003)
Initializing Cryptographic API
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 1024 buckets, 8Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 16384)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RATDISK: Compressed image found at block 0
Freeing inited memory: 2601k freed
EXT2-fs warning: checktime reached, running e2fsck is recommended
UFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing inited memory: 1200k freed
init started: BusyBox v0.60.5 (2003.02.16-05:06+0000) multi-call binary
Proco on /proc type proc (ew)
Probing for USB devices.
```

Фиг. 3.2. Зареждане на ядрото

Фиг. 3.3. Промпт за избор на клавиатурна подредба

```
Welcome to the Slackware Linux installation disk! (version 10.1)

###### IMPORTANT! READ THE INFORMATION BELOW CAREFULLY. #####

- You will need one or more partitions of type 'Linux' prepared. It is also recommended that you create a swap partition (type 'Linux swap') prior to installation. For more information, run 'setup' and read the help file.

- If you're having problems that you think might be related to low memory (this is possible on machines with 16 or less megabytes of system memory), you can try activating a swap partition before you run setup. After making a swap partition (type 82) with cfdisk or fdisk, activate it like this:

mkswap /dev/<partition>; swapon /dev/<partition>

- Once you have prepared the disk partitions for Linux, type 'setup' to begin the installation process.

- If you do not have a color monitor, type: TERM=vt100 before you start 'setup'.

You may now login as 'root'.
```

Фиг. 3.4. Промпт за влизане в системата

```
- If you do not have a color monitor, type: TERM=vt100 before you start 'setup'.

You may now login as 'root'.

slackware login: root

Linux 2.4.29.

If you're upgrading an existing Slackware system, you might want to remove old packages before you run 'setup' to install the new ones. If you don't, your system will still work but there might be some old files left laying around on your drive.

Just mount your Linux partitions under /mnt and type 'pkgtool'. If you don't know how to mount your partitions, type 'pkgtool' and it will tell you how it's done.

To partition your hard drive(s), use 'cfdisk' or 'fdisk'.

To activate PCMCIA/Cardbus devices needed for installation, type 'pcmcia'.

To start the main installation, type 'setup'.
```

Фиг. 3.5. Промпт след вход като потребител root

Ако предварително сте разделили твърдия диск на дялове можете да напишете "setup" в промпта. Ако не сте сега е момента.

3.2.1. Разделяне на твърдия диск с cfdisk


Въведете cfdisk ако предпочитате програма с текстово меню или fdisk ако предпочитате програма с команден промпт. Тук ще бъде разгледана само програмата cfdisk. Ако последната се стартира без аргументи тя по подразбиране зарежда дяловата таблица на първия диск свързан в системата - /dev/hda. Ако желаете да разделите друг диск изпълнете:

cfdisk /dev/hdx

като замените hdx с желания диск 2 .

 $^{^{2}}$ По надолу е обяснено как се именуват твърдите дискове в GNU/Linux.

По този начин изглежда програмата cfdisk³:



Фиг. 3.6. cfdisk след зареждане

Внимание!


При следващата процедура е възможна загуба на информация. Ако не внимавате може да изтриете неправилен дял и да загубите данните върху него. Изходът от програмата без запазване на промените се извършва чрез бутона [Quit] или клавиша <q> от клавиатурата.

Авторът не носи отговорност при загуба на информация или повреда на програмно и апаратно осигуряване.

Придвижването през бутоните става чрез клавишните стрелки ляво/дясно, а през дяловете чрез стрелките нагоре/надолу. Изборът на бутон се извършва с клавиша <Enter> от клавиатурата. Записът на създадената/променената дялова таблица се извършва чрез бутона [Write] или клавиша <w>.

На следващата фигура са показани няколко примерни дяла, някой от които е възможно да присъстват във вашата дялова таблица:

 $^{^3}$ При вас cfdisk ще изглежда по друг начин. Тук цялото дисково пространство е показано като празно, тъй като дискът на виртуалната машина беше празен.



Фиг. 3.7. Примерни допълнителни дялове

Ако под друга операционна система сте изтрили файловете от определен дял и желаете да го използвате за инсталация, ще трябва да го изтриете и от дяловата таблица. Ако изтриете неправилен дял излезте от програмата без да запазвате промените като изберете бутонна [Quit] или клавиша <q>.

Лесен начин да се уверите, че ще изтриете правилния дял е да проверите какво има на него. Преминете в друга виртуална конзола с клавишната комбинация Alt+F2. За да се върнете по късно в конзолата, в която работи cfdisk използвайте комбинацията Alt+F1.

Ще видите следния промпт, в който натиснете клавиша <Enter>:



Фиг. 3.8. Влизане във виртуална конзола

Тъй като каталогът /mnt, където е прието да се монтират устройства се използва от инсталационната програма на Slackware, ще се наложи да създадете собствен каталог където да монтирате дял от твърдия диск. За да създадете каталог изпълнете:

mkdir /hd

За да монтирате дял от твърдия диск изпълнете:

mount /dev/hdxy /hd

като замените /dev/hdxy с желания дял. За различните файлови системи са необходими аргументи към mount, но в повечето случаи програмата успява автоматично да разпознае системата. За да видите съдържанието на монтирания дял изпълнете:

ls /hd

След това демонтирайте устройството като изпълните:

umount /hd

За да се осъществи монтирането, е необходимо ядрото да поддържа желаната файлова система. Ако сте избрали ядрото bare.i без проблем може да монтирате файлова система FAT32. За да монтирате файлова система от друг вид може да се нало-

за да монтирате фаилова система от друг вид може да се наложи да заредите модул ако ядрото я поддържа в такъв вид.

IDE устройствата във GNU/Linux имат различно наименование от същите при онази друга операционната система, чието име отново няма да бъде назовано.

Тези устройства се именуват "hdx" и се намират в каталога /dev.

На х отговарят малките латински букви от а до h^4 . Дяловете върху тези устройства се отбелязват с номер към името на устройството - hdxy, където у заема стойностти от 1 до 63.

Буквите от а до h се определят от това как е свързано устройството към IDE шината от дънната ви платка.

По принцип всяка дънна платка позволява свързване до четири IDE устройства. Те са разположени в два канала, което позволява максимум две устройства за канал - едно Master и едно Slave.

Следващата таблица указва връзката между буквите, канала, Master/Slave флага и броя на дяловете.

Буква	a	b	С	d
Канал	IDE0	IDE0	IDE1	IDE1
Master/Slave	M	S	M	S
Номера на дяловете	1-63	1-63	1-63	1-63

Таблица 3.1. Именуване на IDE устройства в GNU/Linux

Един реален пример:

От твърд диск свързан като Master на първия канал BIOS зарежда операционната система. Първият дял от този диск е hda1. Дяловете от тип Logical имат пореден номер от 5 нагоре. т.е. от hdx5 до hdx63. Номерата от 1 до 4 са запазени за Primary/Extended дяловете.

Ако определен дялът бъде изтрит, неговата големина ще се прибави към стойността на свободно пространство показвано в cfdisk.

Изтриване на дял

За да изтриете дял маркирайте го и натиснете бутона [Delete].

Създаване на дял

Маркирайте празното пространство и изберете бутона [New]. Изберете [Primary] или [Logical] в зависимост от това какво позволява вашата дялова таблица 6 . Ако искате да се откажете изберете [Cancel].

На следващият промпт ще трябва да въведете размера на дяла в МВ. Въведете желаната стойност и тя ще бъде закръглена до най-близката възможна.

Дялът по подразбиране ще бъде от тип Linux. Такъв дял е необходим за инсталацията на Slackware големината му ще зависи от това каква част от дистрибуцията ще инсталирате. За пълната

 $^{^4}$ В GNU/Linux има разлика между главни и малки букви.

 $^{^5}$ Върху Extended дяла се създават Logical дяловете.

 $^{^6 \}text{Можете да имате четири Primary или три Primary и един Extended c 59 Logical под дяла$

инсталация са необходими около 4GB. Ще ви трябва и свободно пространство за да работите със системата, за това е добре да създадете дяла малко по-голям. Възможно е да направите няколко по-малки дяла на които да монтирате отделни каталози:

```
/
/boot
/usr
/home
/var
/opt
```

Този метод има доста преимущества, но тук е разгледан варианта само с един дял.

За GNU/Linux не е проблем, ако по-късно решите да преместите тези каталози на друг диск и да ги насочите със символни връзки, или да ги монтирате от други дялове директно на мястото на каталога.

Другият дял, от който имате нужда е swap. Това е виртуалната памет, която GNU/Linux ще използва в случай, че оперативната памет се изчерпа. Препоръчително е swap дяла да бъде:

```
2 \times RAM \div 3 \times RAM,
```


където RAM е наличната ви оперативна памет.

За да промените типа на дяла маркирайте го и изберете бутона [Туре] или натиснете клавиша <t>. Ще видите списък с възможните дялове и техните кодове. За да се зареди останалата част от списъка натиснете клавиша <Enter> и след това въведете кода на желания дял. Кодът за ѕwар дял е 82, а за Linux дял е 83. След като свършите с разделянето на диска натиснете бутона [Write] или клавиша <w> и въведете "yes" ако искате да запазите дяловата таблица. За да откажете записа на таблицата въведете "no".

След като запазите дяловата таблица натиснете бутона [Quit] или клавиша <q>.

3.2.2. Инсталиращата програма setup

Вече сте готови за реалната инсталация. Напишете "setup" в командния промпт. Ще се зареди текстовото меню на инсталиращата програма:



Фиг. 3.9. Стартов екран на setup

Следващата таблица показва възможният избор в менюто:

HELP	Помощна информация относно инсталацията.
KEYMAP	Избор на клавиатурна подредба.
ADDSWAP	Добавяне на swap дяла
TARGET	Указване на дяла за инсталация
SOURCE	Указване на източник на инсталация.
	Това може да е CD-ROM, дял от твърд диск или мрежа.
SELECT	Избор на програмно осигуряване
INSTALL	Инсталация на избраното програмно осигуряване
CONFIGURE	До-настройка на системата
EXIT	Изход от инсталиращата програма

Таблица 3.2. Елементи в главното меню на setup

Първите два елемента в менюто, нямат нужда от разяснение.

Инсталацията е в стил текстови менюта, но е доста лека и лесна дори за хора запознаващи се сега с GNU/Linux.

Придвижването през бутоните се извършва чрез клавишните стрелки наляво/надясно. Натискането на бутон става чрез клавиша <Enter>. Движението в менютата се извършва чрез клавишните стрелки нагоре/надолу, а активиране/деактивиране на елементи чрез клавиша <Интервал>.

След приключването на процеса в дадено под-меню не е необходимо да се връщате в главното меню. Инсталиращата програма автоматично, ще превключи към следващото.

3.2.2.1. Добавяне на swap дял

За да използвате swap дяла по време на инсталацията изберете ADDSWAP и в следващата диалогова кутия <Yes>. Swap дялът ще бъде форматиран и след това активиран. Следващите четири фигури изобразяват този процес.



Фиг. 3.10. Добавяне на swap дял



Фиг. 3.11. Форматиране на swap дял



Фиг. 3.12. Активиране на swap дял




Фиг. 3.13. Съобщение за успешно активиран swap дял

3.2.2.2. Избор на дяла за инсталация

Автоматично ще бъде зареден следващия елемент от главното меню - TARGET. С клавишните стрелки нагоре/надолу маркирайте дяла предназначен за инсталация.

С клавиша <Tab> може да се движите между елементите на диалоговата кутия. Маркирайте бутона <Select> и натиснете клавиша <Enter>.




Фиг. 3.14. Добавяне на дяла за инсталация

Трябва да изберете дали да форматирате този дял. Ако последният не е форматиран изберете "Format". По описаната до момента процедура този дял не беше форматиран. Ако желаете изберете "Check" за да проверите дяла за грешки, но това ще отнеме време.




Фиг. 3.15. Подготвяне на дяла за форматиране

Трябва да изберете файловата система, в която да бъде форматиран дялът. Имате възможност да форматирате дяла в няколко файлови системи. Стандартната Linux файлова система е ext2, а ext3 журналната версия на ext2. Изберете ext3. Големината на индексния дескриптор (inode) оставете 4096 - тази по подразбиране.




Фиг. 3.16. Избор на големина на inode



Фиг. 3.17. Дялът за инсталация в процес на форматиране

След края на форматирането дялът ще бъде добавен във файла /etc/fstab. Този файл се зарежда при стартиране на системата. В него са указани точките (каталозите) на монтиране на различните дялове и виртуални файлови системи като /proc например.



Фиг. 3.18. Добавяне на дяла в /etc/fstab

3.2.2.3. Добавяне на други дялове

Ще ви бъде предложена възможност да добавите останалите дялове от вашия твърд диск в /etc/fstab за да бъдат монтирани при стартиране на компютъра. По принцип тази стъпка с нищо не се различава от избора на дял за инсталация. Първо ви се предлага списък с дялове. След избор на дял трябва да зададете точка на монтиране. В GNU/Linux е прието всички устройства да се монтират в каталога /mnt. Така, че след като изберете дял в предоставеното текстово поле запишете /mnt/име_на_каталог, и заменете "име_на_каталог" с желаното от вас. Този нов каталог ще бъде създаден в момента. Например може да монтирате един от FAT32 дяловете като /mnt/fat32 или /mnt/FAT32.


3.2.2.4. Избор на източник на инсталация

Следва да изберете желания от Вас източник на инсталация. От предоставеното меню изберете "1 Install from a Slackware CD or DVD". Ако не разполагате със CD-ROM изберете една от другите възможности при положение, че можете да инсталирате чрез тях.

Други възможности за инсталация:

- 2 инсталиране от дял на твърдия диск, където има инсталационни пакети.
- 3 инсталиране по мрежа. Инсталиране чрез Network File System.
- 4 инсталиране от монтиран каталог. Ако имате инсталацията на Slackware монтирана като каталог⁷.

Следващата фигура изобразява списък с възможните източници за инсталация.




Фиг. 3.19. Избор на инсталационен източник.

След като изберете за източник на инсталация CD-ROM, трябва да определете дали ще зададете устройството ръчно или ще оставите инсталиращата програма да разпознае местоположението му автоматично. За автоматично разпознаване изберете "auto". В повечето случаи инсталационния диск е автоматично разпознат и за това не е необходимо да задавате ръчно устройството.

 $^{^7}$ Ако например имате ISO файловете на дистрибуцията, в GNU/Linux може да монтирате този тип файлове като каталози. И след това да инсталирате от тях.

Процесът на разпознаване е показан на следващите фигури.



Фиг. 3.20. Разпознаване на инсталационен CD-ROM



Фиг. 3.21. Разпознаване на инсталационен CD-ROM

3.2.2.5. Основни групи софтуер

Програмното осигуряване достъпно за инсталация в дистрибуцията е разделено в 16 основни групи.

Име на група	Описание	Пространство
	Основни пакети.	100 MB
A	Задължително е да ги изберете	
AP	Програми за конзолата	147 MB
	Пакети необходими за разработка на софтуер.	
D	В тази група са gcc компилаторите на GNU,	245 MB
	чрез тях се извършва на компилацията	
	на добавен от вас софтуер от изходен код.	
Е	Emacs е текстов редактор, с много екстри,	74 MB
F	Голям брой помощни документи.	33 MB
GNOME	Гном - Графична работна среда.	249MB
K	Изходния код на ядрото Linux	196 MB
KDE	КДЕ - Графична работна среда.	608 MB
KDEI	Локализация за KDE	537 MB
L	Системни библиотеки	305 MB
N	Сървъри и програми за мрежова работа	150 MB
T	ТеТеХ Система за изготвяне на документи	179 MB
TCL	Tcl/Tk - скриптови езици	19 MB
X	X Window System - графична среда	131 MB
XAP	Програми работещи в графична среда	350 MB
Y	Игри за текстовата конзола	6 MB

Таблица 3.4. Софтуерни групи в Slackware

Пространството указано в таблицата важи ако се инсталират всички файлове от групата. Чрез избора на групи и метода на инсталация ще определите кои програми⁸ да бъдат копирани на вашия твърд диск. В зависимост от избрания метод на инсталация ще имате възможност да изберете отделни програми.

За работоспособна графична среда е необходимо да изберете групите X и XAP. Във втората са включени голям набор от олекотени администратори на прозорци (window manager). КDE и GNOME⁹ са двете най-развити графични среди и се нуждаят от X Window System за да работят.

Разяснение структурата на X Window System е извън естеството на това ръководство. Във файла /usr/doc/Linux-HOWTOs/XWindow-Overview-HOWTO може да прочетете за архитектурата и особеностите на X Window System.

Начинаещите и мигриращи от друга операционна система потребители обикновено ще предпочетат средата КДЕ, докато по опитните ГНОМ. И двете са оборудвани с всякакъв вид помощни програми и графичният им интерфейс може да бъде локализиран за български език. Коя от тези среди ще предпочетете зависи от вас, нищо не ви пречи да опитате и двете и тогава да прецените. Все пак едно от основните предимства на GNU/Linux е големият избор.

Препоръчително е да изберете следните групи:


```
A
AP
D
F
KDE и KDEI / GNOME или двете
L
N
X
```

Изборът все пак зависи от нуждите за които ще използвате системата си. Въпреки това може да маркирате всички групи и след това да избирате отделни програми от всяка група.

 $^{^{8}}$ Наричат се също и пакети

⁹Тези среди имат собствени администратори на прозорци

Следващата фигура изобразява изборът на софтуерни групи в setup:



Фиг. 3.22. Избор на основни софтуерни групи

3.2.2.6. Избор на метод.

Тук са разгледани само част от възможните методи на инсталация. За повече информация може да прегледате Slackware-HOWTO.

метод full

Чрез този метод може да инсталирате без да стоите пред компютъра през цялото време на инсталацията. Всички програми от избраните групи ще бъдат инсталирани. Този метод на инсталация изисква повече свободно пространство на твърдия диск. За препоръчаните по-горе групи необходимото свободно пространство е около 3GB¹⁰. На екрана ще се извежда информация за всяка програма по време на нейното инсталиране, но едва ли ще успете да я прочетете за краткото време за което е показана. Ако желаете да видите повече информация за пакетите изберете **метод newbie**.

метод expert

Предоставя ви се меню за всяка отделна група с програмите в нея. Този метод изисква присъствие през цялото време на инсталацията. Мястото което е необходимо за инсталация при този промпт може да варира от около $40 \div 50$ МВ до около 4GВ. Това зависи от програмите, които ще изберете за инсталация. По време на инсталацията на пакетите отново се извежда информация за тяхното използване и пространството което заемат. Този метод е малко опасен тъй като може да завършите с неработоспособна система ако отстраните някой от задължителните програми.

методът menu

Този метод е подобен на предходния с тази разлика, че задължителните пакети са инсталират, а за незадължителните ви се предлагат за избор.

метод newbie

Този метод на инсталация изисква най-много време. Задължителните програми се инсталират, а останалите ви се предоставят за избор с информация за всеки пакет (големина на програмата и информация за какво служи).

методи custom и tagpath


Те се използват при инсталация върху голям брой компютри. Не са необходими в повечето случаи. За повече информация -Slackware-HOWTO.

¹⁰При инсталация на KDE, KDEI и GNOME едновременно

Следващите фигури показват инсталация при **метод expert**:




Фиг. 3.23. Избор на метод ехрегт



Фиг. 3.24. Инсталация при метод expert

Ако сте избрали групите KDE, KDEI, GNOME след копирането на програмите от диск 1 ще ви бъде поискан диск 2. Поставете втория диск и след като устройството е готово изберете "Continue Install packages from the next disc". След като дискът бъде разпознат ще имате възможност да изберете пакети от групите KDE, KDEI и GNOME. От групата KDEI е необходимо да изберете "kde-i18n-bg" за българска поддръжка.



Фиг. 3.25. Промпт за втория инсталационен диск

След като бъдат инсталирани и тези пакети ще трябва да изберете Linux ядро за да може да заредите инсталираната система. Изберете за източник на ядрото CD-ROM. Ще ви бъде предоставен списък с Linux ядра от една и съща версия с различни възможности. За предпочитане е да изберете ядрото с което сте инсталирали.



Фиг. 3.26. Избор и инсталация на Linux ядро за системата


Следва създаване на bootdisk. Може да го пропуснете, но е препоръчително да го направите. Може да ви послужи за отстраняване на проблеми относно зареждането.



Фиг. 3.27. Създаване на bootdisk

3.2.3. Конфигурация на системата.


Когато инсталиращата програма копира всички необходими файлове за работа на системата, тя ще трябва да бъде конфигурирана за да работи коректно. Тук може да конфигурирате модема включен към някой от COM^{11} портовете.



Фиг. 3.28. Конфигурация на модем

 $^{^{-11}}$ Тези портове в GNU/Linux се представят като ttySX, където X е число от 0 $\div 3$. По време на конфигурацията има примери.

Ще трябва да укажете дали системата hoptplug да се стартира при начално зареждане. Hotplug позволява на ядрото да включвате хардуер към работещата машина. Например USB и PCMCIA устройства. Ако се стартира при начално зареждане на системата hoptplug позволява разпознаване на всякакъв вид хардуер като например PCI звукови карти.



Фиг. 3.29. Конфигурация на системата hoptplug

3.2.3.1. Инсталиране и настройка на LILO


LILO¹² е програма, която позволява зареждане на няколко операционни системи от различни дялове на твърдия диск. Ще трябва да го инсталирате за да може да избирате дали да заредите GNU/Linux или друга операционна система. Чрез LILO може също да зареждате една и съща GNU/Linux операционна система с различно ядро¹³. Препоръчително е да инсталирате тази програма.

Предлагат се три възможности за инсталация:

- simple Автоматична инсталация
- expert Ръчна инсталация. Дава по-голям при създаването на lilo.conf
- skip Пропускане на инсталацията

¹²Linux Loader

¹³Използвайки вече инсталираната система може да добавите ново ядро и да настроите LILO да зарежда системата със старото или новото ядро без да има опасност да "повредите" инсталираната операционна система.



Фиг. 3.30. Конфигурация на LILO - избор на метод


Тук е показан пример за ръчно инсталиране.

От списъка с опции изберете Begin. Ще ви се предостави възможност да добавите параметри към ядрото, които да се приложат по време на зареждане. Ако не са ви необходими натиснете <Enter>. На следващият екран ще изберете типа на текстовата конзола. Това може да е standart обикновена текстова конзола или frame buffer конзола, която позволява по време на зареждане на системата на монитора да се изобразяват графики. Препоръчително е да знаете възможностите на вашия монитор.

След това ще трябва да изберете къде да бъде инсталиран LILO. Ако използвате друг boot loader е добре да изберете Root. По този начин LILO ще бъде инсталиран в началния сектор върху Linux дяла и ще трябва да добавите този дял във вашия boot loader. Друг вариант е дискета. По този начин за да заредите Linux преди стартиране на компютъра ще трябва да поставите тази дискета в дискетното устройството и да настроите от BIOS компютъра да зарежда първо от дискета.

Последния вариант е MBR. Това е секторът от който BIOS зарежда операционната система. Този метод може да доведе до загуба на информация от твърдия диск. Ако изберете тази възможност ще трябва да добавите и дяла съдържащ друга операционна система ако имате такава. Тук е разгледан пример с MBR. Това не означава, че задължително трябва да избирате този вариант.

 $^{^{14}}$ Този вариант е най безопасен, но ако загубите дискетата ще имате проблеми със стартирането. За стартиране винаги може да използвате инсталационния CD-ROM, но трябва да добавите допълнителни параметри към ядрото за да може то да зареди операционната система от твърдия диск.



Фиг. 3.31. Конфигурация на LILO - създаване на lilo.conf



Фиг. 3.32. Конфигурация на LILO - избор на текстова конзола и място за запис

След като изберете MBR ще трябва да въведете мястото за инсталация на LILO. По подразбиране това е /dev/hda. Ако искате LILO да бъде инсталиран в MBR оставете го непроменено. Следва настройка на времето за избор на операционната система. Възможностите са :

- стартиране на първата операционна система без изчакване
- изчакване 5 секунди
- изчакване 30 секунди
- изчакване до въвеждане на избор


Ако изберете първата възможност винаги ще се зарежда операционната система по подразбиране без право на избор.



Фиг. 3.33. Конфигурация на LILO - избор на място за запис и време за изчакване


Ще се върнете отново в главното меню за инсталация на LILO. Първата добавена операционна система ще се зарежда по подразбиране. В зависимост от това коя операционна система желаете да се зарежда по подразбиране добавете първо нея. Тук тази операционна система е GNU/Linux.

Изберете "Linux" . По този начин ще добавите GNU/Linux системата, която инсталирахте към списък с операционни системи които LILO ще ви показва при първоначално зареждане на компютъра. След това ще трябва да изберете дяла от твърдия диск, на който се намира GNU/Linux и да зададете името, което LILO ще показва в списъка с операционните системи.




Фиг. 3.34. Конфигурация на LILO - добавяне на GNU/Linux

Ако искате да добавите други операционни системи намиращи се на вашия компютър процедурата е същата. По време на тази инсталация нямаше такива и setup не откри нищо:



Фиг. 3.35. Конфигурация на LILO - добавяне на друга операционна система

От главното меню може да изберете "View" за да видите конфигурационния файл на LILO, който сте направили, но това не е задължително. Изберете Instsall за да инсталирате LILO с направените настройки.



Фиг. 3.36. Инсталация на LILO

3.2.3.2. Конфигурация на мишка

Сега трябва да изберете протокола на който работи вашата мишка. В повечето случаи това е PS/2 мишка.

Протокол	Кратко разяснение
ps2	PS/2 мишка
imps	Microsoft PS/2 Intellimouse
bare	мишка с два бутона за сериен (COM) порт съвместима Microsoft
ms	мишка с три бутона за сериен (COM) порт съвместима Microsoft
mman	мишка за сериен порт на Logitech съвместима с MouseMan
usb	мишка за USB порт

Таблица 3.5. Списък на протоколите за мишки

Следва конфигурация на програмата gpm, която позволява употреба на мишка за копиране и вмъкване на текст в текстовата конзола. Изберете дали да зареждате програмата при стартиране или не. Ако откажете ще трябва да я заредите сами когато ви потрябва.



Фиг. 3.37. Конфигурация на мишка

3.2.3.3. Конфигурация на мрежа

Изберете бутона <Yes> ако желаете да настроите мрежата или <No> ако желаете да я настроите по-късно. Препоръчително е да изберете <Yes>.

Въведете име за компютъра. След това въведете име на домейна, това може да е домейна на вашия Интернет доставчик или просто може да си измислите, но не слагайте точката пред домейна. В следващата диалогова кутия ще трябва да въведете IP адреса за този компютър.

Имате три възможности:

- static IP (статичен IP адрес) Ако имате статичен адрес, предоставен от Интернет доставчика ви
- DHCP (динамичен IP адрес) Ако доставчикът ви има сървър за динамично задаване на IP адресите
- loopback Ако използвате модем или не използвате мрежа.

Тук разгледания пример е за мрежова карта със статичен адрес. Изберете static IP. Въведете статичния IP адрес и netmask за мрежата ако тя се различава от стандартно приетата 15 .

След това ще трябва да въведете IP адреса на шлюза (gateway). В следващата диалогова кутия изберете <Yes> за да настроите DNS сървъра. Ако пропуснете тази настройка няма да можете да се свържете с никой компютър освен ако не знаете цифровия му IP адрес. Например за да можете да използвате web, irc и други услуги е необходимо да настроите този сървър. Въведете адреса на DNS сървъра и с това тази настройка е готова. Следващата диалогова кутия ще ви покаже настройките на мрежовата карта и мрежата. Ако всичко е коректно изберете <Accept> за да запазите настройките.


 $^{^{15}}$ Конфигуриращата програма по подразбиране ще генерира стандарта според въведения IP адрес.




Фиг. 3.38. Конфигурация на мрежа - задаване на hostanme

Now, we need the domain name for this machine, such as: example.org Do not supply a leading '.' Enter domain name for emulatedbox: (OK > (Cancel) **Cancel > (Cancel) **Common *	Nou ue nes		FOR 'emulatedbox'
Do not supply a leading '.' Enter domain name for emulatedbox: OK > <cancel> SETUP IP ADDRESS FOR 'emulatedbox.unreal.unreal' w we need to know how your machine connects to the network. you have an internal network card and an assigned IP address, teway, and DNS, use the 'static IP' choice to enter these lues. If your IP address is assigned by a DHCP server (commonly ed by cable modem and DSL services), select 'DHCP'. If you do t have a network card, select the 'loopback' choice. 'loopback' also the correct choice if your only connection to the network Il be through a serial modem (with SLIP or PPP), or if you are ing a laptop network card (these are configured in tc/pcmcia/). What type of network connection best describes your chine? Static IP Use a static IP address to configure ethernet DHCP Use a DHCP server to configure ethernet</cancel>			tor this machine, such as.
Enter domain name for emulatedbox: COR > (Cancel) COR > (Can			
SETUP IP ADDRESS FOR 'emulatedbox.unreal.unreal' w we need to know how your machine connects to the network. you have an internal network card and an assigned IP address, teway, and DNS, use the 'static IP' choice to enter these lues. If your IP address is assigned by a DHCP server (commonly ed by cable modem and DSL services), select 'DHCP'. If you do t have a network card, select the 'loopback' choice. 'loopback' also the correct choice if your only connection to the network ll be through a serial modem (with SLIP or PPP), or if you are ing a laptop network card (these are configured in tc/pcmcia/). What type of network connection best describes your chine? Static IP Use a static IP address to configure ethernet Use a DHCP server to configure ethernet			thay:
SETUP IP ADDRESS FOR 'emulatedbox.unreal.unreal' w we need to know how your machine connects to the network. you have an internal network card and an assigned IP address, teway, and DNS, use the 'static IP' choice to enter these lues. If your IP address is assigned by a DHCP server (commonly ed by cable modem and DSL services), select 'DHCP'. If you do t have a network card, select the 'loopback' choice. 'loopback' also the correct choice if your only connection to the network also the correct choice if your only connection to the network also the correct choice if your only connection to the network also the correct choice if your only connection to the network also the correct choice if your only connection to the network it be through a serial modem (with SLIP or PPP), or if you are ing a laptop network card (these are configured in tc/pcmcia/). What type of network connection best describes your chine? Static IP Use a static IP address to configure ethernet Use a DHCP server to configure ethernet	Zireer domar	TH HAME TOT CHATACO	, and a second
SETUP IP ADDRESS FOR 'emulatedbox.unreal.unreal' w we need to know how your machine connects to the network. you have an internal network card and an assigned IP address, teway, and DNS, use the 'static IP' choice to enter these lues. If your IP address is assigned by a DHCP server (commonly ed by cable modem and DSL services), select 'DHCP'. If you do t have a network card, select the 'loopback' choice. 'loopback' also the correct choice if your only connection to the network also the correct choice if your only connection to the network also the correct choice if your only connection to the network also the correct choice if your only connection to the network also the correct choice if your only connection to the network it be through a serial modem (with SLIP or PPP), or if you are ing a laptop network card (these are configured in tc/pcmcia/). What type of network connection best describes your chine? Static IP Use a static IP address to configure ethernet Use a DHCP server to configure ethernet			
w we need to know how your machine connects to the network. you have an internal network card and an assigned IP address, teway, and DNS, use the 'static IP' choice to enter these lues. If your IP address is assigned by a DHCP server (commonly ed by cable modem and DSL services), select 'DHCP'. If you do t have a network card, select the 'loopback' choice. 'loopback' also the correct choice if your only connection to the network ll be through a serial modem (with SLIP or PPP), or if you are ing a laptop network card (these are configured in tc/pcmcia/). What type of network connection best describes your chine? Static IP Use a static IP address to configure ethernet Use a DHCP server to configure ethernet		< OK >	<cancel></cancel>
w we need to know how your machine connects to the network. you have an internal network card and an assigned IP address, teway, and DNS, use the 'static IP' choice to enter these lues. If your IP address is assigned by a DHCP server (commonly ed by cable modem and DSL services), select 'DHCP'. If you do t have a network card, select the 'loopback' choice. 'loopback' also the correct choice if your only connection to the network ll be through a serial modem (with SLIP or PPP), or if you are ing a laptop network card (these are configured in tc/pcmcia/). What type of network connection best describes your chine? Static IP Use a static IP address to configure ethernet Use a DHCP server to configure ethernet			
w we need to know how your machine connects to the network. you have an internal network card and an assigned IP address, teway, and DNS, use the 'static IP' choice to enter these lues. If your IP address is assigned by a DHCP server (commonly ed by cable modem and DSL services), select 'DHCP'. If you do t have a network card, select the 'loopback' choice. 'loopback' also the correct choice if your only connection to the network ll be through a serial modem (with SLIP or PPP), or if you are ing a laptop network card (these are configured in tc/pcmcia/). What type of network connection best describes your chine? Static IP Use a static IP address to configure ethernet Use a DHCP server to configure ethernet			
w we need to know how your machine connects to the network. you have an internal network card and an assigned IP address, teway, and DNS, use the 'static IP' choice to enter these lues. If your IP address is assigned by a DHCP server (commonly ed by cable modem and DSL services), select 'DHCP'. If you do t have a network card, select the 'loopback' choice. 'loopback' also the correct choice if your only connection to the network ll be through a serial modem (with SLIP or PPP), or if you are ing a laptop network card (these are configured in tc/pcmcia/). What type of network connection best describes your chine? Static IP Use a static IP address to configure ethernet Use a DHCP server to configure ethernet			
w we need to know how your machine connects to the network. you have an internal network card and an assigned IP address, teway, and DNS, use the 'static IP' choice to enter these lues. If your IP address is assigned by a DHCP server (commonly ed by cable modem and DSL services), select 'DHCP'. If you do t have a network card, select the 'loopback' choice. 'loopback' also the correct choice if your only connection to the network ll be through a serial modem (with SLIP or PPP), or if you are ing a laptop network card (these are configured in tc/pcmcia/). What type of network connection best describes your chine? Static IP Use a static IP address to configure ethernet Use a DHCP server to configure ethernet			
w we need to know how your machine connects to the network. you have an internal network card and an assigned IP address, teway, and DNS, use the 'static IP' choice to enter these lues. If your IP address is assigned by a DHCP server (commonly ed by cable modem and DSL services), select 'DHCP'. If you do t have a network card, select the 'loopback' choice. 'loopback' also the correct choice if your only connection to the network ll be through a serial modem (with SLIP or PPP), or if you are ing a laptop network card (these are configured in tc/pcmcia/). What type of network connection best describes your chine? Static IP Use a static IP address to configure ethernet Use a DHCP server to configure ethernet			
teway, and DNS, use the 'static IP' choice to enter these lues. If your IP address is assigned by a DHCP server (commonly ed by cable modem and DSL services), select 'DHCP'. If you do t have a network card, select the 'loopback' choice. 'loopback' also the correct choice if your only connection to the network ll be through a serial modem (with SLIP or PPP), or if you are ing a laptop network card (these are configured in tc/pcmcia/). What type of network connection best describes your chine? Static IP Use a static IP address to configure ethernet Use a DHCP server to configure ethernet	Q P T I I D	ID ADDRESS FOR James	ulatedhov unneal unneal?
lues. If your IP address is assigned by a DHCP server (commonly ed by cable modem and DSL services), select 'DHCP'. If you do t have a network card, select the 'loopback' choice. 'loopback' also the correct choice if your only connection to the network ll be through a serial modem (with SLIP or PPP), or if you are ing a laptop network card (these are configured in tc/pcmcia/). What type of network connection best describes your chine? Static IP Use a static IP address to configure ethernet Use a DHCP server to configure ethernet	ow we need to	know how your macl	hine connects to the network.
t have a network card, select the 'loopback' choice. 'loopback' also the correct choice if your only connection to the network ll be through a serial modem (with SLIP or PPP), or if you are ing a laptop network card (these are configured in tc/pcmcia/). What type of network connection best describes your chine? Static IP Use a static IP address to configure ethernet Use a DHCP server to configure ethernet	ow we need to You have ar	o know how your macl n internal network o	hine connects to the network. card and an assigned IP address,
Il be through a serial modem (with SLIP or PPP), or if you are ing a laptop network card (these are configured in tc/pcmcia/). What type of network connection best describes your chine? Static IP Use a static IP address to configure ethernet	ow we need to You have ar Iteway, and I Ilues. If yo	o know how your mach n internal network o DNS, use the 'statio our IP address is as	hine connects to the network. card and an assigned IP address, c IP' choice to enter these ssigned by a DHCP server (commonly
ing a laptop network card (these are configured in tc/pcmcia/). What type of network connection best describes your chine? static IP	ow we need to You have ar Iteway, and I Ilues. If yo Sed by cable	o know how your mach n internal network o DNS, use the 'statio our IP address is as modem and DSL serv:	hine connects to the network. card and an assigned IP address, c IP' choice to enter these ssigned by a DHCP server (commonly ices), select 'DHCP'. If you do
static IP Use a static IP address to configure ethernet DHCP Use a DHCP server to configure ethernet	ow we need to you have an ateway, and I alues. If yo sed by cable of have a net also the co	o know how your mach n internal network o DNS, use the 'statio our IP address is as modem and DSL servi twork card, select t orrect choice if you	hine connects to the network. card and an assigned IP address, c IP' choice to enter these ssigned by a DHCP server (commonly ices), select 'DHCP'. If you do the 'loopback' choice. 'loopback' ir only connection to the network
DHCP Use a DHCP server to configure ethernet	ow we need to you have an Iteway, and Itemay, and Item	o know how your mach internal network of the internal network of the internal network and the internal network card, select to the internal network card, the internal network card (the internal network card network n	hine connects to the network. card and an assigned IP address, c IP' choice to enter these ssigned by a DHCP server (commonly ices), select 'DHCP'. If you do the 'loopback' choice. 'loopback' ur only connection to the network with SLIP or PPP), or if you are se are configured in
DHCP Use a DHCP server to configure ethernet	ow we need to you have an Iteway, and Itemay, and Item	o know how your mach internal network of the internal network of the internal network and the internal network card, select to the internal network card, the internal network card (the internal network card network n	hine connects to the network. card and an assigned IP address, c IP' choice to enter these ssigned by a DHCP server (commonly ices), select 'DHCP'. If you do the 'loopback' choice. 'loopback' ur only connection to the network with SLIP or PPP), or if you are se are configured in
loopback Set up a loopback connection (modem or no net)	ow we need to you have an teway, and I alues. If you sed by cable of have a net also the co all be throug sing a laptor etc/pcmcia/).	o know how your mach internal network of the 'station of the '	hine connects to the network. card and an assigned IP address, c IP' choice to enter these ssigned by a DHCP server (commonly ices), select 'DHCP'. If you do the 'loopback' choice. 'loopback' ir only connection to the network with SLIP or PPP), or if you are se are configured in ork connection best describes your
	www meed to you have an itemay, and I liues. If you have a net also the colling a laptop ing a laptop ic/pcmcia/). It be throughing a laptop ic/pcmcia/). It be throughing a laptop ic/pcmcia/). It is the colline?	o know how your mach internal network of the internal network of the internal network of the internal network card, select the interect choice if you gh a serial modem (the internal network card (these). What type of network card internal net	hine connects to the network. card and an assigned IP address, c IP' choice to enter these ssigned by a DHCP server (commonly ices), select 'DHCP'. If you do the 'loopback' choice. 'loopback' ir only connection to the network with SLIP or PPP), or if you are se are configured in ork connection best describes your address to configure ethernet r to configure ethernet

Фиг. 3.39. Конфигурация на мрежа - избор на домейн и IP адрес



Фиг. 3.40. Конфигурация на мрежа - въвеждане на netmask и IP адрес



Фиг. 3.41. Конфигурация на мрежа - избор на шлюз и DNS сървър

SELECT NAMESERUER- lere is your current IP address, full hostname, and base hostname: 192.168.0.5 emulatedbox.unreal.unreal emulatedbox					
lease give the IP address of the name server to use, uch as 192.168.0.1.					
ou can add more Domain Name Servers later by editing etc/resolv.conf.					
rimary name server to use (aaa.bbb.ccc.ddd):					
192.168.0.1					
	Cancel>				
and complete need to make	CONFIRM NETWORK SETUP e settings you have entered. To accept them the networking setup, press enter. If you any changes, you can do that now (or later using 'netconfig').				
and complete need to make	e settings you have entered. To accept them the networking setup, press enter. If you any changes, you can do that now (or				
and complete need to make reconfigure	e settings you have entered. To accept them the networking setup, press enter. If you any changes, you can do that now (or later using 'netconfig'). emulatedbox				
and complete need to make reconfigure Hostname:	e settings you have entered. To accept them the networking setup, press enter. If you any changes, you can do that now (or later using 'netconfig'). emulatedbox unreal.unreal				
and complete need to make reconfigure Hostname: Domain name	e settings you have entered. To accept them the networking setup, press enter. If you any changes, you can do that now (or later using 'netconfig'). emulatedbox unreal.unreal				

Фиг. 3.42. Конфигурация на мрежа - преглед на конфигурацията

3.2.3.4. Други настройки


Настройка на процесите стартирани със системата В зависимост от инсталираните програми имате различни възможности за избор.

При тази инсталация бяха следните:

rc.cups	Демон за печат CUPS
rc.ip_forward	Позволява споделяне на Интернет връзката
	за повече информация прегледайте
	/usr/doc/Linux-HOWTOs/IP-Masquerade-HOWTO
rc.syslog	Демон за запис на системни дневници (log files)
rc.sshd	Демон за мрежова комуникация по защитен канал

Таблица 3.6. Списък на процесите за автоматично стартиране

Добре е да оставите маркираните по подразбиране.



Фиг. 3.43. Списък на процесите за автоматично стартиране

Настройка на конзолните шрифтове

Спокойно може да откажете настройката.



Фиг. 3.44. Конфигурация на конзолни шрифтове

Настройка на часовника

Изберете от менюто "NO" ако желаете часовника да е настроен според вътрешния часовник на дънната платка. Изберете YES ако желаете часовника да бъде настроен според UTC/GMT



Фиг. 3.45. Конфигурация на часовникът

.

Настройка на часовата зона


Изберете Europe/Sofia ако се намирате в България.



Фиг. 3.46. Конфигурация на часовата зона

Настройка на администратора на прозорци за Х

Изберете xinitrc.kde ако сте инсталирали KDE или xinitrc.gdm за GNOME.



Фиг. 3.47. Избор на администратора на прозорци за Х

Промяна на паролата на root

По време на инсталацията влязохте като root потребител и за него нямаше парола. Ако желаете да продължите по този начин, което изобщо не е препоръчително изберете <No>. Изберете <Yes> и въведете новата парола. Повторете паролата.



Фиг. 3.48. Промяна паролата на root

С това инсталацията приключи. Рестартирайте и заредете инсталираната операционна система.

Следващата фигура показва краят на инсталационния процес и менюто на LILO след стартиране:



Фиг. 3.49. Край на инсталацията

Глава 4

Няколко думи след инсталацията

4.1. Потребители

След като заредите инсталираната Slackware дистрибуция може да влезете в системата единствено като root потребител. Постоянната работа като root потребител не е препоръчителна поради това, че този потребител има максимални права, за него няма нищо забранено.

Добре е да направите един или няколко обикновени потребителя с които да работите, а гоот да използвате само за настройки. За създаване на потребители може да използвате програмата useradd или скрипта adduser, с който се работи по лесно. За премахване на потребител използвайте userdel, а за промяна настройките на потребителите usermod.

4.2. Графичен режим

Ако сте инсталирали X Window System ще трябва първо да настоите конфигурационните файлове преди да може да работите в графична среда. За конфигурацията е необходимо да познавате добре компонентите на своя компютър.

Съществуват няколко програми идващи със Slackware способни да конфигурират X.Това са хогдеfg хогдеопfig хогдеецр. В предните версии на дистрибуцията това бяха хf86cfg xf86config xfree86setup. Чрез хогдеfg и xf86cfg може да настроите X направо в графичен режим, но аз лично намирам тези програми малко неудобни за работа. Програмите хогдеопfig и xf86config са конзолни програми, но чрез тях бързо може да настроите X.

Настройката направете като гоот потребител. За да стартирате графичния режим след като влезете в системата напишете startx.

Ако желаете да зареждате направо в графичен режим трябва да редактирате файла /etc/inittab и по специално реда:

id:3:initdefault:

променете на

id:4:initdefault:

Запазете файла.

При следващото рестартиране ще заредите в графичен режим. Ако веднага желаете да влезете в графичен режим може да изпълните startx или telinit 4.

4.3. Защита

Защита на системата от проникване.

При по време на инсталацията сте избрали inetd сървъра той ще отвори някой портове, които на вас може да не са ви необходими. За да видите кои портове са отворени на вашата система изпълнете:

netstat -na | more

Някой от тези портове може да затворите като редактирате файла /etc/inetd.conf. Коментирайте чрез # редовете с портовете, които не са ви нужни. За да контролирате достъпа до системата редактирайте файловете /etc/hosts.allow /etc/hosts.deny и /etc/host.equiv. Във файла /etc/hosts може да добавяте IP адреси и да им давате имена които по-късно да използвате вместо IP адреса.

4.4. Кирилизация

За кирилизация на GNU/Linux посетете следните Интернет адреси:

Българизация Slackware Линукс 10.1 на български

4.5. Инсталиране/Де инсталиране на софтуер

Инсталирането на софтуер в тази операционна система е малко по различно от това при онази операционна система, чието име успях да не спомена до сега.

Има два начина на инсталиране на софтуер:

- Инсталиране от изходен код (сорс код)
- Инсталиране на изпълними файлове

И при двата метода софтуера най-вероятно ще се разпространява във вид на *.tar.gz или *.tar.bz2 архиви. Съществуват и специални инсталационни пакети за Slackware които са с разширение *.tgz, които всъщност са *.tar.gz със специална структура. Те се инсталират чрез скрипта installpkg част от системата за контрол на пакети pkgtool. Но не всички архиви с това разширение (*.tgz) са валидни пакети за Slackware. За де инсталация на софтуер инсталиран чрез *.tgz пакети може да използвате removepkg. Съществуват и други пакети за инсталация, които са специфични за другите дистрибуции. Например грт са пакети за RedHat дистрибуцията, а deb за Debian.

Процес на инсталация Разархивират се архивите съдържащи софтуера. Това се осъществява с командите :

```
tar -xvzf Име_на_архива.tar.gz
tar -xvjf Име_на_архива.tar.bz2
```

След разархивирането съдържанието на архива се разполага в директория именувана подобно на архива или наименованието на софтуера. В новосъздадената директория са разположени файловете README и INSTALL, които описват процеса на инсталация на софтуера. За инсталиране от програмен код обикновено се изпълняват следните команди в главната директория съдържаща кода на програмата:

./configure - проверява системата за необходимите библиотеки и програми и извежда съобщения. Възможни са параметри указващи директория за инсталация, път до необходимите компоненти и др.

make - компилация на програмния код

make install - Копиране на компилираните файлове в посочените по подразбиране директории или посочените от вас. Това се изпълнява като гоот потребител ако искате софтуера да е достъпен за всички потребители. В противен случай ще трябва да създадете в домашната си директория директориите необходими за инсталация.

За де-инсталация на софтуер инсталиран чрез програмен код се използва командата :

make uninstall 1 - изисква гоот потребител. Препоръчително е при инсталация на нова версия от даден софтуер преди това да де инсталирате старата.

След инсталация може да изтриете директориите съдържащи програмния код тъй като те заемат място.

 $^{^1}$ За да има действие от тази команда първо трябва да изпълните ./configure със съответните параметри.

В основни линии това представлява инсталация на софтуер, но преди нея винаги четете README и INSTALL файловете пристигащи със софтуера. Някой програми съдържат скриптове за инсталация улесняващи този процес.

4.6. Помощ

За да конфигурирате Slackware GNU/Linux (а може би и на другите дистрибуции не знам) и да се научите да работите с него ще е необходимо да изчетете доста материали. Главният източник на помощ както беше споменато и по горе са файловете разположени в:

```
/usr/doc/Linux-HOWTOs
/usr/doc/Linux-FAQs
```

Това е първото място където трябва да проверите за информация. Съществуват също и две програми man и info които служат за разглеждане на документацията на инсталирания на вашата система софтуер. За да разберете как да работите с тях изпълнете някоя от командите:

man man man info info info info man

Друг източник на информация е Интернет. Съществуват много страници както на български така и на други езици описващи всевъзможни настройки по GNU/Linux.

4.7. Заключителни думи

GNU/Linux операционната система изисква време и търпение за да вникнете в нейната същност. На пръв поглед може да ви изглежда трудна и неудобна за работа, но така е с всяко нещо, към което не сме свикнали. Разгледаната в това ръководство дистрибуция не е от. Въпреки това изберете ли я ще имате възможността бързо да напреднете в сферата на GNU/Linux, а там според мен е бъдещето. Ще дойде момент когато хората ще казват "Инсталирах си онази не назованата операционна система, да видя какво представлява", както доскоро казваха същото за GNU/Linux. Това в кръга на шегата. Не вярвам някой докоснал се до GNU/Linux и разбрал същността й да потърси друга операционна система. Но кой знае може някой ден да се появи нещо още по добро.

Библиография

- [1] Patrick Volkerding Slackware Linux CD-ROM Installation HOWTO v.10.0 17.06.2005
- [2] Patrick Volkerding Slackware Linux CD-ROM Installation HOWTO v.10.1 01.02.2005
- [3] Питър Нортън Linux пълно ръководство "ИнфоДар" ЕООД 17.04.2000
- [4] Англо-български терминологичен речник по информатика и изчислителна техника