两种语言，一份易读文档

1 选择源文件形式

Bilingual PDF 将对应内容放在固定的左右栏中。调用模型提供成对的文本及文档顺序，排版工具负责对齐它们在页面上的起始位置。较短的译文不需要为了凑齐长度而补充文字。段落、列表项和表格行各有自己的对齐边界。原生 LaTeX 与结构化 JSON 使用同一个排版包，因此更换输入形式不会产生另一套设计引擎。请在新项目中工作，并保留原始输入。本指南本身就是其所介绍排版方式的示例。

形式	适用情形	结果
原生 LaTeX	需要直接编辑命令、数学公式或标准包钩子。	直接编译文稿。
结构化 JSON	已有按顺序组织的文本对、表格行和图像路径。	导出可编辑的 LaTeX，或立即渲染。
单语输出	读者只需要物理左栏或右栏的内容。	选择 left 或 right 模式，无需重写源文件。

两种源文件形式，共用一套排版实现。

2 选择是否允许段落跨页

在原生文稿的导言区设置 paragraph-flow=breakable，即可允许普通 ParallelParagraph 内容跨越分页边界。单个段落可以用 flow=keep 覆盖该设置。JSON 使用 layout.paragraph_flow 和段落级 flow 字段。保持完整的内容单元会留在一页内；若单元过大，工具会报错，不会截断或缩小它。ParallelText 和 ParallelProse 仍分别提供明确的整块和连续排版方式。下面这个有意保持连续的段落展示跨页排版。

可读的双语对照文档并不要求两栏行数相同。不同语言可能需要更多词语、不同的标点，或者不同数量的行，才能表达所提供的内容。在允许跨页的段落中，每一物理栏都按自身自然长度继续排版，排版包记录共同的段落边界，并在下一对内容开始前恢复对齐。因此，读者可以连续阅读长篇说明，而不会因为整段被搬到下一张纸上而留下大片空白。两种语言的最后几行也不必落在完全相同的高度。真正有用的保证，是下一组对应内容有一个稳定的共同起点。选择策略时，应区分连续正文与需要保持完整的对象。简短定义、带简短说明的公式或紧凑图示，通常适合作为不可拆分的单元；可能占据多页的长篇说明，则通常适合连续正文。不要把可跨页段落放进 minipage 或其他保持整块的容器中，因为外层盒子会阻止分页。也不要通过删除句子、凭空补充文字、改变含义或单独缩小

二つの言語を、読みやすい一つのページに

1 入力形式を選ぶ

Bilingual PDF は、対応する内容を物理的に固定された左右の段に配置します。呼び出し側のモデルが文章の組と文書の順序を用意し、描画処理がページ上の開始位置をそろえます。短い訳文を長い訳文に合わせて水増しする必要はありません。段落、箇条書きの項目、表の行には、それぞれ独立した位置合わせの境界があります。ネイティブ LaTeX と構造化 JSON は同じパッケージを使うため、入力形式を変えても別の組版エンジンにはなりません。新しいプロジェクトで作業し、元の入力は保存してください。このガイド自体が、説明しているレイアウトの使用例です。

形式	適した用途	結果
ネイティブ LaTeX	コマンド、数式、標準パッケージのフックを直接編集したい場合。	原稿を直接コンパイルします。
構造化 JSON	文章の組、表の行、画像のパスが順序付きで用意されている場合。	編集可能な LaTeX を出力するか、直ちに描画します。
片側の言語	読者が物理的な左側または右側だけを必要とする場合。	原稿を書き換えず、left または right モードを選びます。

二つの入力形式で、一つの描画実装を共有します。

2 段落の途中で改ページできるかを選ぶ

ネイティブ原稿のプリアンブルで paragraph-flow=breakable を指定すると、通常の ParallelParagraph の内容を次のページに続けられます。各段落では flow=keep によってその設定を上書きできます。JSON では layout.paragraph_flow と段落単位の flow を使います。一体として保持する単位は一ページに収められ、長すぎる場合は切り捨てや縮小ではなくエラーになります。ParallelText と ParallelProse も、それぞれ分割しない場合と続けて流す場合を明示する選択肢です。次の意図的に長い一続きの段落が、後者を示します。

読みやすい対訳文書に、左右同じ行数は必要ありません。同じ内容を表すために、言語によって語数、句読点、行数が異なることがあります。改ページできる段落では、各段が自然な長さで進み、パッケージが共通の段落境界を記録して、次の組の開始前に位置をそろえ直します。そのため、段落全体を次の用紙へ移動した結果として大きな空白を作らずに、長い説明を読み進められます。二つの言語の最終行が、まったく同じ高さにある必要もありません。役に立つ保証は、次の対応単位に安定した開始位置があることです。方針を選ぶ際には、連続した文章と、構成要素を一緒に保ちたい対象を区別してください。短い定義、短い説明が付いた数式、簡潔な図は、分割しない単位に適している場合があります。数ページに及ぶ長い説明は、通常は連続して流す文章に向いて

某个难排的区块来修补版面。应使用文档规定的跨页选项，并检查实际结果。构建后，查看前一页末尾、下一页的续文，以及其后成对小节的起点。确认两栏都没有被裁切，物理分隔线随实际正文区域延伸，下一节也从对应位置开始。对所需字体和语言方向重复这些检查。编译器成功退出，只能证明生成了文件，并不能证明页面上的所有细节都正确。将源内容、语言配置与呈现设置分开，能够在以后更换字体、纸张或装订方式时，更容易测试而不必重写文稿。

3 使用插图、表格与引用




图 1. 同一张示意图横跨整个正文宽度，图注仍然成对对齐。




图 2. 同一处理流程在每一栏中使用该栏语言的标签。

> “对应的起点比相同的行数更重要。”这段短引文是原创示例文本；引文样式不表示它来自外部来源。

います。改ページできる段落を minipage や別の一体化する囲みの中に入れないでください。外側の箱が改ページを妨げるためです。また、文章を削る、内容を付け足す、意味を変える、問題のある箇所だけを縮小するといった方法で、組版の問題を修正しないでください。文書化された改ページ設定を使い、実際の結果を確認します。作成後は、最初のページの末尾、次のページの続き、その後の対訳節の開始位置を見てください。どちらの段も欠けていないこと、中央の区切り線が実際の本文領域に沿っていること、次の節が対応する位置から始まることを確かめます。指定されたフォントと文字方向でも確認を繰り返してください。コンパイラが正常終了したという事実は、ファイルが生成されたことを示すだけで、ページ上の細部すべてが正しいことを示すわけではありません。原稿、言語設定、表示設定を分けておくと、後でフォント、用紙、製本方法を変える際も、原稿を書き直さずに試験しやすくなります。

3 図、表、参照を使う




図 1. 共通の図は本文全体の幅に広がり、キャプションは左右で対応します。




図 2. 同じ処理の流れを、各段の言語によるラベルで示します。

> 「同じ行数より、対応する開始位置が大切です。」この短い引用文は独自のサンプル文章であり、引用の見た目は外部出典を意味しません。

设可用正文宽度为 W，栏间距为 g，则每一对照栏的宽度为 w。如果 W 为 170 mm，g 为 6 mm，则 w 为 82 mm。

$$w = \frac{W - g}{2}$$

4 检查 PDF 并交付项目

- 查看实际页面，检查对应起点、表格行对齐、段落续排、裁切及预期留白。首页预览无法展示整份文档。
- 对于 RTL 与 CJK，检查字形连接、标点、混合文字标识符和物理栏顺序。语言书写方向并不决定它位于哪一栏。
- 沿自动生成的引用检查真实目标。印刷页码可能不同于 PDF 的物理页号。使用相对跨文档链接的文件应保存在一起。
- 交付 PDF 及可移植源项目，包括必要的排版包、图像与许可证文件。原生 TeX 可以执行代码；关闭 shell escape 并不等于文件系统沙箱。

返回段落分页设置 (p. 1)

有効な本文幅を W、段間を g とすると、各対訳段の幅は w です。W が 170 mm、g が 6 mm なら、w は 82 mm になります。

$$w = \frac{W - g}{2}$$

4 PDF を確認し、プロジェクトを渡す

- 実際のページで、対応する開始位置、表の行の位置、段落の続き、切れ、意図した空白を確認します。最初のページのプレビューでは文書全体を確認できません。
- RTL と CJK では、字形、句読点、混在する文字体系の識別子、物理的な段の順序を確認します。文字方向によって左右の位置が決まるわけではありません。
- 生成された参照をたどり、実際の移動先を確認します。印刷用のページ番号と PDF 内の物理的なページ番号は異なる場合があります。相対パスで参照し合う文書は一緒に保管します。
- PDF と、必要なパッケージ、画像、ライセンスを含む持ち運び可能な原稿プロジェクトを渡します。ネイティブ TeX はコードを実行します。shell escape を無効にしても、ファイルシステムのサンドボックスにはなりません。

段落の改ページ設定へ戻る (p. 1)