

Disk Monitor

Manual do usuário e de operação — discos, limpeza e monitoramento do servidor

Versão 1.7.1

Neste manual

1. O que é o Disk Monitor
2. Instalar e atualizar
3. Visão geral da tela
4. Perfil da máquina
5. Uso de disco agora, limpeza geral e configuração
6. Os 4 grupos de discos **NOVO**
7. Como cada disco é identificado **NOVO**
8. Painel do disco: tempo real e limpeza **NOVO**
9. Campo "Salvar nome" **NOVO**
10. NAS e nuvem
11. Usuários e permissões
12. Perguntas frequentes
13. Solução de problemas e comandos
14. O que mudou nesta versão

Confianza Technologies · server-toolkit / disk-monitor · setembro de 2026

As telas deste manual usam dados de exemplo com o mesmo layout do servidor (120 GB + 480 GB em 2 partições + 480 GB, NAS e HD USB).

1. O que é o Disk Monitor

O Disk Monitor é um painel web que roda no próprio servidor (porta 8091) e serve para:

- ver o espaço de cada disco, partição, HD externo, NAS e nuvem montada, em tempo real;
- limpar logs e arquivos desnecessários de um disco específico com um clique;
- rodar uma limpeza automática quando o disco do sistema passar de um limite (padrão 85%);
- acompanhar CPU, memória RAM e os processos que mais consomem;
- guardar o histórico de uso e de todas as limpezas feitas.

Ele é separado do AtendeFlow: não usa o banco de dados nem mexe nos dados do sistema de atendimento.

Segurança

Não deixe a porta 8091 aberta para a internet. Acesse pela rede local, por túnel SSH (`ssh -L 8091:localhost:8091 usuario@servidor`) e abrir `http://localhost:8091`) ou por um proxy com autenticação. O login do painel é uma segunda camada de proteção, não a única.

2. Instalar e atualizar

Atualizar uma instalação existente (caso do servidor atual)

```
cd ~/atendeflow && git fetch origin claude/instagram-ai-agent-ivcyk4 && git merge --ff-only FETCH_HEAD
cd ~/atendeflow/server-toolkit/disk-monitor && sudo installers/linux/update.sh
```

O script mostra a versão antiga e a nova (deve aparecer **v1.7.1**), instala dependências e reinicia o serviço `disk-monitor`. Configuração, usuários e histórico (`data/`) são mantidos.

Instalar num servidor novo

```
cd server-toolkit/disk-monitor
sudo installers/linux/install.sh          # modo texto
sudo installers/linux/install-gui.sh      # com janelas (se houver interface gráfica)
```

Na primeira subida, o sistema faz a **varredura do hardware** sozinho: descobre os discos físicos, as partições, o que é HD externo, os NAS e as nuvens montadas. Não é preciso cadastrar nada.

Depois de instalar

- 1 Abra `http://IP-DO-SERVIDOR:8091` e entre com o usuário administrador (definido no `.env` na primeira vez).
- 2 Confira se os 3 discos internos aparecem em **Discos físicos** e os compartilhamentos em **NAS**.
- 3 Se quiser, dê um nome próprio a cada disco (seção 9).

3. Visão geral da tela



Barra do topo: versão instalada, usuário logado, idioma (português, espanhol, inglês), tema claro/escuro e Sair.

De cima para baixo, o painel mostra:

Bloco	Para que serve
Perfil da máquina	Ficha do servidor: hostname, sistema, processador, RAM, discos, data da varredura.
Uso de disco agora	Ocupação do disco do sistema (/), o disco que dispara a limpeza automática.
Limpeza	Botão <i>Limpar agora</i> : limpeza geral do servidor (a mesma da automática).
Configuração	Limite da limpeza automática, intervalo de checagem e idades mínimas dos arquivos.
Histórico de uso de disco	Gráfico da ocupação do disco do sistema ao longo do tempo.
Discos físicos · Externos (USB) · NAS · Nuvem	Um card por disco ou compartilhamento, separados em grupos. Clique para abrir o detalhe.
CPU / Memória RAM em tempo real	Gráficos ao vivo (amostra a cada 5 segundos).
Processos em tempo real	Os 15 processos que mais usam CPU, com gráfico de consumo.
Últimas limpezas	Quando, tipo (automática/manual), uso antes e depois, espaço liberado e detalhes.
Usuários	Só para administradores: criar e remover acessos.

4. Perfil da máquina

PERFIL DA MÁQUINA					
HOSTNAME srv-confianza	SISTEMA OPERACIONAL Ubuntu 24.04.1 LTS	PROCESSADOR Intel Core i5-7500 (4c/4t)	MEMÓRIA RAM TOTAL 14.9 GB	DISCOS 3 (0.98 TB no total)	VARREDURA FEITA EM 26/09/2026, 21:10:00

Ficha do servidor, feita uma vez na instalação.


É uma "foto" do hardware tirada na instalação — por isso não fica mudando sozinha. Em **Discos** conta só os discos físicos internos (HD externo, NAS e nuvem não entram) e soma a capacidade deles.

Trocou disco ou memória? Ou a contagem de discos está antiga?

Apague a ficha e reinicie; ele faz a varredura de novo:

```
sudo rm ~/atendeflow/server-toolkit/disk-monitor/data/machine-profile.json
sudo systemctl restart disk-monitor
```

5. Uso de disco agora, limpeza geral e configuração



Os três cards do meio da tela.

Uso de disco agora

Mostra a ocupação da partição do sistema (/). A partir da v1.7.1 o valor é **lido na hora e atualizado a cada 5 segundos**, com a mesma conta do card do disco — então ele sempre bate com a linha *Sistema / do Disco 1*, inclusive logo depois de uma limpeza.

A conta é a mesma do comando `df -h` do Linux: $usado \div (usado + livre)$. O pequeno espaço que o Linux reserva para o administrador (cerca de 5% em discos ext4) não entra como "usado".

Limpar agora (limpeza geral)

Roda a limpeza do servidor inteiro, a mesma que roda sozinha quando o disco do sistema passa do limite. Para limpar **só um disco** e ver antes o que vai ser apagado, use o painel do disco (seção 8).

Configuração

Altere os campos e clique em **Salvar configuração** (só administrador); vale na hora, sem reiniciar.


Campo	O que faz	Padrão
Limite pra limpeza automática (%)	Quando o disco do sistema chegar nesse valor, a limpeza roda sozinha.	85%
Intervalo de checagem (minutos)	De quanto em quanto tempo o sistema verifica o limite e grava um ponto no histórico.	15
Truncar log do Docker maior que (MB)	Zera o log de um container que passar desse tamanho (o arquivo continua existindo).	200
Limpar /tmp com mais de (dias)	Idade mínima para apagar temporários e itens da lixeira.	7
Limpar logs do sistema com mais de (dias)	Logs do systemd (journal) mais antigos que isso são descartados.	14
Limpeza automática habilitada	Liga/desliga a limpeza automática sem reiniciar o serviço.	ligada

6. Os 4 grupos de discos NOVO

O painel lê o **hardware** do servidor (comando `lsblk`) e os pontos de montagem, e separa tudo em quatro grupos. Camadas internas do Docker (`overlay`), `efivarfs`, `tmpfs` e similares **não aparecem** — elas não são discos.

Discos físicos


Os HD/SSD instalados dentro da máquina. Cada card é um disco, com as partições dentro.



Layout do servidor: Disco 1 de 120 GB (sistema), Disco 2 de 480 GB em duas partições de 240 GB, Disco 3 de 480 GB com uma partição.

Discos externos (USB)

Aparecem sozinhos quando um HD/pendrive é plugado e somem quando ele é retirado.



HD externo plugado na USB.

NAS / compartilhamentos de rede


Pastas de outro equipamento montadas pela rede (SMB/CIFS, NFS, SSHFS). O card mostra o endereço do NAS e a pasta: `//192.168.3.21/backup` → `/mnt/nas-backup`.



Dois compartilhamentos do mesmo NAS (192.168.3.21).

Nuvem

Armazenamento em nuvem montado como pasta no servidor: Google Drive/OneDrive/Dropbox via *rclone*, S3, Nextcloud (davfs), etc. Este grupo só aparece se houver alguma nuvem montada.



Exemplo: Google Drive montado com rclone em `/mnt/google-drive`.

Não apareceu um NAS ou uma nuvem?

O painel mostra o que está *montado* no momento. Confira com `findmnt -t cifs,nfs,nfs4,fuse,rclone`. Se não estiver montado (ex.: NAS desligado), ele não aparece — e volta sozinho quando for montado de novo.

7. Como cada disco é identificado NOVO

Cada card tem um **título** (nome automático ou o nome que você der), uma **linha técnica** e **etiquetas**:

Parte	Exemplo	O que significa
Título automático	Disco 2 · Confianza + Seafile	Número dentro do grupo + papel das partições.
Linha técnica	SSD 480GB · /dev/sdb · 447.0 GB · 2 partições	Modelo, dispositivo no Linux, tamanho real, quantidade de partições.
Etiquetas	SISTEMA · SSD · SATA · EXTERNO · USB · NAS · SMB · NUVEM	Disco do sistema, tipo (SSD/HDD/NVMe), conexão e grupo.
No detalhe	S/N X1	Número de série do disco (para achar o disco físico na máquina).

A numeração é por grupo: *Disco 1, 2, 3* (internos — o do sistema é sempre o 1), *Externo 1, 2...*, e NAS/Nuvem pelo nome da pasta.


Papel de cada partição

Detectado sozinho pelo local onde a partição está montada e pelo rótulo dela:

Papel	Quando aparece
Sistema	Partição raiz / (ou C: no Windows).
Boot EFI / Boot	/boot/efi e /boot — arquivos de inicialização.
Seafile	Pasta ou rótulo com "seafile" (ex.: /srv/seafile-data, /mnt/nas-seafile).
Confianza	Pasta ou rótulo com "confianza"/"confiança" (ex.: /srv/confianza).
Backup	Pasta ou rótulo com "backup"/"bkp" (ex.: /mnt/nas-backup).
Docker · Home	Pastas do Docker e /home.
Swap	Memória virtual (não tem "espaço usado" para mostrar).
Livre (não montada)	Partição que existe no disco mas não está em uso por nenhuma pasta.
Outro nome	Nos demais casos usa o rótulo da partição ou o nome da pasta (ex.: /mnt/dados → "Dados").

8. Painel do disco: tempo real e limpeza NOVO

Clique em qualquer card para abrir o painel do disco. Ele mostra cada partição com um gráfico de rosca, atualizado **a cada 2 segundos** enquanto o painel estiver aberto.



Disco 1 aberto: partições em tempo real e a lista do que pode ser limpo nele, com estimativa.

Limpar logs e arquivos desnecessários

A lista mostra **só o que fica neste disco**, com o tamanho estimado. Os itens possíveis são:

Item	O que é apagado
Docker	Só imagens órfãs (sem nome) e cache de build com mais de 7 dias. Nunca container, volume ou imagem de serviço.
Journal do systemd	Logs do sistema mais antigos que o configurado (padrão 14 dias).
Logs rotacionados	Logs antigos já compactados em <code>/var/log</code> (<code>.gz</code> , <code>.1</code> , <code>.old</code> ...).
Cache do apt	Pacotes de instalação já baixados (<code>apt-get clean</code>).
Temporários	<code>/tmp</code> e <code>/var/tmp</code> com mais de 7 dias.
Lixeira	Arquivos já apagados que ficaram na lixeira do disco há mais de 7 dias.

- 1 Abra o disco e confira a lista e as estimativas.
- 2 Clique em **Limpar logs e arquivos desnecessários** e confirme.
- 3 O resultado aparece embaixo do botão: total liberado e o que cada item liberou. Os gráficos, o card *Uso de disco agora* e o histórico já mostram o novo valor, e a limpeza fica registrada em *Últimas limpezas*.



Depois da limpeza: resultado por item e total liberado neste disco.

"Nada para limpar neste disco" — é normal


Discos de dados (Seafile, Confiança, Dados, HD externo) normalmente não guardam logs nem temporários do sistema: eles ficam no disco do sistema. Nesse caso o painel informa que não há nada a fazer e o botão fica desabilitado. Os arquivos dos clientes **nunca** são tocados.

Nunca é apagado

Volumes do Docker (banco de dados, uploads, mídias), containers, imagens de serviços, arquivos de clientes, conteúdo de NAS e nuvem, backups.

9. Campo "Salvar nome" NOVO

Serve para dar um **nome seu** a um disco, HD externo, NAS ou nuvem, no lugar do nome automático. É só um apelido para facilitar a identificação — **não mexe no disco**, não formata, não renomeia pasta nem partição no Linux.



Campo de nome no topo do painel do disco (aparece só para administradores).

Como usar

- 1 Clique no card do disco para abrir o painel.
- 2 No campo *Nome deste disco*, digite o nome desejado. Ex.: **SSD do servidor**, **HD Seafile**, **Backup da loja**, **HD do escritório (USB)**.
- 3 Clique em **Salvar nome**. O título muda no painel e no card para todos os usuários.

Situação	Resultado
Campo vazio (padrão)	Usa o nome automático: <i>Disco 1 · Sistema</i> , <i>NAS · Backup...</i>
Nome preenchido e salvo	Mostra o seu nome. As etiquetas e a linha técnica continuam aparecendo.
Apagar o texto e salvar	Volta ao nome automático.

O nome fica guardado em `data/config.json` (campo `diskNames`) e é ligado ao **número de série** do disco — se o disco mudar de `/dev/sdb` para `/dev/sdc` (ou o HD externo for plugado em outra porta), o nome continua certo. Para NAS e nuvem, o nome é ligado à pasta onde estão montados. Até 60 caracteres.

10. NAS e nuvem



Painel de um NAS: espaço em tempo real e aviso de que é só monitoramento.

- Mostram o espaço total, usado e livre informados pelo NAS/nuvem, atualizados em tempo real.
- São **só monitoramento**: o botão de limpeza não aparece e nada é apagado neles. Os backups em `/mnt/nas-backup` continuam sendo gerenciados pelo script de backup do AtendeFlow (retenção de 30 dias).
- Se o NAS cair, o card some; quando a montagem voltar, ele aparece de novo sozinho.

11. Usuários e permissões

Papel	Pode
Administrador	Tudo: limpar (geral e por disco), salvar configuração, dar nome aos discos, criar e remover usuários.
Visualizador	Só acompanhar: vê discos, detalhes em tempo real, a lista do que seria limpo, histórico e limpezas. Botões de ação ficam desabilitados e o campo de nome não aparece.

Para criar um acesso: seção **Usuários** no fim da página → usuário, senha, papel → **Criar usuário**. Não é possível remover o próprio usuário logado nem o último administrador.

12. Perguntas frequentes

Limpei o Disco 1 e ele mostrou 71%, mas "Uso de disco agora" continuou em 81%. Por quê?

Na versão 1.7.0, o card *Uso de disco agora* mostrava a **última checagem agendada** (a cada 15 minutos), não o valor do momento. Por isso ele só se atualizava na checagem seguinte. Além disso, usava uma conta que incluía como "usado" o espaço reservado pelo Linux.

Corrigido na 1.7.1: o card agora é lido na hora, atualiza a cada 5 segundos, usa a mesma conta dos discos e muda logo depois da limpeza. O histórico também ganha um ponto novo na hora.

Por que alguns discos dizem que não há nada para limpar?

Porque logs, cache e temporários do sistema ficam no disco do sistema (Disco 1). Os discos de dados guardam arquivos de clientes, que o painel nunca apaga. Veja o quadro verde da seção 8.

O tamanho do card é menor que o do disco (ex.: 480 GB aparece como 447 GB)

O fabricante conta 1 GB = 1.000.000.000 bytes; o sistema conta em múltiplos de 1024. Um disco de 480 GB tem ~447 GB "de sistema". Além disso, o sistema de arquivos ocupa uma pequena parte.

O HD externo não aparece

Ele aparece quando está plugado e reconhecido pelo Linux (confira com `lsblk`). Se estiver plugado mas não montado, o card aparece com a partição como "Livre (não montada)".

Um disco aparece como "Disco 2 - Dados", mas é o do Seafile

O papel é deduzido pelo nome da pasta de montagem. Se a pasta tiver outro nome, dê um nome próprio ao disco com **Salvar nome** (seção 9).

A contagem de discos em "Perfil da máquina" está errada

A ficha é da instalação. Refaça a varredura (seção 4).

13. Solução de problemas e comandos

Para...	Comando
Ver se o serviço está rodando	<code>sudo systemctl status disk-monitor</code>
Reiniciar o serviço	<code>sudo systemctl restart disk-monitor</code>
Ver os últimos logs	<code>sudo journalctl -u disk-monitor -n 50 --no-pager</code>
Conferir a versão instalada	Etiqueta no topo do painel (ex.: v1.7.1)
Ver os discos como o painel vê	<code>lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MODEL,TRAN,MOUNTPOINT</code>
Ver o espaço como o painel calcula	<code>df -h /</code>
Ver NAS e nuvens montados	<code>findmnt -t cifs,nfs,nfs4,fuse,rclone,davfs</code>
Refazer a varredura do hardware	Apagar <code>data/machine-profile.json</code> e reiniciar

Painel não abre

Verifique o serviço e os logs acima. Se a porta estiver ocupada ou faltar o `SESSION_SECRET` no `.env`, o log informa. Depois de corrigir, reinicie o serviço.

14. O que mudou nesta versão

v1.7.1

- *Uso de disco agora* lido na hora, atualizado a cada 5 s e com a mesma conta dos discos (igual ao `df -h`).
- Depois da limpeza por disco, o histórico ganha um ponto novo na hora.
- O resultado da limpeza continua visível no painel do disco (antes sumia logo em seguida).

v1.7.0

- Discos lidos do hardware e separados em 4 grupos: físicos, externos (USB), NAS e nuvem. Camadas do Docker e sistemas virtuais não aparecem mais.
- Identificação de cada disco e partição (número, papel, modelo, dispositivo, série) e campo *Salvar nome*.
- Painel do disco com espaço em tempo real e limpeza só daquele disco, com estimativa antes.
- NAS e nuvem: só monitoramento.

v1.6.1

- Limpeza segura do Docker (não remove mais imagens de serviços nem containers parados).