Hyper-V unter Windows 10 benutzen

Virtualisierungslösungen

Der Betrieb von virtuellen Computern gehört bereits seit geraumer Zeit zu einem wichtigen Einsatzgebiet moderner PC Systeme. Früher kamen dafür meist nur leistungsstarke Serversysteme in Frage. Dies hat sich jedoch geändert. Gut ausgestattete PC Systeme sind in der Lage, zusätzlich zum Betriebssystem eine oder mehrere virtuelle Maschinen auszuführen. Benötigt wird zu diesem Zweck ein sogenannter Hypervisor. Dabei unterscheidet man Typ1 und Typ2 Hypervisoren.

- Typ 1 arbeitet direkt mit der verwendeten Hardware und benötigt kein installiertes Betriebssystem. Oftmals ist dieser Typ Teil eines speziellen Virtualisierungssystems (VMware vSphere, XEN, Microsoft HyperV Server).
- Typ 2 setzt auf ein laufendes Betriebssystem auf und nutzt die Hardware des Hostsystems. Häufig wird innerhalb des Hypervisors zu diesem Zweck Standardhardware bereitgestellt, damit die virtuellen Maschinen leicht auf eine andere Hardwareplattform portiert werden kann.

Seit Windows 8 ist der Typ-2-Hypervisor, Hyper-V, im Lieferumfang einiger Windows-Versionen enthalten. Aktuell sind dies die Windows-10-Versionen Pro, Enterprise und Education. Benutzer anderer Windows-Versionen müssen auf Software von Drittherstellern zurückgreifen. In Frage kommen der VMware Player und die Virtual Box von Oracle. Beide sind für den privaten Gebrauch kostenlos und auch unter Linux verfügbar.

Hyper-V Installationsvoraussetzungen

Microsoft gibt folgende Voraussetzungen für die Installation an:

- √ 64-Bit-Prozessor
- Second Level Address Translation (SLAT).
- CPU-Unterstützung für VM Mode
- min. 4 GB Arbeitsspeicher

Die angegebene Menge an Arbeitsspeicher ist mit 4 GB äußerst knapp bemessen. Bedenken Sie, dass auch die virtuelle Maschine eigenen Arbeitsspeicher für das Betriebssystem und Anwendungen benötigt. Auch sollte die weitere Hardware nicht zu knapp bemessen sein. Dies betrifft besonders die verwendete Festplatte. Hier wäre der Einsatz einer SSD ideal.




Hyper-V Rolle installieren

- Aktivieren Sie die Unterstützung des VM-Modus im BIOS und starten Sie den Computer.
- Rufen Sie die Systemsteuerung auf und navigieren Sie zu dem Punkt *Programme*.
- Wählen Sie Windows-Features aktivieren oder deaktivieren.
- Haken Sie Hyper-V-Plattform und Hyper-V-Verwaltungstools an.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.


Die erforderlichen Daten werden nun gesucht und installiert. Anschließend wird der Computer neu gestartet und die Features installiert. Nach dem Neustart steht der *Hyper-V Manager* im Startmenü unter *Alle Apps - Windows Verwaltungsprogramme* zur Verfügung.

Führen Sie einen *Rechtsklick* auf den Namen des Hostcomputers ① aus und wählen Sie aus dem Menü *Manager für virtuelle Switches*.




Nachfolgend wird eine Netzwerkverbindung für Hyper-V konfiguriert.

Entscheiden Sie sich für einen Typ von Netzwerkswitch. Für eine Verbindung über einen physikalischen Netzwerkadapter zum Internet/Netzwerk wählen Sie Extern und klicken Sie auf Virtuellen Switch erstellen.




Benennen Sie den Switch mit einem aussagekräftigen Namen und wählen Sie aus dem Dropdownmenü ①, mit welchem Netzwerkadapter der virtuelle Switch verbunden sein soll und klicken Sie auf *OK*.




Bestätigen Sie den nachfolgenden Warndialog.

Der virtuelle Netzwerkswitch ist nun erstellt.


Führen Sie einen Rechtsklick auf den Namen des Hostcomputers aus und wählen Sie Neu - Virtueller Computer.




Folgen Sie dem Assistenten zur Einrichtung eines virtuellen Computers mit Weiter.



- Legen Sie einen Namen 1 und ggf. abweichenden Speicherpfad 2 fest.
- Klicken Sie auf Weiter.




- Wählen Sie eine Generation für das Gastbetriebssystem aus.
 Ab Windows 8 kann hier Generation 2 verwendet werden.
- Klicken Sie auf Weiter.



Legen Sie die Größe des Arbeitsspeichers für den virtuellen Computer fest.

Dynamischer Arbeitsspeicher bringt den Vorteil, dass unabhängig von den Einstellungen nur so viel Speicher verwendet wird, wie das Gastbetriebssystem benötigt.



Netzwerk konfigurieren

Vorbemerkungen
Name und Pfad angeben
Generation angeben
Speicher zuweisen
Netzwerk konfigurieren

Virtuelle Festplatte verbinden
Installationsoptionen
Zusammenfassung

Verbindung:

Internet

Internet

Verbindung:

Internet

Netzwerk konfigurieren

Virtuelle Festplatte verbinden
Installationsoptionen

Zusammenfassung

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü eine Netzwerkverbindung aus und klicken Sie auf Weiter.


Definieren Sie die Größe der Festplatte.

Über den Assistenten erstellen Sie eine Platte, die auf Zuwachs ausgerichtet ist. Dies bedeutet, dass die Festplatte maximal so groß werden kann wie im Feld *Größe* definiert, jedoch nur so viel Platz belegt, wie das installierte Betriebssystem benötigt.

<u>W</u>eiter >


Eertig stellen

Abbrechen




Durch dieses Verfahren wäre es durchaus möglich, eine 127 GB große virtuelle Festplatte anzulegen, obwohl sie nur über beispielsweise 40 GB Speicherkapazität auf Ihrer Festplatte verfügt.

Entscheiden Sie, wann das Gastbetriebssystem installiert werden soll und klicken Sie auf Weiter.




Legen Sie einen Installationsdatenträger in das DVD-Laufwerk oder wählen Sie für die Installation eine Abbilddatei (ISO). Klicken Sie auf *Weiter*.




Bestätigen Sie die Zusammenfassung mit Fertig stellen.

Im Hyper-V Manager-befindet sich nun der konfigurierte virtuelle Computer.

Starten Sie diesen durch Rechtsklick auf ① und wählen Sie Starten.



Mit einem Doppelklick ② auf die gestartete Maschine wechseln Sie in die Oberfläche des virtuellen Systems.



Mit Strg Alt verlassen Sie die virtuelle Maschine. Möchten Sie wieder dorthin zurück wechseln, klicken Sie mit der Maus in das Fenster des Gastsystems.