

คู่มือใช้งานเว็บ Project Stock QR

แยกขั้นตอนสำหรับ Admin และคนขับ พร้อมตัวอย่างข้อมูลและภาพหน้าจอจากเว็บจริง

หัวข้อ	รายละเอียด
เว็บไซต์	https://project-stock-qr.vercel.app/jobs
วันที่จัดทำ	18 พฤษภาคม 2026
ระบบที่อ้างอิง	Store QR Job Transport / DC Bangna
Job ตัวอย่างในคู่มือ	JOB-20260518-152703-000012, ห้อง frt, รถ iu, คนขับ iug

คู่มือนี้เขียนจากการสำรวจหน้าเว็บจริง โดยใช้ข้อมูลตัวอย่างที่มีอยู่ในระบบเพื่ออธิบาย flow การทำงานตั้งแต่นำเข้า PO จนถึง การสแกนและ monitor งานขนส่ง


ภาพรวมระบบ

ระบบนี้ใช้จัดการงานขนส่งจาก PO จริง แอดมินจะนำเข้า/เลือก PO แล้วสร้าง Job จากนั้นส่งลิงก์หรือ QR ให้คนขับเปิด Driver Room เพื่อเช็คอิน GPS และสแกนสินค้า ส่วนหน้า Monitor ใช้ดูสถานะโหลดขึ้นรถ ส่งปลายทาง และ alert แบบ realtime

บทบาท	หน้าที่หลัก	หน้าที่เกี่ยวข้อง
Admin	นำเข้า PO, เลือกรายการ, สร้าง Job, ดู Monitor, เปิด QR, ตรวจสอบประวัติ	เมนูฝั่งซ้ายทั้งหมด และปุ่มในตาราง Job
คนขับ	เปิด Driver Room, เช็คอินต้นทาง, สแกนขึ้นรถ, เช็คอินปลายทาง, สแกนส่งของ	ลิงก์ /driver-room?jobId=... หรือ QR ที่ Admin แสดง

คู่มือฝั่ง Admin


1. เปิดหน้ารายการ Job



ภาพหน้ารายการ Job ปัจจุบัน มีปุ่ม Monitor, เปิด Driver Room, แสดง QR และลบ Job

1. เข้าเว็บที่ <https://project-stock-qr.vercel.app/jobs>
2. ดูแถบเมนูซ้ายเพื่อเลือกหน้าที่ต้องใช้งาน เช่น นำเข้า PO, PO รอจัดส่ง, สร้าง Job, Monitor Realtime, Driver Room, รายการ Job และประวัติงาน
3. ในตารางงานทั้งหมด ตรวจสอบคอลัมน์ห้อง Job, Route / PO, Driver, ขึ้นรถ, ส่งแล้ว, Status และ Action
4. ถ้าต้องติดตามงานให้กด Monitor ถ้าต้องเปิดหน้าคนขับให้กด เปิด Driver Room หรือ แสดง QR สำหรับคนขับ

2. นำเข้า PO จากไฟล์



ภาพหน้าจอนำเข้า PO จากไฟล์ Excel หรือ CSV

1. กดเมนู นำเข้า PO
2. ลากไฟล์มาวางในกรอบอัปโหลด หรือกด เลือกไฟล์ Excel / CSV
3. ตรวจสอบว่าข้อมูลจากไฟล์ขึ้นในคิว PO รอจัดส่ง
4. หากข้อมูลไม่ขึ้น ให้ตรวจสอบนามสกุลไฟล์และคอลัมน์หลัก เช่น PO SAP No., Item, Vendor, รหัสวัสดุ, ชื่อวัสดุ และจำนวนสั่งซื้อ

3. เลือก PO รอจัดส่ง

STJob TransportStore QR System

JOB TRANSPORT

นำเข้า PO

PO รอจัดส่ง

สร้าง Job

Monitor Realtime

Driver Room

MANAGEMENT

รายการ Job

ประวัติงาน

PO รอจัดส่ง

เลือกรายการ PO ที่นำเข้าแล้วเพื่อสร้าง Job ขนส่ง

นำเข้า PO

รีเฟรชรายการ

ล้างคิวทั้งหมด

150 รายการ

ค้นหา PO, Vendor, PO Web No., รหัส

เลือกแล้ว 0 รายการ

เลือกทั้งหมดตามผลค้นหา

ลบรายการที่เลือก

สร้าง Job จากรายการที่เลือก

☐	PO SAP No.	Item	สถานะ	Vendor	PO Web No.	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ
☐	8030488988	1	รับแล้ว	บจ.ทู แมน อินเตอร์เทรต	F6831000175D80T-A-0001112968-A-000	80215392	ตลับเมตรโลโก้ เสือ ยี่ห้อ Stanley
☐	8030489267	1	-	บจ.ไทยโอริกซ์ลิส ซิ่ง	F6831000173D80T-A-0001041412-08-000	80215444	เข้า Zebra ZD230 Barcode Printer 3 ปี
☐	8030490021	1	รับแล้ว	บจ.สัมฤทธิ์สปอร์ต แวร์	F6831000172D80T-A-0001038639-A-000	80215539	เสื้อยืดข้างแขนยาวเสือ TIGER MORTAR
☐	8030490247	1	Closed	บจ.นิวม่า ซิสเต็มส์	N6831000085D80T-A-0001003295-A-000	0600006	ข้อต่อตรง PU ขนาด 10 มม. เกลุียนอก 1/4" (เบ็กแยก สั่ง ชิ้นค่า 15 PC)
☐	8030490247	2	Closed	บจ.นิวม่า ซิสเต็มส์	N6831000085D80T-A-0001003295-A-000	0600018	ข้อต่องอ PU ขนาด 10 MM. เกลุียว 1/4" (เบ็กแยก สั่งชิ้น

ภาพหน้าคิว PO รอจัดส่ง มีช่องค้นหาและ checkbox เลือกรายการ

1. กดเมนู PO รอจัดส่ง
2. ค้นหา PO, Vendor, PO Web No. หรือชื่อวัสดุ หากต้องการกรองรายการ
3. ดึง checkbox หน้ารายการ PO ที่ต้องการสร้าง Job
4. ตรวจสอบนับ เลือกแล้ว ... รายการ แล้วกด สร้าง Job จากรายการที่เลือก

ตัวอย่างข้อมูลจากคิว PO

PO SAP No.	Item	Vendor	รหัสวัสดุ	สินค้า	จำนวน
8030492670	1	บจ.ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น	80216114	SMC ชัดเดิ้ลวาล์วฟิตตังแบบ วันทัช ซีรี่ VR1220F-10	4
8030492670	2	บจ.ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น	80216123	SMC ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมฟิตตังสวมเร็ว AS2052FG-10A	8

4. กรอกรายละเอียดและสร้าง Job

STJob TransportStore QR System

JOB TRANSPORT

นำเข้า PO

PO รอจัดส่ง

สร้าง Job

Monitor Realtime

Driver Room

MANAGEMENT

รายการ Job

ประวัติงาน

สร้าง Job จาก PO

ใช้รายการ PO ที่เลือกจริงจากคิวรอจัดส่ง เพื่อสร้างงานขนส่งและส่งต่อไปยังคนขับ

รายการที่เลือกจาก PO รอจัดส่ง

ระบบจะใช้รายการจริงเหล่านี้ไปสร้าง Job และตัดออกจากคิวรอจัดส่งทันที

ยังไม่มีรายการ PO ที่ถูกเลือกจากหน้าคิวรอจัดส่ง

กลับไปเลือก PO

รายละเอียดงานขนส่ง

กำหนดผู้รับผิดชอบงานจริง และปรับชื่อปลายทาง/ที่อยู่ก่อนบันทึกเข้าระบบ โดยค่าเริ่มต้นจะอ้างอิงจากชื่อหน่วยงานในไฟล์ GR

ชื่อห้อง Job

เช่น รอบเช้า บางซื่อ-ลาดพร้าว / ส่งของร้าน A

รถขนส่ง

เช่น 6W-4382

คนขับ

ชื่อคนขับ

ต้นทาง

DC Bangna

GPS ต้นทาง

ระบบจะดึงจากมือถือของผู้เริ่มงานใน Driver Room เท่านั้น

หมายเหตุ

ข้อมูลเสริมของงานนี้

สรุปปลายทาง

ระบบดึงต้นปลายทางจากชื่อหน่วยงานในไฟล์ GR และคุณสามารถแก้ไขชื่อที่แสดงหรือที่อยู่ให้ตรงกับสถานที่จริงได้ก่อนสร้าง Job

กลับไปเลือก PO

ภาพหน้าสร้าง Job จาก PO

1. ตรวจสอบ รายการที่เลือกจาก PO รอจัดส่ง ว่ามี PO ครบตาม所选

2. กรอก ชื่อห้อง Job เช่น รอบเช้า บางซื่อ-ลาดพร้าว / ส่งของร้าน A

3. กรอก รถขนส่ง เช่น 6W-4382 หรือทะเบียนรถจริง

4. กรอก คนขับ เช่น สมชาย หรือชื่อคนขับที่รับผิดชอบ


5. ตรวจสอบ ต้นทาง ค่าเริ่มต้นคือ DC Bangna; ช่อง GPS ต้นทางจะดึงจากมือถือของผู้เริ่มงานใน Driver Room เท่านั้น

6. เพิ่มปลายทาง กรอกชื่อหรือโลเคชั่นปลายทาง แล้วติ๊ก PO ที่ต้องส่งไปจุดนั้น

7. กด สร้าง Job จริงจากรายการที่เลือก ระบบจะพาไปหน้า Monitor ของ Job นั้นทันที

ช่องกรอก	ตัวอย่างข้อมูลจำลอง
ชื่อห้อง Job	รอบเช้า บางซื่อ-ลาดพร้าว
รถขนส่ง	6W-4382
คนขับ	สมชาย
ต้นทาง	DC Bangna
ปลายทาง	ร้าน A / Mixed Cement, Mortar&Decorative Brand MG
หมายเหตุ	ส่งก่อน 10:30 น. ติดต่อคลังปลายทางก่อนลงของ

5. Monitor Realtime



ภาพหน้า Monitor Realtime สำหรับดูสถานะงาน

1. เปิดเมนู Monitor Realtime หรือกดปุ่ม Monitor จากหน้ารายการ Job
2. เลือก Job ที่ต้องการดู หากเข้าจากปุ่ม Monitor ระบบจะเปิด Job นั้นให้ทันที
3. ดูสถานะหลัก เช่น Status, Route, Alerts, จำนวนต้องสแกน, Loaded และ Delivered
4. ตรวจสอบส่งตาม Location / PO ว่าปลายทางและ PO ถูกต้อง
5. ถ้าต้องการให้คนขับเข้าใช้งาน กด เปิด Driver Room หรือ แสดง QR สำหรับคนขับ

ข้อมูลตัวอย่างจาก Job ที่ใช้ในคู่มือ

รายการ	ค่า
Job ID	JOB-20260518-152703-000012
ห้อง Job	frt
Status	ready
Route	1 Locations
PO	8030488988
รหัสวัสดุ	80215392
สินค้า	ดลับเมตรโลโก้ เสือ ยี่ห้อ Stanley
จำนวนในไฟล์	5,040
ต้องสแกน	1

5.1 กติกาล็อกต้นทางและเปิดกรณีพิเศษโดย Admin

- เมื่อคนขับเช็กอินต้นทางและสแกนขึ้นรถครบตามจำนวน ต้องสแกน แล้ว ระบบควรถือว่าต้นทางปิดงานทันที

- หลังปิดเส้นทาง ไม่ควรให้คนขับกดเช็คอินต้นทางซ้ำหรือเปลี่ยนพิกัดต้นทางเอง เพื่อป้องกันการเช็คอินผิดที่หลังรถออกจากคลัง
- สถานะที่ Admin ควรเห็นคือ ขึ้นรถครบ / ต้นทางปิด / พร้อมไปปลายทาง
- หากมีเหตุผิดปกติ เช่น สแกนขาด, สแกนผิด, ต้องกลับไปโหลดเพิ่ม หรือ GPS ผิด ให้ Admin เป็นคนตรวจ Monitor และเปิดสิทธิ์กรณีพิเศษเท่านั้น
- แนวคิดเดียวกันใช้กับปลายทาง: คนขับทำตามขั้นตอนปกติ ส่วนการเปิดปลายทางกรณีพิเศษหรือปลดล็อกงานต้องเป็นหน้าที่ Admin

กรณีพิเศษ	ผู้ทำรายการ	วิธีการจัดการ
คนขับสแกนขึ้นรถครบแล้ว แต่กดเช็คอินต้นทางผิดที่ภายหลัง	Admin	ไม่ให้คนขับแก้เอง ให้ Admin ตรวจ Monitor และใช้ข้อมูลต้นทางที่ปิดไว้เป็นหลัก
ต้องกลับไปโหลดสินค้าเพิ่ม	Admin	Admin เปิดสิทธิ์/ปลดล็อกต้นทางชั่วคราว แล้วให้คนขับสแกนเพิ่มตามรายการจริง
ถึงปลายทางแต่ GPS ไม่ตรงหรืออยู่นอกรัศมี	Admin	Admin ใช้ปุ่มเปิดปลายทางกรณีพิเศษ หลังตรวจสอบกับคนขับแล้ว
สแกนผิดสินค้า หรือสแกนรหัสที่ไม่อยู่ใน Job	Admin	ดู Alert Queue และตัดสินใจว่าจะให้สแกนใหม่ ลบรายการผิด หรือเปิดกรณีพิเศษ
มือถือคนขับเสีย/แบตเตอรี่หมด ต้องเปลี่ยนเครื่อง	Admin	Admin ตรวจสอบสถานะล่าสุด แล้วส่ง QR/ลิงก์ให้เครื่องใหม่ พร้อมกำชับว่าห้ามเช็คอินต้นทางซ้ำถ้าต้นทางปิดแล้ว

6. ส่งลิงก์หรือ QR ให้คนขับ

1. ในหน้า Monitor หรือหน้ารายการ Job กด แสดง QR สำหรับคนขับ
2. ให้คนขับสแกน QR ด้วยมือถือเครื่องที่จะใช้เช็คอิน GPS และสแกนสินค้า
3. หากสแกนไม่ได้ ให้ส่งลิงก์ Driver Room โดยตรง เช่น <https://project-stock-qr.vercel.app/driver-room?jobId=JOB-20260518-152703-000012>
4. ย้ำว่าการเช็คอิน GPS ควรทำจากมือถือของคนขับ ไม่ใช่เครื่องของแอดมิน

7. ดูประวัติงาน

STJob TransportStore QR System

JOB TRANSPORT

นำเข้า PO

PO รอจัดส่ง

สร้าง Job

Monitor Realtime

Driver Room

MANAGEMENT

รายการ Job

ประวัติงาน

Store Transport

ประวัติงาน

งานที่ปิดจบแล้วจะถูกย้ายมาเก็บในประวัติ 100 วัน และไม่อยู่ในคิวปฏิบัติการหลักอีกต่อไป

กลับไปงานปัจจุบัน

ค้นหาย้อนหลัง

ค้นหาได้จาก Job ID, คนขับ, รถ, PO หรือรหัสวัสดุ พร้อมกรองช่วงวันที่ปิดงาน

ค้นหา job id, driver, vehicle, PO, material

วว/คค/ปปปป

วว/คค/ปปปป

ค้นหา

ยังไม่มีงานในประวัติย้อนหลังตามเงื่อนไขที่ค้นหา

ภาพหน้าประวัติงาน สำหรับค้นหางานที่ปิดจบแล้ว

- 1. กดเมนู ประวัติงาน
- 2. ค้นหาด้วย Job ID, คนขับ, รถ, PO หรือรหัสวัสดุ
- 3. กรองช่วงวันที่ปิดงานหากต้องการดูย้อนหลัง
- 4. เลือกงานจากรายการเพื่อเปิดรายละเอียดงานที่ปิดจบแล้ว

คู่มือฝั่งคนขับ

หลักการหน้าคนขับสำหรับผู้สูงอายุ

- ให้คนขับทำทีละขั้นตอนตามตัวเลข 1, 2, 3 บนหน้าจอ ไม่ต้องจำเมนูเยอะ
- ปุ่มหลักที่ต้องกดควรเป็นปุ่มใหญ่ เช่น เช็กอินต้นทางเพื่อเริ่มสแกน, เปิดกล่อง, บันทึก และเช็กอินปลายทาง
- ข้อความบนหน้าจอควรใช้คำสั้น ๆ เช่น รอ GPS, โหลดครบแล้ว, ส่งครบแล้ว, ยังสแกนไม่ครบ
- ถ้าขึ้นข้อความเตือน สีเหลือง หรือสแกนไม่ผ่าน ให้หยุดและโทรหา Admin ไม่ต้องกดซ้ำหลายครั้ง
- หลังสแกนขึ้นรถครบแล้ว คนขับไม่ต้องกลับไปกดเช็กอินต้นทางอีก ระบบจะถือว่าปิดต้นทางแล้ว

1. เปิด Driver Room

The screenshot shows the 'Job Transport' interface for a driver. The sidebar on the left includes options like 'นำเข้า PO', 'PO รอจัดส่ง', 'สร้าง Job', 'Monitor Realtime', and 'Driver Room' (which is highlighted). The main content area is titled 'ห้องคนขับ' (Driver Room) and contains a 'เลือกห้อง Job' (Select Job Room) dropdown menu. Below this, there is a section titled 'DRIVER ROOM' with the message 'ยังไม่ได้เลือกห้อง Job' (Job room not yet selected) and a button 'โหลดขึ้นรถ' (Load on car). There are three status boxes: 'ต้องโหลด' (Must load) with '0 ชิ้น' (0 items), 'ขึ้นรถแล้ว' (Got on the car) with '0 ชิ้น' (0 items), and 'ส่งแล้ว' (Sent) with '0 ชิ้น' (0 items). Below these are three steps: 1. 'เช็กอินต้นทาง' (Check origin) with 'รอคั้ง GPS' (Waiting for GPS), 2. 'เลือกโหมดงาน' (Select work mode) with 'ขึ้นรถ' (Get on the car), and 3. 'สแกนสินค้า' (Scan goods) with 'ยังเลือกอยู่' (Still selecting). At the bottom, there is a 'จุดเช็กอิน' (Check-in point) section with the text 'ใช้พิกัดจากมือถือเครื่องนี้เท่านั้น' (Use only the location from this mobile phone).

ภาพหน้า Driver Room เมื่อเปิดจากลิงก์ Job

1. เปิดลิงก์ที่ Admin ส่งให้ หรือสแกน QR ของ Job
2. ตรวจสอบหน้าจอว่าห้อง Job, Job ID, รถ และชื่อคนขับถูกต้อง
3. ดูตัวเลข ต้องสแกน, ขึ้นรถแล้ว และส่งแล้ว เพื่อรู้จำนวนงานที่ต้องทำ

ตัวอย่างข้อมูลจำลองที่ใช้สอนคนขับ

รายการ	ตัวอย่าง
ห้อง Job	A
Job ID	JOB-20260518-085654-000014
รถ	1234
คนขับ	b
ต้นทาง	บางซื่อน
ปลายทาง	ร้าน A / โซนรับสินค้า 1
ต้องสแกน	2 ชั้นหรือ 2 รอบสแกน
รหัสตัวอย่างสำหรับสแกน	8030492670-1 และ 8030492670-2

2. เช็กอินต้นทาง

1. อยู่ที่ต้นทางจริง เช่น DC Bangna
2. กด เช็กอินต้นทาง
3. อนุญาตให้ browser เข้าถึงตำแหน่ง GPS หากมือถือถามสิทธิ์
4. รอจนระบบบันทึกตำแหน่งสำเร็จ ข้อความสถานะจะเปลี่ยนจาก ยังไม่เช็กอินต้นทาง เป็นเช็กอินแล้ว
5. หลังเช็กอินสำเร็จ ระบบจะแสดงปุ่ม เปิดกล้อง และช่องกรอกรหัสสำหรับสแกนสินค้า

3. สแกนขึ้นรถ

1. หลังเช็กอินต้นทาง ให้เลือกโหมด ขึ้นรถ หรือ โหลดสินค้าที่คลัง
2. กด เปิดกล้อง หากมือถือถามสิทธิ์ Camera ให้กดอนุญาต
3. หันกล้องไปที่ QR Code หรือ Barcode ของสินค้า ให้รหัสอยู่กลางกรอบและนิ่งประมาณ 1-2 วินาที
4. เมื่อสแกนสำเร็จ ระบบจะบันทึก 1 รายการและตัวเลข ขึ้นรถแล้ว จะเพิ่มขึ้น เช่น จาก 0 เป็น 1
5. สแกนขึ้นถัดไปด้วยวิธีเดิม จนตัวเลข ขึ้นรถแล้ว เท่ากับ ต้องสแกน เช่น ต้องสแกน 2 และขึ้นรถแล้ว 2
6. เมื่อขึ้นรถครบแล้ว ให้ถือว่าต้นทางปิดทันที คนขับไม่ต้องกดเช็กอินต้นทางซ้ำ และไม่ควรเปิดหน้านี้เพื่อเช็กอินต้นทางจากที่อื่น
7. ถ้าสแกนไม่ติด ให้เช็ตเลนส์ เพิ่มแสง ขยับมือถือให้ห่างจากโค้ดเล็กน้อย แล้วลองใหม่

ตัวอย่างการสแกนขึ้นรถ

รอบ	สิ่งที่คนขับทำ	รหัสตัวอย่าง	ผลที่ควรเห็น
1	สแกน QR ชั้นแรก	8030492670-1	ขึ้นรถแล้ว 0 -> 1
2	สแกน QR ชั้นที่สอง	8030492670-2	ขึ้นรถแล้ว 1 -> 2 และสถานะโหลดครบ / ปิดต้นทาง
กรณีไม่มี QR	กรอกรหัสในช่อง เลข PO / Barcode / QR / registry key แล้วกด บันทึก	8030492670-1	ระบบนับเหมือนการสแกนด้วยกล้อง

4. กรอกรหัสแทนการสแกนด้วยกล้อง

1. ใช้วิธีนี้เมื่อกล้องเปิดไม่ได้, QR เสีย, Barcode เลือน หรือหน้าจอแสงน้อย
2. เลือกโหมดให้ถูกก่อนเสมอ ถ้ากำลังโหลดขึ้นรถให้เลือก ขึ้นรถ ถ้ากำลังส่งของให้เลือก ส่งปลายทาง

3. แตะช่อง เลข PO / Barcode / QR / registry key
4. พิมพ์รหัสตามฉลากหรือใบงาน เช่น 8030492670-1 หรือ 8030492670-2
5. กด บันทึก แล้วดูว่าตัวเลข ขึ้นรถแล้ว หรือ ส่งแล้ว เพิ่มขึ้นตามโหมดที่เลือก

5. เช็กอินและสแกนส่งปลายทาง

1. เมื่อถึงปลายทาง ให้กด เช็กอินปลายทาง
2. อนุญาตตำแหน่ง GPS หากมีมือถือถามสิทธิ์ และรอจนระบบบันทึกพิกัดปลายทางสำเร็จ
3. เลือกโหมด ส่งปลายทาง / ส่งของให้ลูกค้า
4. สแกน QR Code หรือ Barcode ของสินค้าที่ส่งจริงทีละชิ้น หรือกรอกรหัสแทนหากกล้องใช้ไม่ได้
5. ตรวจสอบตัวเลข ส่งแล้ว ว่าเพิ่มขึ้น เช่น จาก 0 เป็น 1 แล้วเป็น 2
6. เมื่อส่งครบ ระบบจะแสดงว่างานปลายทางนั้นส่งครบหรือสถานะเปลี่ยนเป็นส่งแล้ว
7. หากมีหลายปลายทาง ให้ทำซ้ำตั้งแต่เช็กอินปลายทางตามลำดับปลายทางที่ระบบแสดง


ตัวอย่างการสแกนส่งปลายทาง

รอบ	สิ่งที่คนขับทำ	รหัสตัวอย่าง	ผลที่ควรเห็น
1	เลือกโหมดส่งปลายทางแล้วสแกนขึ้นแรก	8030492670-1	ส่งแล้ว 0 -> 1
2	สแกนขึ้นที่สอง	8030492670-2	ส่งแล้ว 1 -> 2
จบงาน	ตรวจยอด ต้องสแกน 2 / ขึ้นรถแล้ว 2 / ส่งแล้ว 2	-	งานปลายทางครบ ไม่มีรายการค้าง

6. ถ้าสแกนผิดหรือสแกนซ้ำ

เหตุการณ์	สิ่งที่ควรทำ
สแกนรหัสที่ไม่ได้อยู่ใน Job	หยุดสแกนรายการนั้น แจ้ง Admin ให้ดู Alert Queue ในหน้า Monitor
สแกนซ้ำรหัสเดิม	ตรวจยอดบนหน้าจอ ถ้าระบบแจ้งเตือนหรือยอดไม่เพิ่ม ให้แจ้ง Admin ไม่ต้องสแกนซ้ำหลายครั้ง
เลือกโหมดผิด เช่น ส่งปลายทางตอนกำลังขึ้นรถ	เปลี่ยนโหมดให้ถูก แล้วแจ้ง Admin ตรวจสอบประวัติการสแกนใน Monitor
ยอดขึ้นรถครบแต่ส่งแล้วยังไม่ครบ	ยังปิดงานไม่ได้ ให้ตรวจว่ายังมีสินค้าที่ปลายทางต้องสแกนส่งอีกหรือไม่
ขึ้นรถครบแล้ว แต่ต้องแก้ต้นทางหรือโหลดเพิ่ม	คนขับไม่เปิดเอง ให้โทรหา Admin เพื่อเปิดกรณีพิเศษ
ถึงปลายทางแล้วระบบไม่ให้เช็กอิน	อย่ากดมั่ว ให้โทรหา Admin ตรวจ GPS/รัศมี และเปิดปลายทางกรณีพิเศษถ้าจำเป็น

7. มุมมองบนมือถือ



ภาพตัวอย่าง Driver Room บนหน้าจอมือถือ

- ใช้มือถือเครื่องเดียวกันตลอดงาน เพื่อให้ GPS ต้นทางและปลายทางตรงกับผู้ปฏิบัติงานจริง
- ถ้า browser ขอสิทธิ์กล้องหรือพิกัด ให้กดอนุญาต
- ถ้าสแกนแล้วไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบว่าอยู่โหมดถูกต้อง: ขึ้นรถ หรือ ส่งปลายทาง
- ถ้ามี alert หรือสแกนผิดพลาด ให้แจ้ง Admin ให้ตรวจหน้า Monitor

ข้อควรระวังและการแก้ปัญหา

อาการ	วิธีตรวจ / วิธีแก้
ปุ่มสร้าง Job กดไม่ได้	ยังไม่ได้เลือก PO หรือรายการที่เลือกไม่มีในคิว ให้กลับไปหน้า PO รอจัดส่งแล้วคลิก checkbox ก่อน
คนขับเปิด Driver Room แล้วไม่เห็นงาน	ตรวจว่าใช้ลิงก์ที่มี jobId ถูกต้อง หรือให้สแกน QR ใหม่จากหน้า Monitor
เช็คอิน GPS ไม่ได้	เปิดสิทธิ์ Location ในมือถือและ browser แล้วลองกดเช็คอินใหม่จากจุดจริง
เปิดกล้องไม่ได้	อนุญาตสิทธิ์ Camera, ปิด browser แล้วเปิดลิงก์ใหม่ หรือรอรหัสในช่อง manual แทน
ยอด Loaded / Delivered ไม่ตรง	ให้ Admin ตรวจ Monitor เทียบกับรายการในห้อง และดู Alert Queue
ต้องเปิดปลายทางกรณีพิเศษ	Admin ใช้ปุ่ม Admin เปิดปลายทางกรณีพิเศษ ในหน้า Monitor เฉพาะกรณีจำเป็น
คนขับสแกนขึ้นรถครบแล้วแต่ไปเช็คอินต้นทางผิดที่	ให้ยึดต้นทางที่ปิดตอนโหลดครบ ห้ามให้คนขับแก้เอง Admin ตรวจและเปิดกรณีพิเศษเท่านั้น
คนขับสูงอายุกดไม่ถูก	ให้ทำตามเลขขั้นตอนบนหน้าจอ 1 เช็คอินต้นทาง, 2 สแกนขึ้นรถ, 3 สแกนสินค้า และโทรหา Admin เมื่อมีข้อความเตือน

Checklist ก่อนใช้งานจริง

- ไฟล์ PO ถูกนำเข้าและตรวจสอบหลักครบถ้วน
- Admin เลือก PO ถูกชุดก่อนสร้าง Job
- ชื่อห้อง Job, รถ, คนขับ, ต้นทาง และปลายทางถูกต้อง
- คนขับได้รับ QR หรือลิงก์ Driver Room ของ Job ที่ถูกต้อง
- มือถือคนขับเปิดสิทธิ์ GPS และกล้องเรียบร้อย
- Admin เปิดหน้า Monitor เพื่อตรวจสอบสถานะและ alert ระหว่างงาน
- ตกลงร่วมกันว่าหลังสแกนขึ้นรถครบ ต้นทางถือว่าปิดแล้ว คนขับไม่เช็คอินต้นทางซ้ำ
- กำหนดคนรับผิดชอบฝั่ง Admin สำหรับเปิดกรณีพิเศษ เช่น เปิดปลายทาง/ปลดล็อกต้นทาง