

PROJECT STOCK QR / JOB TRANSPORT

คู่มือการใช้งานระบบขนส่งสำหรับ Admin และคนขับ

คู่มือนี้จัดทำจากเว็บไซต์จริง <https://project-stock-qr.vercel.app> พร้อมภาพหน้าจอประกอบ เพื่อให้ทีมงานใช้เป็นขั้นตอนอ้างอิงตั้งแต่นำเข้า PO, สร้าง Job, ติดตามงาน ไปจนถึงการสแกนหน้างานของคนขับ

สำหรับ Admin

นำเข้าไฟล์ GR, จัดการคิว PO, สร้าง Job ขนส่ง, ดู Monitor Realtime, ตรวจสอบรายการงาน และดูประวัติงานย้อนหลัง

สำหรับคนขับ

สแกน QR Code ที่ Admin แสดงให้, เปิดหน้าคนขับบนมือถือ, เช็กล็อก GPS และสแกนสินค้าในงานนั้น

วันที่จัดทำ: 14 พฤษภาคม 2026

ภาพรวมระบบ

ระบบนี้ใช้สำหรับควบคุมงานขนส่งจากรายการ PO ที่นำเข้าจากไฟล์ GR โดย Admin จะเลือก PO เพื่อสร้าง Job แล้วเปิด QR Code ของ Job นั้นให้คนขับสแกนจากมือถือ เมื่อสแกนแล้วคนขับจะเข้าหน้า Driver Room ของงานนั้นโดยตรง ไม่ต้องค้นหาเมนูเอง

เมนู	ผู้ใช้หลัก	ใช้ทำอะไร
นำเข้า PO	Admin	อัปโหลดไฟล์ GR .xlsx และยืนยันเพิ่มรายการใหม่เข้าคิวรอจัดส่ง
PO รอจัดส่ง	Admin	ค้นหา เลือก ลบ หรือส่งรายการ PO ไปสร้าง Job
สร้าง Job	Admin	ใส่ข้อมูลรถ คนขับ ต้นทาง หมายเหตุ และปรับชื่อ/ที่อยู่ปลายทางก่อนบันทึกงานจริง
Monitor Realtime	Admin	ดูความคืบหน้าโหลดต้นทาง ส่งปลายทาง และ alert ระหว่างทำงาน
Driver Room	คนขับ	เปิดจาก QR Code ที่ Admin ให้ แล้วเช็คอิน GPS และสแกนสินค้าในหน้ามือถือ

ข้อควรจำ: เมื่อ Admin กดสร้าง Job จริง รายการ PO ที่เลือกจะถูกตัดออกจากคิวรอจัดส่งและย้ายไปอยู่ในงานขนส่งนั้นทันที

ข้อมูลตัวอย่างสำหรับฝึกใช้งาน

ชุดข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสมมติสำหรับสาธิตขั้นตอนในคู่มือเท่านั้น สามารถใช้ประกอบการอบรมหรือทดลอง flow ตั้งแต่การนำเข้า GR ไปจนถึงการสแกนของคนขับ โดยไฟล์ Excel ตัวอย่างอยู่ที่ **manual_output/sample-gr-for-training.xlsx**

1. ไฟล์ GR ตัวอย่าง

PO SAP No.	Item	Vendor	ปลายทาง	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	จำนวน
8099001001	1	บจ.ตัวอย่าง ซีพีพลาย	สาขางานา	DEMO-MAT-001	ป้าย QR สำหรับชั้นวางสินค้า	20
8099001001	2	บจ.ตัวอย่าง ซีพีพลาย	สาขางานา	DEMO-MAT-002	กล่องเอกสารสำหรับคลังย่อย	12
8099001002	1	บจ.สาธิต อุปกรณ์	สาขาพระราม 2	DEMO-MAT-003	เครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือ	3
8099001003	1	บจ.สาธิต อุปกรณ์	สาขาลาดพร้าว	DEMO-MAT-004	สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดกันน้ำ	50
8099001004	1	บจ.เดโม โลจิสติกส์	สาขารังสิต	DEMO-MAT-005	ตะกร้าพลาสติกสำหรับแยกปลายทาง	8

2. ตัวอย่างการเลือก PO เพื่อสร้าง Job

- 1 Admin นำเข้าไฟล์ **sample-gr-for-training.xlsx** จากหน้า นำเข้า PO
- 2 ไปหน้า PO รอจัดส่ง แล้วค้นหา **809900100** หรือ **DEMO-MAT**
- 3 เลือกทั้ง 5 รายการ เพื่อสร้างงานขนส่งหนึ่งรอบ
- 4 กด สร้าง Job จากรายการที่เลือก

3. รายละเอียด Job ตัวอย่าง

ช่องในระบบ	ค่าตัวอย่าง	คำอธิบาย
ชื่อห้อง Job	DEMO รอบเช้า งานา-พระราม2-ลาดพร้าว	ชื่อที่ Admin ใช้ตรวจงาน และแสดงในหน้าคนขับหลังสแกน QR
รถขนส่ง	DEMO-TRUCK-01	ทะเบียน/รหัสรถสำหรับรอบส่งของ
คนขับ	คุณสมชาย ตัวอย่าง	ชื่อคนขับที่จะแสดงใน QR/Driver Room ของงานนี้
เส้นทาง	DC Bangna	จุดเริ่มโหลดสินค้า คนขับต้องเช็กอิน GPS ที่ก่อนสแกนขึ้นรถ
หมายเหตุ	ใช้สำหรับฝึกอบรมเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลจริง	ช่วยป้องกันการสับสนกับงานจริง

4. ปลายทางและลำดับสแกนตัวอย่าง


ลำดับ	ปลายทาง	รหัสที่ใช้สแกน/คีย์	จำนวน	ขั้นตอนที่ควรทำ
1	สาขางานา	DEMO-MAT-001, DEMO-MAT-002	32	เช็กอินปลายทางงานา แล้วสแกนส่ง 2 รายการนี้
2	สาขาพระราม 2	DEMO-MAT-003	3	เปลี่ยนปลายทางเป็นพระราม 2 เช็กอิน GPS แล้วสแกนส่ง
3	สาขาลาดพร้าว	DEMO-MAT-004	50	เปลี่ยนปลายทางเป็นลาดพร้าว เช็กอิน GPS แล้วสแกนส่ง
4	สาขารังสิต	DEMO-MAT-005	8	เปลี่ยนปลายทางเป็นรังสิต เช็กอิน GPS แล้วสแกนส่ง

สำหรับการสาธิต ให้ Admin เปิด QR ของ Job ตัวอย่างให้คนขับสแกนก่อน เมื่อเข้าหน้ามือถือแล้ว หากไม่ใช้กล่องสแกนสินค้า ให้คีย์รหัส DEMO-MAT-001 ถึง DEMO-MAT-005 ในช่อง "รหัสสินค้า / PO / registry key" แล้วกดบันทึกตามโหมดที่เลือก

คู่มือฝั่ง Admin

1. เปิดระบบและดูเมนูหลัก

1. เข้าเว็บ **https://project-stock-qr.vercel.app**
2. หน้าเริ่มต้นจะเข้ามาที่เมนู **PO รวจัดส่ง** หากมีข้อมูลอยู่แล้วจะเห็นตาราง PO ในคิว
3. ใช้เมนูด้านซ้ายเพื่อไปยัง นำเข้า PO, สร้าง Job, Monitor Realtime, Driver Room, รายการ Job และประวัติงาน



ภาพที่ 1: หน้า PO รวจัดส่งและเมนูหลักของ Admin

2. นำเข้า PO จากไฟล์ GR

1. กดเมนู **นำเข้า PO**
2. กดช่อง **ไฟล์ .xlsx** แล้วเลือกไฟล์ GR ที่ต้องการนำเข้า
3. ระบบจะอ่านข้อมูลจาก Sheet แรก ตรวจสอบ PO SAP No. และ PO SAP Item และตรวจรายการซ้ำให้อัตโนมัติ
4. ตรวจสอบผล preview เช่น ชื่อไฟล์, Sheet, จำนวนรายการใหม่ และจำนวนที่มีอยู่แล้ว
5. ถ้าข้อมูลถูกต้อง ให้กด **ยืนยันนำเข้ารายการใหม่**
6. หลังนำเข้าสำเร็จ กด **ไปหน้า PO รวจัดส่ง** เพื่อเลือก PO ไปสร้าง Job

เงื่อนไขตรวจสอบ	ผลลัพธ์ในระบบ
ไฟล์ไม่ใช่ .xlsx	ระบบแจ้งว่า "รองรับเฉพาะไฟล์ .xlsx เท่านั้น"
ไม่พบ PO SAP No. หรือ PO SAP Item	ระบบแจ้งคอลัมน์ที่ขาด และไม่ให้นำเข้า
PO SAP No. + Item เคยมีในระบบแล้ว	ระบบข้ามรายการซ้ำ ไม่นำเข้าซ้ำ

ภาพที่ 2: หน้านำเข้า PO จากไฟล์ GR .xlsx

3. ค้นหาและเลือก PO เพื่อสร้าง Job

1. เข้าเมนู **PO รอจัดส่ง**
2. ใช้ช่องค้นหาเพื่อหา PO SAP No., Vendor, PO Web No. หรือชื่อ/รหัสวัสดุ
3. ดึง checkbox ด้านหน้ารายการที่ต้องการสร้าง Job
4. ถ้าต้องการเลือกทั้งหมดตามผลค้นหา ให้กด **เลือกทั้งหมดตามผลค้นหา**
5. ตรวจสอบจำนวนตรงคำว่า **เลือกแล้ว ... รายการ**
6. กด **สร้าง Job** จากรายการที่เลือก เพื่อไปหน้ากรอกรายละเอียดงาน

ปุ่ม ลบรายการที่เลือก และ ล้างคิวทั้งหมด ใช้ลบข้อมูลออกจากคิวรอจัดส่ง ควรใช้เฉพาะเมื่อยืนยันแล้วว่ารายการนั้นไม่ต้องนำไปสร้าง Job

4. กรอกรายละเอียดและสร้าง Job

1. ตรวจสอบ **รายการที่เลือกจาก PO รอจัดส่ง** ให้แน่ใจว่ารายการถูกต้อง
2. กรอก **ชื่อห้อง Job** เช่น "รอบเช้า บางซื่อ-ลาดพร้าว" หรือชื่อรอบงานที่ทีมเข้าใจร่วมกัน
3. กรอก **รถขนส่ง และ คนขับ**
4. ตรวจสอบหรือแก้ **เส้นทาง** ค่าเริ่มต้นคือ DC Bangna
5. ใส่ **หมายเหตุ** หากมีข้อกำหนดพิเศษของงาน
6. ตรวจสอบ **สรุปปลายทาง** ระบบตั้งต้นจากชื่อหน่วยงานในไฟล์ GR สามารถแก้ไขปลายทางและที่อยู่/โลเคชันให้ตรงกับสถานที่จริง
7. เมื่อทุกอย่างพร้อม กด **สร้าง Job** จริงจากรายการที่เลือก

8 หลังสร้างสำเร็จ ระบบจะพาไปหน้า Monitor ของ Job นั้นทันที

การกดสร้าง Job เป็นการบันทึกงานจริง และรายการ PO ที่เลือกจะถูกตัดออกจากคิวรอจัดส่ง

Job Transport
Store QR System

สร้าง Job จาก PO
ใช้รายการ PO ที่เลือกจริงจากคิวรอจัดส่ง เพื่อสร้างงานขนส่งและจัดส่งให้ห้องคนขับ

รายการที่เลือกจาก PO รอจัดส่ง
ระบบจะใช้รายการจริงเหล่านี้ไปสร้าง Job และตัดออกจากคิวรอจัดส่งทันที

ยังไม่มีรายการ PO ที่ถูกเลือกจากหน้าคิวรอจัดส่ง
กลับไปเลือก PO

รายละเอียดงานขนส่ง
กำหนดผู้รับผิดชอบงานจริง และปรับชื่อปลายทาง/ที่อยู่ก่อนบันทึกเข้าระบบ โดยค่าเริ่มต้นจะอ้างอิงจากชื่อหน่วยงานในไฟล์ GR

ชื่อห้อง Job
เช่น รอบเช้า บางชื่อ-ลาดพร้าว / ส่งของร้าน A

รถขนส่ง
เช่น 6W-4382

คนขับ
ชื่อคนขับ

เส้นทาง
DC Bangna

GPS เส้นทาง
ระบบจะดึงจากมือถือของผู้เริ่มงานใน Driver Room เท่านั้น

หมายเหตุ
ข้อมูลเสริมของงานนี้

สรุปปลายทาง
ระบบจะดึงปลายทางจากชื่อหน่วยงานในไฟล์ GR และคุณสามารถแก้ไขชื่อที่แสดงหรือที่อยู่ให้ตรงกับสถานที่จริงได้ก่อนสร้าง Job


กลับไปเลือก PO

ภาพที่ 3: หน้าสร้าง Job และฟอร์มรายละเอียดงานขนส่ง

5. ติดตามงานใน Monitor Realtime

- 1 เข้าเมนู **Monitor Realtime**
- 2 เลือก Job ที่ต้องการติดตาม หากระบบมีหลายงาน
- 3 ดูสถานะสำคัญ เช่น ยอดต้องโหลด, ขึ้นรถแล้ว, ส่งแล้ว, จุดเช็คอิน และ alert
- 4 ในกรอบ **ช่องทางเข้าหน้าคนขับ** กด **แสดง QR สำหรับคนขับ** แล้วให้คนขับใช้มือถือสแกน QR นี้
- 5 ใช้หน้านี้คุยกับทีมงานเมื่อพบยอดไม่ตรงหรือมีการสแกนผิดพลาด


QR Code ที่แสดงใน Job จะเป็นลิงก์เข้า Driver Room ของงานนั้นโดยตรง คนขับไม่ต้องเลือกห้อง Job เอง หากสแกนไม่ได้ให้ Admin ส่งลิงก์ QR ให้เปิดจากมือถือแทน



ภาพที่ 4: หน้า Monitor Realtime ในกรณีที่ยังไม่มี Job สำหรับ monitor

6. รายการ Job ปัจจุบัน

1. เข้าเมนู รายการ Job
2. ตรวจสอบงานที่สร้างจาก PO จริงและสถานะล่าสุดของแต่ละงาน
3. ใช้ปุ่มของแต่ละแถวเพื่อเปิด Monitor หรือเปิด Driver Room ของ Job นั้น
4. กด แสดง QR สำหรับคนขับ แล้วให้คนขับสแกนจากมือถือเมื่อพร้อมเริ่มงาน
5. ถ้าคนขับสแกน QR ไม่ได้ ให้คัดลอก/ส่งลิงก์ Driver Room ของงานนั้นให้เปิดบนมือถือแทน



ภาพที่ 5: หน้ารายการ Job ในกรณีที่ยังไม่มี Job ที่สร้างไว้

7. ตรวจสอบประวัติงาน

1. เข้าเมนู **ประวัติงาน**
2. ค้นหาได้จาก Job ID, คนขับ, รถ, PO หรือรหัสวัสดุ
3. กรองช่วงวันที่ปิดงานได้ตามต้องการ
4. งานที่ปิดจบแล้วจะถูกเก็บในประวัติ 100 วัน และไม่อยู่ในคิวปฏิบัติการหลัก

ST Job Transport
Store QR System

JOB TRANSPORT

นำเข้า PO

PO รอจัดส่ง

สร้าง Job

Monitor Realtime

Driver Room

MANAGEMENT

รายการ Job

ประวัติงาน

Store Transport

ประวัติงาน

งานที่ปิดจบแล้วจะถูกย้ายมาเก็บในประวัติ 100 วัน และไม่อยู่ในคิวปฏิบัติการหลักอีกต่อไป

กลับไปยังงานปัจจุบัน

ค้นหางานย้อนหลัง

ค้นหาได้จาก Job ID, คนขับ, รถ, PO หรือรหัสวัสดุ พร้อมกรองช่วงวันที่ปิดงาน

ค้นหา job id, driver, vehicle, PO, material

วว/คค/ปปปป

วว/คค/ปปปป

ค้นหา

ยังไม่มีงานในประวัติย้อนหลังตามเงื่อนไขที่ค้นหา

ภาพที่ 6: หน้าประวัติงานย้อนหลัง

คู่มือฝั่งคนขับ

1. สแกน QR ที่ Admin ให้

- 1 Admin เปิดหน้า Monitor หรือรายการ Job แล้วกด **แสดง QR สำหรับคนขับ**
- 2 คนขับใช้มือถือสแกน QR Code นั้น
- 3 ระบบจะเปิดหน้า Driver Room ของ Job นั้นทันที และหน้าจอนี้รองรับมือถืออยู่แล้ว
- 4 ตรวจสอบชื่อห้อง Job, รถ, คนขับ และยอดรวม ต้องโหลด/ขึ้นรถแล้ว/ส่งแล้ว
- 5 ถ้าสแกน QR ไม่ได้ ให้ Admin ส่งลิงก์ QR ให้เปิดบนมือถือแทน

ST Job Transport
Store QR System

JOB TRANSPORT

[↑ นำเข้า PO](#)

[📄 PO รอจัดส่ง](#)

[🏠 สร้าง Job](#)

[📶 Monitor Realtime](#)

[🚚 Driver Room](#)

MANAGEMENT

[📋 รายการ Job](#)

[🕒 ประวัติงาน](#)

ST Store Transport

ห้องคนขับ

เลือก Job จริง บันทึกขึ้นรถ และยืนยันส่งของตามปลายทางเดียวกับข้อมูลในระบบ

เลือกห้อง Job

เลือกห้อง Job

DRIVER ROOM

ยังไม่ได้เลือกห้อง Job

เลือกห้อง Job เพื่อเริ่มงาน

ต้องโหลด

0 ชิ้น

ขึ้นรถแล้ว

0 ชิ้น

ส่งแล้ว

0 ชิ้น

1 เช็किनต้นทาง

รอตึง GPS

2 เลือกโหมดงาน

ขึ้นรถ

3 สแกนสินค้า

ยังล็อกอยู่

📍 จุดเช็คอิน

ใช้พิกัดจากมือถือเครื่องนี้เท่านั้น

ภาพที่ 7: Driver Room บนจอใหญ่หรือแท็บเล็ต

file:///Users/sasitorn/Project_Stock/manual_output/project-stock-user-manual.html

11/14

The screenshot shows a mobile application interface for a driver. At the top, there is a menu icon (three horizontal lines). Below it, the section is titled "ห้องคนขับ" (Driver Room) with a subtitle "เลือก Job จริง บันทึกขึ้นรถ และยืนยันส่งของตามปลายทางเดียว" (Select real job, record on the car, and confirm delivery to the destination only). There is a button labeled "เลือกห้อง Job" (Select Job Room). Below this, the section is titled "DRIVER ROOM" and "ยังไม่ได้เลือกห้อง Job" (Have not yet selected Job Room) with a subtitle "เลือกห้อง Job เพื่อเริ่มงาน" (Select Job Room to start work). There is an orange button labeled "โหมคขึ้นรถ" (Get on the car). Below this, there are three status indicators, each with a title and a count: "ต้องโหลด" (Must load) with "0 ชิ้น" (0 pieces), "ขึ้นรถแล้ว" (Got on the car) with "0 ชิ้น" (0 pieces), and "ส่งแล้ว" (Sent) with "0 ชิ้น" (0 pieces). At the bottom, there is a section titled "1 เช็กอินต้นทาง" (1 Check in at the origin) with a subtitle "รอคั้ง GPS" (Waiting for GPS).

ภาพที่ 8: หน้าคนขับบนมือถือ หลังสแกน QR จาก Admin

2. เช็กอิน GPS ต้นทาง

- 1 ไปที่การ์ด จุดเช็กอิน
- 2 กด เช็กอินต้นทาง
- 3 เมื่อเบราร์เซอร์ถามสิทธิ์ตำแหน่ง ให้กดอนุญาต
- 4 รอให้ระบบขึ้นข้อความสำเร็จและแสดงพิกัดล่าสุด

ระบบจะล็อกการสแกนไว้จนกว่าจะเช็กอิน GPS ต้นทางสำเร็จ เพื่อยืนยันว่าเริ่มโหลดสินค้าจากจุดต้นทางจริง

3. สแกนสินค้าโหมดขึ้นรถ

- 1 เลือกโหมด **ขึ้นรถ**
- 2 กด **เปิดกล้อง** แล้วอนุญาตสิทธิ์กล้อง
- 3 เล็งกรอบไปที่ QR Code หรือ Barcode ของสินค้า
- 4 เมื่อระบบอ่านรหัสได้ ระบบจะบันทึกให้อัตโนมัติ
- 5 ถ้าเปิดกล้องไม่ได้หรือรหัสอ่านยาก ให้กรอกรหัสในช่อง **รหัสสินค้า / PO / registry key** แล้วกด **บันทึก**
- 6 ตรวจสอบ **ขึ้นรถแล้ว** ว่าเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่สแกน

4. เช็กอินปลายทางและสแกนส่งของ

- 1 เมื่อถึงปลายทาง ให้เปลี่ยนโหมดเป็น **ส่งปลายทาง**
- 2 เลือก **ปลายทางปัจจุบัน** ให้ตรงกับสถานที่จริง
- 3 กด **เช็กอินปลายทาง** และอนุญาตสิทธิ์ตำแหน่ง
- 4 หลังเช็กอินสำเร็จ จึงเริ่มสแกนสินค้าเพื่อส่งปลายทางนั้นได้
- 5 สแกน QR Code/Barcode หรือกรอกรหัสด้วยมือ แล้วกดบันทึก
- 6 ตรวจสอบ **ส่งแล้ว** และรายการในห้องให้ตรงกับของที่ส่งจริง

ก่อนสแกนส่งของ ต้องเลือกปลายทางให้ถูกต้องเสมอ เพราะระบบจะนับการส่งตามปลายทางที่เลือกอยู่ในขณะนั้น

5. ตรวจสอบในห้อง

ส่วน **รายการในห้อง** จะแสดงข้อมูลแบบสรุปตามปลายทาง ตัวเลขจะอยู่ในรูปแบบ **ส่งแล้ว / ขึ้นรถแล้ว / ต้องโหลด** เพื่อให้ตรวจสอบได้เร็วระหว่างทำงาน

สถานการณ์	วิธีตรวจ
ของขึ้นรถครบหรือยัง	ดูยอด "ขึ้นรถแล้ว" เทียบกับ "ต้องโหลด"
ของปลายทางนี้ส่งครบหรือยัง	เลือกปลายทาง แล้วดูตัวเลขในรายการย่อยของปลายทางนั้น
สแกนแล้วมี alert	อ่านข้อความแจ้งเตือนในกล่องผลลัพธ์ และติดต่อ Admin หากรหัสไม่อยู่ใน Job หรือสแกนผิดโหมด

ปัญหาที่พบบ่อย

Admin

ปัญหา	วิธีแก้
นำเข้าไฟล์ไม่ได้	ตรวจสอบว่าเป็นไฟล์ .xlsx และมีคอลัมน์ PO SAP No. กับ PO SAP Item
รายการในไฟล์ไม่ถูกนำเข้า	ระบบอาจพบว่า PO SAP No. + Item ซ้ำกับข้อมูลเดิม หรือเคยถูกสร้าง Job แล้ว
กดสร้าง Job ไม่ได้	ต้องเลือก PO จากหน้า PO รอจัดส่งก่อน แล้วจึงเข้าหน้าสร้าง Job
Monitor ไม่มีงาน	ยังไม่มี Job ที่สร้างอยู่ ให้เริ่มจากเลือก PO แล้วสร้าง Job จริงก่อน

คนขับ

ปัญหา	วิธีแก้
สแกน QR เข้าทำงานไม่ได้	ให้ Admin ส่งลิงก์ QR ให้เปิดบนมือถือแทน หรือตรวจสอบว่า QR เป็นของ Job ล่าสุด
ปุ่มเปิดกล้องสแกนสินค้าถูกล็อก	เช็กอิน GPS ต้นทางก่อน หากอยู่โหมดส่งปลายทางให้เช็กอิน GPS ปลายทางก่อน
เปิดกล้องไม่ได้	กดอนุญาตสิทธิ์กล้องในเบราว์เซอร์ หรือใช้การกรอกรหัสด้วยมือแทน
GPS ไม่ขึ้น	เปิด Location/GPS ของมือถือ อนุญาตสิทธิ์ตำแหน่งให้เบราว์เซอร์ และลองกดเช็กอินอีกครั้งในพื้นที่รับสัญญาณได้
ไม่เห็นห้อง Job	ให้ Admin เปิด QR/ลิงก์ Driver Room ของงานนั้นใหม่ เพราะคนขับควรเข้าจาก QR เฉพาะ Job ไม่ต้องเลือกห้องเอง

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอในคู่มือนี้ถ่ายจากระบบจริง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2026 โดยไม่กดบันทึกสร้าง Job ใหม่ เพื่อไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใช้งานจริงของระบบ