暑培-Unity3D

SAST

2023年8月9日

目录

- Unity UI
 - 动态部件
 - 静态部件
- ② UI 坐标控制
 - 基本概念
 - 锚点
- 3 动画
 - 状态机
- 4 C# 开发技巧

当前进度

- Unity UI
 - 动态部件
 - 静态部件
- ② UI 坐标控制
 - 基本概念
 - 锚点
- ③ 动画
 - 状态机
- 4 C# 开发技巧

Canvas

Unity 所有 UI 部件的载体。

- Screen space(overlay)
 Unity 把游戏界面渲染后,在画面某处上方加上 UI 元素。
- Screen space(Camera)将画布设置在某个相机前面。
- World space 将画布视作场景的一部分。

Button

```
按钮功能的绑定:
先把按钮点击触发的入口定义好:
public void BtnClick() {
```

```
debug.Log("Button clicked");
}
```

接着把带有上述函数的脚本,挂接在某个 GameObject 上。 然后打开右面板 (Inspector),把挂接该脚本的 GameObject 绑定, 并且找出脚本,选取该功能函数。

动态 UI 部件

类似于 Button, 也带有状态改变时触发行为入口,不过都叫 OnValueChanged。

下面列举不同 UI 部件状态改变所触发的函数,具体带上什么输入。

- Slider: float, 滑杆的相对位置。
- Toggle: bool, 是否有勾选。
- Scrollbar: float, 类似于 Slider.
- Dropdown: int, 下拉表单的被选序号。
- InputField: string, 当前输入框里的文字。
 注意: 其还带有 OnEndEdit, 指的是用户把焦点移向别的地方所触发的行为。

Image, RawImage, Text

例子有

- Image: 渲染 Sprite.
- Rawlmage: 渲染图片。
- Text, 渲染文字, 常见于其他动态部件的子部件。
- Panel: 可以设置不透明度的 Image, 一般为单色, 作背景、 进度条用。

TextMeshPro: Unity 提供的终极文本渲染方案,可以更清晰的显示文字。

但不建议在一般开发阶段使用,可以在方案定型之后,把出现的 汉字成集,然后导进去用。

当前进度

- 1 Unity UI
 - 动态部件
 - 静态部件
- ② UI 坐标控制
 - 基本概念
 - 锚点
- ③ 动画
 - 状态机
- 4 C# 开发技巧

Rect Transform


上次课: Transform

由坐标、方向和缩放唯一确定物体姿态。

不同显示器有不同大小,如何确定 UI 部件的相对位置?

Recall: Android: match parent, wrap content.

match_parent



这里 Unity 提供类似 Android 的 match parent 功能。

锚点与支点

请注意:这里的坐标都是相对于父的 RectTransform 而言的。

和上次的 UV (纹理)一样,都是 0 到 1 之间的值。

默认左下角为原点,右上角为 (1,1)。

因此建议所有的 UI 部件都要塞在画布内。

支点: Pivot, 中心点。物件的缩放、旋转围绕支点进行。



蓝点即为支点。

锚点

Anchor,又叫固定点。当父部件姿态调整的时候,子物件与锚点的相对位移不变。


实际上,Unity 允许用户定义一组锚点,由其左下角和右上角确定。

按锚点的重合情况,可以用不同方法定义 UI 部件的相对位置。

- 锚点重合,由 (posX, posY, posZ) 和长度、宽度决定。
- 锚点在某个方向重合。
 重合的方向,用位置和长(宽)度决定;
 不重合的方向,用与锚点距离决定(left/right 或top/bottom)。
- 锚点不重合,就用关于那组锚点形成的矩形,和部件各自矩形边的相对距离决定。


锚点重合的情况

锚点重合,由 (posX, posY, posZ)和长度、宽度决定。



锚点不重合的情况

锚点不重合,就用关于那组锚点形成的矩形,和部件各自矩形边 的相对距离决定。



支点和坐标的关系

支点也是 0 到 1 的值,当锚点重合,支点决定 (posX, posY, posZ) 在物体上的位置。

例如,支点是 (0.5, 0.5), 边长为 (160,30), 则那个长方形的位置 就该是

$$(\mathtt{posX} - 80, \mathtt{posX} + 80) \times (\mathtt{posY} - 15, \mathtt{posY} + 15)$$

如果锚点不重合,用 (left/right) 或 (top/bottom) 决定。

锚点预设

锚点的快捷设置

* 自己定义锚点、支点很麻烦,有没有做好的? 利用 Anchor Presets 提供的预置值即可。

Anchor Presets Shift: Also set pivot Alt: Also set position				
	left	center	right	stretch
ğ 🔲		ф		
middle				
potto				
stretch				

当前进度

- Unity UI
 - 动态部件
 - 静态部件
- ② UI 坐标控制
 - 基本概念
 - 锚点
- ③ 动画
 - 状态机
- 4 C# 开发技巧

帧率

视频播放:在极短的时间内,显示多张图片,刷新速度为**帧率**。 类似的,Unity 在一定的时间内,刷新游戏状态,其刷新频率为 Unity 的帧率。

用 Time.deltaTime 获取刷新时间间隔。

RECALL: 设某物体有时变速度, 其相对零时间位置的位移为

$$x(t) = \int_0^t v(\tau) d\tau \approx \sum_{k=1}^{t/\Delta t} v(k\Delta t) \Delta t$$

可以这样近似

```
float cur_time = 0.0f, cur_x = 0.0f;
void update() {
    cur_time += Time.deltaTime;
    cur_x += velocity(cur_time) * Time.deltaTime;
}
```

Animator 组件

在场景上添加 Animator 组件,可以看到该组件带有以下字段。




说明:

- Controller: 本质上就是一个状态机,稍后说明。
- Avatar: "人偶",通常由 FBX 文件定义,可以用 Blender/ Maximo 等工具生成。
- Culling Mode (剔除模式): 状态更新方式 (Always Animate, Cull update transform, Cull completely)。 Always animate 表示永远播放动画; Cull update transform 表示只有在摄像头瞄准才播放, 但仍然更新位置; Cull completely 表示没有瞄准就不更新。

Animator Controller


动画状态机

可以指定不同的状态,处于某种状态下,可以播放动画。



打开 Animator Controller, 点击某个状态, 在右方 Inspector 下的 Motion, 把某个 FBX 文件内嵌的 Animation Clip 拽进去即可。

状态转移



先在左方定义状态机的参数,然后在右下方定义状态转移的触发 条件。

状态转移方法

- 直接切换到某个状态。 animator.Play("state_name");
- ② 更改状态机参数, 实现状态转移 animator.set{Bool,Float,Trigger}("paarm_name");

当前进度

- Unity UI
 - 动态部件
 - 静态部件
- ② UI 坐标控制
 - 基本概念
 - 锚点
- 3 动画
 - 状态机
- 4 C# 开发技巧



IEnumerator

```
配合 yield 使用,可以实现一些带有时延的操作。
```

```
IEnumerator fn(int sec) {
    yield return new WaitForSeconds(sec);
    SceneManager.LoadScene("Home");
}
```

说明: SceneManager 是场景管理工具,一般用 LoadScene 切换场景。

目录

- Unity UI
 - 动态部件
 - 静态部件
- ② UI 坐标控制
 - 基本概念
 - 锚点
- ③ 动画
 - 状态机
- 4 C# 开发技巧

结束