

Contents

1. PART 1 — ENGLISH


1. A. The Customer App — for your customers
2. B. The Admin App — for the shop owner
3. C. Daily routine & troubleshooting

2. பகுதி 2 — தமிழ் (TAMIL)

1. அ. வாடிக்கையாளர் செயலி
2. ஆ. கடை உரிமையாளர் செயலி (Admin App)
3. இ. தினசரி பணிகள் & சிக்கல் தீர்வு

About this manual

Both apps are in English on screen. In the Tamil half of this manual the button names are kept in English exactly as they appear on the phone, with the explanation in Tamil — so you can follow the Tamil text and still find the right button.



User Manual

Customer App & Admin App

Part 1 — English • பகுதி 2 — தமிழ்

Bama's Burger Box food ordering system
Android · Customer app and Admin app · Version 1.0

Section A · The Customer App

What your customers see, and how they place an order.

A1. Starting the app for the first time

When the app opens it plays a short shop video, then asks the customer to sign in. **An account is compulsory** — nobody can look at the menu without logging in first.

Creating an account

- 1 On the login screen, tap **Register** at the bottom.
- 2 Fill in **Full name**, **Phone number**, **Email**, **Password** and **Confirm password**.
- 3 Tap **Create account**.

The customer is signed in straight away and lands on the home page. There is no email verification step.

Rule	What the app requires
Phone number	At least 10 digits
Email	Must contain @ and a dot
Password	At least 6 characters, and both password boxes must match

Logging in again later

Once logged in, the customer **stays logged in**. Closing the app, restarting the phone — they go straight to the home page next time. They only see the login screen again if they log out themselves.

Forgotten password

The **Forgot password?** link does not send a working reset email in this version. Tell customers who are locked out to **call the shop** — you can help them register again with the same email, and their old orders will still be attached to them.

A2. The home page

Four tabs sit along the bottom of the screen, always in this order:

Tab	What it is for
-----	----------------

Home	Shop banner, offers, food categories, and a link to past orders
Menu	Every dish, with search and category filters
Enquiry	Shop phone number, address, and a message form
Cart	What has been added so far. A red number badge shows the item count

The Home tab, from top to bottom:

- **Header bar** — the shop logo, a green **Open** or red **Closed** pill, and a person icon that opens **My Account**.
- **Closed notice** — when the shop is switched off, a red strip reads *"We're currently closed. You can browse the menu but ordering is paused."*
- **Welcome banner** — a "Good morning / afternoon / evening" greeting, the shop headline, the shop photo and the tagline. All of this is set from the Admin app.
- **Weekend offer strip** — an orange bar with your own message, shown only when you switch it on in Settings.
- **Offer banners** — your promotional photos. With more than one they change by themselves every few seconds. Tapping one opens the photo full-screen.
- **My Orders** — opens the customer's order history.
- **Chef's Specials** — the food categories as picture tiles, three across. Tapping one opens that category.

A3. Finding and adding food

On the **Menu** tab there is a search box ("*Search the menu...*") and a row of category chips starting with **All**. Search and category work together, and search looks at both the dish name and its description.

Each dish card shows the photo, the name, a star rating, the price, and a round red **+** button. Tap **+** once to put it in the cart; the button then becomes **– 1 +** so the quantity can be changed right there.

Sold-out dishes

A dish you have switched off appears dimmed with **SOLD OUT** across the photo and **no add button at all**, so it cannot be ordered.

As soon as anything is in the cart, a red bar appears at the bottom of the screen showing *"3 items added"*, the running total, and **View Cart**.

A4. The cart

Each line shows the dish, ₹*price* × *quantity*, and **– / +** buttons. Pressing **–** down to zero removes the dish from the cart — there is no separate delete button.

At the bottom sits the **Total** and the button **Proceed to Checkout**.

How the total is worked out

Price × quantity, added up. Nothing else. There is **no delivery charge, no tax, no packing fee, no minimum order value and no coupon or promo-code box** anywhere in the app.

A5. Placing the order

- 1 On the **Checkout** screen, fill in and . For a returning customer these are already filled in from their last order.
- 2 Type the , or tap to fill it in from the phone's GPS. (The phone will ask for location permission the first time.)
- 3 Check the summary card — number of items and the total.
- 4 Tap .

Immediately after that, **WhatsApp opens by itself** with the whole order already typed into a message addressed to the shop's number — the customer only has to press **Send**. If WhatsApp is not installed nothing breaks; the order has already reached you.

The app then moves to the **Order Status** screen. There is no way back to checkout, so an order cannot be submitted twice by accident.

A6. Order status and payment

The Order Status screen shows a three-step tracker — **Order Placed → Confirmed by Shop → Completed** — and refreshes itself every few seconds while the customer watches.

Stage	What the customer is told
Order Placed	"Thanks! Our team will call you shortly to confirm your order."
Confirmed by Shop	"Order confirmed! How would you like to pay?" — the payment button appears
Completed	"Order complete. Thank you for ordering!"
Rejected	"Sorry, we couldn't confirm this order. Please call the shop or try placing a new order."

Paying

Payment only becomes possible **after you accept the order** in the Admin app. The customer then gets one button:

Tapping it shows a QR code **with the exact amount already filled in**, the line *"₹450 to yourshop@upi"*, and a second button for paying from the same phone. Underneath: *"... show the payment confirmation to our delivery person."*

Two things to set up in the Admin app, or payment will not work properly

Set the **UPI ID** in Settings (this is what generates the amount-filled QR). If no UPI ID is set, the app falls back to showing your uploaded **QR photo** instead — and if neither is set the customer sees *"QR code not uploaded yet — please ask the shop for the UPI ID."*

There is **no cash-on-delivery button** in the app. Cash, if you allow it, is arranged on the confirmation phone call.

A7. My Orders, My Account and Enquiry

My Orders (from the Home tab, or inside My Account) lists every past order as *Order #A1B2C3* with *Status: pending • ₹450*. Pull the list down to refresh it; tap any order to reopen its live status and payment screen.

My Account (person icon, top right of Home) shows the customer's name, phone and email, their order list, and a **Log out** button. Logging out is immediate — there is no "are you sure" — and it clears the saved data on that phone. Customers **cannot edit** their name, phone, email or password from inside the app.

Enquiry tab — the shop phone number (tap it to dial), the shop address, and a short form (**Your name** , **Phone number** , **Your question or request**) with a **Send Enquiry** button. Messages arrive in the Admin app under **Feedback → Enquiries**. Good for bulk orders, catering and complaints.

Things the customer app deliberately does not have

No re-order button (items must be added again), no dish detail page, no way to leave a review, no saved address book, no dark mode, and no profile editing. Ordering is not blocked when the shop is closed — the app only shows the "Closed" notice, so keep an eye on late orders.

Section B · The Admin App

Your app — taking orders, running the menu, and keeping a backup.

B1. Logging in

Enter your and and tap . Both are required. You stay logged in from then on — the app opens straight on the Orders screen every time.

If you see *"Could not reach the server. Is bamas-admin-backend running?"* the phone has no internet, or the server is down.

There is no "forgot password" and no sign-up. Your login is created on the server, so if it ever needs changing, that is a job for your developer.

B2. The Orders screen — your home screen

Three tabs across the top:

Tab	What is in it
Pending	New orders waiting for your phone call and your decision
Accepted	Orders you confirmed — the customer can now pay
Completed	Finished orders

Each card shows the customer's name, then *3 item(s) • ₹450 • Mar 4, 7:15 PM*, and a coloured status pill.

Pull the list down to refresh it.

Three controls sit in the top-right corner:

- a **burger icon** — opens the **Menu**;
- a **three-dot menu** — , , , , ;
- a **logout icon**.

New orders do not appear on their own

You are told about a new order by the **phone notification**. The list itself only reloads when you pull it down or reopen the tab. Get into the habit of pulling down on **Pending** whenever you pick up the phone.

Order notifications

Android asks for notification permission **once**, the first time the app is opened after installing. **You must allow it** — if you refuse, no new-order alerts will ever arrive and the app will not ask again. (Fix: Android Settings → Apps → Bamas Admin → Notifications → turn on.)

Alerts arrive under the channel "**New Orders**" and make a sound. Tapping an alert while the app is open or in the background jumps straight to that order. If the app was fully closed, it opens on the Orders screen instead and you will find the order under **Pending**.

B3. Handling an order

Tap an order card to open **Order details**: the customer's name, phone number and delivery address, every item with its line total, the order total, and the payment method if there is one.

Order is...	Buttons you see	What happens
Pending	 and 	Accept unlocks payment for the customer; Reject closes the order
Accepted		Closes the order once it has been delivered and paid
Completed / Rejected	No buttons	"This order is completed." / "This order is rejected."


There is no "are you sure?" — one tap is final

Accept, Reject and Mark completed all act instantly, with no confirmation dialog, and **a rejected order cannot be un-rejected from the app**. Read the name and total before you tap. If you reject by mistake, ask the customer to place the order again.

After a successful tap a bar slides up: *"Order marked as accepted. The customer is notified automatically."* The customer's screen updates by itself within a few seconds.

Recommended flow: notification arrives → open the order → phone the customer to confirm → tap **Accept** → customer pays by UPI/QR and shows the confirmation to your delivery person → tap **Mark completed**.

Where rejected orders go

There is no Rejected tab. A rejected order disappears from all three tabs. To see it again go to **Order reports** and set the status filter to .

B4. Running the menu

The burger icon opens **Menu** — every dish in one list, with a thumbnail, the name, a line like ₹160 (*was ₹200*) • *Weekend Special* • *SOLD OUT*, a pencil icon and a green on/off switch.

Marking a dish sold out

Flip the green switch. **Off = sold out** in the customer app immediately. It saves the moment you flip it — there is no Save button. This is the one you will use most, so it is on the main list for a reason.

Adding a category

Category icon (top right) → optionally add a photo → type the (required) → **Add category**. Categories are the picture tiles on the customer's home page.

Adding a dish

Plus icon (top right), then:

Field	Required?
Photo	Optional, but strongly recommended
Name	Required
Description	Optional — it is searchable but never shown
Category	Required — pick from the dropdown
Rate (₹)	Required

Then **Add item**. New dishes are available (not sold out) straight away. The category must already exist, so create the category first.

Name, description and category cannot be changed later

Once a dish is created, only its **photo, price and offer** can be edited, and dishes and categories **cannot be deleted**. Type the name carefully and pick the right category. If a dish is truly wrong, switch it to sold out so customers stop seeing it.

Changing a price, photo or discount

Tap the pencil icon next to a dish:

- **Photo** — tap to choose a new one from the gallery (a photo can be replaced, not removed).
- **Rate (₹)** — the price. Required.
- **Offer** — / / . Choosing one reveals a discount box (a percentage cannot go above 100) and an optional such as "Combo Deal".

Tap **Save changes**. Customers then see ₹160 (*was ₹200*). Choosing and saving clears the discount. Only one kind of discount at a time.

B5. Offer banners on the home page

Three-dot menu → **Offers** . These are the big promotional pictures that rotate on the customer's home page — separate from the per-dish discounts above.

Add offer opens a sheet needing a **banner photo** (required) and a **Title** (required); the subtitle is optional. New offers go live immediately.

Each row has a switch (hide/show without deleting) and a bin icon. Deleting asks *"Delete offer?"* first. **An offer cannot be edited after it is created** — to change one, delete it and add it again.

B6. Settings

Three-dot menu → **Settings** .

Setting	What it does
Shop is open	Switches the green "Open" / red "Closed" pill and the closed notice in the customer app
Shop name	Shown on the customer's home banner
WhatsApp / contact number	Where the automatic WhatsApp order message is sent, and the number customers tap to call you
Address	Shown on the Enquiry tab
UPI ID	Generates the payment QR with the exact amount filled in
Headline / Tagline	The words on the customer's home banner
Hero photo / Shop logo	The pictures on that banner
GPay / UPI QR code	Your own QR photo — the fallback when no UPI ID is set
Weekend offer banner	Switch, message text and photo for the orange strip on the home page

Photos and text save differently — this catches everybody out

Photos save the instant you pick them. You do not need to press Save changes for a photo, and you cannot undo it by leaving the screen.

Everything else — both switches and all the text boxes — only saves when you press

Save changes . Leaving the screen without pressing it throws those edits away silently. You should see *"Settings saved."* at the bottom.

Nothing here is checked for mistakes — you can blank out the shop name or mistype the phone number and it will save. Read it back after saving.

Not in this version

There is no delivery-charge setting and no opening/closing timings. Turning **Shop is open** off shows the "Closed" notice, but it does not physically block a customer from sending an order — so check for late orders before you close for the night.

B7. Order reports and the CSV download

Three-dot menu → **Order reports & download** . Opens showing the **last 30 days, all statuses**.

- **Quick chips** — **Last 7 days** , **Last 30 days** , **This month** , **Last month** .
- **From / To dates** — tap either to pick from a calendar. No future dates.
- **Status** — All statuses, Pending, Accepted, Completed, **Rejected**.

Above the list you get the summary *12 order(s) • ₹5,400 total* and the button **Download CSV** , which exports **exactly what the filters are showing**.

Where the file goes

It does **not** land in your Downloads folder. The phone's share sheet opens and you choose — Google Drive, Gmail, WhatsApp, Files. Pick Drive or send it to yourself so it is safe. The button is greyed out when the list is empty.

B8. Feedback — enquiries and reviews

Three-dot menu → **Feedback** . Two tabs.

Enquiries — messages from the customer app's Enquiry tab, each with the name, phone, date and message. The button at the bottom of each card toggles between **Mark as handled** and **Handled** , so you can keep track of what you have already dealt with. You reply by phoning or messaging the customer yourself — there is no reply button, and enquiries cannot be deleted.

Reviews — star ratings with the customer's name and comment. The only action is the bin icon, which asks *"Delete review? This cannot be undone."* There is no way to reply to or hide a review.

B9. Weekly data backup — the most important habit

Three-dot menu → **Data backup** . An amber strip appears at the top when a backup is overdue: *"It's been a week since the last backup. Take a new one."*

Taking a backup

- 1 Tap **Download backup (Excel)** .
- 2 The share sheet opens — send the file to **Google Drive** or email it to yourself. Do not just leave it on the phone.

- 3 You should see *"Backup saved. Keep it somewhere safe."* and the date under the button.

The file is named **bamas-backup-2026-09-03.xlsx** and holds **everything** — menu, categories, offers, shop settings, orders, customers, reviews and enquiries. You can open it in Excel and read it.

The small [Download as JSON instead](#) link makes an older-style copy. **JSON copies cannot be restored** — always keep the Excel one.

Restoring after data loss

- 1 Tap [Restore from Excel file](#) and pick the backup **.xlsx** file.
- 2 Read the *"Replace all data?"* warning, tick **"I understand this replaces everything"**, then tap the red **Replace all data**.
- 3 A *"Restore complete"* box lists how many records came back in each group.

Restoring is safe to attempt

The whole file is checked before anything is written. Wrong file, damaged file, or not an export from this app — you get *"Restore failed, and nothing was changed"* and your live data is untouched. Every record also goes back under its original identity, so each restored order stays attached to the customer who placed it and customers still see their old orders.

What restoring costs you

Restore replaces everything with what is in the file. Any order taken **after** that backup was downloaded is gone. That is exactly why the backup is weekly — and why it is worth taking a fresh one before you restore an old one.

Section C · Daily routine & troubleshooting

C1. A normal day

When	Do this
Opening	Settings → turn Shop is open ON → press Save changes . Menu → switch any sold-out dishes back on.
During the day	Notification → open the order → call the customer → Accept or Reject . After delivery and payment → Mark completed .
When an item runs out	Menu → flip that dish's switch off. It is instant.
Closing	Pull down on Pending one last time to catch late orders. Settings → Shop is open OFF → Save changes .
Once a week	Data backup → Download backup (Excel) → save it to Google Drive.

C2. If something goes wrong

Problem	What to do
No new-order alerts	Android Settings → Apps → Bamas Admin → Notifications → turn on. The app only asks once, at install.
An order is missing from the list	Pull the list down to refresh. If it was rejected, look in Order reports with the status filter set to Rejected.
Rejected an order by mistake	It cannot be undone. Phone the customer and ask them to order again.
Customer says there is no payment button	The order has not been accepted yet. Accept it and the button appears on their phone within a few seconds.
Customer sees "QR code not uploaded yet"	Settings → fill in the UPI ID (or upload a QR photo) → Save changes .
A setting did not stick	You left the screen without pressing Save changes . Photos save instantly; text and switches do not.

Customer cannot log in	Password reset by email does not work in this version. Ask them to register again with the same email — their old orders stay with them.
"Could not reach the server"	Check the phone's internet first. If other apps work, the server needs attention — contact your developer.
Wrong dish name or category	These cannot be edited. Switch the dish to sold out and add a corrected one.
Data lost	Data backup → Restore from Excel file → pick your most recent .xlsx.

Two numbers worth remembering

Weekly — take an Excel backup and put it somewhere other than the phone.

Once — allow notifications when the app first asks. Everything else can be fixed later.

பிரிவு அ · வாடிக்கையாளர் செயலி

உங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் பார்ப்பது என்ன, அவர்கள் எப்படி ஆர்டர் செய்வது.

முதலில் ஒரு குறிப்பு

இரண்டு செயலிகளிலும் திரையில் தெரியும் வார்த்தைகள் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே உள்ளன. எனவே இந்த தமிழ்ப் பகுதியில் பட்டன்களின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்திலேயே — போனில் தெரிவது போலவே — கொடுக்கப்பட்டுள்ளன; விளக்கம் மட்டும் தமிழில். இதனால் தமிழில் படித்துக்கொண்டே சரியான பட்டனைக் கண்டுபிடிக்க முடியும்.

அ1. முதல் முறை செயலியைத் திறப்பது

செயலி திறந்ததும் ஒரு சிறிய கடை வீடியோ ஓடும், பிறகு உள்நுழையச் (login) சொல்லும். கணக்கு (account) கட்டாயம் — உள்நுழையாமல் மெனுவைப் பார்க்கவே முடியாது.

புதிய கணக்கு உருவாக்குவது

- 1 Login திரையின் கீழே உள்ள Register என்பதைத் தட்டவும்.
- 2 Full name , Phone number , Email , Password , Confirm password — இவற்றை நிரப்பவும்.
- 3 Create account என்பதைத் தட்டவும்.

உடனேயே உள்நுழைந்து முகப்புப் பக்கம் திறக்கும். மின்னஞ்சல் உறுதிப்படுத்தும் (verification) படி எதுவும் இல்லை.

விதி	செயலி எதிர்பார்ப்பது
Phone number	குறைந்தது 10 இலக்கங்கள்
Email	@ மற்றும் ஒரு புள்ளி (.) இருக்க வேண்டும்
Password	குறைந்தது 6 எழுத்துகள்; இரண்டு கடவுச்சொல் பெட்டிகளும் ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டும்

அடுத்த முறை உள்நுழைவது

ஒரு முறை உள்நுழைந்தால் எப்போதும் உள்நுழைந்தே இருப்பார்கள். செயலியை மூடினாலும், போனை அனைத்து இயக்கினாலும், அடுத்த முறை நேராக முகப்புப் பக்கமே திறக்கும். அவர்களே Log out செய்தால் மட்டுமே மீண்டும் login திரை வரும்.

கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டால்

இந்தப் பதிப்பில் **Forgot password?** மூலம் மின்னஞ்சல் அனுப்பும் வசதி வேலை செய்யாது. கடவுச்சொல் மறந்த வாடிக்கையாளரை **கடைக்கு போன் செய்யச்** சொல்லுங்கள். அதே மின்னஞ்சலோடு மீண்டும் register செய்யலாம் — அவர்களின் பழைய ஆர்டர்கள் அப்படியே இருக்கும்.

அ2. முகப்புப் பக்கம்

திரையின் அடிப்பகுதியில் நான்கு தாவல்கள் (tabs), எப்போதும் இதே வரிசையில்:

தாவல்	எதற்கு
Home	கடை பேனர், சலுகைகள், உணவு வகைகள், பழைய ஆர்டர்களுக்கான இணைப்பு
Menu	அனைத்து உணவுகளும் — தேடல் மற்றும் வகை வடிகட்டியுடன்
Enquiry	கடையின் தொலைபேசி எண், முகவரி, செய்தி அனுப்பும் படிவம்
Cart	சேர்த்த பொருட்கள். சிவப்பு எண் அடையாளம் எத்தனை பொருள் என்பதைக் காட்டும்

Home தாவலில் மேலிருந்து கீழாக:

- **மேல் பட்டி** — கடையின் லோகோ, பச்சை **Open** அல்லது சிவப்பு **Closed** குறியீடு, மற்றும் **My Account** திறக்கும் ஆள் ஐகான்.
- **மூடியிருக்கும் அறிவிப்பு** — கடையை நீங்கள் மூடிவைத்திருந்தால் சிவப்பு பட்டியில் "We're currently closed. You can browse the menu but ordering is paused."
- **வரவேற்பு பேனர்** — காலை/மதியம்/மாலை வாழ்த்து, கடையின் தலைப்பு வாசகம், கடையின் புகைப்படம். இவை அனைத்தும் Admin செயலியிலிருந்து அமைக்கப்படுபவை.
- **வார இறுதி சலுகைப் பட்டி** — நீங்கள் அதை இயக்கினால் மட்டுமே தெரியும் ஆரஞ்சு நிறப் பட்டி.
- **சலுகைப் பேனர்கள்** — உங்கள் விளம்பரப் புகைப்படங்கள். ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை இருந்தால் சில நொடிகளுக்கு ஒருமுறை தாமாகவே மாறும். தட்டினால் முழுத் திரையில் பெரிதாகத் தெரியும்.
- **My Orders** — வாடிக்கையாளரின் பழைய ஆர்டர்கள்.

- **Chef's Specials** — உணவு வகைகள் படங்களாக, வரிசைக்கு மூன்று. தட்டினால் அந்த வகை திறக்கும்.

அ3. உணவைத் தேடி கார்ட்டில் சேர்ப்பது

Menu தாவலில் ஒரு தேடல் பெட்டி ("Search the menu...") மற்றும் **All** என்பதில் தொடங்கும் வகைப் பொத்தான்கள் உள்ளன. தேடலும் வகையும் சேர்ந்தே வேலை செய்யும்; தேடல் உணவின் பெயரிலும் விளக்கத்திலும் தேடும்.

ஒவ்வொரு உணவு அட்டையிலும் புகைப்படம், பெயர், நட்சத்திர மதிப்பீடு, விலை, மற்றும் வட்ட வடிவ சிவப்பு **+** பட்டன் இருக்கும். **+** ஐ ஒருமுறை தட்டினால் கார்ட்டில் சேரும்; பிறகு அந்தப் பட்டன் **- 1** **+** ஆக மாறி, அங்கேயே எண்ணிக்கையை மாற்றலாம்.

விற்புத் தீர்ந்த உணவுகள்

நீங்கள் அணைத்து வைத்த உணவு மங்கலாகத் தெரியும், படத்தின் மேல் **SOLD OUT** என்று இருக்கும், மேலும் **சேர்க்கும் பட்டனே இருக்காது** — அதனால் ஆர்டர் செய்ய முடியாது.

கார்ட்டில் ஏதாவது சேர்ந்தவுடன் திரையின் கீழே சிவப்புப் பட்டி தோன்றி "3 items added", மொத்தத் தொகை, மற்றும் **View Cart** என்று காட்டும்.

அ4. கார்ட் (Cart)

ஒவ்வொரு வரியிலும் உணவின் பெயர், $\text{₹விலை} \times \text{எண்ணிக்கை}$, மற்றும் **- / +** பட்டன்கள். **-** ஐ அழுத்தி எண்ணிக்கையை பூஜ்ஜியமாக்கினால் அந்தப் பொருள் கார்ட்டிலிருந்து நீங்கிவிடும் — தனியாக நீக்கும் பட்டன் இல்லை.

கீழே **Total** மற்றும் **Proceed to Checkout** பட்டன்.

மொத்தத் தொகை எப்படிக் கணக்கிடப்படுகிறது

விலை $\times$ எண்ணிக்கை, அவ்வளவுதான். **டெலிவரி கட்டணம், வரி, பேக்கிங் கட்டணம், குறைந்தபட்ச ஆர்டர் தொகை, கூப்பன்/புரோமோ கோடு** — இவை எதுவும் செயலியில் இல்லை.

அ5. ஆர்டர் செய்வது

- 1 **Checkout** திரையில் **Full name** மற்றும் **Phone number** நிரப்பவும். ஏற்கனவே ஆர்டர் செய்தவர்களுக்கு இவை தானாகவே நிரம்பியிருக்கும்.

- 2 Address / landmark ஐத் தட்டச்சு செய்யவும், அல்லது Use current ஐத் தட்டி போனின் GPS மூலம் முகவரியை நிரப்பவும். (முதல் முறை போன் இருப்பிட அனுமதி கேட்கும்.)
- 3 சுருக்க அட்டையில் பொருட்களின் எண்ணிக்கையையும் மொத்தத் தொகையையும் சரிபார்க்கவும்.
- 4 **Submit Order** ஐத் தட்டவும்.

அதன் பிறகு உடனேயே **WhatsApp தானாகவே திறக்கும்** — ஆர்டர் விவரங்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே கடையின் எண்ணுக்கான செய்தியாகத் தட்டச்சு செய்யப்பட்டிருக்கும்; வாடிக்கையாளர் **Send** ஐ மட்டும் அழுத்தினால் போதும். WhatsApp இல்லாவிட்டாலும் பிரச்சினை இல்லை — ஆர்டர் ஏற்கனவே உங்களை வந்தடைந்துவிடும்.

பிறகு செயலி **Order Status** திரைக்கு மாறும். திரும்ப Checkout க்குப் போக முடியாது, எனவே தவறுதலாக இரண்டு முறை ஆர்டர் போகாது.

அ6. ஆர்டர் நிலை மற்றும் பணம் செலுத்துதல்

Order Status திரையில் மூன்று படி நிலைக் குறிப்பு — **Order Placed** → **Confirmed by Shop** → **Completed** — இருக்கும், மேலும் சில நொடிகளுக்கு ஒருமுறை தானாகவே புதுப்பிக்கும்.

நிலை	வாடிக்கையாளருக்குச் சொல்லப்படுவது
Order Placed	"Thanks! Our team will call you shortly to confirm your order." (உறுதிப்படுத்த கடையிலிருந்து போன் வரும் என்று அர்த்தம்.)
Confirmed by Shop	"Order confirmed! How would you like to pay?" — பணம் செலுத்தும் பட்டன் தோன்றும்
Completed	"Order complete. Thank you for ordering!"
Rejected	"Sorry, we couldn't confirm this order..." — கடையை அழைக்கவோ, மீண்டும் ஆர்டர் செய்யவோ சொல்லும்

பணம் செலுத்துவது

நீங்கள் Admin செயலியில் **Accept** செய்த பிறகுதான் பணம் செலுத்த முடியும். அப்போது வாடிக்கையாளருக்கு ஒரே ஒரு பட்டன் தெரியும்:

Pay Online (UPI / Card / QR)

அதைத் தட்டினால், **சரியான தொகை ஏற்கனவே நிரப்பப்பட்ட QR கோடு** தோன்றும், "₹450 to yourshop@upi" என்ற வரி, மற்றும் அதே போனிலிருந்தே பணம் செலுத்த

Pay with a UPI app on this phone என்ற இரண்டாவது பட்டன். கீழே — "...show the payment confirmation to our delivery person." (பணம் செலுத்திய உறுதிப்படுத்தலை டெலிவரி நபரிடம் காட்டவும்.)

Admin செயலியில் இரண்டு விஷயங்களை அமைக்க வேண்டும்

Settings இல் **UPI ID** ஐ நிரப்புங்கள் — தொகையுடன் கூடிய QR அதனால்தான் உருவாகிறது. UPI ID இல்லாவிட்டால், நீங்கள் ஏற்றிய **QR புகைப்படம்** காட்டப்படும். இரண்டுமே இல்லாவிட்டால் வாடிக்கையாளருக்கு "QR code not uploaded yet — please ask the shop for the UPI ID." என்று மட்டுமே தெரியும்.

செயலியில் **Cash on Delivery பட்டன் இல்லை**. ரொக்கம் வாங்க விரும்பினால், உறுதிப்படுத்தும் போன் அழைப்பின்போது பேசி முடிவு செய்ய வேண்டும்.

அ7. My Orders, My Account மற்றும் Enquiry

My Orders (Home தாவலிலிருந்து, அல்லது My Account உள்ளே) — ஒவ்வொரு பழைய ஆர்டரும் **Order #A1B2C3** என்றும் **Status: pending • ₹450** என்றும் தெரியும். பட்டியலைக் கீழே இழுத்தால் புதுப்பிக்கும்; எந்த ஆர்டரைத் தட்டினாலும் அதன் நிலை மற்றும் பணம் செலுத்தும் திரை திறக்கும்.

My Account (Home இன் வலது மேலே ஆள் ஐகான்) — பெயர், தொலைபேசி எண், மின்னஞ்சல், ஆர்டர் பட்டியல், மற்றும் **Log out** பட்டன். Log out உடனடியாக நடக்கும் — "நிச்சயமா?" என்று கேட்காது — மேலும் அந்தப் போனில் சேமித்த தகவல்களை அழித்துவிடும். வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் பெயர், எண், மின்னஞ்சல், கடவுச்சொல்லை **செயலிக்குள் மாற்ற முடியாது**.

Enquiry தாவல் — கடையின் தொலைபேசி எண் (தட்டினால் அழைப்பு போகும்), முகவரி, மற்றும் **Your name**, **Phone number**, **Your question or request** என்ற சிறு படிவம், அத்துடன் **Send Enquiry** பட்டன். இந்தச் செய்திகள் Admin செயலியில் **Feedback** → **Enquiries** இல் வந்து சேரும். மொத்த ஆர்டர், கேட்டரிங், புகார் — இவற்றுக்கு உதவும்.

வாடிக்கையாளர் செயலியில் வேண்டுமென்றே சேர்க்கப்படாதவை

மீண்டும் ஆர்டர் செய்யும் பட்டன் இல்லை (பொருட்களை மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும்), தனி உணவு விவரப் பக்கம் இல்லை, விமர்சனம் (review) எழுதும் வசதி இல்லை, முகவரிப் புத்தகம் இல்லை, டார்க் மோடு இல்லை. கடையை மூடினாலும் ஆர்டர் வருவது தடுக்கப்படாது — "Closed" அறிவிப்பு மட்டுமே தெரியும். எனவே தாமதமாக வரும் ஆர்டர்களைக் கவனியுங்கள்.

பிரிவு ஆ · Admin செயலி

உங்கள் செயலி — ஆர்டர்களை ஏற்பது, மெனுவை நிர்வகிப்பது, பேக்கப் எடுப்பது.

ஆ1. உள்நுழைவது

Username மற்றும் Password ஐ உள்ளிட்டு **Log in** ஐத் தட்டவும். இரண்டும் கட்டாயம். அதன் பிறகு எப்போதும் உள்நுழைந்தே இருப்பீர்கள் — செயலி ஒவ்வொரு முறையும் நேராக Orders திரையில் திறக்கும்.

"Could not reach the server. Is bamas-admin-backend running?" என்று வந்தால், போனில் இணையம் இல்லை அல்லது சர்வர் இயங்கவில்லை என்று அர்த்தம்.

"Forgot password" வசதியோ, புதிய கணக்கு உருவாக்கும் வசதியோ இல்லை. உங்கள் login சர்வரில் அமைக்கப்படுகிறது; மாற்ற வேண்டுமானால் டெவலப்பரைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

ஆ2. Orders திரை — உங்கள் முகப்புத் திரை

மேலே மூன்று தாவல்கள்:

தாவல்	உள்ளடக்கம்
Pending	உங்கள் போன் அழைப்புக்கும் முடிவுக்கும் காத்திருக்கும் புதிய ஆர்டர்கள்
Accepted	நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட ஆர்டர்கள் — வாடிக்கையாளர் இப்போது பணம் செலுத்தலாம்
Completed	முடிந்த ஆர்டர்கள்

ஒவ்வொரு அட்டையிலும் வாடிக்கையாளர் பெயர், பிறகு 3 item(s) • ₹450 • Mar 4, 7:15 PM, மற்றும் வண்ண நிலைக் குறியீடு. பட்டியலைக் கீழே இழுத்தால் புதுப்பிக்கும்.

வலது மேல் மூலையில் மூன்று கட்டுப்பாடுகள்:

- பர்கர் ஐகான் — Menu ஐத் திறக்கும்;
- மூன்று புள்ளி மெனு — Order reports & download , Offers , Feedback , Settings , Data backup ;
- Logout ஐகான்.

புதிய ஆர்டர்கள் தாமாகப் பட்டியலில் வராது

புதிய ஆர்டர் வந்ததை **போன் அறிவிப்பு (notification)** மூலம்தான் தெரிந்துகொள்வீர்கள். பட்டியல் நீங்கள் கீழே இழுக்கும்போது அல்லது தாவலை மீண்டும் திறக்கும்போதுதான் புதுப்பிக்கும். போனை எடுக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் **Pending** ஐக் கீழே இழுத்துப் பார்க்கும் பழக்கத்தை வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

ஆர்டர் அறிவிப்புகள்

செயலியை நிறுவிய பிறகு முதல் முறை திறக்கும்போது Android அறிவிப்பு அனுமதியை **ஒரே ஒரு முறை** கேட்கும். அதை **கட்டாயம் அனுமதிக்க வேண்டும்** — மறுத்தால் புதிய ஆர்டர் அறிவிப்புகளே வராது, மேலும் செயலி மீண்டும் கேட்காது. (சரிசெய்ய: Android Settings → Apps → Bamas Admin → Notifications → இயக்கவும்.)

அறிவிப்புகள் **"New Orders"** என்ற பிரிவில் ஒலியுடன் வரும். செயலி திறந்திருக்கும்போதோ பின்னணியில் இருக்கும்போதோ அறிவிப்பைத் தட்டினால் நேராக அந்த ஆர்டர் திறக்கும். செயலி முற்றிலும் மூடப்பட்டிருந்தால், Orders திரையில் திறக்கும் — ஆர்டரை **Pending** இல் பார்க்கவும்.

ஆ3. ஒரு ஆர்டரைக் கையாள்வது

ஆர்டர் அட்டையைத் தட்டினால் **Order details** திறக்கும்: வாடிக்கையாளர் பெயர், தொலைபேசி எண், டெலிவரி முகவரி, ஒவ்வொரு பொருளும் அதன் தொகையுடன், மொத்தத் தொகை, மற்றும் பணம் செலுத்தும் முறை.

ஆர்டர் நிலை	தெரியும் பட்டன்கள்	என்ன நடக்கும்
Pending	Reject மற்றும் Accept	Accept — வாடிக்கையாளருக்குப் பணம் செலுத்தும் வசதி திறக்கும்; Reject — ஆர்டர் நிராகரிக்கப்படும்
Accepted	Mark completed	டெலிவரி முடிந்து பணம் வந்தபின் ஆர்டரை முடிக்கும்
Completed / Rejected	பட்டன் எதுவும் இல்லை	"This order is completed." / "This order is rejected."

"நிச்சயமா?" என்று கேட்காது — ஒரு தட்டல் இறுதியானது

Accept, Reject, Mark completed — மூன்றுமே உடனடியாகச் செயல்படும், உறுதிப்படுத்தும் கேள்வி எதுவும் இல்லை. மேலும் **நிராகரித்த ஆர்டரை செயலியில் திரும்பப் பெற முடியாது**. தட்டுவதற்கு முன் பெயரையும் தொகையையும் படித்துப் பாருங்கள். தவறுதலாக Reject செய்துவிட்டால், வாடிக்கையாளரை மீண்டும் ஆர்டர் செய்யச் சொல்ல வேண்டியிருக்கும்.

வெற்றிகரமாகச் செய்தபின் கீழே ஒரு பட்டி தோன்றும்: "Order marked as accepted. The customer is notified automatically." வாடிக்கையாளரின் திரை சில நொடிகளில் தானாகவே மாறிவிடும்.

பரிந்துரைக்கப்படும் வரிசை: அறிவிப்பு வரும் → ஆர்டரைத் திறக்கவும் → வாடிக்கையாளரை அழைத்து உறுதிப்படுத்தவும் → **Accept** → வாடிக்கையாளர் UPI/QR மூலம் பணம் செலுத்தி டெலிவரி நபரிடம் காட்டுவார் → **Mark completed**.

நிராகரித்த ஆர்டர்கள் எங்கே போகின்றன

Rejected என்ற தாவல் இல்லை. நிராகரித்த ஆர்டர் மூன்று தாவல்களிலிருந்தும் மறைந்துவிடும். மீண்டும் பார்க்க **Order reports** க்குச் சென்று status வடிகட்டியை **Rejected** என்று வைக்கவும்.

ஆ4. மெனுவை நிர்வகிப்பது

பர்கர் ஐகான் **Menu** ஐத் திறக்கும் — அனைத்து உணவுகளும் ஒரே பட்டியலில், சிறு படம், பெயர், ₹160 (was ₹200) • Weekend Special • SOLD OUT போன்ற வரி, பென்சில் ஐகான், மற்றும் பச்சை on/off சுவிட்ச்.

ஒரு உணவை "விற்றுத் தீர்ந்தது" எனக் குறிப்பது

பச்சை சுவிட்சை மாற்றுங்கள். **Off = sold out** — வாடிக்கையாளர் செயலியில் உடனடியாகப் பிரதிபலிக்கும். மாற்றியவுடனேயே சேமிக்கப்படும் — Save பட்டன் தேவையில்லை. இதைத்தான் நீங்கள் அதிகம் பயன்படுத்துவீர்கள், அதனால்தான் இது முதன்மைப் பட்டியலிலேயே உள்ளது.

புதிய வகை (category) சேர்ப்பது

வலது மேலே உள்ள category ஐகான் → விருப்பப்பட்டால் ஒரு படம் → **Category name** (கட்டாயம்) → **Add category**. வாடிக்கையாளரின் முகப்புப் பக்கத்தில் தெரியும் படத் தட்டுகள் இவைதான்.

புதிய உணவு சேர்ப்பது

வலது மேலே உள்ள plus ஐகான், பிறகு:

புலம்	கட்டாயமா?
புகைப்படம்	விருப்பம் — ஆனால் கண்டிப்பாகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது
Name	கட்டாயம்
Description	விருப்பம் — தேடலில் பயன்படும், ஆனால் திரையில் காட்டப்படாது
Category	கட்டாயம் — பட்டியலிலிருந்து தேர்வு செய்யவும்
Rate (₹)	கட்டாயம்

பிறகு **Add item**. புதிய உணவுகள் உடனேயே கிடைக்கும் நிலையில் இருக்கும். வகை (category) ஏற்கனவே இருக்க வேண்டும், எனவே வகையை முதலில் உருவாக்குங்கள்.

பெயர், விளக்கம், வகை — பின்னர் மாற்ற முடியாது

உணவை உருவாக்கிய பிறகு **புகைப்படம், விலை, சலுகை** மட்டுமே திருத்த முடியும். மேலும் உணவுகளையோ வகைகளையோ **நீக்கவும் முடியாது**. எனவே பெயரைக் கவனமாகத் தட்டச்சு செய்யுங்கள், சரியான வகையைத் தேர்ந்தெடுங்கள். தவறாகிவிட்டால், அந்த உணவை sold out ஆக்கிவிடுங்கள்.

விலை, படம் அல்லது தள்ளுபடியை மாற்றுவது

உணவின் அருகில் உள்ள பென்சில் ஐகானைத் தட்டவும்:

- **புகைப்படம்** — தட்டி புதிய படத்தைத் தேர்வு செய்யலாம் (மாற்ற முடியும், நீக்க முடியாது).
- **Rate (₹)** — விலை. கட்டாயம்.
- **Offer** — **None** / **% off** / **₹ off**. ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்தால் தள்ளுபடிப் பெட்டி தோன்றும் (சதவீதம் 100 ஐத் தாண்டக் கூடாது), மேலும் "Combo Deal" போன்ற விருப்ப **Offer label**.

Save changes ஐத் தட்டவும். வாடிக்கையாளருக்கு ₹160 (was ₹200) என்று தெரியும். **None** ஐத் தேர்ந்தெடுத்துச் சேமித்தால் தள்ளுபடி நீங்கும். ஒரு நேரத்தில் ஒரு வகைத் தள்ளுபடி மட்டுமே.

ஆ5. முகப்புப் பக்க சலுகைப் பேனர்கள்

மூன்று புள்ளி மெனு → **Offers**. வாடிக்கையாளரின் முகப்புப் பக்கத்தில் சுழலும் பெரிய விளம்பரப் படங்கள் இவை — மேலே சொன்ன உணவு வாரியான தள்ளுபடியிலிருந்து வேறானவை.

Add offer ஒரு படிவத்தைத் திறக்கும்: **பேனர் புகைப்படம்** (கட்டாயம்), **Title** (கட்டாயம்), subtitle விருப்பம். புதிய சலுகைகள் உடனேயே நேரலைக்கு வந்துவிடும்.

ஒவ்வொரு வரியிலும் ஒரு சுவிட்ச் (நீக்காமல் மறைக்க) மற்றும் குப்பைத் தொட்டி ஐகான். நீக்கும்போது "Delete offer?" என்று கேட்கும். **உருவாக்கிய பிறகு சலுகையைத் திருத்த முடியாது** — மாற்ற வேண்டுமானால் நீக்கிவிட்டு மீண்டும் சேர்க்கவும்.

ஆ6. Settings (அமைப்புகள்)

மூன்று புள்ளி மெனு → Settings .

அமைப்பு	என்ன செய்கிறது
Shop is open	வாடிக்கையாளர் செயலியில் பச்சை "Open" / சிவப்பு "Closed" குறியீட்டையும், மூடிய அறிவிப்பையும் மாற்றும்
Shop name	வாடிக்கையாளர் முகப்புப் பேனரில் தெரியும் கடையின் பெயர்
WhatsApp / contact number	தானியங்கி WhatsApp ஆர்டர் செய்தி வரும் எண்; வாடிக்கையாளர்கள் தட்டி அழைக்கும் எண்ணும் இதுவே
Address	Enquiry தாவலில் தெரியும் முகவரி
UPI ID	சரியான தொகையுடன் கூடிய பணம் செலுத்தும் QR ஐ உருவாக்கும்
Headline / Tagline	முகப்புப் பேனரில் தெரியும் வாசகங்கள்
Hero photo / Shop logo	அந்தப் பேனரின் படங்கள்
GPay / UPI QR code	உங்கள் QR படம் — UPI ID இல்லாதபோது இது பயன்படும்
Weekend offer banner	முகப்புப் பக்கத்தின் ஆரஞ்சுப் பட்டிக்கான சுவிட்ச், வாசகம், படம்

படங்களும் எழுத்துகளும் வெவ்வேறு விதமாகச் சேமிக்கப்படுகின்றன — இதில்தான் அனைவரும் தவறுகிறார்கள்

படங்கள் தேர்ந்தெடுத்த உடனேயே சேமிக்கப்படும். படத்திற்கு Save changes அழுத்தத் தேவையில்லை; திரையை விட்டு வெளியேறுவதன் மூலம் அதைத் திரும்பப் பெறவும் முடியாது.

மற்ற அனைத்தும் — இரண்டு சுவிட்ச்களும், எல்லா எழுத்துப் பெட்டிகளும் —

Save changes அழுத்தினால் மட்டுமே சேமிக்கப்படும். அழுத்தாமல் வெளியேறினால் அந்த மாற்றங்கள் அமைதியாக அழிந்துவிடும். கீழே "Settings saved." என்று தெரிய வேண்டும்.

இங்கே எதுவும் சரிபார்க்கப்படுவதில்லை — கடையின் பெயரை காலியாக்கினாலும், தொலைபேசி எண்ணைத் தவறாகத் தட்டச்சு செய்தாலும் சேமிக்கப்பட்டுவிடும். சேமித்த பிறகு ஒருமுறை படித்துப் பாருங்கள்.

இந்தப் பதிப்பில் இல்லாதவை

டெலிவரி கட்டண அமைப்போ, திறக்கும்/மூடும் நேர அமைப்போ இல்லை. **Shop is open** ஐ அணைத்தால் "Closed" அறிவிப்பு தெரியும், ஆனால் வாடிக்கையாளர் ஆர்டர் அனுப்புவதைத் தடுக்காது — எனவே இரவு கடையை மூடும் முன் தாமதமான ஆர்டர்களைச் சரிபாருங்கள்.

ஆ7. ஆர்டர் அறிக்கைகள் மற்றும் CSV பதிவிறக்கம்

மூன்று புள்ளி மெனு → Order reports & download . திறக்கும்போது **கடந்த 30 நாட்கள், எல்லா நிலைகளும்** காட்டப்படும்.

- **விரைவுத் தேர்வுகள்** — Last 7 days , Last 30 days , This month , Last month .
- **From / To தேதிகள்** — தட்டி நாட்காட்டியிலிருந்து தேர்வு செய்யவும். எதிர்கால தேதிகள் இல்லை.
- **Status** — All statuses, Pending, Accepted, Completed, **Rejected**.

பட்டியலுக்கு மேலே 12 order(s) • ₹5,400 total என்ற சுருக்கமும், **Download CSV** பட்டனும் இருக்கும். வடிகட்டியில் தெரிவது எதுவோ அதுவே ஏற்றுமதி செய்யப்படும்.

கோப்பு எங்கே போகிறது

அது Downloads கோப்புறையில் **சேராது**. போனின் share திரை திறக்கும் — Google Drive, Gmail, WhatsApp, Files என நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். Drive ஐத் தேர்வு செய்யுங்கள் அல்லது உங்களுக்கே அனுப்பிக்கொள்ளுங்கள். பட்டியல் காலியாக இருந்தால் பட்டன் செயல்படாது.

ஆ8. Feedback — விசாரணைகளும் விமர்சனங்களும்

மூன்று புள்ளி மெனு → Feedback . இரண்டு தாவல்கள்.

Enquiries — வாடிக்கையாளர் செயலியின் Enquiry தாவலிலிருந்து வரும் செய்திகள்; பெயர், எண், தேதி, செய்தி ஆகியவற்றுடன். ஒவ்வொரு அட்டையின் கீழும் உள்ள பட்டன்

Mark as handled / Handled என மாறி மாறி வரும் — எதைக் கவனித்துவிட்டீர்கள் என்பதைக் குறித்துக்கொள்ள உதவும். பதிலளிக்க நீங்களே போன் செய்யவோ செய்தி அனுப்பவோ வேண்டும் — செயலியில் பதில் பட்டன் இல்லை, விசாரணைகளை நீக்கவும் முடியாது.

Reviews — வாடிக்கையாளர் பெயர், நட்சத்திர மதிப்பீடு, கருத்து. குப்பைத் தொட்டி ஐகான் மட்டுமே செயல்பாடு; அது "Delete review? This cannot be undone." என்று கேட்கும். விமர்சனத்திற்குப் பதிலளிக்கவோ, நீக்காமல் மறைக்கவோ முடியாது.

ஆ9. வாராந்திர பேக்கப் — மிக முக்கியமான பழக்கம்

மூன்று புள்ளி மெனு → **Data backup** . பேக்கப் தாமதமானால் மேலே ஆரஞ்சு பட்டி தோன்றும்: "It's been a week since the last backup. Take a new one."

பேக்கப் எடுப்பது

- 1 **Download backup (Excel)** ஐத் தட்டவும்.
- 2 Share திரை திறக்கும் — கோப்பை **Google Drive** க்கு அனுப்புங்கள் அல்லது உங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்புங்கள். போனிலேயே விட்டுவிடாதீர்கள்.
- 3 "Backup saved. Keep it somewhere safe." என்றும், பட்டனுக்குக் கீழே தேதியும் தெரிய வேண்டும்.

கோப்பின் பெயர் **bamas-backup-2026-09-03.xlsx**. அதில் எல்லாமே இருக்கும் — மெனு, வகைகள், சலுகைகள், கடை அமைப்புகள், ஆர்டர்கள், வாடிக்கையாளர்கள், விமர்சனங்கள், விசாரணைகள். Excel இல் திறந்து படிக்கவும் முடியும்.

கீழே உள்ள சிறிய **Download as JSON instead** இணைப்பு பழைய வடிவில் ஒரு நகல் எடுக்கும். **JSON நகலை மீட்டெடுக்க முடியாது** — எப்போதும் Excel நகலையே வைத்திருங்கள்.

தரவு இழந்தால் மீட்டெடுப்பது

- 1 **Restore from Excel file** ஐத் தட்டி, பேக்கப் **.xlsx** கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- 2 "Replace all data?" எச்சரிக்கையைப் படித்து, "**I understand this replaces everything**" ஐத் தேர்வு செய்து, சிவப்பு **Replace all data** ஐத் தட்டவும்.
- 3 "Restore complete" பெட்டி ஒவ்வொரு பிரிவிலும் எத்தனை பதிவுகள் திரும்பி வந்தன என்று காட்டும்.

மீட்டெடுக்க முயற்சிப்பது பாதுகாப்பானது

எதையும் எழுதுவதற்கு முன் கோப்பு முழுவதும் சரிபார்க்கப்படும். தவறான கோப்பு, சேதமான கோப்பு, அல்லது இந்தச் செயலியிலிருந்து வராத கோப்பு என்றால் — "Restore failed, and nothing was changed" என்று வரும், உங்கள் தரவு அப்படியே இருக்கும். மேலும் ஒவ்வொரு பதிவும் அதன் அசல் அடையாளத்துடனேயே திரும்பும், எனவே மீட்டெடுத்த ஆர்டர்கள் அதே வாடிக்கையாளருடன் இணைந்தே இருக்கும் — வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் பழைய ஆர்டர்களைத் தொடர்ந்து பார்க்க முடியும்.

மீட்டெடுப்பதால் இழப்பது என்ன

Restore செய்தால் கோப்பில் உள்ளதே இறுதி — அந்தப் பேக்கப் எடுத்த **பிறகு** வந்த ஆர்டர்கள் அழிந்துவிடும். அதனால்தான் பேக்கப் வாரம் ஒருமுறை. பழைய பேக்கப்பை மீட்டெடுப்பதற்கு முன், ஒரு புதிய பேக்கப் எடுத்து வைத்துக்கொள்வது நல்லது.

பிரிவு இ · தினசரி பணிகள் & சிக்கல் தீர்வு

இ1. ஒரு சாதாரண நாள்

எப்போது	என்ன செய்ய வேண்டும்
கடை திறக்கும்போது	Settings → Shop is open ON → Save changes அழுத்தவும். Menu → விற்றுத் தீர்ந்த உணவுகளை மீண்டும் ON செய்யவும்.
பகல் முழுவதும்	அறிவிப்பு → ஆர்டரைத் திறக்கவும் → வாடிக்கையாளரை அழைக்கவும் → Accept அல்லது Reject . டெலிவரி மற்றும் பணம் முடிந்ததும் → Mark completed .
ஒரு பொருள் தீர்ந்துவிட்டால்	Menu → அந்த உணவின் சுவிட்சை OFF செய்யவும். உடனடியாகச் செயல்படும்.
கடை மூடும்போது	தாமதமான ஆர்டர்களைப் பார்க்க Pending ஐ இறுதியாக ஒருமுறை கீழே இழுக்கவும். Settings → Shop is open OFF → Save changes .
வாரம் ஒருமுறை	Data backup → Download backup (Excel) → Google Drive இல் சேமிக்கவும்.

இ2. ஏதாவது தவறு நடந்தால்

பிரச்சினை	என்ன செய்வது
புதிய ஆர்டர் அறிவிப்பு வரவில்லை	Android Settings → Apps → Bamas Admin → Notifications → இயக்கவும். செயலி நிறுவும்போது ஒரே ஒரு முறைதான் கேட்கும்.

ஒரு ஆர்டர் பட்டியலில் இல்லை	பட்டியலைக் கீழே இழுத்துப் புதுப்பிக்கவும். நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தால், Order reports இல் status ஐ Rejected என்று வைத்துப் பாருங்கள்.
தவறுதலாக Reject செய்துவிட்டேன்	அதைத் திரும்பப் பெற முடியாது. வாடிக்கையாளரை அழைத்து மீண்டும் ஆர்டர் செய்யச் சொல்லுங்கள்.
"பணம் செலுத்தும் பட்டன் தெரியவில்லை" என்கிறார் வாடிக்கையாளர்	அந்த ஆர்டரை நீங்கள் இன்னும் Accept செய்யவில்லை. Accept செய்தால் சில நொடிகளில் அவர் போனில் பட்டன் தோன்றும்.
"QR code not uploaded yet" என்று தெரிகிறது	Settings → UPI ID ஐ நிரப்பவும் (அல்லது QR படத்தை ஏற்றவும்) → Save changes .
ஒரு அமைப்பு சேமிக்கப்படவில்லை	Save changes அழுத்தாமல் வெளியேறிவிட்டீர்கள். படங்கள் உடனே சேமிக்கும்; எழுத்துகளும் சுவிட்சுகளும் சேமிக்காது.

வாடிக்கையாளரால் உள்நுழைய முடியவில்லை	மின்னஞ்சல் மூலம் கடவுச்சொல் மீட்டமைப்பு இந்தப் பதிப்பில் வேலை செய்யாது. அதே மின்னஞ்சலோடு மீண்டும் register செய்யச் சொல்லுங்கள் — பழைய ஆர்டர்கள் அப்படியே இருக்கும்.
"Could not reach the server"	முதலில் போனின் இணைய இணைப்பைச் சரிபாருங்கள். மற்ற செயலிகள் வேலை செய்தால், சர்வரில் பிரச்சினை — டெவலப்பரைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
உணவின் பெயர் அல்லது வகை தவறாக உள்ளது	இவற்றை மாற்ற முடியாது. அந்த உணவை sold out ஆக்கிவிட்டு, சரியான பெயருடன் புதிதாகச் சேர்க்கவும்.
தரவு இழந்துவிட்டது	Data backup → Restore from Excel file → சமீபத்திய .xlsx கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

நினைவில் வைக்க வேண்டிய இரண்டு விஷயங்கள்

வாரம் ஒருமுறை — Excel பேக்கப் எடுத்து, போனைத் தவிர வேறு இடத்தில் சேமியுங்கள்.

ஒரே ஒரு முறை — செயலி முதலில் கேட்கும்போது அறிவிப்பு அனுமதியை வழங்குங்கள்.
மற்ற அனைத்தையும் பிறகு சரிசெய்யலாம்.