

log-timer 利用者の手引

バージョン: v17 最終更新日: 2026年10月1日

1. このアプリについて

「log-timer」は、タバタ式などのインターバルトレーニングに使う運動タイマーです。「準備 → 運動 → 休憩」を、決めた回数だけ自動で繰り返します。切り替わりや終わり際は、音声の読み上げか電子音で知らせるので、画面を見ていなくても運動に集中できます。

最後まで終えた運動は自動で記録され、あとから一覧やカレンダーで振り返れます。

動作環境

- スマートフォン／パソコンの最新の Web ブラウザ（Chrome、Safari など）
- 一度開けば、2回目からはインターネットにつながってなくても使えます

アプリのインストール（ホーム画面に追加）

ホーム画面に追加すると、ふつうのアプリと同じように全画面で起動できます。

- Android (Chrome)** : 画面右上に「ホーム画面に追加」が出ていれば、それを押します。出ていないときは、ブラウザのメニューから「アプリをインストール」を選びます
- iPhone・iPad (Safari)** : 共有ボタンから「ホーム画面に追加」を選びます

はじめて開いたとき

画面の使い方を案内する「**使い方ガイド**」が自動で出ます（→第9章）。ひと通り見ておくと、すぐに使い始められます。

2. 画面の構成

画面は上から次の順に並んでいます。

場所	内容
いちばん上	左: アプリ名「log-timer」（押すと更新の確認）／右: 「使い方」、音の切り替え、「QR」
タイマー	左: 残り時間（または経過時間）を表す円／右: 「スタート」、「リセット」、表示方法の切り替え（↓↑）
設定	準備・運動・休憩の秒数と回数、合計時間、既定値のボタン
履歴	これまでの運動の記録、または日ごとの回数のカレンダー

色の意味

画面の背景色は、いまのフェーズによって変わります。

色	フェーズ
紺	開始待ち
青	準備
赤	運動
緑	休憩
紫	完了

円の中には、フェーズ名、秒数、「何回目か」（例: 2 / 3 回目）が出ます。60秒以上は「1:30」のように分と秒で表します。

3. 時間と回数を決める

設定欄で、4つの値を決めます。

項目	はじめの値	決められる範囲
準備	10 秒	0～599 秒
運動	20 秒	1～599 秒
休憩	5 秒	0～599 秒
回数	3 回	1～99 回

値の変え方

- **数字を直接入れる:** 数字の欄をタップすると空欄になるので、新しい値を入れます。何も入れずに欄の外をタップすると、元の値に戻ります。範囲を超えた値は、上限（下限）に直します
- **+ - で増減する:** 1 ずつ増やしたり減らしたりします

設定欄の右上には、全体にかかる時間（例: 合計 1分25秒）が出ます。最後の運動のあとには休憩が入らないので、その分は合計に含みません。

準備や休憩を 0 秒にすると、そのフェーズは飛ばします。 たとえば準備を 0 秒にすると、すぐに運動から始まります。

タイマーが動いている間は、設定を変えられません。 **一時停止中は変えられます。** 変えた値は**次のフェーズから**使い、止めていたフェーズは元の長さのまま最後まで進みます（たとえば運動の途中で止めて運動の秒数を変えると、いまの運動は元の秒数のまま終わり、次の運動から新しい秒数になります）。回数は、いま何回目かより少なくはできません。

よく使う設定を覚えさせる（既定値）

- **既定値に設定:** いまの設定を「既定値」として覚えます。次にアプリを開いたときも、この値で立ち上がります
- **既定値に戻す:** 覚えさせた既定値に戻します。ボタンには既定値の中身が出ます（例: 既定値に戻す（10/20/5/3回））

いまの設定が既定値と同じときは、どちらのボタンも押せません（押す必要がないため）。

4. 運動を始める・止める

ボタン	動き
スタート	タイマーを最初から始めます
一時停止	動いている間は「スタート」がこの表示に変わります。押すとその場で止まります
再開	一時停止中の表示です。押すと続きから動きます
リセット	最初の状態（開始待ち）に戻します

最後の運動が終わると「完了」になり、背景が紫に変わって「全3回 終了」のように出ます。もう一度「スタート」を押すと、同じ設定で最初から始まります。

タイマーが動いている間は、画面が自動で暗くなったり消えたりしないようにしています（対応しているブラウザのみ）。

5. カウントダウンとカウントアップ

タイマーの右側にある2つの矢印のボタンで、数字の進み方を選びます。選んでいる方が白くなります。

ボタン	表示	運動 20 秒のとき
↓	カウントダウン（残り時間）	20、19 ... 1 と減る。円も少しずつ減る
↑	カウントアップ（経過時間）	0、1 ... 19 と増える。円も少しずつ増える

タイマーが動いている途中でも切り替えられます。

アプリを開き直すと、表示はカウントダウン（↓）に戻ります。

6. 音の鳴らし方

画面右上の音のボタンを押すたびに、「音声 → 電子音 → 音 オフ」の順に切り替わります。ボタンには、いま選んでいる方式が出ます。選んだ方式は、次にアプリを開いたときも引き継ぎます。

音声

フェーズが切り替わるたびに、名前を読み上げます。

- 「準備」「運動 1 回目」「休憩」「運動 2 回目」...、最後は「終了。お疲れさまでした」
- 運動の間は、**毎秒数字を読み上げます**。数字は画面の表示に合わせます（運動 20 秒のとき）
 - カウントダウン（↓）：「20」「19」...「1」、終わる瞬間に「0」
 - カウントアップ（↑）：「1」「2」...「19」、終わる瞬間に「20」
- 準備と休憩は数字を読まず、電子音で知らせます（次の「電子音」と同じ鳴り方）

「運動 ○ 回目」を言い終えるまでは数字を読まないのので、運動の始めの 1～2 秒の数字は飛びます。フェーズ名が途中で切れないようにするためです。

最後の数字（「0」や「20」）は運動が終わる瞬間に読むので、次の「休憩」などはそれを言い終えてから始まります。

電子音

数字は読まず、ビープ音で知らせます。

- 各フェーズの残り 3 秒から「ピッ・ピッ・ピッ」と鳴り、終わる瞬間だけ高く長めに「ポーン」と鳴ります（時報と同じ区切り方です）
- 運動と、準備・休憩とでは、始まりの音の高さが違います
- 最後まで終わると、「終わり」の 2 音が続けて鳴ります

カウントダウン・カウントアップのどちらの表示でも、同じように鳴ります。

音 オフ

音を鳴らしません。

読み上げに対応していないブラウザでは、「音声」は選べません（「電子音 → 音 オフ」の 2 つだけになります）。

音声と電子音は、使い方ガイドの中で実際に聞き比べられます（→9.3）。

7. 運動の記録（履歴）

最後まで終えた運動は、画面下の「履歴」に自動で記録されます。途中でリセットした運動と、使い方ガイドの試し実行は記録しません。

一覧の見方

1 行が 1 回分で、新しいものが上に来ます。

列	内容
日時	運動を終えた日時（例: 2026/10/01 07:30）
準備・運動・休憩	そのときの秒数
回数	そのときの回数
矢印	そのときの表示方法（↓ カウントダウン／↑ カウントアップ）

記録は端末の中に最大 50 件まで残り、それを超えると古いものから消えます。

過去の設定を呼び出す

履歴の行をタップすると、その行の設定（準備・運動・休憩・回数）と表示方法（↓ / ↑）を読み込みます。読み込んだだけでは始まりません。「スタート」を押して始めてください。

- 一時停止中や完了後に読み込んだときも、読み込んだ設定で最初からになります
- 古い記録で矢印が出ていない行は、表示方法をいまのままにします
- タイマーが動いている間は、履歴をタップできません

記録をすべて消す

履歴の右上の「**全消去**」を押すと、「履歴をすべて消去します。元に戻せませんが、よろしいですか？」と確認が出ます。「OK」を押すと記録をすべて消します。**消した記録は元に戻せません**。やめるときは「キャンセル」を押します。タイマーが動いている間は押せません。

8. 日ごとの回数を見る（カレンダー）

履歴の右上にある 2 つのアイコンで、表示を切り替えます。

アイコン	表示
リスト（横線）	記録の一覧
カレンダー	日ごとの実施回数（月のカレンダー）

カレンダーでは、運動した日に ☆ が付きます。

その日の回数	印
1 回	☆
2 回	☆☆
3 回	☆☆☆
4 回以上	☆4、☆5 ...

- 上の見出しに、その月の合計回数（例: 計 12 回）が出ます
- ◀ ▶ で前の月・次の月に移ります
- 今日の日付は枠で囲んで表示します
- カレンダーを出している間は、設定欄を隠してカレンダーを広く表示します。設定を変えるときは、リストのアイコンで一覧に戻してください

数えるのは、端末に残っている記録（最大 50 件）の分だけです。

9. 使い方ガイド

画面右上の「**使い方**」を押すと、画面の場所をひとつずつ光らせながら操作を案内します。はじめてアプリを開いたときは自動で出ます。タイマーが動いている間は開けません。

9.1 操作のしかた

- **光っている場所は、そのまま押して試せます。** 説明を読みながら実際に操作できます
- 吹き出しの「**次へ**」「**戻る**」でページを移り、「**閉じる**」で終わります（最後のページは「**終わり**」）
- パソコンでは、→ で次へ、← で戻る、Esc で閉じます

9.2 ご案内する内容（全 7 ページ）

1. log-timer の使い方
2. 時間と回数を決める
3. 始める・止める
4. カウントダウンとカウントアップ
5. 音の鳴らし方
6. 記録を振り返る
7. 更新の確認と QRコード

9.3 音を聞いてみる

「音の鳴らし方」のページには「音を聞いてみる（12秒）」ボタンがあります。押すと、準備 2 秒・運動 4 秒・休憩 2 秒・2 回の短い設定で、実際にタイマーが動きます。上の音のボタンで「音声」「電子音」を切り替えながら、聞き比べてみてください。

- 途中で止めるときは「試し実行を止める」を押します
- この試し実行は履歴に残りません。終わると、設定は元に戻ります

10. QRコードで知らせる

画面右上の「QR」を押すと、このアプリのページの QRコードが出ます。家族や友人のスマホのカメラで読み取ってもらえば、同じアプリをすぐに開けます。

QRコードの下には、ページのアドレスも文字で出ます。画面のどこかをタップするか「閉じる」を押すと閉じます。

11. アプリを最新にする

画面左上のアプリ名「log-timer」をタップすると、新しい版が出ていないかを確認めます（見た目はふつうの文字ですが、押せるようになっています）。

表示	意味
確認中...	確かめているところです
最新です（v17）	いまの版が最新です
更新中...	新しい版が見つかったので取り込んでいます。このあと自動で読み込み直します
確認できません	インターネットにつながっていないなどで、確かめられませんでした
実行中は確認しません	タイマーが動いている間は確かめません（読み込み直すと、運動の途中経過が消えるため）

結果は数秒で消えます。

12. パソコンのキーボード操作

キー	動き
スペース	スタート／一時停止／再開
R	リセット

数字の欄に入力している間は、キー操作は効きません。使い方ガイドを出している間は → ← Esc だけ（→9.1）、QRコードを出している間は Esc（閉じる）だけが効きます。

13. 困ったとき

こんなとき	原因と対処
「音声」が選べない	お使いのブラウザが読み上げに対応していません。「電子音」をお使いください
運動の始めの数字が読めない	「運動 ○ 回目」を言い終えてから数字を読むため、故障ではありません（→第6章）
設定が変えられない	タイマーが動いている間は変えられません。一時停止するかリセットしてください
一時停止中に秒数を変えたのに、いまのフェーズが変わらない	変えた値は次のフェーズから使います（→第3章）
回数を減らせない	一時停止中は、いま何回目かより少なくはできません
履歴をタップしても始まらない	履歴は設定を読み込むだけです。「スタート」を押してください（→第7章）
開き直したら ↑ が ↓ に戻った	表示方法は覚えておきません。毎回、開いたときはカウントダウンになります
「使い方」が押せない	タイマーが動いている間は開けません
記録や既定値が消えた	記録と既定値はブラウザの中に保存しています。ブラウザのデータ（サイトのデータ）を消すと、一緒に消えます