

# 箕面ハイキングマップ 利用者の手引

バージョン: 2026.23 最終更新日: 2026年9月19日

## 1. このアプリについて

「箕面ハイキングマップ」は、箕面エリアの国土地理院地図を **オフラインでも閲覧できる** 地図アプリ（PWA）です。事前に地図を端末にダウンロードしておけば、電波の届かない山の中でも地図と現在地を確認できます。緊急ポイントやハイキングルート・スポット、通行止め・通行困難地点も地図に重ねて表示され、歩いた移動経路を記録して GPX ファイルに出力することもできます。

### 動作環境

- スマートフォン／PCの最新Webブラウザ（Chrome、Safari、Firefox など）
- 現在地表示・オフライン機能を使うには、<https://> のページである必要があります。
- はじめてお使いのときは、電波のある場所で一度開いてください。** 緊急ポイント・ルート・スポット・通行止めの情報は、開いたときにインターネットから受け取ります（一度受け取れば、次からはオフラインでも表示されます）。

うまく動かないとき・表示の精度が気になるときは、アプリの「**設定・情報/Settings & Info**」を開き、「**ご利用の注意とよくある質問**」をオンにしてください。現在地やルートのずれ、オフラインでの表示、電池のことなどをまとめています（→第8章）。

### アプリのインストール（ホーム画面に追加）

ブラウザのメニューから「ホーム画面に追加」「アプリをインストール」を選ぶと、通常のアプリのように全画面で起動できます。

## 2. 画面の構成

起動すると **ホーム画面** が表示されます。次のメニューがあります。

| メニュー                  | 内容                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| QR                    | いま開いているページのQRコードを表示します（→第9章）                                            |
| ハイキングマップ表示            | 地図に緊急ポイント・ルート・通行止め地点・現在地などを表示します（→第4章）                                  |
| 地図データのダウンロード          | オフラインで使う地図データを端末に保存します（→第3章）                                            |
| 設定・情報/Settings & Info | ご利用の注意とよくある質問・メッセージ履歴・バージョン情報・このアプリについて・マーカーの設定・言語の設定をまとめています（→第7章・第8章） |
| 使い方                   | アプリの使い方を1ページずつご案内します（→第10章）                                             |

どのボタンを押したときも、アプリの新しい版があるかをあわせて確認します（→第11章）。

各画面右下には、**ズームボタン (+/-)**、**現在のズームレベル (z=NN)**、**スケール**、**国土地理院クレジット**が表示されます。

「設定・情報/Settings & Info」は日本語と英語を併記しています。英語表示のまま使い方が分からなくなっても、このボタンから言語を日本語に戻せます。

地図に重ねて表示される情報（緊急ポイント・ルート・スポット・通行止め）は、公開された内容がそのまま表示されるだけで、特別な操作は不要です。データを**登録・公開する担当者**の方は、専用の運用アプリをお使いください（このアプリからの登録・公開はできません）。

### 3. はじめに：地図データをダウンロードする（オフライン準備）

山に入る前に、**電波のある場所**で 地図データをダウンロードしておきましょう。

1. ホーム画面で「**地図データのダウンロード**」を選びます。
2. 「**詳細地図データ(Z=18)を含む**」のスイッチを選びます。
  - **オフ（初期値）**：標準的な範囲（ズーム14～17）。約 **8.5 MB** です。
  - **オン**：より細かい地図（ズーム18）まで含みます。合計約 **14.1 MB** になります。
3. 「**ダウンロード**」を押すと開始します。進捗が画面に表示されます。
4. 「**ダウンロード完了**」と表示されれば準備完了です。

#### 画面に表示される情報

- **端末の地図データ ⇒ 配信中の最新**: 端末に保存されている地図データの版と、配信されている 最新の版です。まだ保存していないときは「未ダウンロード」、最新のときは「2026.01（最新）」のように表示されます。新しい版があるときは色が変わります。
- **サイズ**: スイッチで選んだ内容の目安サイズです。「合計 約 14.1 MB」のように表示され、すでに端末にある分を除いた不足分がある場合は「更新分 約 5.6 MB」も並びます（すべて保存済みのときは「更新分 なし」）。表示は目安のため「約」を付けています。

#### 地図を消したいとき

「**クリア**」を押すと、ダウンロード済みの地図をすべて削除します（確認が表示されます）。空き容量を増やしたいときに使います。

**ヒント**: ダウンロード中に通信が切れると、一部のタイルが失敗することがあります。電波の良い場所で実行してください。失敗しても、後から「**差分のみ更新**」で不足分だけ追加できます。

### 4. 地図を見る（ハイキングマップ表示）

ホーム画面で「**ハイキングマップ表示**」を選ぶと、地図に各種情報が重なって表示されます。

#### 右上のメニュー（≡）

メニューボタン（≡）を押すと **表示設定パネル** が開きます。地図をタップするとパネルは閉じます。

| 項目          | 内容                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 時刻を表示       | 画面の右上、メニューボタン (≡) の左に現在時刻 (時:分) を表示します (最初からオン)     |
| ズームレベルを表示   | 画面の右下に現在のズーム (z=NN) を表示します (最初からオン)                 |
| 現在地点をマーカー表示 | 現在地 (青い丸) を表示します (最初からオン・→第5章)                      |
| 現在地点は中央に表示  | 地図を現在地に合わせて自動で動かします (最初からオン・→第5章)。オンにするとパネルは自動で閉じます |
| 移動経路を記録     | 歩いた移動経路の記録を始めます (→第5章)                              |
| 地点数・移動距離    | 経路ごとの地点数と移動距離(km)を表で表示します (→5.3)                    |
| 読み込み        | GPX ファイルの移動経路を地図に表示します (→5.4)                       |
| 出力          | 記録した移動経路を GPX ファイルに出力します (→5.5)                     |
| クリア         | 記録した移動経路を消します (→5.6)                                |
| マーカーの設定     | マーカーの色・形・大きさを変更します (→第6章)                           |
| 起動時の画面に戻る   | ホーム画面に戻ります                                          |

上の2つ (時刻・ズームレベル) は、地図に重ねて出す表示の切り替えです。区切り線の下が、現在地と移動経路の項目です。この2つは、以前はホーム画面の「設定/Settings」にありました。どちらも次に開き直したときは、最初の状態 (オン) に戻ります。緊急ポイント・ハイキングルート・通行止め地点は**常に表示**されます (切り替えスイッチはありません)。

画面を横向きにするなど、縦の狭い画面ではパネルの中身が入りきらないことがあります。そのときはパネルの中を上下にスクロールすると、下の方の項目も選べます。

## ポイントやルートの詳細を見る

地図上のマーカーや線をタップすると、名称やポイント番号などの情報が吹き出しで表示されます。

## 通行止め・通行困難地点の表示

通行止め・通行困難地点があると、地図に次のマーカーで表示されます。

| マーカー  | 意味   |
|-------|------|
| 赤い×   | 通行止め |
| 橙色の三角 | 通行困難 |

マーカーの色・形・大きさは「マーカーの設定」で変更できます (→第6章)。上記は初期設定の見た目です。

マーカーをタップすると、地点名・理由・更新日などが吹き出しで表示されます。安全のため、通行止め・通行困難の情報を確認してからルートを選びましょう。

表示される内容は、電波のある場所でアプリを開いたときに最新へ更新されます。山の中（オフライン）では、最後に取得した内容が表示されます。これは緊急ポイント・ルート・スポットも同じです。

## 5. 現在地と移動経路を記録する

### 5.1 現在地を表示する

ハイキングマップを開くと、現在地の取得が始まります（「**現在地点をマーカー表示**」「**現在地点は 中央に表示**」は最初からオンです）。

- **青い丸** が現在地です。
- 地図は現在地が中央に来るように自動で追従します。
- 画面右下の **現在地点を表示ボタン**（照準のようなアイコン）を押すと、現在地が画面の中央に 来るように地図が動き、現在地を囲む **薄い青色の円** が表示されます。円は **3秒かけて ゆっくり小さくなり**、そのあと消えます。現在地がどこかを一目で確かめたいときに使ってください。
- 初回は位置情報の利用許可を求められます。「許可」を選んでください。

それぞれのスイッチで表示を切り替えられます。

- **現在地点をマーカー表示** ... オフにすると青い丸を消します。現在地点を表示ボタンを押したときも、このスイッチがオフなら青い丸は出ず、薄い青色の円だけが表示されます。
- **現在地点は中央に表示** ... オフにすると地図の自動追従を止め、好きな場所を自由に見られます。もう一度オンにすると、現在地が画面の中央に来るように地図が動きます。このときパネルは 自動的に閉じます（パネルが開いたままだと、中央に来た現在地がパネルの下に隠れて見えないため）。

スイッチを切り替えた直後は、現在地をとり直している数秒のあいだ青い丸が出ないことがあります（前の場所をそのまま表示しないようにしているためです）。

位置情報が取得できないとき（許可されていない・対応していない等）は、画面下にメッセージが表示されます。

### 5.2 移動経路を記録する

「移動経路を記録」をオンにすると、**メニューボタン**（≡）の**左** に操作ボタンが表示されます。

| ボタン | 役割 |
|-----|----|
|-----|----|

|      |          |
|------|----------|
| ▶（緑） | 記録を開始します |
|------|----------|

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| ■（赤） | 記録を停止します（記録中に表示されます）。「 <b>停止しますか</b> 」の確認が出ます |
|------|-----------------------------------------------|

1. ▶ **ボタン** を押すと記録が始まります。

- すでに地図に移動経路が表示されているときは、次の3つを選ぶ画面が出ます。

| ボタン | 動作 |
|-----|----|
|-----|----|

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| クリアして記録開始 | 表示中の経路を消してから記録します |
|-----------|-------------------|

| ボタン      | 動作                                         |
|----------|--------------------------------------------|
| 追加して記録開始 | 表示中の経路を残し、 <b>新しい経路として追加</b> で記録します (→5.3) |
| キャンセル    | 記録を始めずに <b>やめます</b> (経路はそのまま残ります)          |

2. 歩くと、通った道が **線** で地図に描かれます。

- **記録の間隔:** 直近の地点から **約20m 移動** するか、**約1分** ごとに地点を記録します。
- 記録した地点の先から現在地までも同じ線でつながるので、経路が途中で途切れて見えることはありません。
- 出発地点には **開始マーカー (四角)**、現在地には **進行方向を向いた三角マーカー** が表示されます。経路を追加すると、**経路ごとに** 開始マーカーと終了マーカーが付きます。

3. ■ ボタンを押すと「移動経路の記録を停止します。よろしいですか?」と確認が出ます。OK を選ぶと記録を停止し、記録した地点数と移動距離がメッセージで表示されます。キャンセル を選ぶと記録はそのまま続きます。

- ■ はメニューボタン (≡) のすぐ左にあるため、≡ を押すつもりで触れてしまうことがあります。確認は、その誤操作で記録が終わってしまうのを防ぐためのものです。
- 「移動経路を記録」をオフにして止めるときも、同じ確認が出ます。

**記録中は画面が消えないようにします。** 画面が消えると位置の取得が止まり、記録が途切れてしまうためです (対応していない端末では、その旨のメッセージが出ますが記録は続きます)。電池の消耗が増えるので、記録が終わったら停止してください。

**記録が止まった理由はメッセージ履歴で確かめられます。** (「設定」→「メッセージ履歴の表示」)

- 移動記録を終了しました[記録停止ボタン(■)をタップ] ... ■ を押して止めた
- 移動記録を終了しました[「移動経路を記録」をオフ] ... スイッチをオフにして止めた
- 前回の移動記録は停止操作なしで中断されました ... アプリが再読み込み・終了されたため記録が止まった (経路そのものは次に開いたときに表示されますが、止まっていたあいだに歩いた区間は記録されていません)

覚えのない停止が起きたときは、この行を見るとどれが起きたのかが分かります。

**ホーム画面に戻っても記録は続きます。** 記録が終わるのは、■ ボタンを押して確認に OK と 答えたときか、「移動経路を記録」をオフにして OK と答えたときだけです。他のアプリに切り替えると位置の取得が止まる ことがありますが、アプリに戻ると記録を再開します。

**記録した経路は、次にアプリを開いたときも表示されます。** 端末の中に保存しているためです (アプリを削除すると、この保存も消えます)。

- 保存されるのは **最新の内容だけ** です。新しく記録したり、GPX を読み込んだりすると 前の内容は上書きされます。残しておきたい記録は「出力」で GPX ファイルにしてください (→5.5)。
- 開き直しても **記録は再開しません**。続きを記録するときは ► を押して 「追加して記録開始」を選んでください。

## 5.3 記録の情報を見る (複数の経路)

表示設定パネルの **地点数・移動距離の表** に、**地点数** と **移動距離(km)** が表示されます (記録が進むと自動で更新されます)。

経路は **何本でも** 地図に重ねて持てます。記録を追加したり GPX を追加で読み込むと、経路は **経路 1 経路 2 ...** と順番に増えていきます。

- 経路が **1本だけ** のときは、**地点数** と **移動距離** だけを表示します。
- 経路が **2本以上** のときは、行の左に **経路 1 経路 2 ...** と番号が付き、**経路ごとに1行** で 地点数と移動距離を表示します。

記録を停止したときのメッセージも、経路が複数あるときは **経路 2: 記録地点 12 点 ...** のようにどの経路の記録かが分かる形で表示されます。

## 5.4 GPX ファイルを読み込む

「**読み込み**」を押すと、GPX ファイルの移動経路を地図に表示できます（以前に「出力」した ファイルや、他の地図アプリで作ったファイルも読み込めます）。

1. すでに地図に移動経路が表示されているときは、次の3つを選ぶ画面が出ます。

| ボタン       | 動作                               |
|-----------|----------------------------------|
| クリアして読み込み | 表示中の経路を消してから読み込みます               |
| 追加して読み込み  | 表示中の経路を残し、 <b>追加</b> で読み込みます     |
| キャンセル     | 読み込まずに <b>やめます</b> （経路はそのまま残ります） |

2. ファイルを選ぶと経路が地図に描かれ、全体が見えるように地図が動きます。
3. ファイルの中に経路が複数（GPX の **trkseg** が複数）ある場合は、**それぞれが別の経路** として 読み込まれます。

記録中は読み込みできません。先に **■ ボタン** で記録を停止してください。

## 5.5 記録した経路を出力する（GPX）

「**出力**」を押すと、記録した移動経路を **GPX ファイル**（他の地図アプリでも開ける形式）として 保存できます。

1. 「出力」を押すと、ファイル名の入力画面が開きます。
2. ファイル名は最初から **日付-連番**（例: **20260725-01**）が入っています。日付は記録を始めた日、連番は同じ日に2回目を出力するときは自動で **02** になります。
  - **全体を自由に編集できます**（日付の部分も変更できます）。
  - 入力欄が開いたときは文字は選ばれておらず、カーソルが末尾にあります。そのまま続きを打ち足したり、消したりできます。
  - **.gpx** は入力する必要はありません（保存するときに自動で付きます）。
3. 「**出力**」を押すとファイルがダウンロードされます。

表示中の経路は **すべて** 1つのファイルに出力されます。経路ごとの区切りも保存されるので、出力したファイルを読み込み直すと同じ経路の並びに戻ります。

記録がないときは「出力する移動経路がありません」と表示されます。

## 5.6 記録を消す

「**クリア**」を押すと、表示中の移動経路を **すべて**（複数ある場合も全部）消します（確認が表示されません）。

**注意:** スイッチをオフにしたりホーム画面に戻っても、記録した経路はすぐには消えません。完全に消したいときは「クリア」を使ってください。「クリア」を押すと、端末に保存されている経路も消えます（次に開いても戻りません）。残しておきたいときは、消す前に「出力」で GPX ファイルに保存してください。

## 6. マーカーの見た目を変える

「マーカーの設定」では、地図上の目印（マーカー）の **色・形・大きさ** を種類ごとに変更できます。ハイキングマップ表示のマップ画面メニュー（≡）、またはホーム画面の「設定・情報/Settings & Info」から開けます。

### 設定できる種類

緊急ポイント／ハイキングルート／スポット／通行止め地点／通行困難地点／移動記録開始点／移動記録現在地点／移動記録経路

### 操作方法

- **色:** カラーパレットから選びます。
- **形:** 円・四角・三角・ひし形・星・線・× から選びます。
- **大きさ:** 数値（1～50）で指定します。

変更はすぐに地図と次回起動時に反映されます。元に戻したいときは「**規定値に戻す**」を押します。

## 7. バージョン情報

ホーム画面の「設定・情報/Settings & Info」を開き、「バージョン情報」のスイッチをオンにすると、次の内容を確認できます（→第8章）。

| 項目          | 内容                              |
|-------------|---------------------------------|
| アプリバージョン    | アプリ本体（画面・機能、ハイキングルート等を含む）のバージョン |
| 国土地理院地図タイル  | ダウンロード対象の地図タイルのバージョン            |
| ハイキングマップ    | いま表示している緊急ポイント・ルート・スポットのバージョン   |
| 通行止め・通行困難地点 | いま表示している通行止めデータのバージョン           |
| データ件数       | <b>ポイント・ルート・スポット・通行止め</b> の件数   |

スイッチをオンにしたとき、新しい地図があれば更新のご案内が表示されます（→第11章）。

## 8. 設定・情報/Settings & Info

ホーム画面の「設定・情報/Settings & Info」では、表示や動作の設定と、アプリの情報の表示をまとめて行えます。「時刻を表示」「ズームレベルを表示」は、ハイキングマップ表示のメニュー（≡）に移りました

(→第4章)。

| 項目                              | 内容                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ご利用の注意とよくある質問                   | ルートや現在地のずれ、通行止めの見方など、 <b>山に入る前に知っておいていただきたいこと</b> （9項目）と、よくある質問（26問）を表示します。よくある質問は、質問を押すと答えが開きます。注意の各項目に付いた番号（→Q5 など）を押すと、その質問へ移り、答えも開きます |
| メッセージ履歴の表示                      | これまでの記録（起動時の確認、ダウンロード、移動記録など）を新しい順に表示。ゴミ箱アイコンで全消去できます                                                                                     |
| バージョン情報                         | アプリ・地図・通行止めのバージョンとデータ件数を表示します（→第7章）                                                                                                       |
| このアプリについて                       | アプリ名・URL・Credits（役割ごとの担当。 <b>Planning and development／Hiking map data／Project coordination／Project sponsor</b> の4行）を表示します                 |
| マーカーの設定                         | マーカーの色・形・大きさを変更します（→第6章）                                                                                                                  |
| 言語の設定<br>定/Language<br>Settings | 表示する言語を選びます（日本語／English、最初は日本語）                                                                                                           |

- 「ご利用の注意とよくある質問」「メッセージ履歴の表示」「バージョン情報」「このアプリについて」は、スイッチで内容の表示・非表示を切り替えられます。**この4つは、設定を開き直すたびに必ずオフに戻ります。**
- **Credits の表示は、言語の設定を変えても変わりません。** 役割名は英語、お名前はローマ字で 固定しています（団体名「みのお山麓保全委員会」は日本語のままです）。
- 言語を選ぶと画面が読み込み直され、選んだ言語で表示されます（読み込み後はこの設定画面が開いた状態に戻ります）。※ 地図上の地名やポイント名などは日本語のままです。

## 9. QRコードで知らせる

ホーム画面の「QR」を押すと、いま開いているページの **QRコード** が表示されます。一緒に歩く人にカメラで読み取ってもらおうと、その人の端末でも同じページを開けます。

- QRコードの下には、読み取り先のアドレス（URL）も文字で表示されます。
- QRコードはアプリの中で作っているため、**電波が届かない場所でも表示できます**。ただし、読み取った相手がそのページを開くには通信が必要です。
- 閉じるときは、右上の × を押すか、QRコードの外側をタップします。

## 10. 使い方ガイド

ホーム画面の「使い方」を押すと、このアプリの使い方を **1ページずつ順番に** ご案内します。画面が暗くなり、**説明している場所だけが明るく残る** ので、どこの話をしているのかが一目で分かります。

**はじめて開いたときだけ自動で表示されます**。途中で閉じても、次回からは自動では出ません。アプリを最新にしたときも、もう一度自動で出ることはありません。もう一度見たいときは、いつでも「使い方」から開けます。

## 操作のしかた

### ボタン 動作

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 次へ  | 次のページへ進みます（最後のページでは「終わり」になり、押すと閉じます） |
| 戻る  | 前のページへ戻ります（1ページ目では押せません）             |
| 閉じる | 途中でやめます                              |

パソコンでは、→ キーで次へ、← キーで戻る、**Esc** キーで閉じることもできます。

## ご案内する内容（全11ページ）

| #  | 内容                              |
|----|---------------------------------|
| 1  | このアプリでできること                     |
| 2  | ハイキングマップ表示（→第4章）                |
| 3  | 地図データのダウンロード（→第3章）              |
| 4  | 設定・情報/Settings & Info（→第7章・第8章） |
| 5  | 使い方（→本章）                        |
| 6  | 地図に表示される情報（→第4章）                |
| 7  | 画面の右下（縮尺・ズーム・現在地点表示ボタン）（→5.1）   |
| 8  | メニュー（≡）と現在地の表示（→第4章・5.1）        |
| 9  | 移動経路の記録（→5.2）                   |
| 10 | マーカーの設定と、画面の戻り方（→第6章）           |
| 11 | QR（→第9章）                        |

6ページ目からは **ハイキングマップ表示に自動で切り替わり**、実際の画面を見ながらご案内します。最後の11ページ目で起動時画面に戻り、「QR」をご案内して終わります。このとき、はじめてお使いの端末では位置情報の利用許可を尋ねられます。「許可」を選んでください（→5.1）。案内を閉じると、開く前の画面に戻ります。

案内の最中は、説明を読むことに集中していただけるよう、下の画面は操作できません（ページごとに画面が切り替わるため、途中で操作されると説明と食い違ってしまいます）。実際に試すときは「閉じる」で案内を終えてから操作してください。

## 11. アプリ・地図を最新にする

### 地図の更新

地図データ（タイル）が新しくなると、画面上部に **更新バナー** が表示されます。

- 「差分のみ更新」... まだ持っていない地図だけを追加でダウンロードします（おすすめ）。

- 「**すべて更新**」 ... すべての地図を取り直します。
- 「**後で**」「×」 ... バナーを閉じます（後で更新できます）。

「設定・情報/Settings & Info」の「バージョン情報」をオンにしたときにも、新しい地図があれば「地図データのダウンロード」からの更新をご案内します。

### アプリの更新

アプリ本体に新しい版があると、ホーム画面のボタン（どれでも）を押したときに、更新するか尋ねるメッセージが表示されます。「OK」を選ぶとアプリが最新になり、自動的に再読み込みされます。（ダウンロード済みの地図は消えません。）

- 「キャンセル」を選んだ場合、アプリを開き直すまでは同じメッセージは表示されません。
- 電波が届かないなどで確認できなかったときは、次にボタンを押したときに確認し直します。

## 12. 用語

| 用語          | 意味                                      |
|-------------|-----------------------------------------|
| タイル         | 地図を小さな正方形に分割した画像。これを集めて地図が表示されます        |
| オフライン地図     | 端末に保存した地図。電波がなくても表示できます                 |
| ルート         | ハイキングの個別区間（線）。複数のルートをまとめた「コース」は今後対応予定です |
| スポット        | ルート沿いの見どころなどの地点                         |
| 通行止め・通行困難地点 | 通れない・通りにくい場所の目印（初期設定: 赤×＝通行止め、橙三角＝通行困難） |
| 移動記録（移動経路）  | あなたが実際に歩いた経路の記録                         |
| GPX         | 移動経路を保存する標準的なファイル形式。他の地図アプリでも開けます       |
| PWA         | Webサイトをアプリのように使える仕組み。ホーム画面に追加して全画面で使えます |

本書は機能仕様書（funcspec-202609.md, バージョン 2026.48）に基づいて作成されています。通行止め・通行困難地点の登録・公開の手順は、専用の運用アプリの利用者ガイドを参照してください。