# Edge存储节点部署

#### 一、依赖环境

- 支持ubuntu、mac OS、windows操作系统
- Go 1.12.2 及以上版本
- 大硬盘+高带宽型服务器 (1T SSD + 16G RAM + 100M带宽)

### 二、安装

从代码库Release处可以下载最新的Edge, 直接使用命令行启动

#### 三、使用源代码进行编译

Edge节点可使用Makefile进行编译。执行如下命令

```
$ make
```

编译完成之后会在当前目录生成 edge 可执行程序

#### 四、配置文件

edge节点的配置文件为 config.json, 具体含义

```
"Base": {
   "BaseDir": ".", // 工作目录
   "NetworkId": 1565267317, // 网络ID, 保留字段
   "PortBase": 10000, // 端口起点
   "LogLevel": 1, // 日志等级
   "LogPath": "./EdgeLog/", // 日志文件目录
   "LocalRpcPortOffset": 138, // 本地RPC端口offset, 实际端口为 base+offset 即
10138
   "EnableLocalRpc": true, // 是否开启本地RPC服务
   "HttpRestPortOffset": 135, // 本地Rest端口offset
   "HttpCertPath": "",
                           // https证书路径
   "HttpKeyPath": "",
                           // https 私钥路径
   "RestEnable": true,
                           // 是否开启本地Rest服务
   "ChannelProtocol": "tcp", // channel网络协议
   "ChannelPortOffset": 3001, // channel端口offset
```

```
"ChannelClientType": "rpc", // channel调用全节点接口方式
   "ChannelRevealTimeout": "200", // Lock的超时时间
   "ChannelSettleTimeout": "500", // 双方非合作关闭通道时, 从关闭通道到结算的结算时间
                      // LockExpire允许落后的块数,目前有默认配置
// 业务逻辑层数据库目录
   "BlockDelay": "",
   "DBPath": "./DB",
   "PpListenAddr": "",
                         // 保留字段
   "PpBootstrap": {}, // 保留字段
   "ChainRestAddrs": ["http://221.179.156.57:10334"], // 主链restful api地址
   "ChainRpcAddrs": ["http://221.179.156.57:10336"], // 主链rpc api 地址
   "NATProxyServerAddrs": "tcp://40.73.103.72:6007",
   "DspProtocol": "tcp", // dsp网络协议
   "DspPortOffset": 4001, // dsp 端口offset
   "TrackerPortOffset": 0, // 保留字段
   "DnsNodeMaxNum": 100, // DNS节点最大数目
   "AutoSetupDNSEnable": false, // 是否允许自动连接DNS节点并创建通道
   "SeedInterval": 10, // 自身做种时间间隔
   "DnsChannelDeposit": 1000000000, // 自动连接DNS节点时, 自动充值的通道金额
   "DNSWalletAddrs": [], // 指定DNS的钱包地址
   "WalletPwd": "pwd",
                         // 钱包密码
   "WalletDir": "./wallet.dat" // 钱包文件
 "Fs": {
   "FsRepoRoot": "./FS", // fs目录路径
   "FsFileRoot": "./Downloads", // 下载的文件路径
   "FsType": 1, // 1: 存储端
   "FsGCPeriod": "1h", // 存储节点GC时间
   "EnableBackup": true // 存储节点启动Backup服务
 },
 "Bootstraps": [] // 保留字段
}
```

## 五、启动Edge

```
$ nohup ./edge --config=. >/dev/null 2>nohup.log &
```

#### 命令解释:

--config: 指定Edge配置文件所在的目录为当前目录