



绿盟全流量威胁分析响应系统 用户手册



版本： V2.0R00F06 (2023-12-21)

密级： 限制分发级

■ 版权声明

本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属北京神州绿盟科技有限公司（简称绿盟科技）所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经绿盟科技的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片断。

■ 内容声明

您购买的产品、服务或特性等受合同和条款的约束，本文档中描述的部分功能可能不在您的购买或使用范围之内。

本文档仅作为使用指导，实际产品可能会由于版本升级或其他原因，与文档描述有略微差异。

■ 免责声明

在使用产品之前，请详细阅读免责声明，一旦开始使用，即认可和接受本声明的全部内容。在使用过程中，绿盟科技不对以下情况承担任何责任：

- 因系统运维或管理人员未及时处理影响系统稳定性和可用性的告警，而造成的数据损失、系统可用性降低等情况。
 - 因业务量超过所规划硬件能力而造成的数据损失、系统可用性降低等情况。
 - 因自然灾害（包含但不限于水灾、火灾、地震等）或外部原因（包含但不限于断网、断电等）而造成的数据损失、系统可用性降低或不可用等情况。
-

■ 格式约定

- **粗体字**：菜单、命令和关键字

- *斜体字*：文档名、变量



- **说明**：对描述内容的补充和引用信息



- **提示**：使用设备时的技巧和建议



- **注意**：需要特别注意的事项和重要信息



- **警告**：有可能造成人身伤害的警告信息
-

目录

前言.....	1
1 产品概述.....	4
1.1 产品简介	4
1.2 典型部署	4
1.3 管理方式	5
1.3.1 Web 管理	5
1.3.2 Console 管理	8
2 初次使用.....	9
3 态势中心.....	12
3.1 仪表盘	12
3.1.1 威胁监控	12
3.1.2 流量监控	14
3.1.3 系统监控	16
3.2 态势感知	16
3.2.1 综合态势	17
3.2.2 重保态势	18
3.2.3 资产态势	20
4 威胁中心.....	22
4.1 事件研判	22
4.1.1 查询事件	24
4.1.2 事件数据统计图	24
4.1.3 查看事件详情	25
4.1.4 自定义页签	27
4.1.5 运营场景	28
4.1.6 事件快捷研判	28
4.1.7 事件批量处置	28
4.2 专项场景	29
4.2.1 恶意样本专项分析	29
4.2.2 APT 专项分析	30
4.2.3 加密流量专项分析	31

4.3 情报联防	32
4.4 攻击者分析	33
5 处置中心.....	35
5.1 一键响应	35
5.2 预警通知	36
5.2.1 通知通道配置	36
5.2.2 预警规则配置	38
5.3 白名单	40
6 分析中心.....	41
6.1 日志检索	41
6.1.1 日志基本检索/精确检索	42
6.1.2 日志检索模板	43
6.1.3 日志列表展示字段	43
6.1.4 日志列表	44
6.2 风险行为分析	44
6.2.1 异常 DNS	44
6.2.2 异常代理	45
6.2.3 异常邮件	46
6.2.4 异常登录	47
6.2.5 侦查探测	49
6.2.6 翻墙访问	50
6.2.7 主机外联	51
6.2.8 违规网站访问	52
6.2.9 应用异常使用	53
6.3 流量取证	54
6.3.1 下发流量取证任务	55
6.3.2 下载流量取证数据包	55
6.3.3 删除流量取证任务	55
7 资产中心.....	56
7.1 资产画像	56
7.2 资产发现	57
7.2.1 资产忽略	58
7.2.2 资产注册	58
7.3 资产管理	59
7.3.1 编辑资产视图	60
7.3.2 新增资产	62
7.3.3 查看资产详情	66
7.3.4 编辑资产信息	66

7.3.5 导入资产	66
7.3.6 资产退网/删除	68
7.4 异常资产分析	69
7.4.1 异常资产列表	69
7.4.2 异常资产规则	69
8 统计报表.....	71
8.1 报告报表	71
8.1.1 报告报表生成	72
8.1.2 报告报表管理	72
8.2 周期报表	72
9 策略中心.....	74
9.1 威胁检测	74
9.1.1 常规检测	74
9.1.2 DDOS 检测	76
9.1.3 扫描/爆破检测	77
9.1.4 高级威胁检测	80
9.1.5 其他检测	87
9.2 还原配置	91
9.2.1 元数据还原	91
9.2.2 文件还原	91
9.3 流量管理	92
9.3.1 流量存储配置	92
9.3.2 白名单管理	94
9.3.3 灰名单管理	94
9.4 SSL 配置	95
9.4.1 SSL 配置	95
9.4.2 SSL 证书管理	96
9.5 旁路阻断	96
9.5.1 旁路阻断	96
9.5.2 自定义阻断策略	98
10 更多.....	101
10.1 知识库	101
10.1.1 规则管理	101
10.1.2 规则模板管理	107
10.1.3 情报库	108
10.1.4 漏洞库	110
10.2 北向外发	112
10.2.1 北向接口	112

10.2.2 日志转发	116
10.3 SNMP	119
10.3.1 系统配置信息	119
10.3.2 Agent 访问控制	119
10.3.3 Trap	121
10.4 设备联动	122
10.4.1 平台联动	122
10.4.2 ESPC 联动	125
11 系统配置.....	126
11.1 系统控制	126
11.2 升级管理	127
11.2.1 更新	127
11.2.2 在线升级	127
11.2.3 离线升级	129
11.3 权限管理	130
11.3.1 用户管理	130
11.3.2 角色管理	133
11.3.3 个人中心	133
11.3.4 安全设置	134
11.4 证书管理	136
11.4.1 证书管理	136
11.4.2 证书过期提醒	139
11.5 存储管理	139
11.5.1 备份恢复	139
11.5.2 存储配置	140
11.6 任务管理	142
11.7 系统配置	143
11.7.1 主题配置	143
11.7.2 大屏配置	144
11.7.3 引擎配置	146
11.8 登录认证	147
11.8.1 单点登录	147
11.8.2 API 帐号配置	148
12 工具管理.....	149
12.1 诊断工具	149
12.1.1 Ping/Telnet/TraceRoute /网络连接状态/网卡状态/路由信息/回放数据包	149
12.1.2 抓包	150
12.1.3 一键诊断	151
12.1.4 故障提醒	151

12.1.5 故障诊断	152
12.2 SSH 远程协助	154
12.3 时间同步	154
12.4 专业参数	155
12.4.1 专业参数	155
12.4.2 加密设置	155
12.4.3 日志相关配置参数	156
12.4.4 云环境适配参数	157
12.5 网络配置	157
12.5.1 接口	157
12.5.2 静态路由	159
12.5.3 DNS	160
12.5.4 设备配置	160
13 审计日志.....	161
A Console 管理.....	162
A.1 控制台登录	162
A.2 键盘操作说明	164
A.3 控制台配置方法	164
A.3.1 配置管理口和网关	165
A.3.2 绑定设备硬件信息	165
A.3.3 重置 Web 登录密码.....	165
A.3.4 重置审计员帐号登录密码	165
A.3.5 开启/关闭 SSH 访问	165
A.3.6 查看管理口 IP.....	166
A.3.7 重置系统时间	167
A.3.8 显示系统时间	167
A.3.9 初始化系统	167
A.3.10 重启系统	167
A.3.11 关闭系统	168
A.3.12 格式化磁盘	168
A.3.13 停止服务	169
A.3.14 变更 HTTPS 端口号	169
A.3.15 添加新磁盘到 lvm 分区	169
A.3.16 更改 lvm 分区大小	170
A.3.17 退出配置界面	170
B 解码助手.....	171
C 安全等级保护.....	172

D 出厂参数	174
D.1 设备管理口初始设置	174
D.2 引擎初始帐号	174
D.3 串口通讯参数	174

前言

本文将覆盖绿盟全流量威胁分析响应系统（以下简称 UTS-NDR）的所有功能点，详细介绍它的功能模块和使用方法。

本手册仅作为使用指导，实际产品可能会由于版本升级或其他原因，与手册描述有略微差异。

内容简介

章节	概述
1 产品概述	介绍 UTS-NDR 的产品特点、典型部署方式以及管理方式。
2 初次使用	介绍初次使用 UTS-NDR 需要配置的内容。
3 态势中心	介绍 UTS-NDR 的仪表盘和态势感知大屏。
4 威胁中心	介绍威胁事件研判、专项场景、情报联防和攻击者分析方法。
5 处置中心	介绍威胁事件的处置方法及其预警通知、白名单的配置方法。
6 分析中心	介绍日志检索、流量取证的操作方法和多种风险行为分析。
7 资产中心	介绍资产的发现和管理方法、异常资产分析。
8 统计报表	介绍统计报表的生成方法和管理方法。
9 策略中心	介绍威胁检测策略、元数据和文件还原、流量存储策略、SSL 证书以及旁路阻断策略的配置方法。
10 更多	介绍知识库、接入北向系统、SNMP 和设备联动的配置方法
11 系统配置	介绍系统配置的操作方法。
12 工具管理	介绍网络诊断工具、远程协助、系统时间同步、专业参数和网络配置的操作方法。
13 审计日志	介绍系统审计日志的管理方法。
A Console 管理	介绍串口管理界面的登录和管理内容。
B 解码助手	介绍字符串的多种解码方法。
C 安全等级保护	介绍安全等级保护条例。
D 出厂参数	介绍出厂默认配置。

修订历史

版本	说明
V2.0R00F06	第一次发布。

文档下载

可以通过已购买产品的 HASH 或序列号，自助下载不同产品版本的用户文档。

- 网站: <https://bbs.nsfocus.com/site/files/outlist>
- 二维码:



获得帮助

文档意见反馈

可以通过以下方式反馈在文档使用过程中遇到的任何问题和对文档的建议和意见。

邮箱: info-support@nsfocus.com

软件升级

用户在了解安全设备的基础操作后，可以帮助用户自助进行安全设备的升级操作。

网站: <http://update.nsfocus.com/>

售后服务

提供全国范围内的服务热线，可以帮助用户解决在使用安全设备和服务过程中遇到的各种问题和困难。

- 服务热线

网站: <https://www.nsfocus.com.cn/html/6/61/169/>

业务类型	支持热线	E-mail	服务时间
安全产品与平台售后服务	400-818-6868 转接 0 13321167330	support@nsfocus.com	周一至周日 7×24 小时全天服务
云安全服务	400-818-6868 转接 2	rs@nsfocus.com	

业务类型	支持热线	E-mail	服务时间
购买咨询	400-818-6868 转接 1	csc@nsfocus.com	

- 盟管家服务
 - 网站: https://user.nsfocus.com/hm_es/nsfocus/nsfocus_c/index.html
 - 微信公众号: 搜索并关注“绿盟科技技术服务”, 单击“盟管家”
 - 二维码:



1 产品概述

本章主要内容如下：

功能	描述
产品简介	简单介绍 UTS-NDR 系统。
典型部署	介绍 UTS-NDR 典型场景的部署方法。
管理方式	介绍 UTS-NDR 支持的管理方式。

1.1 产品简介

绿盟全流量威胁分析响应系统（简称 UTS-NDR）是一款聚焦攻防实战能力的产品。集绿盟多年安全研究及威胁检测能力于一身，运用规则引擎、威胁情报、机器学习等技术，具备识别广泛、检测精准、互联互通的特点，可面向不同场景检测和分析高级威胁，回溯安全事件。它以全流量检测为基础，以数据分析为核心，以存包取证为辅助，可以有效支撑威胁分析、研判、处置和溯源工作，提升客户安全分析和响应能力，为客户提供一款合规与实战能力兼具的产品。

1.2 典型部署

UTS-NDR 目前只支持硬件形态，采用旁路部署的方式，满足不同场景下的威胁检测需求。典型部署如图 1-1 所示。

- 企业内部部署

UTS-NDR 可部署在企业内网交换机侧，也可部署在企业进出口汇聚交换机侧。通过交换机镜像流量的方式，不改变企业现有网络拓扑。

- 大型企业分级部署

在大型企业，可考虑分级部署 UTS-NDR 一体机的方式，即分支机构按需部署 UTS-NDR，分支和总部通过公网/VPN 专线/内网连接到公司总部的 NDR 分析平台。

角色	帐号	权限
		支持修改自身帐号信息和登录密码。
审计员	系统内置帐号 auditor	- 支持查看和备份审计日志。 - 支持修改自身帐号信息和登录密码。 说明 auditor 初始为停用状态，由 admin 手动启用后，才可登录 Web 管理页面。

1.3.1.2 Web 登录

登录 Web 管理页面之前，需要保证网络连接正常。

打开浏览器，使用 HTTPS 方式访问管理口的 IP 地址（例如：<https://192.168.1.1>）；接受正常风险后，进入 Web 登录页面；输入已启用的用户名和密码，单击【登录】按钮即可。

初次登录时，必须导入正确的许可证才能正常使用，请参见 [初次使用](#)。

1.3.1.3 Web 页面布局

各功能模块的页面布局相同，示例如图 1-2 所示，页面布局说明如表 1-2 所示。

	页面布局中的菜单和工作区会因用户权限的不同而不同，具体情况请以页面展示为准。
--	---

图1-2 页面布局




表1-2 页面布局说明

编号	区域	描述
1	一级菜单栏/导航栏	UTS-NDR 的一级功能菜单栏。单击【全局导航】展示 UTS-NDR 的全部菜单导航，单击直接进入对应的页面。 单击  可以展开/关闭对应的子菜单。
2	二级/三级菜单栏	UTS-NDR 的二级和三级菜单栏。单击  可以隐藏功能菜单文字，只显示功能图标；再次单击可以恢复完整的功能菜单栏。
3	工作区	各类功能的配置、操作、浏览都在此区域进行。 若设置了密码提醒时限，仅在每次登录后会在工作区右上角显示密码即将过期的提醒信息。密码提醒的设置方法请参见 密码安全性设置。
4	系统状态栏	实时展示系统运行状态的监控信息。当某项监控信息超出告警阈值时，页面右下角每隔 1 分钟显示告警提醒的悬浮框。 - 引擎状态：单击后显示引擎、Logagent 状态、Bdsample 状态是否正常。 - 系统状态：单击后显示 CPU 使用率、内存使用率以及系统空间、原始日志空间、基于会话打包空间、备份空间的使用量和总容量。绿色表示正常，橙色表示超出告警阈值。 - 系统信息：单击后显示引擎版本信息、入侵检测规则版本号、WEB 应用规则版本号、威胁情报规则版本号、防病毒检测包版本号、系统证书状态、设备 HASH、远程协助状态、设备名称、设备位置、运行时长、系统风扇转速和 CPU 风扇转速。 - 存储扩展：单击后显示已挂载的扩展存储服务器信息。 - 当前时间：显示当前系统时间。
5	快捷键操作栏	从左至右依次说明如下： - 证书剩余天数：显示系统证书有效期的剩余天数。单击此处，显示各个模块有效期的剩余天数。  应用配置：必须执行应用配置才会加载生效。操作说明请参见 应用配置。 ：在线帮助和系统信息快速入口。 ：系统、配置和组件等模块的入口，操作方法请参见 系统配置。 ：当前用户退出 UTS-NDR 平台。

1.3.1.4 应用配置

UTS-NDR 有一个非常重要的**应用配置**操作，必须执行应用配置才会加载生效的操作说明如表 1-3 所示。

除了直接单击页面右上方快捷键操作栏的【应用配置】，也可以单击快捷键操作栏  进入系统 > 系统控制 > 系统控制 页面，单击【应用配置】。

表1-3 执行应用配置才能生效的功能

一级菜单	二级菜单/三级菜单
处置中心	白名单
策略中心	所有策略。
更多	知识库（规则管理 规则模板管理）
系统配置	- 自动升级配置 - 系统配置
工具管理	- 诊断工具（故障提醒 故障诊断） - 时间同步 - 专业参数（加密设置 日志相关配置参数 云环境适配参数） - 网络配置

1.3.2 Console 管理

通过连接 Console 口可以访问 UTS-NDR 引擎的串口管理界面，此处提供给用户一些系统初始配置、状态检测和恢复初始化配置等功能，Web 管理页面中无法进行管理的部分，可以在此进行管理操作。

- 关于串口的通讯参数和初始用户名和密码，请参见 [引擎初始帐号](#) 和 [串口通讯参数](#)。
- 关于串口管理界面的登录方法和操作方法，请参见 [Console 管理](#)。

2 初次使用

初次使用 UTS-NDR 时，需要在 Web 管理页面进行配置。以 Chrome 浏览器为例，具体操作如下：

- 步骤 1** 确认客户端主机可以与 UTS-NDR 正常通讯（如果通过防火墙，请将 443 端口打开）。
- 步骤 2** 打开浏览器，用 HTTPS 方式连接 UTS-NDR 的管理 IP 地址（例如：<https://192.168.1.1>），按回车键后出现安全警报信息。
- 步骤 3** 单击【高级...】按钮，并单击【接受风险并继续】，即可跳转到 UTS-NDR 的 Web 页面。
- 步骤 4** 许可证证书授权。

初次使用 UTS-NDR 设备时，会弹出导入许可证证书的界面，如图 2-1 所示。必须导入正确的许可证文件才能继续使用本设备。

UTS-NDR 支持两种证书授权方式：


- a. 本地授权。

如图 2-1 所示，证书模式选择“本地授权”，手动导入正确的证书文件后，单击【确定】按钮，在弹出的对话框中单击【导入】按钮，完成许可证导入，如图 2-2 所示。

图2-1 许可证证书授权的提示框（本地授权）



图2-2 许可证证书导入成功（本地授权）



b. 集中授权。

如图 2-1 所示，证书模式选择“集中授权”，联动绿盟企业安全中心系统（简称 ESPC），在 ESPC 向 UTS-NDR 下发授权证书后，在 UTS-NDR 的 Web 管理页面刷新并且登录，如图 2-3 所示。

图2-3 许可证证书授权的提示框（集中授权）

导入证书



证书授权

证书模式

☐ 本地授权 ☒ 集中授权

授权设备信息

* Host : 10.10.10.11

* 端口 : 443

本产品需要导入授权证书方可正常使用
授权方式：通过企业安全中心系统（简称ESPC）集中授权，需填写ESPC系统相关信息
设备硬件特征值: 38F3-6FEC-D3BE-39CF
固件版本: V2.0R00F05

确定

- 步骤 5** 导入证书后，输入正确的用户名和密码，单击【登录】按钮，进入 Web 管理页面。
- 初次登录可使用业务管理员登录，初始帐号和密码请参见 [引擎初始帐号](#)。
- 步骤 6** 初次使用默认密码登录时，系统会强制修改密码，新密码设置后单击【确定】按钮。
- 步骤 7** 使用新密码成功登录后，开始使用 UTS-NDR。

 说明	- 登录本系统之前，请检查浏览器是否设置了禁止弹出窗口属性或者禁止 javascript；如果是，请撤销此设置。 - 建议使用 Firefox、Chrome 最新版本浏览器，屏幕分辨率设置为 1920*1080、1280*1024 或 1366*768。 - 初次使用本系统时可用默认的业务管理员登录。
---	---

----结束

3 态势中心

本章主要包含以下内容：

功能	描述
仪表盘	介绍仪表盘的展示内容以及相关操作方法。
态势感知	介绍综合态势大屏、重保态势大屏、资产态势大屏的展示内容。

3.1 仪表盘

UTS-NDR 仪表盘实时展示威胁监控信息、流量监控信息和系统监控信息。

3.1.1 威胁监控

进入 **态势中心 > 仪表盘 > 威胁监控** 页面，实时展示当前系统威胁告警的各类统计信息，如图 3-1 所示。

- 单击图例可以取消/显示对应类别在图中的统计，将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。图例较多时，支持分页展示图例。
- 选择威胁监控数据的时间范围，支持最近 1 小时、今天、最近 7 天。默认展示今天的数据。
- 单击【刷新】按钮，手动刷新当前页面，获取最新数据。
- 单击【自定义面板】按钮，配置当前页面展示的威胁监控信息。威胁监控信息说明如表 3-1 所示。
- 单击页面右侧的威胁监控页悬浮工具栏，可以快速定位到对应的位置。

图3-1 威胁监控



表3-1 威胁监控信息

展示项		描述
威胁告警统计		页面顶部展示事件、资产、情报以及专项分析的统计数据： - 事件：事件总数、重点事件数、未处置事件数。 - 资产：资产总数、受害资产数、失陷资产数。 - 情报：情报总数、情报事件数、未处置情报事件数。 - 专项场景：恶意样本数、APT 事件数、加密流量事件数。
威胁分析	重点事件 TOP5	以柱状图方式展示事件数最多的 5 个事件名称及其数量。
	攻击源地域 TOP5	按攻击源所在地域统计，以条形图方式展示事件数最多的 5 个地域及其事件数。
	事件类型 TOP5	以柱状图方式展示事件数最多的 5 种事件类型及其数量。
	事件数最多 TOP10 源 IP	以环状图方式展示事件数最多的 10 个源 IP 及其源 IP 总数。
	事件数最多 TOP10 目的 IP	以环状图方式展示事件数最多的 10 个目的 IP 及其目的 IP 总数。
	事件数最多 TOP10 事件名称	以环状图方式展示事件数最多的 10 类事件名称及其事件总数。
	事件数最少 TOP10 源 IP	以环状图方式展示事件数最少的 10 个源 IP 及其源 IP 总数，可能属于低频攻击者。
	事件数最少 TOP10 目的 IP	以环状图方式展示事件数最少的 10 个目的 IP 及其目的 IP 总数，可能属于被低频攻击者。
	事件数最少 TOP10 事件名称	以环状图方式展示事件数最少的 10 类事件名称及其事件总数。
	威胁等级分布	以条形图方式展示低危、中危、高危的事件数。

展示项		描述
	攻击链分布	以条状图展示各个攻击链的事件数。
	外部访问 TOP5 源 IP	以柱状图方式展示外部访问事件最多的 5 个源 IP 及其事件数。
	横向访问 TOP5 源 IP	以柱状图方式展示横向访问事件最多的 5 个源 IP 及其事件数。
	外联访问 TOP5 源 IP	以柱状图方式展示外联访问事件最多的 5 个源 IP 及其事件数。
资 产 分 析	资产发现统计	以环状图方式展示资产发现方式的分布情况。
	被攻击资产 TOP5	以列表方式展示被攻击次数最多的 5 个资产名称及其事件数。
	资产威胁事件类型 TOP5	以柱状图方式展示事件数最多的 5 个资产威胁事件及其数量。
	开放端口 TOP10	以条形图方式展示所有资产对外开放最多的 10 类端口号及其数量。
	应用 TOP10	以雷达图方式展示所有资产中部署最多的 10 个应用名称及其数量。
情 报 统 计	接入情报类型统计	以列表方式展示接入的情报类型及其情报接入数量。
	命中事件情报类型统计	按情报类型统计，以曲线图方式展示命中各类情报的事件数。
	命中事件情报 TOP5 统计	以列表方式展示事件命中情报最多的 5 个恶意 IP/恶意 URL/恶意域名/恶意样本 MD5/恶意 C2 及其命中事件数。
	情报命中事件攻击链统计	以条形图方式展示各类攻击链的命中情报事件数。
	情报命中事件分类统计	以环状图方式展示命中情报的事件中，事件类型/事件威胁等级的数量分布情况。
专 项 分 析	恶意样本攻击目标 TOP10	以条形图方式展示恶意样本攻击次数最多的 10 个目的 IP 及其攻击次数。
	APT 攻击目标 TOP10	以条形图方式展示 APT 攻击次数最多的 10 个目的 IP 及其攻击次数。
	加密流量攻击目标 TOP10	以条形图方式展示加密流量攻击次数最多的 10 个目的 IP 及其攻击次数。

3.1.2 流量监控

进入 **态势中心 > 仪表盘 > 流量监控** 页面，实时展示当前系统的各类流量统计信息，如图 3-2 所示。

- 单击图例可以取消/显示对应类别在图中的统计，将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。图例较多时，支持分页展示图例。
- 选择流量监控数据的时间范围，支持最近 1 小时、今天、最近 7 天。默认展示今天的数据。
- 单击【刷新】按钮，手动刷新当前页面，获取最新数据。

- 单击【自定义面板】按钮，配置当前页面展示的流量监控信息。流量监控信息说明如表 3-2 所示。

图3-2 流量监控




表3-2 流量监控信息

展示项	描述
最近流量	以曲线图方式默认展示所有接口（即 Total）的接收流量和发送流量统计数据。单击面板右上角的下拉列表框，可以查看指定接口的流量。
接口信息	以列表方式展示所有接口的基本信息以及接收/发送流量的实时速率。 - 接口名称中的●：表示该接口处于 UP 状态。 - 接口名称中的●：表示该接口处于 DOWN 状态。
应用类型流量统计	对已识别应用的流量进行统计，以柱状图方式展示流量数据最高的应用类型 TOP 10。
应用层协议流量统计	对应用层协议的流量进行统计，以环状图方式展示流量数据最高的 10 个应用层协议。
主机流量 TOP10	对流经主机的流量进行统计，记录由内到外，以及外到内方向的流量，以柱状图方式展示主机流量最大的 10 个主机 IP 及其流量值（单位：byte）。
传输层协议流量统计	以环状图方式展示网络流量中传输层各个协议吞吐的流量数据。
加密通道流量统计	对加密通道、隐蔽通道传输的各种应用类型的流量进行统计，以环状图方式展示这类流量数据的 TOP 10。
端口访问分布 TOP10	对所有端口的由外到内方向的流量进行统计，以环状图方式展示端口访问次数最多的 10 个端口号及其访问次数。
SSL 协议版本分布	以环状图方式展示 SSL 协议的各版本出现次数及其百分比。
SSL 协议服务器主机标识（SNI）TOP10	以环状图方式展示 SSL 协议服务器的主机标识（SNI）及其出现次数。

3.1.3 系统监控

进入 **态势中心 > 仪表盘 > 系统监控** 页面，实时展示当前系统的各项数据，系统监控信息说明如表 3-3 所示。

表3-3 系统监控信息

展示项		描述
系统监控主要数据		页面顶部展示当前设备的主机名、设备 IP、系统时间、负载率、CPU 使用率、磁盘使用率、内存使用率、网络 IO（读/写）、磁盘 IO（读/写）、当前任务数、异常数。 若要查看任务详情、编辑/重启任务，请参见 任务管理 。
空间信息 (单位: GB)	系统空间信息	展示当前系统空间的总量、已使用量以及百分比。
	事件日志空间信息	展示当前系统事件日志空间的总量、已使用量以及百分比。
	日志缓存插件空间信息	展示当前系统日志缓存插件空间的总量、已使用量以及百分比。
	备份空间信息	展示当前系统备份空间的总量、已使用量以及百分比。
	原始日志空间信息	展示当前系统原始日志空间的总量、已使用量以及百分比。
	基于会话存包空间信息	展示当前系统基于会话存包空间的总量、已使用量以及百分比。
环境趋势	环境 CPU	- 以曲线图方式展示当前设备最近 1 小时的 CPU 动态趋势，包括用户使用率、用户等待率、操作系统使用率和空闲率（单位：%）。 - 趋势图右上角显示当前设备的环境 CPU 总数和逻辑 CPU 总数。
	环境硬盘容量	以曲线图方式展示当前设备最近 1 小时的磁盘容量动态趋势，包括空闲和总计的数值（单位：TB）。
	环境网络 IO	以曲线图方式展示当前设备网口最近 1 小时的网络收发动态趋势，包括接收 bps、发送 bps、接收 pps 和发送 pps。
	环境内存	以曲线图方式展示当前设备最近 1 小时的内存动态趋势，包括空闲和总计的数值、swap 空闲和 swap 总计的数值（单位：GB）。
	环境硬盘 IO	以曲线图方式展示当前设备最近 1 小时的硬盘读写动态趋势，包括写入速率和读取速率（单位：MB/秒）。
	环境负载	以曲线图方式展示当前设备最近 1 小时的设备负载动态趋势。

3.2 态势感知

用户可以通过综合态势大屏、重保态势大屏、资产态势大屏的网络安全态势展示，实时掌握自身网络的宏观安全态势。

进入 **态势中心 > 态势感知** 页面，单击大屏或者对应的【投放大屏】按钮，即可打开对应的大屏页面。

3.2.1 综合态势

进入综合态势大屏，默认展示当天的网络环境整体安全态势，如图 3-3 所示。综合态势大屏展示信息说明如表 3-4 所示。

- 支持切换统计时间展示近 1 小时、当天或近 7 天的综合态势。
- 将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。

图3-3 综合态势大屏



表3-4 综合态势大屏展示信息

展示项	描述
攻击总览（国内/国际）	页面中部以地图方式展示全国/全球的攻击情况，默认展示全国的攻击情况；单击左下方的“世界”，切换展示全球范围攻击情况。 将鼠标悬停在图中的攻击链连线上，可以查看对应的攻击方向和攻击次数。 • 国内：支持下钻到省/自治区/直辖市，例如：鼠标双击河北省，展示整个河北省的攻击总览；单击图例“中国”可返回全国范围的数据安全威胁展示。 • 国际：以动态线条方式展示源国家/地区到目的国家/地区的攻击路径。
威胁等级分布	以条形图方式展示低危、中危、高危的事件数量。
攻击链分布	展示攻击链各阶段的事件数。 单击事件数，跳转至 威胁中心 > 事件研判 页面，可以查看和管理对应类别的事件，后续操作方法请参见 事件研判。
情报类型分布	以条形图方式展示各类情报的数量。

展示项	描述
事件趋势图	以曲线图方式展示事件趋势。
被攻击资产 TOP5	以列表方式展示被攻击次数最多的 5 个资产名称及其事件数。
流量趋势图	以曲线图方式展示流量趋势。
重点事件列表	以滚动方式展示重点事件信息，包括事件名称、时间、源 IP、目的 IP、事件等级和事件类型。单击事件名称，跳转至该事件详情页，后续操作方法请参见 查看事件详情 。

3.2.2 重保态势

重保态势大屏从攻防对抗的角度，展示攻击方的进攻态势以及防守方的防守态势和成果，支撑现场保障的指挥决策及人员调度。

进入重保态势大屏，默认展示当天的网络环境重保态势，重保态势大屏（日常运维模式）如图 3-4 所示，重保态势大屏（重保模式）如图 3-5 所示。重保态势大屏展示信息说明如表 3-5 所示。重保态势大屏的模式配置请参见 [重保态势大屏配置](#)。

- 重保态势大屏（日常运维模式）支持切换统计时间展示近 1 小时、当天或近 7 天的重保态势。
- 重保态势大屏（重保模式）在重保期间展示重保倒计时，重保结束后与日常运维模式的展示内容一样。
- 将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。

图3-4 重保态势大屏——日常运维模式



图3-5 重保态势大屏——重保模式



表3-5 重保态势大屏展示信息

展示项		描述
攻击总览（国内/国际）		页面中部以地图方式展示全国/全球的攻击情况，默认展示全国的攻击情况；单击左下方的“世界”，切换展示全球范围攻击情况。 将鼠标悬停在图中的攻击链连线上，可以查看对应的攻击方向和攻击次数。 - 国内：支持下钻到省/自治区/直辖市，例如：鼠标双击河北省，展示整个河北省的攻击总览；单击图例“中国”可返回全国范围的数据安全威胁展示。 - 国际：以动态线条方式展示源国家/地区到目的国家/地区的攻击路径。
攻 击 态 势	攻击来源	以条形图方式展示所有攻击源 IP 及其攻击次数。
	攻击手段	展示使用次数最多的 5 种攻击手段及其事件数。
	攻击目标	以条形图方式展示所有被攻击的目的 IP 及其被攻击次数。
防 守 态 势	封堵处置	展示已封堵和已解封的攻击源数量。 此项与攻击态势的攻击来源对应，从而体现对攻击源的封堵情况。 该项默认展示 处置中心 > 一键响应 的数据；也可以在 重保态势大屏配置 进行自定义配置。
	情报统计	展示重保情报和重保情报命中的数量。 此项与攻击态势的攻击手段对应，从而体现对攻击者攻击战术的收集。
	攻击溯源	展示攻击者的溯源情况。 此项与攻击态势的攻击目标对应，从而体现对攻击者进行溯源反制的情况。 该项默认展示 威胁中心 > 专项分析 > APT 专项分析 的数据；也可以在 重保态势大屏配置 进行自定义配置。

展示项	描述
攻击及研判趋势	基于攻防对抗的视角，以曲线图方式展示攻击事件数和已处理事件数。

3.2.3 资产态势

进入资产态势大屏，展示当前网络环境中的所有资产统计数据，如图 3-6 所示。资产态势大屏展示信息说明如表 3-6 所示。

将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。

图3-6 资产态势大屏



表3-6 资产态势大屏展示信息

展示项	描述
资产整体网络环境	页面中部展示当前网络环境的资产整体情况，包括以下内容： - 资产统计：包括主机资产数、网站资产数、新增资产数和变更资产数。 - 资产拓扑图：展示已绘制/上传的资产拓扑图。请根据实际网络部署情况进行绘制并上传，操作方法请参见 资产态势大屏配置。 - 资产访问：展示外部访问、横向访问、外联访问 TOP 30 的资产关系图。
资产风险分布	以环状图方式展示不同风险级别资产的个数及百分比。
资产组管理	以条形图方式展示所有资产组的名称及其资产数。
资产设备类型 TOP5	展示当前网络环境中资产数最多的 5 个资产设备类型。
开放端口 TOP10	展示当前网络环境中所有资产开放最多的 10 个端口。
应用 TOP10	展示当前网络环境中所有资产上最多的 10 个应用。
资产发现统计	以环状图方式分别展示不同资产发现方式（包括扫描发现、流量发现、

展示项	描述
	Agent 发现) 的发现资产数及其百分比。
资产风险趋势	以曲线图方式展示事件关联的风险资产数的趋势。

4 威胁中心

本章主要包含以下内容：

功能	描述
事件研判	介绍威胁事件的查看、研判和处置方法。
专项场景	介绍几种关键安全场景的查看和分析方法。
情报联防	介绍重保期间收集到的情报的查看方法和一键封堵/解封等操作方法。
攻击者分析	介绍攻击者维度的事件分析方法。

4.1 事件研判

事件研判为网络运维人员提供对重点事件、运维事件、场景聚合进行业务处理的平台。

进入 **威胁中心 > 事件研判 > 重点事件** 页面，默认展示今天的重点事件（数据统计区域默认隐藏）；事件列表中，事件名称置灰的表示该事件已经被查看过；数据统计区域展开后，如图 4-1 所示，页面内容说明如表 4-1 所示。

重点事件展示支持重保模式和日常模式：

- **重保模式：**只展示重保期间需要重点关注的事件。事件范围由具备丰富重保实战经验的专家团队整理输出，重保期间查看该模式下的事件，可以大大提升重保的效率。
- **日常模式：**只展示攻击成功的事件。如果该模式下有事件产生，说明事件中对应的资产被攻陷了，需要尽快处理。

图4-1 重点事件




表4-1 重点事件页内容

展示项/操作项	描述
自动刷新	当前页面的自动刷新功能默认关闭。开启时，支持设置自动刷新的时间范围和刷新频率。
时间范围	设置当前页面数据统计的时间范围（支持精确到秒），支持最近 1 小时、最近 24 小时、今天、最近 7 天的快速选择。
自定义页签	页面默认有“重点事件”、“事件研判”、“WebShell”、“高频高危”和“弱口令”页签，单击页面右上方的操作图标支持自定义页签的操作，请参见 自定义页签 。
查询条件	事件的查询方式支持基本查询、模糊查询和高级查询，请参见 查询事件 。
数据统计	展示满足查询条件的数据统计图，请参见 事件数据统计图 。
事件列表	展示事件总数、高危事件数、中危事件数、低危事件数、已读事件数、未读事件数和事件信息，支持通过“高危”、“中危”、“低危”、“已读”、“未读”、“外部攻击”、“外联”、“横向攻击”或“未阻断”进行事件的快速筛选。支持以下操作： - 自定义和锁定/解锁事件列表字段。单击列表右侧的 ，勾选要展示的事件字段；单击字段对应的锁定/解锁图标，锁定/解锁对应字段。 - 查看事件详情：单击事件名称或者操作栏的【事件详情】，可以查看对应的事件详情，同时支持事件的处理操作，请参见 查看事件详情。 - 导出事件信息：勾选要导出的事件（支持多选）后，单击 ，稍等片刻，单击【点击下载】即可将选中的事件信息导出为 ZIP 文件。不勾选任何事件列表的情况下，默认导出查询的全部数据。 - 快捷研判：单击操作栏的【快捷研判】，可以查看对应事件的基本信息、载荷、请求体和响应体等信息，同时支持加入白名单、一键响应和添加研判标签等快捷操作，请参见 事件快捷研判。 - 事件处置：单击【事件处置】按钮，可以批量处置勾选的事件，请参见 事件批量处置。

展示项/操作项	描述
	- 勾选事件：单击事件列表左上角的 ，可以选择全部事件或当前页的全部事件，选择后将鼠标悬停在此图标上显示当前的选择范围。 - 排序：单击事件列表的表头，可以根据最近发生时间、攻击结果、威胁等级、或开始时间进行事件排序。 - 快捷操作：将鼠标悬停在事件列表中的任意项上，单击显示的  支持各种快捷操作（参数不同，快捷菜单也有所不同）。 - 复制：复制对应的参数内容。 - 等于/不等于/包含/不包含：快速生成查询语句，请参见 查询事件。 - 资产查询（仅支持源 IP 和目的 IP）：进入 资产中心 > 资产管理 页面，进一步查询对应的资产信息，后续操作方法请参见 资产管理。 - 情报查询（仅支持源 IP 和目的 IP）：进入 更多 > 知识库 > 情报库 > 情报查询 页面，进一步查询对应 IP 的情报信息，后续操作方法请参见 情报查询。 - 日志查询（仅支持源 IP 和目的 IP）：进入 分析中心 > 日志检索 页面，进一步查询对应 IP 的日志，后续操作方法请参见 日志检索。

4.1.1 查询事件

在如图 4-1 所示的页面中，除了指定时间范围，还可以在查询区域通过基础查询条件（源 IP、目的 IP、目的端口、事件名称和事件类型）进行事件查询。

自定义查询语句

单击查询区域的查询框，根据页面指引自定义查询语句进行事件查询；单击参数框里的【语法】查看语法详情。

将鼠标悬停在事件列表中的任意项上，单击显示的  可将对应的参数快速“包含”/“不包含”/“等于”/“不等于”到查询框的查询语句中（参数不同，快捷菜单也有所不同）。

其他查询操作

事件的更多查询操作说明如下：

- 单击查询区域的  可以添加更多的常用字段、分析、运营类型的查询项作为查询条件。
- 事件查询后，单击查询区域的  可以将当前查询内容保存为自定义页签，方便快速查看满足该条件的事件。
- 单击查询框的  可以根据查询历史进行快速查询。查询历史最多保留 10 条记录。

4.1.2 事件数据统计图

在如图 4-1 所示的页面中，事件查询后，展示满足查询条件的数据统计图，内容说明如表 4-2 所示。

- 单击图例可以取消/显示对应类别在图中的统计，将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。图例较多时，支持分页展示图例。

- 单击数据统计区域的可以自定义数据统计的展示面板（勾选即展示）。

表4-2 事件数据统计内容

展示项	描述
TOP10 源 IP	以环状图方式展示攻击次数最多的 10 个源 IP 分布情况（包括事件总数、各自的事件数及其百分比）。
TOP10 目的 IP	以环状图方式展示被攻击次数最多的 10 个目的 IP 分布情况（包括事件总数、各自的事件数及其百分比）。
TOP10 事件名称	以环状图方式展示发生最多的 10 个事件分布情况（包括事件总数、各自的事件数及其百分比）。
TOP10 事件类型	以环状图方式展示发生最多的 10 个事件类型分布情况（包括事件总数、各自的事件数及其百分比）。
TOP10 最少源 IP	以环状图方式展示攻击次数最少的 10 个源 IP 分布情况（包括事件总数、各自的事件数及其百分比）。
TOP10 最少事件名称	以环状图方式展示发生最少的 10 个事件分布情况（包括事件总数、各自的事件数及其百分比）。
攻击链	以环状图方式展示攻击链各个阶段的事件分布情况（包括事件总数、各自的事件数及其百分比）。
置信度	以环状图方式展示各种置信度等级事件的分布情况（包括事件总数、各自的事件数及其百分比）。

4.1.3 查看事件详情

在如图 4-1 所示的事件列表中，单击事件名称或者操作栏的【详情】，进入事件详情页，展示内容和操作说明如表 4-3 所示。已查看过详情的事件，在事件列表中被置灰显示。

图4-2 事件详情




表4-3 事件详情

展示项	描述
攻击概要	可视化展示攻击过程。
规则描述	展示事件触发的规则编号、事件服务类型、事件所属大类、事件技术手段、详细信息和解决方案。 单击规则编号，查询规则详情。
基本信息	Web 类告警展示请求体、响应体和载荷，非 Web 类告警展示响应体和载荷，http 协议类告警展示标准 http 格式的数据。说明如下： - 事件详情：展示事件的开始时间、结束时间、协议、事件类型、源 IP、源端口、目的 IP、目的端口、攻击次数、规则 ID、响应码、攻击结果、威胁等级、处置状态、设备动作、攻击方向、攻击阶段、XFF 代理和 IOC。 - 载荷：展示格式支持 Base64、HEX、URL 和 UTF8 编码。Web 类默认使用 BASE64 解码形式展示，非 Web 类默认使用 HEX 形式展示；另外支持复制载荷内容。 - 请求体/响应体：展示格式支持 Base64、HEX、URL 和 UTF8 编码。默认使用 BASE64 编码展；另外支持复制请求体/响应体。  说明 当事件具有攻击特征时，并且在载荷、请求体或响应体中含有该攻击特征，根据攻击特征的类型将在载荷、请求体或响应体中高亮展示攻击特征。
攻击过程	展示事件关联的告警日志。 - 单击操作栏的【获取 PCAP】，可以下载该对应告警的 PCAP 包。 - 单击【查看更多】按钮，进入 分析中心 > 日志检索 页面，后续操作方法请参见 日志检索。
网络行为	展示事件下列网络信息： - 关键路径：展示事件所包含的关键流量路径图。 - 流量趋势图：使用折线图展示事件从发生到结束的流量趋势。将鼠标悬停在某一点，可以查看对应时间点域名解析、会话连接、web 访问和文件传输行为日志流量信息。 - 日志。日志列表支持以下操作： - 通过“会话连接”、“域名解析”、“Web 访问”或“文件传输行为”进行日志的快速筛选。 - 单击操作栏的【查看详情】，打开 分析中心 > 日志检索 页面，查看该日志详情，后续操作方法请参见 日志检索。
流量取证	展示事件的流量信息，并以 Wireshark 样式高亮显示取证特征字段。  说明 若要展示流量取证的信息，需开启取证功能，开启方法请参见 流量存储配置。
关联资产	展示事件关联的资产信息，包括资产的基本信息、应用信息和服务信息。 当事件的源 IP 或目的 IP 匹配资产时，展示该页签。
关联漏洞	展示事件关联的漏洞信息。 当事件匹配漏洞信息时，展示该页签。

展示项	描述
ATT&CK	展示该事件关联的攻击者战术以及技术知识库。
处置历史	展示该事件的处置建议和处置历史。
事件处置操作	单击页面右上角的按钮，可以对该事件进行处置操作： • 一键响应：为该事件新建响应任务，请参见 一键响应。 • 响应处置：支持以下几种响应处置方式。 – 提交处置：设置该事件的威胁等级和描述信息，同时支持上传附件。 – 研判标签：为该事件添加一个研判标签，并显示在事件基本信息中。研判标签可选项有误报、忽略、业务不规范、真实攻击、无法判断。 • 生成报告：将当前事件生成报表 WORD 文件，并自动下载到本地。 • 预警通知：将该事件以邮件、短信、企业微信或钉钉的方式通报给指定人员。每种方式最多支持 10 个收件人，之间用英文分号分隔。手动通告之前，需要配置预警通知通道，请参见 通知通道配置。 • 解码助手：请参见 解码助手。 单击页面中部的按钮，可以对该事件进行处置操作： • 白名单：根据研判事件信息自定义白名单并添加到全局白名单中，请参见 白名单。 • PCAP 下载：下载该事件的 PCAP 包。

4.1.4 自定义页签

在如图 4-1 所示的页面中，默认有“重点事件”、“事件研判”、“WebShell”、“高频高危”和“弱口令”页签，单击页面右上方的操作图标支持自定义页签的操作：

- ：添加自定义页签，以便于用户集中精力处理相关事件。添加后的页签出现在当前页签的最右侧。
 - 支持添加多个页签（每次单击图标后会添加一个页签，新页签保存条件后才能继续添加页签）。
 - 双击页签可以修改对应的页签名称。
- ：隐藏对应的页签。
- ：展开“运营场景”页签，可以配置运营场景。后续操作方法请参见 [运营场景](#)。
- ：展示/隐藏页签（勾选即展示），同时支持页签的一系列操作，操作说明如表 4-4 所示。

表4-4 页签操作说明

操作图标	描述
	置顶对应的页签，即所有页签的最左侧。
	编辑对应的自定义页签。默认页签不支持编辑。
	删除对应的自定义页签。默认页签不支持删除。

4.1.5 运营场景

在如图 4-1 所示的页面中，展开“运营场景”页签后，进入运营场景详情列表，支持的操作如表 4-5 所示。

表4-5 运营场景操作

操作项	描述
查询运营场景	支持场景名称或规则 ID 的模糊查询，多个 ID 直接用英文逗号分隔。
查看运营场景详情	将鼠标悬停在规则详情末尾的…即可显示该场景完整的规则 ID。
删除/批量删除运营场景	支持单个删除/批量删除运营场景。
导入运营场景	- 单击【导入】按钮，下载运营场景的模板示例。 - 在本地打开模板示例，按要求填入运营场景信息，保存为 XLS 格式。 - 单击【导入】按钮，上传运营场景文件，完成导入。
导出运营场景	单击【导出 > 导出为 XLS】按钮，可将当前的运营场景查询结果导出为 XLS 文件。

4.1.6 事件快捷研判

在如图 4-1 所示的事件列表中，单击操作栏的【快捷研判】，可以查看事件详情、加入白名单、一键响应和添加研判标签，操作方法请参见 [查看事件详情](#)。

4.1.7 事件批量处置

 说明	UTS-NDR 最多支持批量处置 10000 条事件。当批量处置大于 10000 条时，页面会提示批量处理失败。
---	--

在如图 4-1 所示的页面中，单击【事件处置】按钮，可对已勾选的事件进行批量处置，处置说明如表 4-6 所示。

表4-6 事件批量处置操作

操作项	描述
已处理	所选事件的处置状态变为“已处理”。
未处理	所选事件的处置状态变为“未处理”。
研判标签	为所选事件添加研判标签。可选项有误报、忽略、业务不规范、真实攻击、无法判断。 添加研判标签后，事件的处置状态自动变为“已处置”。

4.2 专项场景

针对网络安全中常见的几种关键安全场景，UTS-NDR 将以专题分析的形式展示给用户进行重点关注。


说明

专项场景支持未读提示功能，若有新的数据产生，对应的场景菜单名以及专项场景菜单名会显示未读数。

4.2.1 恶意样本专项分析

进入 威胁中心 > 专项场景 > 恶意样本专项分析 页面，默认展示最近 24 小时的恶意样本分析数据，如图 4-3 所示，页面展示内容和操作说明如表 4-7 所示。

图4-3 专项场景——恶意样本专项分析




表4-7 恶意样本专项分析数据

展示项	描述
查询条件	页面顶部是查询区域，支持通过时间范围、恶意样本文件 MD5、源 IP、目的 IP 进行查询。
关联恶意样本	页面左侧是关联恶意样本展示区域（单击  可以隐藏该区域），默认展示发生事件数最多的 10 个恶意样本，单击【查看更多】按钮可加载更多恶意样本。 单击某一恶意样本，页面右侧展示该恶意样本的详细分析信息，包括基本信息、恶意样本影响路径图、攻击目标 TOP10 以及关联的事件列表。
恶意样本基本信息	展示恶意样本的文件 MD5、文件大小、受影响源 IP 数和受影响目的 IP 数。支持以下操作：

展示项	描述
	- 单击【恶意样本下载】，使用业务管理员 admin 的密码进行验证，验证通过后，可将恶意样本下载到本地。 - 单击【检测报告下载】，可将恶意样本检测报告下载到本地。此功能需要开启恶意文件检测功能，配置方法请参见 恶意文件检测策略。
恶意样本影响路径图	展示恶意样本的文件 MD5 以及影响的源 IP、目的 IP。 将鼠标悬停在文件 MD5 上，显示完整的 MD5。
恶意样本攻击目标 TOP10	以条形图方式展示恶意样本攻击次数最多的目标 IP。 将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。
恶意样本关联事件列表	以列表方式展示对应恶意样本关联的事件信息。 通过事件列表，可以进行事件研判，操作方法请参见 事件研判 。

4.2.2 APT 专项分析

进入 **威胁中心 > 专项场景 > APT 专项分析** 页面，默认展示最近 24 小时的 APT 攻击分析数据，如图 4-4 所示，页面展示内容和操作说明如表 4-8 所示。

图4-4 专项场景——APT 专项分析




表4-8 APT 专项分析数据

展示项	描述
查询条件	页面顶部是查询区域，支持通过时间范围、APT 组织名称、源 IP、目的 IP 进行查询。
关联 APT 组织	页面左侧是关联 APT 组织展示区域（单击  可以隐藏该区域），默认展示发生事件数最多的 10 个 APT 组织名称及其相关事件数、源 IP 数、目的 IP 数，单击【查看更多】按钮可加载更多 APT 组织。 单击某一 APT 组织，页面右侧展示该 APT 组织的详细分析信息，包括 APT

展示项	描述
	基本信息和图谱、APT LOC 命中统计、APT 攻击目标 TOP10 列表以及关联的事件列表。
APT 图谱	展示对应 APT 组织的基本信息（包括归属地域、首次发现时间、攻击国）和攻击图谱。 单击图谱右下方的操作图标，支持图谱的放大、缩小和全屏展示。
APT loc 命中统计	以条形图方式展示对应 APT loc 命中的事件数。。 将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。
APT 攻击目标 TOP10	以条形图方式展示对应 APT 攻击关联事件数最多的 10 个目标 IP。 将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。
APT 关联事件列表	以列表方式展示对应 APT 攻击关联的事件信息。 通过事件列表，可以进行事件研判，操作方法请参见 事件研判 。

4.2.3 加密流量专项分析

进入 [威胁中心](#) > [专项场景](#) > [加密流量专项分析](#) 页面，默认展示最近 24 小时的加密流量攻击分析数据，如图 4-5 所示，页面展示内容和操作说明如表 4-9 所示。

图4-5 专项场景——加密流量专项分析




表4-9 加密流量专项分析数据

展示项	描述
查询条件	页面顶部是查询区域，支持通过时间范围、工具名、源 IP、目的 IP 进行查询。
关联工具	页面左侧是关联工具展示区域（单击  可以隐藏该区域），默认展示发生事件数最多的 5 个工具名及其相关事件数、源 IP 数、目的 IP 数，单击【查看

展示项	描述
	更多】按钮可加载更多 APT 组织。 单击某一关联工具，页面右侧展示该关联工具的详细分析信息，包括工具基本信息、攻击源 TOP10 列表、攻击目标 TOP10 列表以及关联的事件列表。
关联工具基本信息	展示关联工具的工具名、工具攻击事件数、受影响源 IP 数和受影响目的 IP 数。
攻击源 TOP10/攻击目标 TOP10	以条形图方式展示对应关联工具事件数最多的 10 个源 IP/目标 IP。 将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。
关联工具事件列表	在页面左侧单击某一关联工具，页面右侧展示该恶意样本的详细分析信息，包括基本信息、恶意样本影响路径图、恶意样本攻击目标 TOP10 列表以及关联的事件列表。 通过事件列表，可以进行事件研判，操作方法请参见 事件研判。

4.3 情报联防

情报联防页面集中展示重保期间收集到的情报，以及这些情报在客户环境中的命中情况，可以快速将这些情报对应的 IP 进行封堵。

进入 **威胁中心 > 情报联防** 页面，导入情报信息后，默认展示最近 7 天的情报信息，支持通过时间范围、情报 IP、地域、置信度、威胁类型和是否命中进行情报查询，如图 4-6 所示。

图4-6 情报联防

时间: 2023-10-12 10:27:00 - 2023-10-19 10:27:00

IP:

地域:

置信度: 操作 置信度

威胁类型: 操作

是否命中: 操作

配置列表(5)

批量删除

导出

导入

☐	首次发现时间	情报IP	是否命中	置信度	地域	更新时间	威胁类型	操作
☐	--	10.14.57.201	未命中	90	中国 湖北 武汉	2023-10-18 15:17:07	恶意样本	一键响应 云网查杀
☐	--	10.8.104.24	未命中	91	中国 湖北 武汉	2023-10-18 15:17:07	缓冲区溢出	一键响应 云网查杀
☐	--	10.51.171.121	未命中	92	中国 湖北 武汉	2023-10-18 15:17:07	拒绝服务	一键响应 云网查杀
☐	--	10.8.59.2	未命中	93	中国 湖北 武汉	2023-10-18 15:17:07	网络攻击	一键响应 云网查杀
☐	--	1.1.130.23	未命中	94	中国 湖北 武汉	2023-10-18 15:17:07	漏洞利用	一键响应 云网查杀

<

1

>

10条/页

页数

情报导入

UTS-NDR 支持将重保期间收集到情报导入系统，操作方法如下：

- 步骤 1** 在如图 4-6 所示的页面中，单击【导入】按钮，单击【下载模板】按钮，将情报导入模板下载到本地。
- 步骤 2** 在本地打开情报导入模板，编辑情报信息，完成后保存文件。
- 步骤 3** 返回如图 4-6 所示的页面，单击【导入】按钮，配置情报导入参数，参数说明如表 4-10 所示。

表4-10 情报导入参数

配置项		描述
情报上传	模板类型	仅支持选择“重保情报”。
	上传文件	将步骤 2 保存的情报文件进行上传。
情报回溯配置	回溯时间	情报回溯，是指根据上传的情报文件回溯文件中的 IP 地址，对历史日志数据进行回溯。回溯时间最多为 7 天。

步骤 4 单击【确定】按钮，完成重保情报的导入。

----结束

情报预警封堵

在如图 4-6 所示的页面中，情报预警封堵支持两种方式：

- 单击列表操作栏的【一键响应】，配置一键响应参数，即可封堵对应的情报 IP。
- 勾选多条重保情报预警，单击【批量封堵】按钮，配置一键响应参数，即可批量封堵选中的情报 IP。

一键响应配置方法及其后续操作方法，请参见 [一键响应](#)。

云端查询

在如图 4-6 所示的列表中，单击操作栏的【云端查询】，跳转至绿盟威胁情报中心（nti.nsfocus.com）进行详细情报信息查询。

4.4 攻击者分析

攻击者分析，是将 **威胁中心 > 事件研判 > 事件研判** 页面的数据，按照攻击者的维度进行聚合统计。

进入 **威胁中心 > 攻击者分析** 页面，默认展示当天的攻击者分析信息，支持通过时间范围、攻击者 IP、攻击结果、地域和攻击链阶段进行查询，如图 4-7 所示。

- 单击【导出 > 导出为 CSV】按钮，可将列表中的全部数据导出为 CSV 文件。
- 单击攻击者 IP 左侧的 + 可以查看该攻击者 IP 的攻击链分布情况（即每个攻击链阶段的事件数）。
- 单击攻击者 IP，打开 **威胁中心 > 事件研判 > 事件研判** 页面，查看当天该 IP 的攻击统计信息，后续操作方法请参见 [事件研判](#)。
- 单击操作栏的【一键响应】，可以对该攻击者 IP 进行封堵，配置方法请参见 [一键响应](#)。

图4-7 攻击者分析



5 处置中心

本章主要包含以下内容：

功能	描述
一键响应	介绍封堵策略的配置方法。
预警通知	介绍预警通知的规则配置方法和通道配置方法。
白名单	介绍全局告警白名单的配置方法。

5.1 一键响应

进入 **处置中心 > 一键响应** 页面，展示封堵的黑名单总数及其阻断策略（包括类型、黑名单、封堵开始时间、封堵结束时间、封堵时长、策略来源），如图 5-1 所示。

单击【新建】按钮，配置一键响应参数，即可新建封堵策略对响应对象进行封堵。一键响应参数说明如表 5-1 所示。

封堵策略新建后，可以进行查询、编辑和删除操作。

图5-1 封堵策略列表

阻断策略总数 (1)						
请输入...						
新建						
类型	黑名单	封堵开始时间	封堵结束时间	封堵时长(单位为s)	策略来源	操作
IP	1.1.133.218	2023-10-02 19:05:51	2023-10-10 19:05:53	691202	2	编辑 删除
< 1 > 10条/页 跳至 页						

表5-1 一键响应参数

配置项	描述
类型	响应对象的类型，可选项有 IP、IP 范围、会话、域名。
起始时间/结束时间	对响应对象进行封堵的时间范围，封堵时间到后自动解封。

配置项	描述
内容	根据所选的类型，将要封堵的响应对象 IP/IP 范围/会话/域名。

5.2 预警通知

UTS-NDR 根据预警通知规则中设置的预警对象、通知方式和通知频次，能够将事件信息准确发送给用户。

5.2.1 通知通道配置

预警通知通道，即发送预警通知的方式，开启相应的预警通知通道并配置基础参数后，预警通知规则才能按照配置正常发送预警通知。目前，UTS-NDR 支持以下四种通知通道：

- 邮件
- 短信
- 企业微信
- 钉钉

进入 **处置中心 > 预警通知 > 通知通道配置** 页面，初始状态下，四种通道全部处于关闭状态；开启某个通知通道，配置对应的通知通道参数后，单击【发送测试消息】按钮，测试参数是否正确。四种通道的参数说明如表 5-2 至表 5-5 所示。

表5-2 邮件通知通道参数

配置项	描述
域名/IP	填写邮件服务器的 IP 地址或域名。
发送端口	填写邮件服务器的发送端口号。取值范围为 1~65535。
发送人	预警通知的发送人名称。
发送人邮箱	预警通知的发送人邮箱。
发送身份验证	是否校验发送人帐号/密码的正确性。
用户名/密码	发送身份验证为“是”时，填写登录邮箱服务器的用户名/密码。
SSL 链接	邮件通知通道是否加密传输。

表5-3 短信通知通道参数

配置项	描述
URL	填写短信运营商的接口地址。
请求数据类型	即 Content_type，标识请求参数的发送类型。可选项有 application/json、application/xml、application/x-www-form-urlencoded、

配置项	描述
	multipart/form-data，默认选择 application/json。
号码字段名称（key 值）	手机号码的字段名称。
短信内容字段名称（key 值）	发送短信内容的字段名称。
校验字段 key	组合校验字段的字段名称。
校验字段	该字段为校验字段组合内容，包含字段的组合方式、连接符等。校验字段 key 包含在大括号内，多个 key 之间使用文档指定分隔符分隔，并且按照文档要求的顺序填写。
校验字段加密方式	对上述校验字段进行加密处理的加密方式，当前仅支持 md5 方式。
接口请求字段	填写供应商文档中调用接口需要使用的字段名称，多个字段之间使用英文逗号分隔（手机号码字段、短信内容字段不填写）。
所有参数 key-value	填写所有固定值参数名称及对应值（例如：帐号名称、短信类型等）。单击  支持添加多个参数。
代理	填写代理 IP 及端口号。

表5-4 企业微信通知通道参数

配置项	描述
企业 ID	企业在企业微信注册时生成的唯一 ID。若要获取此信息，可在企业微信的管理后台“我的企业”-“企业信息”下查看“企业 ID”（需要有管理员权限）。
企业密钥	注册企业 ID 时生成的对应密钥。
应用 ID	当前需要发送消息的应用 ID。
代理	填写代理 IP 及端口号。

表5-5 钉钉通知通道参数

配置项	描述
应用 key	登录钉钉开发者后台，进入应用开发页面，选择 第三方企业应用 > 小程序或 H5 微应用 ，然后单击【创建应用】。在应用的凭证与基础信息页面获取应用的基础信息 AppKey 字段。
应用密钥	在应用的凭证与基础信息页面获取应用的基础信息 AppSecret 字段。
应用 ID	在应用的凭证与基础信息页面获取应用的基础信息 AgentId 字段。
代理	填写代理 IP 及端口号。

5.2.2 预警规则配置

预警通知规则的创建方法如下：

步骤 1 进入 **处置中心 > 预警通知 > 预警规则配置** 页面，单击【新建】按钮，进入新建预警通知规则页面。

步骤 2 配置预警对象参数，参数说明如表 5-6 所示。

表5-6 预警对象参数

配置项		描述
规则名称		填写预警通知规则的名称。不能包含#"^@/% _ =<>:\等特殊字符。
预警对象		当前仅支持选择“事件”。
默认条件	事件名称	基于事件名称设置规则。匹配方式可选项有等于、不等于、包含、不包含。
	事件类型	基于事件类型设置规则。匹配方式可选项有等于、不等于。
	攻击结果	基于攻击结果设置规则。匹配方式可选项有等于、不等于。
	设备来源	基于设备来源设置规则。匹配方式可选项有等于、不等于。
	源 IP	基于源 IP 设置规则。匹配方式可选项有等于、不等于。
	目的 IP	基于目的 IP 设置规则。匹配方式可选项有等于、不等于。
	事件源地域	基于事件源地域设置规则。匹配方式可选项有等于、不等于。
	目的地域	基于目的地域设置规则。匹配方式可选项有等于、不等于。
	源资产	基于源资产设置规则。支持切换资产视图。匹配方式可选项有等于、不等于。
	目的资产	基于目的资产设置规则。支持切换资产视图。匹配方式可选项有等于、不等于。
	置信度	基于置信度设置规则。匹配方式可选项有等于、不等于。
	情报	基于情报命中（IP、URL、域名、MD5）情况设置规则。匹配方式可选项有命中、不命中。
自定义条件	常用字段	基于事件其他常用字段设置规则，包括事件规则 ID、威胁等级、源端口、目的端口、事件发生次数。
	分析型字段	基于事件其他分析型字段设置规则，包括攻击链、响应码、载荷、请求体、响应体、攻击方向。
	运营型字段	基于事件其他运营型字段设置规则，包括事件 ID、事件分类、处置状态、优先级。



- 规则至少包含一个（默认或自定义）条件。
- 规则配置请尽量精确，以免收到大量通知信息。

步骤 3 配置预警通知方式参数，参数说明如表 5-7 所示。

通知方式开启前，需要进行 [通知通道配置](#)。

表5-7 预警通知方式参数

配置项	描述
邮件	开启后，需要配置以下参数： - 收件人：支持多个邮箱，邮箱之间用英文分号分隔。 - 发送附件：开启后，邮件通知允许发送附件。
短信	开启后，填写接收短信的手机号。支持多个手机号，手机号之间用英文分号分隔。
企业微信	开启后，填写接收企业微信的企微帐号。支持多个企微帐号，帐号之间用英文分号分隔。
钉钉	开启后，填写接收钉钉信息的钉钉帐号。支持多个钉钉帐号，帐号之间用英文分号分隔。

步骤 4 配置预警通知频次参数，参数说明如表 5-8 所示。

表5-8 预警通知频次参数

配置项	描述
通知频次	- 实时：预警触发后实时发送通知。 - 周期：将预警周期内满足规则的事件统计后，按照配置周期发送通知。例如，通知周期为 1 小时，则每小时批量发送一次预警，发送数据范围为前一个小时到当前时间的数据。 单击【预览】，支持在线预览所选的通知标题和通知内容。
周期频率	通知频次为“周期”时，需要配置发送通知的周期频率。
通知时间	发送通知的时间范围。 不在通知时间范围内，不发送通知信息；到了通知时间范围，会补充发送非通知时间范围产生的数据。
是否应用	是否启用规则。
备注	填写规则的备注信息。

步骤 5 单击【完成】按钮，保存预警通知规则。

步骤 6 （可选）管理预警通知规则。

预警通知规则新建后，可以进行查询、编辑、删除/批量删除、启用/批量启用和禁用/批量禁用等操作。

----结束

5.3 白名单

根据规则 ID 和流量信息配置告警白名单，其中规则 ID 包含入侵防护规则 ID 和 Web 应用安全规则 ID，流量信息包含四元组（源/目的 IP、源/目的端口）和请求 URL（Web 类型支持配置请求 URL）。一旦流量匹配到告警白名单，不会再产生新的告警日志。

进入 **处置中心 > 白名单** 页面，自定义告警白名单功能默认关闭；开启后，单击【新建】按钮，配置白名单参数，即可自定义告警白名单；[应用配置](#) 使配置生效。白名单参数说明如表 5-9 所示。

表5-9 白名单参数

配置项	描述
名称	请参见页面提示配置白名单的名称。
规则 ID	请参见页面提示配置规则 ID 白名单。仅支持配置入侵防护规则 ID 和 Web 应用安全规则 ID。
优先级	配置白名单的优先级，取值范围为 0~32，数值越大，优先级越高。
源 IP/目的 IP	请参见页面提示配置源/目的 IP 白名单。
源端口/目的端口	请参见页面提示配置源 IP/目的 IP 的端口。
URL	请参见页面提示配置白名单 URL。
启用	启用后，配置后白名单立即生效；否则，配置后需要手动启动白名单才能生效。
URL 匹配模式	选择白名单 URL 的匹配模式，可选项有精确匹配、模糊匹配。

6 分析中心

本章主要包含以下内容：

功能	描述
日志检索	介绍告警日志检索的各类操作。
风险行为分析	介绍告警日志中的各种风险行为。
流量取证	介绍流量取证的操作方法。

6.1 日志检索

用户可以根据需要对 UTS-NDR 存储的数据进行智能检索，实现安全威胁的调查与分析。

进入 **分析中心 > 日志检索** 页面，默认展示最近 1 小时的全部告警日志，展开日志统计图的页面如图 6-1 所示，页面布局说明如表 6-1 所示。

图6-1 日志检索




表6-1 日志检索页面布局说明

编号	区域	描述
1	日志检索条件	- 单击搜索框，支持使用 AND/OR 等语法进行搜索。单击窗口中的【语法】，可以查看更详细的搜索语法说明。 - 支持日志的基本检索和精确检索方式，操作方法请参见 日志基本检索/精确检索。 - 日志精确检索时，单击可将当前检索条件保存为模板，以便于后续的检索操作；单击可以直接调用检索模板并对其进行管理。操作方法请参见 日志检索模板。
2	日志统计图	展示了符合搜索条件的日志在时间维度上的分布情况。将鼠标悬停在图中可显示具体时间及其对应的日志数量。
3	日志列表展示字段配置区	配置日志列表的展示字段，分为已选字段区和可选字段区。操作方法请参见 日志列表展示字段 。
4	日志列表	以列表方式展示符合搜索条件的日志详情，操作方法请参见 日志列表 。

6.1.1 日志基本检索/精确检索

在如图 6-1 所示的日志检索条件区域，默认展示基本检索条件；单击，可以添加更多检索条件进行日志的精确检索。日志基本检索条件说明如表 6-2 所示。

除了时间范围、日志类型和自定义检索语句，将鼠标悬停在其他检索条件上，单击即可移除对应的检索条件。

表6-2 日志基本检索条件

查询项	描述
时间范围	选择时间范围（支持精确到秒），也支持快速选择最近 1 小时、最近 24 小时和最近 7 天。
日志类型	按照告警日志、流量日志和其他日志的分类进行选择。告警日志支持多选，流量日志和其他日志仅支持单选。
自定义检索语句	自定义检索支持类 SQL 常用功能。 支持的关键字：AND OR NOT，字段名称支持中文。在查询语句输入框中单击  可以选择检索历史（最多支持显示最近 10 条检索记录），从而快速检索。
源 IP/目的 IP	支持 IPv4 和 IPv6，IP 查询范围支持的方式如下： - IPv4 - 单独 IP 节点，例如 192.168.1.1。 - 通配符查询，例如 192.168.1.* 192.168.*.* 192.*.*.*。 - IPv6 - 单节点查询，例如 abcd::eeee。
源端口/目的端口	匹配方式可选项有等于、不等于。 端口号必须为 0~65535 的整数。

查询项	描述
URL	匹配方式可选项有等于、不等于、包含。支持模糊搜索。

6.1.2 日志检索模板

UTS-NDR 支持日志检索模板的复用，可以将常用的搜索场景进行保存，从而减少重复操作。

保存搜索模板

在如图 6-1 所示的日志检索条件区域，单击, 可将当前的检索条件存储为日志检索模板，日志检索模板参数说明如表 6-3 所示。

表6-3 日志检索模板参数

配置项	描述
查询条件	自动显示本次查询的所有搜索条件，不支持修改。
模板名称	填写日志检索模板名称。
备注	填写日志检索模板的备注说明信息。

打开日志检索模板

在如图 6-1 所示的日志检索条件区域，单击, 弹出日志检索模板列表的对话框，单击操作栏的【查询】即可使用对应的模板进行快速检索。除此以外，还可以进行日志检索模板的删除操作。

6.1.3 日志列表展示字段

在如图 6-1 所示的日志列表展示字段配置区域，可以通过选择字段来控制日志列表的展示内容，操作说明如表 6-4 所示。

表6-4 日志列表展示字段操作说明

操作项	描述
已选字段	已选字段，即日志列表的表头，支持以下操作： - 若不想某些字段出现在日志列表，单击字段旁边出现的即可下移到可选字段区域。 - 单击即可显示对应字段的属性值 TOP5 及其数量。 - 鼠标长按并拖动日志列表的表头，可以改变显示列的顺序。单击/可以冻结/解除冻结对应字段在日志列表的位置，冻结后的列不能拖动。 - 单击即可恢复展示默认的日志字段。
可选字段	单击可选字段旁边的  即可上移到已选字段区域，该字段会出现在日志列表的

操作项	描述
	表头。
搜索字段	在已选字段和可选字段配置区，支持字段的模糊搜索。

6.1.4 日志列表

符合检索条件的日志出现在如图 6-1 所示的日志列表中，单击 + 展开每条日志可以查看对应的日志详情。同时支持以下操作：

- 单击【一键导出】按钮，可将当前列表中的日志导出为包含 CSV 文件的压缩包。
- 单击【解码助手】按钮，可将字符串按照设定的编码格式进行解码，并展示解码结果，操作方法请参见 [解码助手](#)。
- 将鼠标悬停在日志列表中的任意项上，单击显示的快捷菜单可以复制对应的参数内容，也可将对应的参数快速“包含”/“不包含”到查询框的查询语句中。
- 单击操作栏的【获取 PCAP】，待对应日志的 PCAP 包生成后，单击操作栏的【下载 PCAP】即可下载到本地。
若在 [流量存储配置](#) 未开启全流量存储中的配置开关，显示相应提示，且【获取 PCAP】置灰。
- 单击日志左侧的+可以查看对应的日志详情，每个日志字段都支持一系列操作，操作说明如表 6-5 所示。

表6-5 日志字段操作说明

操作图标	描述
	将当前字段添加到日志的精确检索条件中，匹配方式为“等于”/“包含”。 若该图标呈灰色，表示当前字段不支持查询。
	将当前字段添加到日志的精确检索条件中，匹配方式为“不等于”/“不包含”。 若该图标呈灰色，表示当前字段不支持查询。
	将当前字段添加到当前的日志列表中。 若该图标呈灰色，表示当前字段已在列表中。

6.2 风险行为分析

UTS-NDR 对原始告警日志进行归并后，分析日志中的各种风险行为，分类显示在风险行为相关日志列表中。

6.2.1 异常 DNS

进入 [分析中心](#) > [风险行为分析](#) > [异常 DNS](#) 页面，默认展示最近 24 小时归并后的异常 DNS 统计图和告警日志，如图 6-2 所示，页面说明如表 6-6 所示。

图6-2 异常 DNS 行为分析




表6-6 异常 DNS 行为分析页面说明

展示项	描述
DNS 访问异常行为分类	以环状图方式展示异常 DNS 访问行为的次数以及各分类次数。 将鼠标悬停在图中，可以查看对应类别的具体数据。
DNS 异常访问行为趋势图	以折线图方式展示异常 DNS 访问行为的发生时间及其次数。 将鼠标悬停在图中，可以查看对应时间的发生次数。
DNS 异常访问行为列表	展示异常 DNS 访问行为的统计信息，包括源 IP、DNS 异常行为类型（分为 DNS 隧道、DGA 域名）、异常原因、最近时间和归并后次数。 单击操作栏的【查看详情】，跳转至 分析中心 > 日志检索 页面，可以查看对应日志的详情，后续操作方法请参见 日志检索。

6.2.2 异常代理

进入 分析中心 > 风险行为分析 > 异常代理 页面，默认展示最近 24 小时归并后的异常代理统计图和告警日志，如图 6-3 所示，页面说明如表 6-7 所示。

图6-3 异常代理行为分析




表6-7 异常代理行为分析页面说明

展示项	描述
代理行为分类	以环状图方式展示异常代理行为的次数以及各分类次数。 将鼠标悬停在图中，可以查看对应类别的具体数据。
代理行为趋势图	以折线图方式展示异常代理行为的发生时间及其次数。 将鼠标悬停在图中，可以查看对应时间的发生次数。
代理行为列表	展示异常代理行为的统计信息，包括源 IP、目的 IP、最近时间、代理行为类型（分为 Socks Tunnel、http Tunnel、reDuh Tunnel、Regeory Tunnel、通用 Tunnel）和访问次数。 单击操作栏的【查看详情】，跳转至 分析中心 > 日志检索 页面，可以查看对应日志的详情，后续操作方法请参见 日志检索。

6.2.3 异常邮件

进入 分析中心 > 风险行为分析 > 异常邮件 页面，默认展示最近 24 小时归并后的异常邮件统计图和告警日志，如图 6-4 所示，页面说明如表 6-8 所示。

图6-5 异常登录行为分析




表6-9 异常登录行为分析页面说明

展示项	描述
登录行为分类	以环状图方式展示异常登录行为总次数以及各分类次数。 单击图例可以取消/显示对应类别在图中的统计。将鼠标悬停在图中，可以查看对应类别的具体数据。
登录行为趋势图	以折线图方式展示异常登录行为的发生时间及其次数。 将鼠标悬停在图中，可以查看对应时间的发生次数。
异常登录告警日志列表	展示内容以及相关操作说明如表 6-10 所示。 单击操作栏的【查看详情】，跳转至 分析中心 > 日志检索 页面，可以查看对应日志的详情，后续操作方法请参见 日志检索。

表6-10 异常登录告警日志列表说明

展示项	描述
源 IP	异常登录 IP 地址。
目的 IP	异常登录目的 IP 地址。
登录行为类型	异常登录行为的类型，分为暴力破解、异常登录、特权帐号登录、弱口令。
最近时间	异常登录的时间。
用户名	异常登录的帐号 ID。
访问次数	异常登录的次数。
密码	异常登录的密码，默认不展示。单击  使用当前系统的业务管理员密码认证通过后，即可展示对应的明文密码。

6.2.5 侦查探测

进入 **分析中心 > 风险行为分析 > 侦查探测** 页面，默认展示最近 24 小时归并后的侦查探测行为告警日志，如图 6-6 所示，侦查探测告警日志列表中的信息说明如表 6-11 所示。

单击列表操作栏的【详情】，跳转至 **分析中心 > 日志检索** 页面，可以查看对应日志的详情，后续操作方法请参见 [日志检索](#)。

**说明**

UTS-NDR 基于会话日志识别侦查探测行为，需要在 [日志相关配置参数](#) 进行以下配置，才能产生侦查探测行为的事件。

- 本地日志入库相关参数：将日志存储模式配置为“全部日志”。
- 异常行为产生控制参数：开启异常行为日志开关。

图6-6 侦查探测告警日志

最近发生时间 2023-10-19 10:21:18

2023-10-20 10:21:18

源IP 10.148.199.128

目的IP 0.0.0.0

重置

查询

高级搜索

侦查探测列表 (634)

首次发生时间

最近发生时间

源IP

目的IP

发生次数

方向

告警名称

操作

2023-10-20 10:10:00

2023-10-20 10:11:49

10.148.199.128

0.0.0.0

5

内->内

SYN扫描

详情

2023-10-20 10:06:20

2023-10-20 10:08:41

10.148.199.128

0.0.0.0

9

内->内

SYN扫描

详情

2023-10-20 09:55:06

2023-10-20 09:55:06

10.67.5.206

10.67.5.97

1

内->内

SYN扫描

详情

2023-10-20 09:55:06

2023-10-20 09:55:06

10.67.5.206

10.67.5.13

1

内->内

SYN扫描

详情

2023-10-20 09:55:06

2023-10-20 09:55:06

10.67.5.206

10.67.5.9

1

内->内

SYN扫描

详情

2023-10-20 09:55:06

2023-10-20 09:55:06

10.67.5.206

10.67.5.88

1

内->内

SYN扫描

详情

2023-10-20 09:55:06

2023-10-20 09:55:06

10.67.5.206

10.67.5.75

1

内->内

SYN扫描

详情

2023-10-20 09:55:06

2023-10-20 09:55:06

10.67.5.206

10.67.5.73

1

内->内

SYN扫描

详情

2023-10-20 09:55:06

2023-10-20 09:55:06

10.67.5.206

10.67.5.65

1

内->内

SYN扫描

详情

2023-10-20 09:55:06

2023-10-20 09:55:06

10.67.5.206

10.67.5.61

1

内->内

SYN扫描

详情

<

1

2

3

4

5

...

64

>

10条/页

跳至

页

表6-11 侦查探测告警日志列表说明

展示项	描述
首次发生时间	该事件首次发生的时间。
最近发生时间	该事件最近发生的时间。
源 IP	侦查探测行为的源 IP 地址。
目的 IP	侦查探测行为的目的 IP 地址。
发生次数	该事件的发生次数
方向	侦查探测的方向，分为“内->外”、“外->内”、“内->内”、“外->外”。
告警名称	该事件的告警名称。

6.2.6 翻墙访问

进入 [分析中心](#) > [风险行为分析](#) > [翻墙访问](#) 页面，默认展示最近 24 小时归并后的翻墙访问行为告警日志，如图 6-7 所示，翻墙访问告警日志列表中的信息说明如表 6-12 所示。

单击列表操作栏的【详情】，跳转至 [分析中心](#) > [日志检索](#) 页面，可以查看对应日志的详情，后续操作方法请参见 [日志检索](#)。


说明

UTS-NDR 基于会话日志识别翻墙行为，需要在 日志相关配置参数 进行以下配置，才能产生翻墙行为的事件。

- 本地日志入库相关参数：将日志存储模式配置为“全部日志”。
- 异常行为产生控制参数：开启异常行为日志开关。

图6-7 翻墙访问告警日志

最近发生时间

2023-10-18 17:04:19

2023-10-19 17:04:19

源IP

目的IP

重置

导出

翻墙列表 (765)

下载日志

首次发生时间	最近发生时间	源IP	目的IP	发生次数	应用描述	流量大小	操作
2023-10-18 20:18:21	2023-10-19 16:51:21	172.16.8.214	172.16.8.169	9	OpenVPN	75.76KB	详情
2023-10-18 20:17:48	2023-10-19 16:50:50	fd68:6868:6868:68:2	fd68:6868:6868:68:1	9	OpenVPN	48.46KB	详情
2023-10-18 20:17:48	2023-10-19 16:50:50	fd68:6868:6868:68:1	fd68:6868:6868:68:2	9	OpenVPN	46.02KB	详情
2023-10-18 20:12:07	2023-10-19 16:44:59	172.16.8.202	172.16.8.218	9	OpenVPN	15.32KB	详情
2023-10-18 20:11:33	2023-10-19 16:44:39	183.217.41.193	134.225.96.213	16	L2TP	3.35KB	详情
2023-10-18 20:11:34	2023-10-19 16:44:22	180.167.203.0	134.224.129.34	9	IPSec ESP UDP	0.56KB	详情
2023-10-18 20:11:34	2023-10-19 16:44:22	124.246.11.0	134.224.129.34	9	IPSec ESP UDP	0.56KB	详情
2023-10-18 20:11:29	2023-10-19 16:44:16	159.137.42.0	134.224.129.34	9	IPSec ESP UDP	0.56KB	详情
2023-10-18 20:11:29	2023-10-19 16:44:16	221.75.237.0	134.224.129.34	9	IPSec ESP UDP	0.56KB	详情
2023-10-18 20:11:22	2023-10-19 16:44:09	170.158.226.0	134.224.129.34	9	IPSec ESP UDP	0.56KB	详情

12345...77>

10 条/页 跳至 页

表6-12 翻墙访问行告警日志列表说明

展示项	描述
首次发生时间	该事件首次发生的时间。
最近发生时间	该事件最近发生的时间。
源 IP	翻墙访问行为的源 IP 地址。
目的 IP	翻墙访问行为目的 IP 地址。
发生次数	该事件的发生次数
应用描述	该事件相关的应用程序描述信息。
流量大小	该事件相关的流量统计值。

6.2.7 主机外联

进入 分析中心 > 风险行为分析 > 主机外联 页面，默认展示最近 24 小时归并后的主机外联行为告警日志，如图 6-8 所示，主机外联告警日志列表中的信息说明如表 6-13 所示。


说明

UTS-NDR 基于会话日志识别主机外联行为，需要在 日志相关配置参数 进行以下配置，才能产生主机外联行为的事件。

- 本地日志入库相关参数：将日志存储模式配置为“全部日志”。
- 异常行为产生控制参数：开启异常行为日志开关。

图6-8 主机外联告警日志



表6-13 主机外联告警日志列表说明

展示项	描述
首次发生时间	该事件首次发生的时间。
最近发生时间	该事件最近发生的时间。
资产 IP	该事件中，发起外联的资产 IP。
外联 IP	该事件中，外联的目的 IP。
外联次数	该事件的外联次数。
外联 IP 归属地	该事件中，外联 IP 归属地。
协议	该事件的外联协议。
流量大小	该事件相关的流量统计值。

配置资产 IP 地址

在如图 6-8 所示的页面中，单击【配置】，进入主机外联配置页；在页面左侧单击【添加资产 IP 白名单】按钮，配置资产 IP 或 IP 段（支持 IPv4 和 IPv6）；单击【添加】按钮，完成资产 IP 添加；单击【保存配置】按钮，使配置生效。

支持添加多个资产 IP。资产 IP 添加后，可以进行编辑和删除操作。

配置外联 IP 白名单

外联 IP 白名单中的 IP/IP 段, 将不触发异常行为检测策略, 不被统计为主机外联行为的事件。

在如图 6-8 所示的页面中, 单击【配置】, 进入主机外联配置页; 在页面右侧单击【添加外联 IP 白名单】按钮, 配置外联 IP 或 IP 段 (支持 IPv4 和 IPv6); 单击【添加】按钮, 完成资产 IP 添加; 单击【保存配置】按钮, 使配置生效。

支持添加多个资产 IP。资产 IP 添加后, 可以进行编辑和删除操作。

更多其他操作

- 单击列表操作栏的【详情】, 跳转至 **分析中心 > 日志检索** 页面, 可以查看对应日志的详情, 后续操作方法请参见 [日志检索](#)。
- 单击【下载日志】按钮, 可将当前列表中的全部日志信息导出为 Excel 文件。

6.2.8 违规网站访问

进入 **分析中心 > 风险行为分析 > 违规网站访问** 页面, 默认展示最近 24 小时归并后的违规网站访问行为告警日志, 如图 6-9 所示, 违规网站访问告警日志列表中的信息说明如表 6-14 所示。

- 单击列表操作栏的【详情】, 跳转至 **分析中心 > 日志检索** 页面, 可以查看对应日志的详情, 后续操作方法请参见 [日志检索](#)。
- 单击【自定义违规网站】按钮, 配置违规网站情报参数, 后续操作方法请参见 [自定义情报](#)。
- 单击【下载日志】按钮, 可将当前列表中的全部日志信息导出为 Excel 文件。

 说明	UTS-NDR 基于会话日志识别违规网站访问行为, 需要在 日志相关配置参数 进行以下配置, 才能产生违规网站访问行为的事件。 - 本地日志入库相关参数: 将日志存储模式配置为“全部日志”。 - 异常行为产生控制参数: 开启异常行为日志开关。
---	--

图6-9 违规网站访问告警日志

最近发生时间: 2023-12-07 10:35:45 → 2023-12-08 10:35:45		源IP: 请输入查询IP	类型: 请选择	重置	查询	高级搜索
违规网站访问列表 (3)						
下载日志 自定义违规网站						
首次发生时间	最近发生时间	源IP	目的IP	访问次数	恶意地址	操作
2023-12-07 17:40:31	2023-12-07 17:40:31	172.16.132.207	8.8.8.8	3	+	详情
2023-12-07 17:40:22	2023-12-07 17:40:22	111.1.58.148	8.8.8.8	1	+	详情
2023-12-07 17:39:47	2023-12-07 17:39:47	10.8.56.18	8.8.8.8	1	+	详情
1 10 条/页 跳至 页						

表6-14 违规网站访问告警日志列表说明

展示项	描述
首次发生时间	该事件首次发生的时间。
最近发生时间	该事件最近发生的时间。
源 IP	该事件中，访问恶意网站的源 IP 地址。
目的 IP	该事件中，访问的恶意网站目的 IP 地址。
访问次数	该事件中，访问恶意网站的次数。
恶意地址	该事件中，恶意网站的地址。

6.2.9 应用异常使用

进入 [分析中心](#) > [风险行为分析](#) > [应用异常使用](#) 页面，默认展示最近 24 小时归并后的应用异常使用行为告警日志，如图 6-10 所示，应用异常使用告警日志列表中的信息说明如表 6-15 所示。

- 单击列表操作栏的【详情】，跳转至 [分析中心](#) > [日志检索](#) 页面，可以查看对应日志的详情，后续操作方法请参见 [日志检索](#)。
- 单击【清空日志】按钮，可以清空当前列表中的全部日志信息。
- 单击【下载日志】按钮，可将当前列表中的全部日志信息导出为 Excel 文件。

 说明	UTS-NDR 基于会话日志识别应用异常使用行为，需要在 日志相关配置参数 进行以下配置，才能产生应用异常使用行为的事件。 • 本地日志入库相关参数：将日志存储模式配置为“全部日志”。 • 异常行为产生控制参数：开启异常行为日志开关。
---	--

图6-10 应用异常使用告警日志

最近发生时间: 2023-10-19 13:21:46 -- 2023-10-20 13:21:46 源IP: 请输入多个源IP 目的IP: 请输入多个目的IP 重置 查询						
应用识别列表 (14891) 下载日志 清空日志						
首次发生时间	最近发生时间	源IP	目的IP	应用描述	流量大小	操作
2023-10-19 01:03:30	2023-10-20 13:12:19	172.16.8.230	172.16.9.9	交易中心-国融证券	7.21MB	详情
2023-10-19 01:02:08	2023-10-20 13:07:19	134.248.128.226	10.140.7.66	新浪应用	88.04KB	详情
2023-10-19 01:01:50	2023-10-20 13:07:13	134.224.100.134	123.151.176.26	QQ	22.62KB	详情
2023-10-19 01:01:54	2023-10-20 13:07:11	134.224.111.13	219.133.60.246	QQ	44.77KB	详情
2023-10-19 01:01:58	2023-10-20 13:07:09	134.224.109.117	180.97.157.21	QQ	3.31KB	详情
2023-10-19 01:01:54	2023-10-20 13:07:07	134.224.109.73	183.60.209.18	QQ	7.44KB	详情
2023-10-19 01:01:47	2023-10-20 13:06:59	134.224.111.19	219.133.60.246	QQ	4.86KB	详情
2023-10-19 01:01:13	2023-10-20 13:06:48	134.224.100.134	219.133.60.246	QQ	65.73KB	详情
2023-10-19 01:01:39	2023-10-20 13:06:45	134.224.2.120	183.57.48.55	QQ	6.68KB	详情
2023-10-19 01:01:37	2023-10-20 13:06:44	134.224.109.73	183.60.209.17	QQ	4.34KB	详情
< 1 2 3 4 5 ... 1490 > 10 条/页 批量 页						

表6-15 应用异常使用告警日志列表说明

展示项	描述
首次发生时间	该事件首次发生的时间。
最近发生时间	该事件最近发生的时间。
资产 IP	该事件中，发起外联的资产 IP。
外联 IP	该事件中，外联的目的 IP。
外联次数	该事件的外联次数。
外联 IP 归属地	该事件中，外联 IP 归属地。
协议	该事件的外联协议。
流量大小	该事件相关的流量统计值。

6.3 流量取证

进入 分析中心 > 流量取证 页面，UTS-NDR 流量取证包括下发任务、删除任务、下载数据包，如图 6-11 所示。

图6-11 流量取证

源IP:

目的IP:

源端口:

目的端口:

开始时间:

结束时间:

查询条件:

下载任务

任务列表 (51)

命场标识	源IP	源端口	目的IP	目的端口	来源	创建时间	状态	操作
6530c41a09518cc194f4483700	-	-	-	-	-	2023-10-19 16:20:00	完成	下载数据包 删除
6530ac6809518cc1920d483700	-	-	-	-	-	2023-10-19 12:12:21	完成	下载数据包 删除
65308e6a09518cc173134c6101	-	-	-	-	-	2023-10-19 10:03:38	完成	下载数据包 删除
652fc35509518cc12c054c6101	-	-	-	-	-	2023-10-18 19:37:43	完成	下载数据包 删除
652fbda8509518cc1395d154900	-	-	-	-	-	2023-10-18 19:12:49	完成	下载数据包 删除
6529e50c34712ea10883520700	-	-	-	-	-	2023-10-18 11:04:16	完成	下载数据包 删除
652a679034712ea10a333c1000	-	-	-	-	-	2023-10-18 10:21:28	完成	下载数据包 删除
652a679134712ea10a093c1000	-	-	-	-	-	2023-10-18 10:19:22	完成	下载数据包 删除
652a6a5134712ea105651ee300	-	-	-	-	-	2023-10-18 10:15:05	完成	下载数据包 删除
6528c87a34712ea1070566b000	-	-	-	-	-	2023-10-16 12:34:29	完成	下载数据包 删除

123456

10 页/页

批量



说明

如果在 流量存储配置 流量存储配置开启全流量存储以及相关应用类型的存储方式，在元数据日志列表中，单击操作栏的【PCAP 取证】，下发取证任务。下发任务成功后，即可在这里查看下发的任务信息和下载数据包。

6.3.1 下发流量取证任务

在如图 6-11 所示的页面顶部，配置流量取证参数；单击【下发任务】按钮，生成流量取证任务，并显示在任务列表中。流量取证参数说明如表 6-16 所示。

表6-16 流量取证参数

配置项	描述
源 IP/源端口	流量取证的源 IP 和源端口号。
目的 IP/目的端口	流量取证的目的 IP 和目的端口号。
开始时间/结束时间	流量取证任务执行的开始时间和结束时间。
会话标识	标识会话的 ID 值。

6.3.2 下载流量取证数据包

如果在 [流量存储配置](#) 开启全流量存储以及相关应用类型的存储方式，才可以下载对应协议的数据包。

在如图 6-11 所示的流量取证任务列表中，单击状态为“完成”的任务操作栏的【下载数据包】，即可将对应的任务执行结果下载至本地进行查看。

6.3.3 删除流量取证任务

在如图 6-11 所示的流量取证任务列表中，单击操作栏的【删除】，即可删除对应的任务。

7 资产中心

本章主要包含以下内容：

功能	描述
资产画像	介绍资产画像的查看方法及其相关操作。
资产发现	介绍资产发现后的操作方法。
资产管理	介绍资产入库后的管理方法。
异常资产分析	介绍异常资产规则的配置方法和异常资产的分析方法。

7.1 资产画像

资产画像，是将 **威胁中心 > 事件研判 > 事件研判** 页面的数据按照资产 IP 维度聚合统计得到的数据。

进入 **资产中心 > 资产画像** 页面，默认展示当天受害者资产的被攻击情况，支持通过时间范围、资产名称、资产 IP、攻击方向、资产状态、威胁等级和事件类型进行查询，如图 7-1 所示。

- 单击【导出 > 导出为 CSV】按钮，可将列表中的全部数据导出为 CSV 文件。
- 单击资产名左侧的 + 可以查看该资产的攻击链分布情况（即每个攻击链阶段的事件数）。
- 单击资产名称，打开 **威胁中心 > 事件研判 > 事件研判** 页面，查看当天该资产的相关事件信息，后续操作方法请参见 [事件研判](#)。
- 单击操作栏的【详情】，进入该资产的画像页，后续操作方法请参见 [资产管理](#)。

图7-1 资产画像

7天 2023-10-04 00:00:00-2023-10-11 13:39:47

资产名称: 包含 IP: 等于 攻击方向: 等于 资产是受害者

资产状态: 等于 威胁等级: 等于 事件类型: 等于

导出 高级搜索

查询列表(27) 导出

资产名	IP	威胁等级	资产状态	最新攻击告警	被攻击次数	事件类型	攻击数量	操作
A类内网网段	10.8.55.200	低	未关闭	RDP远程桌面服务终端服务用户登录尝试	8	登录认证 (1)	8	详情
A类内网网段	10.8.55.200	低	未关闭	RDP远程桌面服务终端服务用户登录尝试	4	登录认证 (1)	4	详情
A类内网网段	10.67.5.102	低	未关闭	POP3钓鱼邮件	5	鱼叉攻击, 登录认证 (2)	4	详情
A类内网网段	10.24.20.88	低	未关闭	WebShell攻击	4	webshell攻击, 通用网络攻击, 文件上传攻击 (3)	4	详情
A类内网网段	10.2.2.11	低	未关闭	SMTP服务用户认证成功	2	登录认证 (1)	2	详情
A类内网网段	10.68.5.102	低	未关闭	FTP服务用户端口认证	10	鱼叉攻击, 登录认证 (2)	10	详情
B类内网网段	172.16.2.3	低	未关闭	Microsoft SQL Server 2000缓冲区溢出漏洞蠕虫Worm.SQL_EXP蠕虫	1	缓冲区溢出攻击 (1)	1	详情
A类内网网段	10.67.2.3	低	未关闭	Microsoft SQL Server 2000缓冲区溢出漏洞蠕虫Worm.SQL_EXP蠕虫	1	缓冲区溢出攻击 (1)	1	详情
A类内网网段	10.67.6.21	低	未关闭	SMTP服务用户端口认证[内部端口id=2001]	4	鱼叉攻击, 登录认证 (2)	4	详情
A类内网网段	10.14.14.189	低	未关闭	路径穿越 database_file_scan	1	目录遍历攻击 (1)	1	详情

1 2 3 10条/页

7.2 资产发现

UTS-NDR 支持对日志流量进行分析从而发现资产。

进入 资产中心 > 资产发现 页面，资产发现功能默认关闭；资产发现功能手动启用后，页面左侧是查询条件和资产发现的统计图，页面右侧展示全部新发现的资产信息，如图 7-2 所示，页面展示内容说明如表 7-1 所示。

图7-2 资产发现

资产发现统计图

资产发现统计图

资产发现统计图

资产发现统计图

IP	状态	资产组	资产名称	发现来源	更新时间	端口	协议	服务	应用	操作
10.67.5.102	新增			流量分析	2023-10-11 11:38:53	110	TCP	pop3		注册 删除
10.66.11.78	新增			流量分析	2023-10-10 14:29:05			browser		注册 删除
10.67.5.161	新增			流量分析	2023-10-10 14:22:33			browser		注册 删除
10.8.55.40	新增			流量分析	2023-10-09 19:11:48			browser		注册 删除
10.10.64.49	新增			流量分析	2023-10-09 16:23:59			browser		注册 删除
10.68.5.102	变更	未分类资产	测试0-01	流量分析	2023-10-09 16:23:48	143	TCP	imap		变更 删除
10.68.5.105	新增			流量分析	2023-10-09 16:23:48			browser		注册 删除
10.67.5.105	新增			流量分析	2023-10-09 16:05:31			browser		注册 删除
10.67.6.21	新增			流量分析	2023-10-09 16:05:31	80	TCP	http	server_http	注册 删除
10.2.2.11	新增			流量分析	2023-10-09 15:50:27	25	TCP	smtp		注册 删除

1 2 3 4 10条/页 跳至

表7-1 资产发现页内容

展示项	描述
查询条件	页面左上角支持通过时间范围、资产 IP 和资产名称进行资产查询（支持模糊查询），查询条件显示在页面右侧的顶部。
统计数据	页面左侧展示满足查询条件的统计图： - 发现来源：以环状图方式展示资产发现总数以及不同发现来源（主动扫描、流量分析、终端发现）的资产数。 - 发现状态：以条形图方式展示“新增”、“变更”、“离线”和“错误”这四种发现状态的资产数量。 单击图例可以取消/显示对应类别在图中的统计。将鼠标悬停在图中，可以查看对应类别的具体数据。
资产发现列表	页面右侧展示满足查询条件的资产发现信息，还支持以下操作： - 忽略：仅忽略当前发现的资产数据，暂不纳入管理，后期会再次发现。操作方法请参见 资产忽略。 - 注册：完善资产入库的基本信息。操作方法请参见 资产注册。 - 变更：资产发现状态为“变更”时，所选资产属性值的来源均为资产库时，单击操作栏的【变更】即可更新资产属性。操作方法请参见 资产注册。 - 导出：单击支持批量导出资产发现结果。

7.2.1 资产忽略

在如图 7-2 所示资产发现结果列表中，单击操作栏的【忽略】，确认后即可忽略当前发现的资产数据，暂不纳入管理。单击支持资产忽略的批量操作。

当前的资产发现结果忽略后，不可恢复，后期会再次发现。

7.2.2 资产注册

在资产发现结果列表中，单击操作栏的【注册】，进入待入库资产详情页；确认资产基本信息、资产发现来源列表和对比信息，配置资产入库属性参数；单击【注册】按钮，完成资产注册。资产入库属性参数说明如表 7-2 所示。

单击支持资产注册的批量操作。

表7-2 资产入库属性参数

配置项	描述
资产名称	填写资产的名称。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和#_().:~\+&等特殊字符。
资产组/业务视图/组织架构/行业	选择资产所属的资产组/业务视图/组织架构/行业，其中，资产组为必填项。关于资产组/业务视图/组织架构/行业的配置方法，请参见 编辑资产视图 。
资产重要性	选择资产的重要性。可选项有次要、普通、重要、关键、核心。
等级级别	选择资产的等级级别。关于等级级别的详细介绍，请参见 安全等级保护 。

配置项	描述
经纬度	填写资产所在地理位置的经度和纬度。 经度和纬度之间用英文逗号分隔，填写格式请参见页面提示信息。
资产描述	填写资产的描述信息。最多支持 10000 个字符。可以包含空格、制表符和 #_():\V+&等特殊字符。
资产标签	默认标签有“重点资产”和“异常资产”。支持多选。 单击【添加标签】可以自定义更多资产标签。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和 #_():\V+&等特殊字符。
联系人	填写资产的联系人名称。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和 #_():\V+&等特殊字符。
联系人手机	仅支持填写 1 个手机号码。
联系人邮箱	仅支持填写 1 个邮箱。
介质类型	选择资产的介质类型。可选项有硬件设备、虚拟机、软件应用、其他。



说明

- 当一条资产发现结果存在多来源信息时，按照以下优先级进行入库：终端发现 > 主动扫描 > 流量发现。
- 入库操作将所选资产发现结果对应资产的资产变更录入资产库，减少资产将会从资产库中删除。
- 入库属性只对状态为“新增”的资产有效，状态为“变更”的资产基本属性保持不变。

7.3 资产管理

进入 **资产中心 > 资产管理** 页面，展示所有入库资产的统计数据和资产信息，如图 7-3 所示，页面展示内容说明如表 7-3 所示。

图7-3 资产管理

全部	主机	网站	网段	资产组: 全部	资产类型: 全部	
切换视图: 资产组	查询结果列表 (10)			支持资产名称、IPv4、IPv6、URL、网段的模糊搜索 高级搜索 导入 导出		
资产组	资产名称	资产IP/URL	资产组	重要性	更新时间	操作
全部	A类内网网段	10.0.0.0/8	未分类资产	重要	10-10 17:22	编辑 删除
未分类资产	法国大使馆驻京干地方	10.8.55.1	未分类资产	重要	10-10 16:40	编辑 删除
内网资产	测试主机资产组2	57.3.46.47	测试资产组2	普通	10-10 16:22	编辑 删除
测试资产组1	C类内网网段	192.168.0.0/18	内网资产	重要	10-10 16:01	编辑 删除
测试资产组2	测试主机资产组的IP2	36.49.151.3	测试资产组2	重要	10-10 11:05	编辑 删除
	公司内网	10.67.1.1/18	测试资产组1	核心	10-10 10:06	编辑 删除
	测试0-01	10.68.5.102	未分类资产	重要	10-09 15:48	编辑 删除
	测试待审资产	10.67.1.2	未分类资产	普通	10-08 11:33	编辑 删除
	测试待审资产2	10.67.3.4	未分类资产	关键	10-08 11:33	编辑 删除
	内网内网网段	172.16.0.0/12	内网资产	重要	09-28 16:54	编辑 删除

表7-3 资产管理页内容

展示项	描述
资产分类视图	页面左侧的资产分类视图，可以按照以下分类进行资产筛选： - 资产类型：全部、主机、网站、网段。 - 资产视图：资产组、地理视图、业务视图、组织架构、行业。支持编辑以及在对应的视图中新增节点/资产，操作方法请参见 编辑资产视图。
资产列表	以列表形式展示系统内置资产和用户处理的入库资产。系统内置资产为 3 个内置网段资产，分别为 A 类内网网段（1.0.0.0/8），B 类内网网段（172.16.0.0/12），C 类内网网段（192.168.0.0/18）。 资产列表支持以下操作： - 查询资产：支持资产名称、IPv4、IPv6、URL 或网段的模糊查询。单击【高级搜索】按钮，可以通过更多查询条件进行资产查询。 - 查看资产详情：资产类型不同，资产详情也略有不同。请参见 查看资产详情。 - 编辑资产信息：资产类型不同，可编辑的资产信息也略有不同。请参见 编辑资产信息。 - 导入资产信息：导入纳入管理的资产信息。请参见 导入资产。 - 导出资产信息：单击【导出】按钮，可将满足查询条件的资产信息导出到本地。 - 添加资产标签：单击支持批量添加资产标签，每次最多支持 10000 个资产。 - 资产退网/删除：删除资产，不再纳入管理。请参见 资产退网/删除。

7.3.1 编辑资产视图

UTS-NDR 的资产视图包括资产组、地理视图、业务视图、组织架构、行业，资产组默认子节点为“未分类资产”，切换视图可以不同的维度新增及筛选资产。

资产视图管理说明

在如图 7-3 所示的页面左侧，每个资产视图的根节点都为“全部”，单击图标可以在根节点下自定义组和新增资产，图标说明如表 7-4 所示。

表7-4 资产视图管理图标

图标	描述
	在所选的分组中新增资产信息，操作方法请参见 新增资产 。
	在根节点“全部”下创建一级子组，在所选的分组下创建子组。资产视图不同，配置的子组参数也有所不同。 - 资产组：具体操作方法，请参见 编辑资产组及其他视图。 - 地理视图：选择一个国家/地区名称。 - 业务视图/组织架构/行业：只需配置节点名称。最多支持 10 个字符，可以包含空格、制表符和#_():\/+&等特殊字符。不能与相同父节点的已有分组重名。
	- 资产组：修改所选资产组的参数。修改时勾选参数，可将修改结果同步应用到下级资产组。 - 地理视图：分组名称不支持修改。 - 业务视图/组织架构/行业：修改所选的分组名称。
	删除所选的分组。注意事项如下： - 内置的“未分类”一级资产组，不支持删除。 - 若删除的资产组中包含资产，弹出的对话框中显示该组包含的资产数，还需选择该组资产的操作类型。 - 操作类型默认为“删除”，表示组中包含的资产将被同时删除。 - 操作类型为“转移”，需要选择对应资产转移的目标资产组，资产转移后，原来的资产组被删除。

编辑资产组及其他视图

内置的“未分类资产”资产组不支持新增子组。

在如图 7-3 所示的页面左侧，单击配置资产组及其他视图参数，即可在对应的组下新增子组。资产组及其他视图参数说明如表 7-5 所示。

表7-5 资产组及其他视图参数

配置项		描述
资产组	节点名称	填写资产组的名称。最多支持 10 个字符。可以包含空格、制表符和#_():\/+&等特殊字符。
	联系人	填写资产的联系人名称。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和#_():\/+&等特殊字符。
	联系人邮箱	仅支持填写 1 个邮箱。
	联系人手机号	仅支持填写 1 个手机号码。

配置项		描述
	地理位置	选择一个国家/地区。请提前配置地理视图中的地理标签。
	经纬度	填写资产组所在地理位置的经度和纬度。 经度和纬度之间用英文逗号分隔，填写格式请参见页面提示信息。
	价值	选择资产组的资产重要性。可选项有次要、普通、重要、关键、核心。
	描述	填写资产组的描述信息。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和#_().\:/+&等特殊字符。
地理视图	地理标签	选择一个国家/地区。
业务视图	节点名称	填写业务视图的名称。最多支持 10 个字符。可以包含空格、制表符和#_().\:/+&等特殊字符。
组织架构	节点名称	填写组织架构的名称。最多支持 10 个字符。可以包含空格、制表符和#_().\:/+&等特殊字符。
行业	节点名称	填写行业的名称。最多支持 10 个字符。可以包含空格、制表符和#_().\:/+&等特殊字符。

7.3.2 新增资产

在如图 7-3 所示的页面左侧，单击可在所选分组中新增主机资产、网站资产或网段资产。

7.3.2.1 新增主机资产

主机资产支持单个新增和批量新增，操作方法如下：

步骤 1 配置主机资产的基本信息，参数说明如表 7-6 所示。

表7-6 主机资产基本信息参数

配置项	描述
IP 必填项	单个新增主机资产时，可选项有 IPv4、IPv6、IPv4&IPv6。
IPv4/IPv6	单个新增主机资产时，按照 IP 格式填写单个资产 IP。
IPv4 范围	批量新增主机资产时，需要填写资产的 IP 范围（仅支持 IPv4）。单次最多支持 1000 个资产。
资产名称	单个新增主机资产时，填写资产的名称。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和#_().\:/+&等特殊字符。
资产组/地理位置/业务视图/组织架构/行业	选择主机资产所属的资产组/地理位置/业务视图/组织架构/行业，其中，资产组为必填项。 关于资产组及其他视图的配置方法，请参见 编辑资产视图 。
资产重要性	选择主机资产的重要性。可选项有次要、普通、重要、关键、核心。
等级级别	选择主机资产的等级级别。关于等级级别的详细介绍，请参见 安全等级保护 。

配置项	描述
资产标签	默认标签有“重点资产”和“异常资产”。支持多选。 单击【添加标签】可以自定义更多资产标签。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和#_():\V+&等特殊字符。
经纬度	填写主机资产所在地理位置的经度和纬度。 经度和纬度之间用英文逗号分隔，填写格式请参见页面提示信息。
资产描述	填写主机资产的描述信息。最多支持 10000 个字符。可以包含空格、制表符和#_():\V+&等特殊字符。
介质类型	选择主机资产的介质类型。可选项有硬件设备、虚拟机、软件应用、其他。
联系人	填写主机资产的联系人名称。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和#_():\V+&等特殊字符。
联系人手机/联系人邮箱	仅支持填写 1 个手机号码/1 个邮箱。

步骤 2（可选）配置单个资产的主机信息，参数说明如表 7-7 所示。

表7-7 资产主机信息参数

配置项	描述
系统信息	操作系统
	操作系统版本
设备信息	设备类型
	设备厂商
	设备型号
登录信息	登录 IP 地址
	登录协议
	登录端口
	登录帐号
	登录密码
关联地址	URL

步骤 3 配置单个资产的服务信息，单击【添加服务信息】按钮支持添加多个服务。资产服务信息参数说明如表 7-8 所示。

表7-8 资产服务信息参数

配置项	描述
端口号	填写主机资产的服务端口号。取值范围为 1~65535。
协议	选择该服务端口的网络协议。可选项有 TCP、UDP。
服务名称	填写该服务端口的服务名称。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和 #_.:\/+&等特殊字符。
更新时间	选择该服务端口的更新时间。
备注	填写服务端口的备注信息。

步骤 4 配置单个资产的应用信息，单击【添加应用信息】按钮支持添加多个应用。资产应用信息参数说明如表 7-9 所示。

表7-9 资产应用信息参数

配置项	描述
应用名称	选择主机资产的应用，同时支持应用名称的自定义输入。
应用版本	根据所选的应用，选择应用版本号，同时支持应用版本号的自定义输入。
厂商	填写应用的厂商名称。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和 #_.:\/+&等特殊字符。
备注	填写应用的备注信息。

步骤 5 单击【创建】按钮，完成主机资产新增。

----结束

7.3.2.2 新增网站资产

新增网站资产的操作方法如下：

步骤 1 配置网站资产的基本信息。

网站资产基本信息与主机资产的基本相同，参数说明如表 7-6 所示。唯一区别是网站资产需要配置网站 URL。

步骤 2 （可选）配置网站资产的网站信息，参数说明如表 7-10 所示。

表7-10 网站资产的网站信息参数

配置项		描述
语言	开发语言	填写网站资产的网站开发语言。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制

配置项		描述
备案		表符和#_().\:/+&等特殊字符。
	语言版本	填写网站资产的网站开发语言版本信息。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和#_().\:/+&等特殊字符。
	ICP 备案	填写网站资产的 ICP 备案信息。最多支持 10000 个字符。可以包含空格、制表符和#_().\:/+&等特殊字符。
	服务器类型	填写网站资产的服务器类型。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和#_().\:/+&等特殊字符。
	服务器版本	填写网站资产的服务器版本信息。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和#_().\:/+&等特殊字符。
登录信息	登录帐号	填写网站资产的登录帐号。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和#_().\:/+&等特殊字符。
	登录密码	填写网站资产的登录密码。最多支持 30 个字符。
	登录 URL 地址	填写网站资产的登录 URL 地址。
子域名	URL	单击【添加子域名】按钮，填写网站资产的 URL。支持添加多个 URL。
关联 IP	IP	单击【关联 IP】按钮，填写网站资产的 IP。支持添加多个 URL。

步骤 3 配置网站资产的网站组件信息，单击【添加服务信息】按钮支持添加多个服务。资产服务信息参数说明如表 7-11 所示。

表7-11 网站资产的网站组件信息参数

配置项	描述
服务名称	填写该服务端口的服务名称。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和#_().\:/+&等特殊字符。
版本	填写该服务端口的版本信息。最多支持 30 个字符。可以包含空格、制表符和#_().\:/+&等特殊字符。
备注	填写服务端口的备注信息。

步骤 4 单击【创建】按钮，完成网站资产新增。

----结束

7.3.2.3 新增网段资产

新增网段资产的操作方法如下：

步骤 1 配置网段资产的基本信息。

网段资产基本信息与主机资产的基本相同，参数说明如表 7-6 所示。唯一区别是网段资产需要配置网段资产 IP 范围。

步骤 2 单击【创建】按钮，完成网段资产新增。

----结束

7.3.3 查看资产详情

在如图 7-3 所示的资产列表中，单击资产名称，可以根据不同的资产类别查看资产详情：

- 主机资产：基本信息、主机信息、服务信息、应用信息。
- 网站资产：基本信息、网站信息、网站组件。
- 网段资产：基本信息。

7.3.4 编辑资产信息

资产信息支持单个编辑和批量编辑，说明如下：

- 单个编辑

在如图 7-3 所示的资产列表中，单击操作栏的【编辑】，即可编辑对应的资产信息。

主机资产不可编辑 IP，网段资产不可编辑网段范围，网站资产不可编辑 URL。

- 批量编辑

在如图 7-3 所示的资产列表上方，单击支持批量编辑资产的基本信息，每次最多支持 10000 个资产。

批量编辑时，勾选编辑项的复选框即可清空所选资产的某项基本信息。

7.3.5 导入资产

 说明	批量导入资产时，UTS-NDR 允许的最大资产数为 100 万。
---	----------------------------------

除了手动新增资产，UTS-NDR 也支持批量导入资产信息。导入资产信息的操作方法如下：


步骤 1 在如图 7-3 所示的资产列表上方，单击【导入】按钮，进入资产信息导入页，单击【下载导入模板】按钮，将资产信息模板下载到本地，如图 7-4 所示。

图7-4 下载资产信息导入模板




- 步骤 2** 在本地打开资产信息模板，按照模板提示录入资产信息，保存为 XLSX 文件。
- 步骤 3** 返回资产列表，单击【导入】按钮，按照页面提示上传已保存的资产信息文件。
- 步骤 4** 进入导入资产的数据分析页，如图 7-5 所示。
- a. 显示文件分析进度和资产导入进度。
 - b. 单击操作栏的【查看 excel 对应资产属性】，可以查看资产信息文件（XLSX 文件）表头与资产属性的对应关系。

图7-5 导入资产（导入数据分析）



- 步骤 5** 进入导入资产的结果处理页，配置入库策略，如图 7-6 所示。导入原则如下：
- a. 若资产列表中已存在相同 IP 或 URL 的资产，支持配置变更资产的入库策略，默认覆盖已有的资产信息及其属性。
 - b. 若资产/属性不存在，导入后会新建资产/属性。
 - c. 不删除未存在于资产文件中但资产列表中已有的资产。
 - d. 更详细的导入说明，请参见页面中入库策略的提示信息。

图7-6 导入资产（导入结果处理）



步骤 6 导入资产，进入导入结果展示页，将资产信息成功导入 UTS-NDR，如图 7-7 所示。

图7-7 导入资产（导入结果展示）



步骤 7（可选）单击【继续导入】按钮，重复上述步骤导入其他资产文件。

步骤 8 单击【返回】按钮，返回资产管理页。

----结束

7.3.6 资产退网/删除

资产退网，即删除入库管理的资产删除，不再纳入管理。退网/删除后不可恢复，请谨慎操作。

- 单个退网/删除
在如图 7-3 所示的资产列表中，单击操作栏的【删除】，确认后即可删除对应的资产。
- 批量退网/删除

在如图 7-3 所示的资产列表上方，单击支持批量删除资产，每次最多支持 30 万个资产。

7.4 异常资产分析

异常资产分析包括异常资产列表和异常资产规则。

7.4.1 异常资产列表

符合异常资产规则的资产，被判定为异常资产。

进入 **资产中心 > 异常资产分析 > 异常资产列表** 页面，页面左侧是异常资产的查询条件，页面右侧默认展示所有异常资产列表，页面展示内容说明如表 7-12 所示。

表7-12 异常资产列表页内容

展示项	描述
查询条件	支持按照资产名称、资产 IP 或资产组进行异常资产查询。
异常资产列表	展示异常资产的资产名称、资产 IP、资产组、资产重要性、命中异常规则数、资产联系人和更新时间。支持以下操作： - 查看异常资产详情：单击资产名称，可以查看对应的资产详情，请参见 查看资产详情。 - 查看异常详情：单击操作栏的【异常详情】，可以查看异常资产的资产名、资产 IP 以及该资产命中的异常规则详情。

7.4.2 异常资产规则

异常资产规则用于资产异常的判断，当纳入资产管理的资产命中了异常资产规则，会自动归到异常资产列表，以便于进一步分析。

进入 **资产中心 > 异常资产分析 > 异常资产规则** 页面，单击【新建规则】按钮，配置异常资产规则参数，即可新建一个异常资产规则。异常资产规则参数说明如表 7-13 所示。

异常资产规则新建后，可以进行查看详情、编辑、删除、查询、批量启用和批量停用操作。

表7-13 异常资产规则参数

配置项	描述
规则名称	填写异常资产规则的名称。最多支持 80 个字符。可以包含空格、制表符和 #_().: \/+&等特殊字符。
规则对象	支持以下两种方式添加规则对象： - 手动输入：手动输入异常的主机资产或主机资产组信息。将鼠标悬停在文本框中可以查看格式要求。 - 选择对象：单击文本框，在资产库中选择异常的主机资产或主机资产组。支持多选。支持资产视图切换。关于资产组的配置方法，请参见 资产管理。

配置项	描述
规则描述	填写异常资产规则的描述信息。
异常条件	单击【添加条件】按钮，选择异常条件的属性名称，并配置对应的参数。 支持添加多个异常条件。其中，协议和端口只能添加一次。

 说明	异常资产规则启用后，默认每天凌晨 1:00 进行匹配。
--	-----------------------------

8 统计报表

统计报表可以反映网络当前的安全状态，UTS-NDR 报表分为报告报表和周期报表。

本章主要包含以下内容：

功能	描述
报告报表	介绍生成统计报表的操作方法。
周期报表	介绍生成周期报表的操作方法。

8.1 报告报表

进入 **统计报表 > 报告报表** 页面，可以根据系统内置的报表模板创建报表任务，立即生成报告报表，如图 8-1 所示。

图8-1 报告报表

请输入报表名称

执行开始时间: 时间上限 时间下限

执行结束时间: 时间上限 时间下限

查询

报表列表(10)

新建报表

只保留最近的1000条报表

序号	报表名称	组件名称	Y	报表数据域	Y	任务名称	执行开始时间	执行结束时间	生成状态	Y	执行进度	操作
1	NDR综合威胁报告	绿盟全流量威胁分析响应系统		全局数据域			2023-10-12 11:54:57	2023-10-12 11:56:45	成功			查看 更多
2	NDR综合威胁报告	绿盟全流量威胁分析响应系统		全局数据域			2023-10-12 11:46:06	2023-10-12 11:47:45	成功			查看 更多
3	NDR综合威胁报告	绿盟全流量威胁分析响应系统		全局数据域			2023-10-11 10:48:29	2023-10-11 10:49:51	成功			查看 更多
4	NDR综合威胁报告	绿盟全流量威胁分析响应系统		全局数据域			2023-10-10 10:24:11	2023-10-10 10:24:14	成功			查看 更多
5	NDR综合威胁报告	绿盟全流量威胁分析响应系统		全局数据域			2023-10-10 09:54:38	2023-10-10 09:54:41	成功			查看 更多
6	NDR综合威胁报告	绿盟全流量威胁分析响应系统		全局数据域			2023-10-09 10:55:36	2023-10-09 10:57:16	成功			查看 更多
7	NDR综合威胁报告	绿盟全流量威胁分析响应系统		全局数据域			2023-10-08 16:06:39	2023-10-08 16:08:14	成功			查看 更多
8	NDR综合威胁报告	绿盟全流量威胁分析响应系统		全局数据域			2023-10-08 15:54:06	2023-10-08 15:55:56	成功			查看 更多
9	NDR综合威胁报告	绿盟全流量威胁分析响应系统		全局数据域			2023-10-08 15:32:57	2023-10-08 15:34:22	成功			查看 更多
10	NDR综合威胁报告	绿盟全流量威胁分析响应系统		全局数据域			2023-10-08 11:04:21	2023-10-08 11:04:21	成功			查看 更多

共 10 条

1

10条/页

跳至

页

8.1.1 报告报表生成

在如图 8-1 所示的页面中，单击【新建报表】按钮，配置报告报表任务参数，即可生成一个报告报表。报告报表任务参数说明如表 8-1 所示。

表8-1 报告报表任务参数

配置项	描述
报表模板	选择一个报表模板，目前仅有“综合威胁报表”。
时间范围	选择报表生成日志的时间范围（支持精确到秒）。
资产范围	选择生成报表的资产范围。 支持切换视图，以不同的维度新增及筛选资产。资产视图的配置方法请参见 编辑资产视图 。

8.1.2 报告报表管理

报告报表生成后，可以进行查询和一系列管理操作，管理操作说明如表 8-2 所示。

表8-2 报告报表管理操作

操作项	描述
删除报表	单击操作栏的【更多 > 删除报表】，可以删除任务已结束的报表。
终止生成报表	报表任务执行时，单击操作栏的【更多 > 终止生成任务】，正在生成的报表被终止，生成状态变为“失败”。
导出报表	单击操作栏的【更多】，可将报表下载为 WORD 文件。

	UTS-NDR 最多保留最近生成的 1000 个报表。
---	-----------------------------

8.2 周期报表

UTS-NDR 支持根据报表任务生成周期报表。

进入 **统计报表 > 周期报表** 页面，单击【新建任务】按钮，配置周期报表任务参数，即可创建一个周期报表任务。周期报表任务参数说明如表 8-3 所示。

周期报表任务新建后，可以进行编辑、启用/停用和删除操作。

表8-3 周期报表任务参数

配置项	描述
任务名称	周期报表任务的名称。任务名称是报表任务的唯一标识符，不可重复。
执行方式	仅支持选择“周期执行”。
周期执行时间	选择报表生成的周期类型：分钟、小时、日、周、月、年，并设置具体的周期参数。
起止时间	报表中数据统计的起止时间。可选项有上一天、上一月、上一周、上一月、上一季度、精确时间。
报表时间区间	起止时间为“精确时间”时，需要配置报表中数据统计的开始时间和结束时间。
报表模板	选择一个报表模板，目前仅有“综合威胁报表”。
资产范围	选择生成报表的资产范围。 支持切换视图，以不同的维度新增及筛选资产。资产视图的配置方法请参见 编辑资产视图 。

9 策略中心

本章主要包含以下内容：

功能	描述
威胁检测	介绍各类威胁检测策略的配置方法。
还原配置	介绍各类协议及应用的元数据和文件的还原方法。
流量管理	介绍流量存储功能的开启方法，以及白名单和灰名单的配置方法。
SSL 配置	介绍 SSL 和 SSL 证书的配置方法。
旁路阻断	介绍旁路阻断策略和自定义阻断策略的配置方法。

9.1 威胁检测

UTS-NDR 支持各类威胁检测，包括常规检测、DDOS 检测、扫描/爆破检测、高级威胁检测和其他类检测。

当 UTS-NDR 检测到威胁事件时，可以在 [事件研判](#) 页面查看对应的事件详情，也可以在 [日志检索](#) 页面查询对应的日志详情。如果 UTS-NDR 与 ISOP 联动成功，还会向 ISOP 平台发送对应的告警信息。

9.1.1 常规检测

UTS-NDR 的常规威胁检测包括入侵检测和 WEB 应用检测。

9.1.1.1 入侵检测策略

UTS-NDR 支持对已知攻击、未知攻击、各种黑客攻击（例如：缓冲区溢出、SQL 注入、暴力猜测、拒绝服务、扫描探测、非授权访问、蠕虫病毒、僵尸网络等）进行入侵防护检测。

进入 [策略中心](#) > [威胁检测](#) > [常规检测](#) > [入侵检测](#) 页面，入侵检测功能默认开启，UTS-NDR 可以通过内置的入侵规则库进行入侵防护检测。入侵检测功能关闭/开启后，[应用配置](#) 使配置生效。

如果 UTS-NDR 开启了旁路阻断功能，并在阻断策略中勾选了“入侵检测告警阻断”，UTS-NDR 会根据入侵规则的动作对连接进行处理。



- 关于内置入侵规则详情以及入侵规则动作的配置方法, 请参见 [入侵检测规则管理](#)。
- 关于旁路阻断策略的配置方法, 请参见 [旁路阻断](#)。

9.1.1.2 WEB 应用检测策略

UTS-NDR 支持对 WEB 流量(包括 HTTP 和 HTTPS 流量)的 Web 应用攻击进行检测, 对于 HTTPS 流量的检测, 还需要在 [SSL 配置](#) 进行证书配置。

WEB 应用检测分为两类:

- 规则检测

UTS-NDR 可以通过内置的 WEB 应用规则库进行 WEB 攻击检测, 匹配规则可以查看 WEB 应用告警事件。如果 UTS-NDR 开启了旁路阻断功能, 并在阻断策略中勾选了“WEB 应用检测告警阻断”, UTS-NDR 会根据 WEB 应用规则的动作对连接进行处理。

- 算法检测

UTS-NDR 可以通过内置算法进行 WEB 攻击检测, 匹配算法可以查看 WEB 应用告警事件。

WEB 应用检测策略的配置方法如下:

- 步骤 1** 进入 **策略中心 > 威胁检测 > 常规检测 > WEB 应用检测** 页面, WEB 应用检测功能默认启用。
- 步骤 2** 配置 WEB 应用基础检测参数, 参数说明如表 9-1 所示。
- 配置后, 单击对应的【确定】按钮, 提交配置。
 - 自动重新启动引擎。

表9-1 WEB 应用基础检测参数

配置项	描述
规则型检测	选择 WEB 应用检测的规则类型, 支持多选。 UTS 会根据此处勾选的规则类型进行 WEB 攻击检测。
算法型防护	说明 选择 WEB 应用检测的算法类型, 支持多选。 UTS 会根据此处勾选的算法类型进行 WEB 攻击检测。 只有勾选的算法型防护分类, 才能修改高级配置区域的对应配置项; 否则, 只能查看, 无法修改。

- 步骤 3** (可选) 配置 WEB 应用高级检测参数, 参数说明如表 9-2 所示。

- 配置后, 单击对应的【确定】按钮, 提交配置。
- [应用配置](#) 使配置生效。

表9-2 WEB 应用高级检测参数

配置项		描述
非法上传		选择禁止上传的文件类型，支持多选和全选。 当 UTS 检测到勾选的文件类型时，触发告警。
非法下载		选择禁止下载的文件类型，支持多选和全选。 当 UTS 检测到勾选的文件类型，触发告警。
扫描 防护	指纹识别	开启后，UTS 基于内置的指纹库对扫描工具的数据特征值进行检测。
	每秒告警数量	填写每秒告警数的阈值，达到阈值时，UTS 将判断为一条攻击。 取值范围为 10~100。



说明

- 关于内置 WEB 应用规则详情以及 WEB 应用规则动作的配置方法，请参见 WEB 应用检测规则管理。
- 关于旁路阻断策略的配置方法，请参见 旁路阻断。

---结束

9.1.2 DDOS 检测

通过 DDOS 检测策略，UTS-NDR 可以检测 Flood 攻击、Ping Sweep 攻击、ARP Spoof 攻击、HTTP Flood 攻击和 Port Scan 攻击。

DDOS 攻击检测功能默认关闭。开启后，UTS-NDR 将对各类 DDOS 攻击进行检测。

9.1.2.1 Flood 检测策略

Flood 攻击，是指攻击者向攻击目标发送大量的虚假请求，被攻击者不断应答这些无用信息，而合法的用户却无法得到相应的服务，即发生拒绝服务。

UTS-NDR 的 Flood 检测策略可以有效检测主流 Flood 攻击，包括 PING Flood 攻击、UDP Flood 攻击、SYN Flood 攻击、DNS Reply Flood 攻击和 DNS Req Flood 攻击。

进入 **策略中心 > 威胁检测 > DDOS 检测 > Flood 检测** 页面，开启 Flood 检测功能后，配置各项 Flood 检测策略参数；单击【确定】按钮，提交配置；[应用配置](#) 使配置生效。Flood 检测策略参数说明如表 9-3 所示。

表9-3 Flood 检测策略参数

配置项	描述
检测阈值	当 UTS-NDR 在检测周期内检测到向某目标主机发送报文的个数达到或超过了设定的检测阈值时，系统判定为 Flood 攻击。 取值范围为 1~99999999 的整数，单位：包数。
检测周期	填写 Flood 攻击的检测周期。 取值范围为 1~99999999 的整数，单位：秒。

配置项	描述
复位时间	每隔设定的复位时间后，UTS 就会将检测数据清零，重新开始检测。 取值范围为 1~99999999 的整数，单位：秒。

9.1.2.2 Ping Sweep 检测策略

Ping Sweep 攻击，是指攻击者通过 PING Sweep（即 Ping 扫描）方式探测网络上存活的主机，以便大致了解攻击目标提供的服务种类和潜在的安全漏洞，为进一步侵入目标主机做准备。

进入 [策略中心](#) > [威胁检测](#) > [DDOS 检测](#) > [Ping Sweep 检测](#) 页面，配置方法与 Flood 检测策略的基本相同，请参见 [Flood 检测策略](#)。

9.1.2.3 ARP Spoof 检测策略

ARP Spoof 攻击，是指攻击者通过伪造 IP 地址和 MAC 地址实现 ARP 欺骗，从而导致网络不稳定甚至断网，并且可以进一步攻击中间人，以此非法获取游戏、网银、文件服务等系统的帐号和密码。

进入 [策略中心](#) > [威胁检测](#) > [DDOS 检测](#) > [ARP Spoof 检测](#) 页面，配置方法与 Flood 检测策略的基本相同，请参见 [Flood 检测策略](#)。

9.1.2.4 HTTP Flood 检测策略

通过配置 HTTP Flood 检测策略，UTS-NDR 可以有效检测 HTTP Get Flood 和 HTTP Post Flood 攻击。

进入 [策略中心](#) > [威胁检测](#) > [DDOS 检测](#) > [HTTP Flood 检测](#) 页面，配置方法与 Flood 检测策略的基本相同，请参见 [Flood 检测策略](#)。

9.1.2.5 Port Scan 检测策略

Port Scan（端口扫描）攻击，是指攻击者通过扫描攻击目标的 TCP 端口或者 UDP 端口确定该主机开启的服务，为进一步侵入目标主机做准备。UTS-NDR 的 Port Scan 检测策略可以有效防护 TCP 端口扫描和 UDP 端口扫描，

进入 [策略中心](#) > [威胁检测](#) > [DDOS 检测](#) > [Port Scan 检测](#) 页面，配置方法与 Flood 检测策略的基本相同，请参见 [Flood 检测策略](#)。

9.1.3 扫描/爆破检测

UTS-NDR 支持三类扫描/爆破类检测，包括主机扫描检测、暴力破解检测和异常行为检测。

9.1.3.1 主机扫描检测策略

UTS-NDR 支持内网主机扫描的安全检测配置。

进入 [策略中心](#) > [威胁检测](#) > [扫描/爆破](#) > [主机扫描检测](#) 页面，主机扫描开关默认关闭；开启后，配置主机扫描检测参数；单击【确定】按钮，提交配置；[应用配置](#) 使配置生效。主机扫描检测参数说明如表 9-4 所示。

表9-4 主机扫描检测参数

配置项	描述
统计周期	填写每个主机扫描检测源地址的统计周期，该统计周期结束后，如果触发阈值，UTS 判定为扫描行为，判定完成后进入下一个统计周期。 取值范围为 1~999999999 秒。
过滤掩码	只有主机匹配该掩码时，UTS 才会进行主机扫描检测。被扫描的主机与发起扫描的主机必须在同一网段，网段范围用此掩码表示。 若不启用，设置为 0.0.0.0。
ARP 包阈值/ARP 包目的 IP 分布阈值	在统计周期内匹配过滤掩码，并且 ARP 报文以及 ARP 报文中的目的 IP 个数分别达到阈值，将产生主机扫描告警。 - ARP 包阈值的取值范围为 1~65535。 - ARP 包目的 IP 不同的个数越多，表示 IP 分布值越大，取值范围为 1~256。
ICMP 包阈值/ICMP 目的 IP 分布阈值	在统计周期内匹配过滤掩码，并且 ICMP 报文以及 ICMP 报文中的目的 IP 个数分别达到阈值，将产生主机扫描告警。 - ICMP 包阈值的取值范围为 1~65535。 - ICMP 包目的 IP 不同的个数越多，表示 IP 分布值越大，取值范围为 1~256。
SYN 包阈值/SYN 目的 IP 分布阈值/目的端口分布阈值	在统计周期内匹配过滤掩码，并且 SYN 包数、SYN 目的 IP 分布值以及 SYN 包的端口的 portmap 值分别达到阈值，将产生主机扫描告警。 - SYN 包阈值的取值范围为 1~65535。 - SYN 包的目的 IP 不同的个数越多，表示 IP 分布值越大，取值范围为 1~256。 - SYN 包的目的端口不同的个数越多，表示 portmap 值越大，取值范围为 1~256。

9.1.3.2 暴力破解检测策略

UTS-NDR 支持 FTP、邮件、HTTP 和数据库等多种应用的口令暴力破解检测。

	除了开启此处的暴力破解检测总开关，还需要在 入侵检测规则管理 开启暴力检测规则的“告警”动作。例如：若要支持 TELNET 应用口令破解的检测，就要将告警 ID 为 30473 的规则“TELNET 服务暴力猜测用户口令”的“告警”动作进行勾选。
---	---

进入 策略中心 > 威胁检测 > 扫描/爆破 > 暴力破解检测 页面，暴力破解功能默认开启；配置暴力破解检测参数；单击【确定】按钮，提交配置；[应用配置](#) 使配置生效。暴力破解检测参数说明如表 9-5 所示。

表9-5 暴力破解检测参数

配置项	描述
检测阈值	在设定的检测周期内，UTS-NDR 检测主机相应应用的报文数量达到或超过设定的检测阈值时，将产生暴力破解告警。 取值范围为 1~65535 次，默认为 10 次。

配置项	描述
检测周期	填写暴力破解的检测周期。 取值范围为 1~65535 秒，默认为 1 秒。

9.1.3.3 异常行为检测策略

UTS-NDR 支持四种异常行为检测：

- TCP 端口检测
通过检测内网到外网的 SYNC Flood 报文数量，判定内网主机是否有肉鸡的嫌疑。
- UDP 端口检测
通过检测内网到外网的 UDP 报文数量，判定内网主机是否有肉鸡的嫌疑。
- 模型检测
通过机器学习模型来检测加密代理流量（目前仅支持识别 ShadowSocks、V2Ray）。
- Tor 检测
通过多规则匹配及加权算法来检测匿名网络 Tor 流量（Tor 浏览器），Tor 检测依赖 TLS/SSL 协议解析，请确保元数据还原中的 TLS/SSL 为启用状态。

进入 **策略中心 > 威胁检测 > 扫描/爆破 > 异常行为检测** 页面，异常行为检测功能默认禁用；开启后，配置异常行为检测参数；分别单击各自的【确认】按钮，提交配置；[应用配置](#) 使配置生效。异常行为检测参数说明如表 9-6 所示。

表9-6 异常行为检测参数

配置项			描述
端 口 检测	TCP 端口 检测	启用	是否启用 TCP 异常行为检测。
		检测阈值	在检测周期内，当主机向外网发送的 SYNC 报文数量达到或超过设定的检测阈值时，将产生异常行为告警，该主机有肉鸡嫌疑。 取值范围为 1~999999999，单位：包数。
		检测周期	填写 TCP 异常行为的检测周期。 取值范围为 1~999999999 秒。
		IP 对象	选择 TCP 端口检测的内网资产，支持多选。内网资产的配置方法，请参见 资产管理 。  说明 该对象不能为 0.0.0.0，否则无法命中。
	UDP 端口 检测	启用	是否启用 UDP 异常行为检测。
		检测阈值	在检测周期内，当主机向外网发送的 UDP 报文数量达到或超过设定的检测阈值时，将产生异常行为告警，该主机有肉鸡嫌疑。 取值范围为 1~999999999，单位：包数。
		检测周期	填写 UDP 异常行为的检测周期。 取值范围为 1~999999999 秒。

配置项			描述
		IP 对象	选择 UDP 端口检测的内网资产，支持多选。内网资产的配置方法，请参见 资产管理 。  说明 该对象不能为 0.0.0.0，否则无法命中。
加密代理检测	模型检测	启用	是否启用加密流量检测模型。
	Tor 检测	启用	是否启用 Tor 流量检测。
		检测级别	可选项有高、中、低。

 说明	如果加密流量检测率偏低，需将 专业参数 的“加密流量抽样”开关值调大，该值越高，检测率越高。本操作有可能造成系统或网络异常，建议用户在绿盟科技的技术人员指导下配置。
---	--

9.1.4 高级威胁检测

UTS-NDR 支持高级威胁检测，包括威胁情报检测、恶意文件检测、钓鱼邮件检测、隐蔽隧道检测、dga 域名检测、WebShell 检测。

9.1.4.1 威胁情报检测策略

UTS-NDR 支持基于两类威胁情报进行攻击检测。其中，自定义情报的优先级高于内置情报。如果启用了自定义情报检测，在流量命中自定义情报后，将不再使用同类别的内置情报库进行检测。

- 内置情报库：UTS-NDR 设备的出厂配置不包含内置情报库，请联系绿盟科技的技术支持人员获取威胁情报库文件，再进行威胁情报库的导入。导入方法请参见 [情报导入](#)。
- 自定义情报：手动添加/导入威胁情报。请参见 [自定义情报](#) 和 [导入情报信息](#)。

进入 [策略中心](#) > [威胁检测](#) > [高级威胁检测](#) > [威胁情报检测](#) 页面，威胁情报检测开关默认关闭；开启后，可以查询威胁信息、配置内置情报库、导入内置情报和添加自定义情报，如图 9-1 所示。

图9-1 威胁情报检测策略

威胁情报检测

导入情报信息

威胁情报检测启用：☒

威胁信息查询

威胁信息查询：

IP

内容：

确定

在线联动情报库

内置情报库

IP：☐

域名：☐

URL：☐

样本：☐

确定

自定义情报总数

请输入

批量删除

新建

☐	规则ID	类型	值	威胁等级	攻击结果	描述	操作
暂无数据							

威胁信息查询

在如图 9-1 所示的威胁信息查询区域，设置查询条件（查询条件说明如表 9-7 所示），支持两种查询方式：

- 离线查询：通过内置的威胁情报库进行查询；可以查询 IP 地址、域名、URL、文件样本的威胁信息，
- 在线联动查询：如果 UTS-NDR 设备能够访问互联网，单击【在线联动情报库】按钮，自动跳转至绿盟威胁情报中心（简称 NTI），查看符合查询条件的威胁情报。

表9-7 威胁信息查询

查询项	描述
威胁信息查询	选择威胁信息类别，可选项有 IP、URL、域名、样本。
内容	按照所选的威胁信息类别，填写对应的查询内容： • IP：仅支持单个 IP，支持 IPv4 和 IPv6。 • URL：有效的 URL 地址（例如：test/test/1.html）。 • 域名：有效的域名（例如：http://xxx.com）。 • 样本：由 0-9a-zA-Z 组成的 32 位 md5 值。

配置内置情报库参数

在如图 9-1 所示的内置情报库区域，开启情报检测的类别，选择是否进行 IP 地址、域名、URL 和文件样本的威胁情报检测；单击【确定】按钮，提交配置。

自定义情报

威胁情报检测开启后，在如图 9-1 所示的自定义情报区域支持手动配置情报库。

单击【新建】按钮，配置自定义情报参数；单击【确定】按钮，提交配置；[应用配置](#) 使配置生效。自定义情报参数说明如表 9-8 所示。

自定义情报新建后，可以进行编辑、查询和删除操作。

表9-8 自定义情报参数

配置项	描述
类别	选择情报的类别，可选项有违规网站、其他。
类型	根据情报类别，选择情报检测的类型。
自定义规则 ID	填写情报规则 ID，取值范围为 1000~1099。
威胁等级	选择情报的威胁等级，可选项有低危、中危和高危。
启用	是否启用该情报，只有启用后才能生效。
攻击结果	选择该情报命中后的攻击结果，可选项有尝试、成功、失败。
值	根据情报类型，按照页面提示填写对应的情报内容。
规则名称	- 类别为“违规网站”时，规则名称为“违规网站”，不支持修改。 - 类别为“其他”时，填写该情报的规则名称，最多支持 128 个字符，不能包含&><\等特殊字符。

导入情报信息

UTS 情报库支持导入 IP、域名、URL 和样本的情报文件，导入成功后，可以基于导入的情报进行匹配，命中情报将产生威胁情报告警日志。

在如图 9-1 所示的页面中，单击【导入情报信息】按钮，从本地选择情报文件，完成导入。导入的情报会覆盖原来的情报信息。

 说明	编辑情报文件时，需要注意以下几点： - 以情报类型命名，文件名必须是 ip.txt、domain.txt、url.txt 或 sample.txt。 - 情报数据每行一条（例如：导入 IP 情报时，文件名为 ip.txt，内容为每行一条 IP，支持 IPv4 和 IPv6）。
---	---

9.1.4.2 恶意文件检测策略

UTS-NDR 支持多种恶意文件检测方式：

- 静态检测：基于内置恶意文件库检测。受 UTS-NDR 证书控制，必须支持“恶意文件检测”才能使用。配置方法请参见 [静态检测配置](#)。

- 动态检测：不受 UTS-NDR 证书控制，必须配置外置沙箱服务器并联动成功才能使用。配置方法请参见 [动态检测配置](#)。

进入 [策略中心](#) > [威胁检测](#) > [高级威胁检测](#) > [恶意文件检测](#) 页面，配置静态检测和动态检测参数，动态检测配置后，支持手动上传文件并查看恶意文件检测结果，如图 9-2 所示。

图9-2 恶意文件检测



说明

- 若要进行恶意文件检测，必须先开启文件还原功能，请参见 [文件还原](#)。
- 静态检测和动态检测支持同时开启，同时开启后，优先进行静态检测，然后再进行动态检测。

静态检测配置

恶意文件的静态检测功能默认关闭。开启后，UTS-NDR 可以对流量还原的样本文件或用户上传的样本文件进行静态检测，一旦检测到威胁，将通过已配置的接口产生恶意文件告警日志。

在如图 9-2 所示的静态文件检测配置区域，开启静态恶意文件检测功能开关，单击【保存】按钮，完成配置；[应用配置](#) 使配置生效。

动态检测配置（外置沙箱配置）

UTS-NDR 支持与外置沙箱（绿盟威胁检测系统，简称 TAC）进行联动，将未检出病毒的文件通过接口传送给 TAC，进行动态行为分析，TAC 分析完成后将结果返回 UTS-NDR 设备进行统一展示。

在如图 9-2 所示的外置沙箱配置区域，恶意文件的动态检测功能默认关闭；外置沙箱开启后，配置外置沙箱参数；单击【保存】按钮，完成配置；如果 UTS-NDR 与外置沙箱联动正常，联动状态显示“已连接”，表示外置沙箱配置完成。外置沙箱参数说明如表 9-9 所示。

UTS-NDR 与外置沙箱联动成功后，即可进行动态检测：

- 手动上传文件：上传文件后，UTS-NDR 立即将文件发送给 TAC 进行检测，在 UTS-NDR 的恶意文件检测结果列表中展示 TAC 检测的结果。

- 自动触发检测：UTS-NDR 对流量还原后，如果无法检测出文件存在的威胁，会自动将文件发送给 TAC 进行检测。如果 TAC 检测到了威胁，可以在 [日志检索](#) 页面查询恶意文件告警日志，展示检查结果的相关信息。

表9-9 外置沙箱参数

配置项	描述
是否启用	是否启用外置沙箱联动功能。
外置沙箱服务器地址	填写外置沙箱的 IP 地址。
用户名/密码	填写外置沙箱联动的 API 帐号的用户名和密码。
文件过滤	启用后，使用外置沙箱检测时系统会自动过滤掉一些“无效”文件，减小沙箱的负担。
联动状态	配置后，显示 UTS-NDR 与外置沙箱的联动状态，“已连接”表示已正常联动。


说明

- 若要实现 UTS-NDR 与外置沙箱的联动功能，需要购买 TAC 设备，并保证 UTS-NDR 与 TAC 的连通性。
- TAC 设备会根据接收文件的顺序，依次对文件进行检测。因此需要等待一段时间后，再次刷新页面才能看到联动检测结果。

上传恶意文件检测

外置沙箱正常启用/联动后，用户可以手动上传文件，UTS-NDR 会立即将文件发送给沙箱进行检测，并展示检测结果。


说明

沙箱会根据接收文件的顺序，依次对文件进行检测。因此需要等待一段时间后，再次刷新页面才能看到检测结果。

恶意文件检测的操作方法如下：

- 步骤 1

在如图 9-2 所示的恶意文件检测结果区域，单击【上传恶意文件】按钮，选择待检测的文件。
- 步骤 2

单击【开始上传】按钮，文件会经过 UTS-NDR 进入沙箱检测队伍。
- 步骤 3

在恶意文件检测结果列表中，可以查看到联动检测结果，如图 9-3 所示。
- 单击【停止自动刷新】，可以停止检测结果的自动刷新功能。

图9-3 查看检测结果

恶意文件检测结果列表					停止自动刷新	上传恶意文件
检测时间	标签	文件名	威胁等级	操作		
2020-05-20 22:13:14		10357.pcap	无	检测详情 删除		
2020-05-20 22:08:11		73c8f394be71e63095c75976aebd694c.rar	中	检测详情 删除		
2020-05-20 22:08:07		114a3cca2b0afab905c7a7bbeddeac65.zip	高	检测详情 删除		

步骤 4 在恶意文件检测结果列表中，单击操作栏的【检测详情】，可以查看检测结果的详细信息。

----结束

9.1.4.3 钓鱼邮件检测策略

UTS-NDR 支持钓鱼邮件检测功能，按照系统内置的检测项对邮件进行检测后，会根据各个检测项对应的权值，自动计算出权值总和，如果权值总和高于检测级别对应的权值，系统会将当前邮件判定为钓鱼邮件。

进入 **策略中心 > 威胁检测 > 高级威胁检测 > 钓鱼邮件检测** 页面，钓鱼邮件检测开关默认关闭；开启后，配置钓鱼邮件检测参数；单击【确定】按钮，完成配置；[应用配置](#) 使配置生效。钓鱼邮件检测参数说明如表 9-10 所示。

表9-10 钓鱼邮件检测参数

配置项	描述
邮件头检测	开启后，系统会检测邮件头部，如果检测到攻击，产生钓鱼邮件日志。
邮件正文检测	开启后，系统会检测邮件正文，如果检测到攻击，产生钓鱼邮件日志。
联动情报检测	开启后，以下几种情况都会产生钓鱼邮件日志： - 如果邮件正文包含情报库中的恶意域名或恶意 URL，域名需要以 http:// 或者 https:// 开头。 - 邮件会话报文的源 IP/目的 IP 匹配情报库中的黑 IP。 - 邮件附件匹配情报库中的恶意样本。 说明 联动情报检测功能使用之前，必须先升级情报库，升级方法请参见 情报配置。
邮件附件文件检测	开启后，系统会检测邮件的附件，如果检测到附件中包含恶意文件，产生钓鱼邮件日志。 说明 邮件附件文件检测功能使用之前，必须先开启恶意文件检测，操作方法请参见 恶意文件检测策略。
钓鱼邮件检测级别	选择钓鱼邮件检测的级别，不同的级别对应的不同的权重值。当钓鱼邮件的威胁权重达到对应检测级别的权重时，产生告警。 可选项有高、中、低，级别越高，判定为钓鱼邮件的条件越高。

配置项	描述
敏感词	填写系统对邮件正文和主题进行检测的敏感词。 支持敏感词的添加、编辑和删除，单个敏感词之间用回车键分隔。

9.1.4.4 隐蔽隧道检测策略

UTS-NDR 支持隐蔽隧道检测功能，可以检测 ICMP 和 DNS 协议中的隐蔽通道，还可以对 DNS 隐蔽通道传输的文件进行还原。

进入 **策略中心 > 威胁检测 > 高级威胁检测 > 隐蔽隧道检测** 页面，隐蔽隧道检测开关默认关闭；开启后，配置隐蔽隧道检测参数；单击【确定】按钮，完成配置；[应用配置](#) 使配置生效。隐蔽隧道检测参数说明如表 9-11 所示。

表9-11 隐蔽隧道检测参数

配置项	描述
dns 隐蔽隧道检测	开启后，对 DNS 包的内容进行检测，对通过 DNS 传输文件的包进行还原。
icmp 隐蔽隧道检测	开启后，对 ICMP 包的内容进行检测，对通过 ICMP 传输文件的包进行还原。
隐蔽隧道检测级别	选择隐蔽隧道检测的级别，可选项有低、中、高。 检测级别越高，匹配条件越严格，低检测级别容易出现误报。

	隐蔽隧道是基于元数据日志进行检测，必须先打开 ICMP 和 DNS 的元数据还原开关，操作方法请参见 元数据还原 。
---	--

9.1.4.5 dga 域名检测策略

UTS-NDR 支持 DGA 域名检测功能，可以检测 DNS 请求的域名、HTTP 请求的 host 字段和邮件正文域名中是否携带 DGA 域名。

进入 **策略中心 > 威胁检测 > 高级威胁检测 > dga 域名检测** 页面，DGA 域名检测功能默认关闭；[应用配置](#) 使配置生效。

9.1.4.6 WebShell 检测策略

UTS-NDR 支持三种 WebShell 攻击检测：

- WebShell 文件检测：检测经过文件还原后的 php、jsp、jspx、jpg 文件。
- WebShell 通讯流量检测：检测 http 协议流量携带的 WebShell 攻击。
- 加密 WebShell 通讯流量检测：检测恶意加密流量中的 Web 木马，包括冰蝎（behinder）、哥斯拉（godzilla）和蚁剑（ant sword）。



若要 WebShell 检测生效，必须先打开 HTTP 协议的文件还原开关，操作方法请参见 文件还原。

WebShell 检测功能默认关闭，开启及配置方法如下：

步骤 1 进入 **策略中心 > 威胁检测 > 高级威胁检测 > WebShell 检测** 页面，如图 9-4 所示。

图9-4 WebShell 检测



步骤 2 分别开启以下三项功能。

- a. 智能引擎（WebShell 文件检测）
- b. 智能引擎（WebShell 通讯流量检测）
- c. 加密 WebShell 通讯流量检测

步骤 3 配置加密 WebShell 灰名单。

加密 WebShell 通讯流量检测开启后，分为两种情况：

- a. 如果不添加 Web 服务器，系统将检测所有加密 WebShell 流量。
- b. 如果添加 Web 服务器，系统将检测流量是否匹配 Web 服务器 IP，一旦发现匹配，将产生 WebShell 告警日志。
 - 单击【新建】按钮。
 - 配置 Web 服务器的名称、IP 地址和备注信息。
 - 单击【确定】按钮，完成添加。

Web 服务器添加后，可以进行编辑和删除操作。

步骤 4 [应用配置](#) 使配置生效。

----结束

9.1.5 其他检测

除了以上类别的威胁检测，UTS-NDR 还支持路由协议检测、Fraggle 攻击检测、HTTP 慢速攻击检测、自定义弱口令检测、VXLAN 解析和自定义端口检测。

9.1.5.1 路由协议检测

UTS-NDR 支持针对路由协议（RIP 和 OSPF）的攻击检测策略。

进入 **策略中心 > 威胁检测 > 其他 > 路由协议检测** 页面，路由漏洞检测开关默认关闭；开启后，配置路由协议检测参数；单击【确定】按钮，完成配置；[应用配置](#) 使配置生效。路由协议检测参数说明如表 9-12 所示。

表9-12 路由协议检测参数

配置项	描述
统计周期	填写路由检测的统计周期，一个周期内检测到 RIP 或 OSPF 协议的包数超过阈值，UTS-NDR 产生告警，统计完成后进入下一个统计周期。 取值范围为 1~65535 秒。
RIP 阈值	填写 RIP 路由协议包数的阈值，取值范围为 1~65535。
OSPF 阈值	填写 OSPF 路由协议包数的阈值，取值范围为 1~65535。

9.1.5.2 Fraggle 攻击检测

Fraggle 攻击（计算机病毒攻击）对 Smurf 攻击作了简单的修改，使用的是 UDP 应答消息而非 ICMP。UTS-NDR 支持 Fraggle 攻击检测策略。

进入 **策略中心 > 威胁检测 > 其他 > Fraggle 攻击检测** 页面，Fraggle 攻击检测功能默认关闭；开启后，配置 Fraggle 攻击检测参数；单击【保存配置】按钮，提交配置；[应用配置](#) 使配置生效。Fraggle 攻击检测参数说明如表 9-13 所示。

表9-13 Fraggle 攻击检测参数

配置项	描述
Fraggle 攻击检测启用	是否启用 fraggle 攻击检测。
匹配广播地址	是否匹配广播地址。 目的 IP 匹配广播地址是产生告警的必要条件。此项默认开启，fraggle 攻击检测关闭时，此项不生效。

9.1.5.3 HTTP 慢速攻击检测

UTS-NDR 支持 HTTP 慢速攻击检测策略。

进入 **策略中心 > 威胁检测 > 其他 > HTTP 慢速攻击检测** 页面，HTTP 慢速攻击检测功能默认关闭；开启后，配置 HTTP 慢速攻击检测参数；单击【保存配置】按钮，提交配置；[应用配置](#) 使配置生效。HTTP 慢速攻击检测参数说明如表 9-14 所示。

表9-14 HTTP 慢速攻击检测参数

配置项	描述
HTTP 慢速攻击检测启用	是否启用 HTTP 慢速攻击检测。
最小会话时长	填写 HTTP 慢速攻击检测的最小会话时长，取值范围为 5~300 秒。
最小平均请求报文长度	填写不被视为 HTTP 慢速攻击的请求报文的最小字节数，默认为 64，取值范围为 1~256。
最小平均响应报文读取长度	填写不被视为 HTTP 慢速攻击的响应报文的最小字节数，默认为 64，取值范围为 1~256。

9.1.5.4 自定义弱口令检测

UTS-NDR 支持自定义弱口令检测策略，包括 HTTP、TELNET、FTP、POP3、SMTP 和 IMAP 协议，检测到匹配的弱口令后，可以在 [事件研判](#) 页面查看入侵检测告警事件，也可以在 [日志检索](#) 查看归并后的弱口令日志。

进入 **策略中心 > 威胁检测 > 其他 > 自定义弱口令检测** 页面，自定义弱口令检测开关默认关闭；开启后，单击【新增】按钮，配置弱口令检测参数；单击【确定】按钮，提交配置；单击【生效所有规则】按钮，稍等片刻后，新规则生效。弱口令检测参数说明如表 9-15 所示。

弱口令检测规则新建后，默认为启用状态，可以进行编辑、删除、查询、关闭、导出和导入操作。

表9-15 弱口令检测参数

配置项	描述
启用	是否启用弱口令检测规则。
弱口令名称	填写弱口令检测规则的名称。
匹配类型	选择弱口令检测规则的匹配类型。可选项有字符串匹配、正则表达式。
弱口令内容	根据所选的匹配类型，填写弱口令的内容。



弱口令检测规则生效需要等待一段时间，请勿在执行完成前再次生效。

9.1.5.5 VXLAN 解析策略

UTS-NDR 支持 VXLAN 解析，可以根据 VXLAN 解析规则对流量进行检测，如果流量匹配，UTS-NDR 会对其报文进行 VXLAN 解析，然后显示真实的流量 IP 信息，同时在 [日志检索](#) 展示相应的 ICMP 日志。

 说明	“默认识别”开关开启则对所有的流量进行 vxlan 解析；开关关闭，则会根据下面的配置条目进行检测解析，若开关关闭且无配置条目，则不会进行任何 vxlan 的解析。
---	--

VXLAN 解析功能默认关闭，开启及配置方法如下：

步骤 1 进入 **策略中心 > 威胁检测 > 其他 > VXLAN 解析** 页面,VXLAN 解析默认识别功能开启后，如图 9-5 所示。

图9-5 VXLAN 解析



步骤 2 单击【新增配置】，配置 VXLAN 解析参数，参数说明如表 9-16 所示。

表9-16 VXLAN 解析参数

配置项	描述
名称	填写 VXLAN 解析策略名称，不能包含@%!&等特殊字符。
IP 地址	填写带掩码的 IP 地址，作为源 IP 需要匹配的条件。 支持 IPv4 和 IPv6，例如：191.168.1.0/24。
端口	填写 VXLAN 解析的目的端口号，取值范围为 1~65535。

步骤 3 单击操作栏的【保存】，完成 VXLAN 解析规则的添加。

- a. 重复上述操作，支持添加多个 VXLAN 解析规则。
- b. VXLAN 解析规则添加后，可以进行编辑和删除操作。

步骤 4 [应用配置](#) 使配置生效。

----结束

9.1.5.6 自定义端口检测

进入 **策略中心 > 威胁检测 > 其他 > 自定义端口检测** 页面，自定义端口检测功能默认关闭；开启后，单击【新增】按钮，配置自定义端口参数；[应用配置](#) 使配置生效。自定义端口参数说明如表 9-17 所示。

自定义端口新增后，可以进行查询、编辑和删除操作。

表9-17 自定义端口参数

配置项	描述
端口	填写端口号，取值范围为 0~65535。
协议类型	选择端口对应的协议类型，可选项有 HTTP、DNS、TELNET、FTP、POP3、SMTP、IMAP。

9.2 还原配置

UTS-NDR 支持元数据还原和文件还原。

- 元数据还原：对传输层协议和应用层协议的报文进行还原。
- 文件还原：对各种传输的应用协议和各种类型的文件进行还原。

9.2.1 元数据还原

UTS-NDR 提供第四层流量和应用层协议的数据解析功能，提取协议元数据后，组装成日志并发送给 ISOP。

进入 **策略中心 > 还原配置 > 元数据还原** 页面，打开或关闭网络/传输协议和会话/应用协议的数据还原开关；单击【保存】按钮，提交配置；[应用配置](#) 使配置生效。

 说明	• 网络/传输协议的 TCP、UDP、ICMP 数据还原开关打开后，才会生成对应的 TCP 会话日志、UDP 会话日志和 ICMP 元数据日志。 • 当元数据匹配 白名单管理 的流量白名单后，UTS-NDR 将不再对匹配的元数据进行还原。
--	--

9.2.2 文件还原

UTS-NDR 支持对 HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SAMBA 和 WEBMAIL 等应用层协议传输的文件进行识别、解码和提取文件内容后，将文件内容发送至 ISOP 平台，再由 ISOP 派发给绿盟威胁分析系统（简称 TAC）进行文件恶意行为分析。

UTS-NDR 支持还原的文件类型包括可执行类型、文档类型、压缩文件类型、网页文件类型、图片类型。

进入 **策略中心 > 还原配置 > 文件还原** 页面，在应用区域和类型区域打开或关闭各配置项的开关；分别单击各自的【保存】按钮，提交配置；[应用配置](#) 使配置生效；UTS 将对以上两个区域开启项的交集进行文件还原。

 说明	UTS-NDR 文件还原开关的说明如下： “应用”开关是主开关，“类型”开关是子开关。 “应用”开关关闭后，即使“类型”开关开启，关闭的“应用”也不会产生对应“类型”的文件还原日志。 UTS-NDR 可还原的文件说明如下： - UTS-NDR 系统可还原的文件长度默认为 10MB，最大可配置为 30MB，如果文件超过设定的最大值，将不进行文件还原。配置方法请参见 专业参数。 - 当还原文件大小占用空间为最大容量的 90%时，UTS-NDR 将按照文件的时间依次删除超过 48h、24h、12h、6h、1h、30min 的文件。 - 当文件匹配 白名单管理 的白名单后，UTS-NDR 将不再对匹配的文件进行还原。
---	---

9.3 流量管理

默认情况下，UTS-NDR 对所有流量进行检测，但不流量进行存储。通过流量管理，可以配置 UTS 对流量进行存储和检测的策略。

- 流量存储配置：默认关闭。若要对检测后的流量进行存储，需要选择是开启全流量存储，还是仅开启恶意流量存储。
- 白名单：默认关闭。开启后，需要配置哪些报文不需要进行检测。
- 灰名单：默认关闭，检测所有流量。开启后，只检测匹配灰名单的流量，请慎重开启。

 说明	- 灰名单优先级高于白名单，当白名单和灰名单同时开启时，系统首先检测是否匹配灰名单，然后再检测是否匹配白名单。 - 只匹配灰名单时，会根据检测结果产生相应的日志。 - 如果同时匹配灰名单和白名单，不产生日志。
---	--

9.3.1 流量存储配置

默认情况下，UTS-NDR 对检测后的流量不进行存储，通过流量存储配置，可以对检测后的流量进行存储策略配置。

- 全流量存储：存储所有流量。UTS-NDR 与 ISOP 联动成功后，UTS-NDR 可以接收 ISOP 下发的查询任务，并将查询结果存储在 PCAP 文件中，同时，将下载链接反馈给 ISOP。
- 恶意流量存储：仅存储入侵检测告警、Web 应用告警和自定义规则告警的报文。

 说明	UTS-NDR 与 ISOP 联动的相关配置包括 API 帐号配置 和 平台联动。
---	--

流量存储功能默认关闭，开启及配置方法如下：

步骤 1 进入 **策略中心 > 流量管理 > 流量存储配置** 页面，开启全流量存储或者仅开启恶意流量存储。

- a. 仅开启恶意流量存储，请参见步骤 2、步骤 4 及其后续步骤。
- b. 开启全流量存储，请参见步骤 3 及其后续步骤。

步骤 2 开启恶意流量存储。

开启时显示 ，关闭时显示 。单击图标即可切换启用/禁用状态。

步骤 3 开启全流量存储。

全流量存储模块是以五元组为单位将数据包保存，并提供基于五元组和 sid 为查询条件的数据包查询和下载。支持三种模式：

- a. 应用类型配置。
 - 开启/关闭，表示保存/不保存对应的应用类型的报文。全流量存储应用类型配置参数说明如表 9-18 所示。
 - 单击【保存配置】按钮，提交配置。

表9-18 全流量存储应用类型配置参数

配置项	描述
按应用类型存储	支持多种应用类型的流量存储，开关开启后，对应的应用流量才会被存储。
按传输协议存储	支持多种协议的流量存储。开关开启后，对应的传输协议流量才会被存储。。

- b. 应用协议配置。
 - 开启/关闭，表示保存/不保存对应的业务报文。
 - 单击【保存配置】按钮，提交配置。
- c. 五元组过滤配置。
 - 单击【新建】按钮，配置五元组过滤规则参数，参数说明如表 9-19 所示。
 - 单击【生效所有规则】按钮，新规则生效，命中规则的报文全部不保存。

表9-19 五元组过滤规则参数

配置项	描述
名称	填写五元组过滤规则的名称，不能包含;"等特殊字符。
源 IP/目的 IP	根据页面提示填写五元组过滤规则的源 IP 和目的 IP，支持 IPv4 和 IPv6。
源端口/目的端口	根据页面提示填写五元组过滤规则的源端口号和目的端口号，取值范围为 0~65535。
传输层协议	选择五元组过滤规则的传输层协议，可选项有 TCP、UDP。

步骤 4 [应用配置](#) 使配置生效。

----结束

9.3.2 白名单管理

UTS-NDR 可以设置 IP 地址、域名、端口、邮箱地址或四元组的白名单，系统将对命中白名单的流量直接放行，不进行存储。

进入 **策略中心 > 流量管理 > 白名单管理** 页面，白名单功能默认关闭；开启后，单击【新建】按钮，配置白名单参数；[应用配置](#) 使此处配置白名单生效。白名单参数说明如表 9-20 所示。

白名单新建后，可以进行编辑、查询、删除、导出和导入操作。

表9-20 白名单参数

配置项	描述
类型	选择白名单的类型： - IP：IP 白名单，支持 IPv4 和 IPv6。 - 端口：传输层支持端口白名单。 - 域名：HTTP 元数据和 DNS 元数据支持域名白名单。 - 邮箱：邮件支持发件人和收件人地址过滤，命中后不再产生日志；对于多收件人的情况，只要有一个收件人与白名单匹配，就不会产生日志。 - 四元组：对源 IP、目的 IP、源端口、目的端口都进行检测。
内容	根据所选的类型，请根据页面提示设置对应的白名单内容。
描述	填写白名单的描述信息，不能包含`~!@#%&{}*_/ ;'等特殊字符。
作用范围	类型为 IP 时，需要选择白名单应用的范围： - 全部：所有场景下，白名单生效。 - 文件还原：仅在 文件还原 设置的文档类型还原时，白名单生效。 - 图片还原：仅在 文件还原 设置的图片类型还原时，白名单生效。

 说明	若要使用白名单导入功能，注意以下几点： - 需要先将白名单导出，在导出的文件中进行更新后再导入。 - 白名单文件中，白名单内容、白名单类型、操作员帐号和时间戳，均为必填项。
---	---

9.3.3 灰名单管理

UTS-NDR 可以设置 IP 地址、端口或 IP+端口的灰名单，系统只对命中灰名单的网络流量进行流量解析和流量检测。



注意

对于未命中灰名单的网络流量，系统将视作为安全可信的流量，请谨慎配置灰名单。

进入 **策略中心 > 流量管理 > 灰名单管理** 页面，灰名单功能默认关闭；开启后，单击【新建】按钮，配置灰名单参数：[应用配置](#) 使此处配置的灰名单生效。灰名单参数说明如表 9-21 所示。

灰名单新建后，可以进行编辑、查询、删除、导出和导入操作。

表9-21 灰名单参数

配置项	描述
类型	选择灰名单的类型，可选项有 IP、端口和 IP+端口。
内容	根据所选的类型，请根据页面提示设置对应的灰名单内容。
描述	填写灰名单的描述信息，不能包含`~!@#\$\$%^&{}*./ ;'等特殊字符
作用范围	类型为 IP 时，需要选择灰名单应用的范围： - 全部：所有场景下，灰名单生效。 - 文件还原：仅在 文件还原 设置的文档类型还原时，灰名单生效。 - 图片还原：仅在 文件还原 设置的图片类型还原时，灰名单生效。

9.4 SSL 配置

UTS-NDR 支持 SSL 流量解析功能。只有在此配置了 HTTPS 网站的相关参数（包括 IP 地址、端口号和 SSL 证书），UTS 才能对 HTTPS 的 Web 流量进行 Web 应用攻击检测。

9.4.1 SSL 配置

通过 SSL 配置，可以配置 UTS-NDR 对哪些网站的 HTTPS 流量进行解析。

进入 **策略中心 > SSL 配置 > SSL 配置** 页面，单击【新建】按钮，配置 SSL 连接参数；单击【确定】按钮，提交配置；进入 **系统 > 系统控制** 页面，单击【重启引擎】，使配置生效。SSL 连接参数说明如表 9-22 所示。

SSL 配置新建后，可以进行编辑、查询、重置和删除操作。

表9-22 SSL 连接参数

配置项	描述
IP	填写网站的 IP 地址，支持 IPv4 和 IPv6。
端口	填写提供 HTTPS 连接的端口号，取值范围为 0~65535。
选择证书	选择对该服务器进行解密的 SSL 证书。

配置项	描述
	需要预先导入该网站的 SSL 证书，操作方法请参见 SSL 证书管理 。

9.4.2 SSL 证书管理

在 [SSL 配置](#) 之前，必须先配置 HTTPS 站点的 SSL 证书。

进入 **策略中心 > SSL 配置 > SSL 证书管理** 页面，单击【请选择文件】按钮，选择正确的证书文件后，单击【开始上传】按钮，完成 SSL 证书导入。

SSL 证书上传后，可以进行删除操作。

 说明	SSL 证书文件说明如下： - 文件大小不能超过 100K。 - 文件名只能由字母、数字、下划线、点组成，其他字符都会替换成空字符。 - 文件后缀名必须为 .cer 或者 .key 才能生效。
--	--

9.5 旁路阻断

UTS-NDR 支持旁路阻断功能。开启旁路阻断功能后，如果启用了某类别的旁路阻断策略，当 UTS-NDR 设备检测到该类威胁后，会主动发送 RESET 报文，断开客户端与服务端的连接。

UTS-NDR 支持配置以下两类旁路阻断策略：

- 告警阻断策略：启用或禁用各类告警的旁路阻断策略。启用后，UTS-NDR 设备检测到相应类型的告警时，主动发送 RESET 报文，断开客户端与服务端的连接。
- 自定义阻断策略：启用后，UTS-NDR 设备检测到匹配自定义阻断策略的流量时，将阻断连接，还可以将阻断日志发送至 ISOP 平台。

9.5.1 旁路阻断

进入 **策略中心 > 旁路阻断 > 旁路阻断** 页面，旁路阻断功能默认关闭，VLAN 功能默认开启；旁路阻断开启后，配置旁路阻断策略和三层子接口转发策略，如图 9-6 所示。

图9-6 旁路阻断策略



配置旁路阻断策略

在如图 9-6 所示的旁路阻断区域中，旁路阻断策略启用后，配置旁路阻断策略；单击【确定】按钮，完成配置，即可单独开启或关闭不同模块的旁路阻断功能（勾选“全选”，表示开启所有模块的旁路阻断功能）。旁路阻断策略参数说明如表 9-23 所示。

表9-23 旁路阻断策略参数

配置项	描述
入侵检测告警阻断	启用后，触发入侵检测告警的旁路阻断需要两个条件： - 流量匹配 入侵检测策略。 - 配置动作为“阻断”的入侵规则，请参见 入侵检测规则管理。
WEB 应用检测告警阻断	启用后，触发 WEB 应用检测告警的旁路阻断需要两个条件： - 流量匹配 WEB 应用检测策略。 - 配置动作为“阻断”的 WEB 应用规则，请参见 WEB 应用检测规则管理。
恶意文件检测告警阻断	启用恶意文件检测的告警阻断功能，需要勾选两个参数： - 勾选该参数。 - 勾选“自定义阻断策略告警阻断”。 说明 启用后，当流量匹配 恶意文件检测策略 时，在 自定义阻断策略 中自动添加一条自定义阻断策略，并阻断后续会话。
威胁情报检测告警阻断	启用后，当流量匹配 威胁情报检测策略 时，旁路阻断流量。
自定义阻断策略告警阻断	启用后，具体配置方法请参见 自定义阻断策略 。

VAN 开启/关闭

在如图 9-6 所示的 VLAN 区域中，VLAN 功能默认开启，此开关说明如下：

- 开启：阻断包中包含原包的 VLAN。
- 关闭：阻断包中不包含原包的 VLAN。

配置三层子接口转发策略

三层子接口转发策略，用于阻断报文中特定目的 IP 与 VLAN 的映射规则。

在如图 9-6 所示的三层子接口转发区域中，三层子接口转发功能启用后，可以配置三层子接口的 MAC 地址和三层子接口转发策略。

配置三层子接口的 MAC 地址

根据 UTS-NDR 设备的阻断口连接的交换机或路由器的接口类型，确定是否需要配置 MAC 地址。

- 二层接口：不需要配置 MAC 地址。
- 三层接口：必须配置对端接口的三层 MAC 地址，否则 RST 报文会在对端被丢弃。

在如图 9-6 所示的三层子接口转发区域中，配置三层子接口的 MAC 地址，单击【保存 MAC 地址】按钮，完成配置。

新建三层子接口转发策略

三层子接口转发策略，用于配置 UTS-NDR 对 RST 报文进行检测和处理的策略。系统会对 RST 报文的目的 IP 进行检测，如果目的 IP 在策略列表中的某个 IP 范围内，UTS-NDR 会根据策略的配置，给 RST 报文添加对应三层子接口的 VLAN ID。

在如图 9-6 所示的三层子接口转发区域中，单击【新建】按钮，配置三层子接口转发策略参数，参数说明如表 9-24 所示。

三层子接口转发策略新建后，可以进行编辑和删除操作。

表9-24 三层子接口转发策略参数

配置项	描述
开始 IP/结束 IP	填写目的 IP 的起止 IP，支持 IPv4 和 IPv6。
VLAN	填写 VLAN ID，取值范围为 1~4094。 目的 IP 匹配 IP 地址范围后，UTS 将对外发的 RST 报文打上设定的 VLAN ID 标签。

9.5.2 自定义阻断策略

UTS-NDR 支持自定义阻断策略，并将自定义阻断策略产生的阻断日志发送至 ISOP 平台。


说明

只有在 旁路阻断 同时开启旁路阻断总开关和“自定义阻断策略告警阻断”子开关，自定义阻断功能才能生效，ISOP 平台下发的阻断策略才能保存。

进入 策略中心> 旁路阻断 > 自定义阻断策略 页面，阻断日志发送功能开启后，可以配置阻断报文发送接口和阻断策略，如图 9-7 所示。

图9-7 自定义阻断策略

阻断日志发送: 开

阻断报文发送接口: 默认口

取消 确定

阻断策略总数

请输入 查询 重置 新建

类型	黑名单	封堵开始时间	封堵结束时间	封堵时长(单位为s)	策略来源	操作
暂无数据						

配置阻断策略总体参数

在如图 9-7 所示的页面顶部，配置阻断策略总体参数；单击【确定】按钮，完成配置。阻断策略总体参数说明如表 9-25 所示。

表9-25 阻断策略总体来源

配置项	描述
阻断日志发送	是否将自定义阻断策略的阻断日志发送至 ISOP 平台。默认关闭。
阻断报文发送接口	选择发送阻断报文的接口。 如果选择默认口，表示从哪个口收包，RST 报文就从哪个口发送出去。由于使用默认口配置会加大时延，大大降低阻断率，因此不建议选择默认口。

配置自定义阻断策略

在如图 9-7 所示的页面，单击【新建】按钮，配置阻断策略参数；单击【确定】按钮，完成配置；应用配置 使配置生效。自定义阻断策略参数说明如表 9-26 所示。

自定义阻断策略新建后，可以进行查询、编辑和删除操作。

表9-26 自定义阻断策略参数

配置项	描述
类型	选择阻断的类型，可选项有 IP、IP 范围、会话、域名。

配置项	描述
起始时间/结束时间	选择封堵的时间范围。
内容	根据所选的类型，填写封堵内容。 - IP：填写单个 IP，支持 IPv4 和 IPv6。 - IP 范围：填写 IPv4 或 IPv6 地址段。 - 会话：填写会话内容，格式为“源 IP 目的 IP 目的端口”。源端口默认为 0，会话仅支持单条配置，会话中的源 IP/目的 IP 支持 IPv4 和 IPv6。 - 域名：填写类似 www.xxx.com 的域名。

 说明	- 只有在 旁路阻断 同时开启旁路阻断总开关和“自定义阻断策略告警阻断”子开关，才可以配置自定义阻断策略。 - 如果自定义阻断策略超过了封堵时间，系统会自动删除该策略。 - 编辑自定义阻断策略时，若内容有变化，系统会自动新建一条策略；若内容无变化，自动更新当前策略。
---	---

查看阻断策略来源

在如图 9-7 所示的自定义阻断策略列表中，策略来源栏显示该策略的来源，来源说明如表 9-27 所示。

表9-27 自定义阻断策略来源

展示项	描述
WEB	在 UTS-NDR 的 Web 管理页面中添加，配置方法请参见 配置自定义阻断策略 。
内部策略	恶意文件告警触发自动添加，封堵时间为 180 秒，超过 180 秒会自动删除。
API	通过 ISOP 平台下发的阻断策略。要配置 API 帐号，请参见 API 帐号配置。  说明 支持通过 ISOP 平台对自己下发的阻断策略进行管理，包括下发阻断策略、解除阻断策略、查询阻断策略。

10

更多

本章主要包含以下内容：

功能	描述
知识库	介绍威胁检测规则和威胁情报库的配置方法，漏洞库的查看方法。
北向外发	介绍 UTS-NDR 与北向系统连接的配置方法。
SNMP	介绍 UTS-NDR 的 SNMP 配置方法。
设备联动	介绍 UTS-NDR 联动设备/平台的配置方法。

10.1 知识库

UTS-NDR 知识库支持对各类规则库、情报库和漏洞库进行配置。

10.1.1 规则管理

通过规则管理，可以对各类规则和自定义协议进行管理。

10.1.1.1 入侵检测规则管理

UTS-NDR 通过内置的入侵检测规则库可以进行入侵防护检测，用户可以通过升级规则包的形式更新入侵规则库。

 说明	- 入侵检测整体功能的启用/禁用方法，请参见 入侵检测策略。 - 系统规则库的升级方法，请参见 离线升级。
---	---

进入 [更多](#) > [知识库](#) > [规则管理](#) > [入侵检测](#) 页面，默认展示系统内置的入侵检测规则，不支持新建和删除，只能查询、启用/禁用规则、查看规则详情、设置匹配规则时系统采取的动作，如图 10-1 所示。

图10-1 入侵检测规则管理

事件名称:

规则ID:

CVE-ID:

重置

高级搜索

规则列表(11074)

高级筛选

批量处理

保存

规则ID	事件名称	告警分类	危险等级	置信度	CVE-ID / CNNVD-ID	☒ 告警	☐ 阻断	☒ 抓包
10000	IP重叠分片包Teardrop拒绝服务攻击(CVE-1999-0015)	拒绝服务攻击 / 其他拒...	中	高	CVE-1999-0015 / CNNVD-1...	☒	☐	☒
10013	Microsoft IIS WebDAV PROPFIND拒绝服务漏洞攻击	拒绝服务攻击 / 应用程...	中	中	- / -	☒	☐	☒
10017	Microsoft FTP服务器STAT命令glob()扩展拒绝服务攻击	拒绝服务攻击 / 应用程...	中	高	CVE-2002-0073 / CNNVD-2...	☒	☐	☒
10035	Stream ACK/FIN小数据包洪流拒绝服务攻击	拒绝服务攻击 / ACK FL...	中	中	- / -	☒	☐	☒
10036	mstream ACK/FIN小数据包洪流拒绝服务攻击	拒绝服务攻击 / ACK FL...	中	中	- / -	☒	☐	☒
10039	早期Windows系统TCP/IP OOB带外紧急数据拒绝服务攻击漏洞	拒绝服务攻击 / 其他拒...	高	高	CVE-1999-0153 / CNNVD-1...	☐	☐	☐
10051	Microsoft SQL Server 2000缓冲区溢出漏洞蠕虫SQL_EXP蠕虫...	漏洞攻击 / 缓冲区溢出	中	中	CVE-2002-0649 / CNNVD-2...	☐	☐	☐
10052	Microsoft SQL Server 2000 Resolution服务keep-alive拒绝服务攻击	拒绝服务攻击 / 其他拒...	中	中	CVE-2002-0650 / CNNVD-2...	☐	☐	☐
10056	SYN-Flood半开TCP连接淹没拒绝服务攻击	拒绝服务攻击 / SYN FL...	中	中	- / -	☐	☐	☐
10057	syn_ack flood淹没拒绝服务攻击	拒绝服务攻击 / SYN FL...	中	中	- / -	☒	☐	☒

< 1 2 3 4 5 ... 1108 >

10条/页 跳至 页

查询规则

在如图 10-1 所示的页面顶部，可以设置查询条件进行入侵检测规则的查询，查询条件说明如表 10-1 所示。

单击【重置】按钮，可以清空所有查询参数，恢复展示所有内置入侵检测规则。

表10-1 入侵检测规则查询参数

查询项		描述
事件名称		入侵检测规则的描述信息，支持模糊查询。
规则 ID		入侵检测规则的 ID 号码。
CVE-ID		CVE 的编号。
高级搜索	CNNVD-ID	CNNVD 的编号。
	事件等级	规则的危险级别，可选项有高、中、低、所有，“所有”表示不对规则的危险级别进行限制。
	置信度	规则的置信度，可选项有高、中、低、所有，“所有”表示不对规则的置信度进行限制。

查看规则详情

在如图 10-1 所示的入侵检测规则列表中，单击事件名称，展示该规则的详细信息。

配置规则的处置动作

在如图 10-1 所示的入侵检测规则列表中，勾选匹配规则时系统采取的处置动作（支持多选），单击【保存】按钮，提交配置。入侵检测规则处置动作说明如表 10-2 所示。

单击【批量处理】按钮，支持规则处置动作的批量配置。

表10-2 入侵检测规则处置动作

配置项	描述
告警	勾选或反选告警栏，即可启用或禁用对应的规则。 入侵规则启用后才能生效，匹配该规则时才会触发告警事件。
阻断	入侵规则启用后，对于匹配该规则的报文，UTS-NDR 是否阻断相应的连接。 只有勾选了告警栏，才能设置是否阻断。
抓包	勾选抓包栏，系统会保存命中该规则的流量的 PCAP 包，然后在查看各类威胁告警日志详情时，可以下载 PCAP 包；否则 PCAP 包为空。同时，ISOP 平台也会增加下载原始 PCAP 的功能（原始报文为完整数据）；否则原始报文为空（没有数据）。 只有勾选了告警栏，才能设置是否抓包。

筛选规则

在如图 10-1 所示的入侵检测规则列表中，支持两种筛选规则的方式：

- 基本筛选
单击处置动作右侧的，可以通过是否告警、是否阻断、是否抓包进行规则的筛选。
- 高级筛选
单击【高级筛选】按钮，可以通过勾选/全选服务类型、影响应用、影响系统、攻击手段、威胁分类进行规则的筛选。

10.1.1.2 WEB 应用检测规则管理

UTS-NDR 通过内置的 Web 应用规则库可以进行 Web 应用检测，用户可以通过升级 Web 规则包的形式更新 Web 规则库。

进入 更多 > 知识库 > 规则管理 > WEB 应用检测 页面，默认展示系统内置的 Web 应用规则，Web 应用规则管理的操作方法与 入侵检测规则管理 基本相同。

 说明	• Web 应用检测功能的启用/禁用和配置方法方法,请参见 WEB 应用检测策略。 • Web 规则库的升级方法，请参见 离线升级。
---	--

10.1.1.3 研判规则管理

进入 更多 > 知识库 > 规则管理 > 研判规则 页面，系统内置的研判规则检测功能默认关闭；开启后，不支持新建和删除，只能查询、启用/禁用规则、查看规则详情、自定义列表显示列，如图 10-2 所示。启用/禁用规则后，单击【生效所有规则】按钮，使配置生效。

图10-2 研判规则管理

内置研判规则: 396 生效所有规则

规则ID:

规则名称:

事件ID:

重置 删除 高级搜索

规则列表 (396)

规则ID	关联类型	事件ID	规则名称	传输层协议	应用层协议	研判结果	规则状态	规则来源	操作
100800933	WEB应用规则	27004957	WEB组件漏洞	TCP	HTTP	成功	已启用-已生效	本地	关闭 详情
100800932	WEB应用规则	27526144	服务器漏洞	TCP	HTTP	成功	已启用-已生效	本地	关闭 详情
100800931	WEB应用规则	18612289	SQL注入漏洞	TCP	HTTP	成功	已启用-已生效	本地	关闭 详情
100800930	WEB应用规则	27526158	服务器漏洞	TCP	HTTP	成功	已启用-已生效	本地	关闭 详情
100800929	WEB应用规则	27005037	WEB组件漏洞	TCP	HTTP	成功	已启用-已生效	本地	关闭 详情
100800928	WEB应用规则	27004898	WEB组件漏洞	TCP	HTTP	成功	已启用-已生效	本地	关闭 详情
100800927	WEB应用规则	27004898	WEB组件漏洞	TCP	HTTP	成功	已启用-已生效	本地	关闭 详情
100800926	WEB应用规则	27526170	服务器漏洞	TCP	HTTP	成功	已启用-已生效	本地	关闭 详情
100800925	WEB应用规则	27005090	Web组件漏洞	TCP	HTTP	成功	已启用-已生效	本地	关闭 详情
100800924	WEB应用规则	18612236	跨站篡改防护	TCP	HTTP	成功	已启用-已生效	本地	关闭 详情

< 1 2 3 4 5 ... 40 > 10条/页 重置 页

10.1.1.4 自定义规则管理

UTS-NDR 支持自定义规则对流量进行检测,对于现有规则无法检测到的告警,用户可以添加自定义规则,快速检测流量中的告警信息,补充现有规则不足的短板。

进入 [更多](#) > [知识库](#) > [规则管理](#) > [自定义规则](#) 页面,自定义规则检测功能默认关闭;开启后,单击【新建】按钮,配置自定义规则参数;单击【生效所有规则】按钮,使配置生效。自定义规则参数说明如表 10-3 所示。

自定义规则开启并配置后,UTS-NDR 会按照规则的创建顺序,依次对流量进行检测。一旦检测到匹配的规则,将直接根据规则对流量进行处理,不再检测其他规则是否匹配。同时,在[事件研判](#) 和 [日志检索](#) 记录相关事件和告警日志。

除了新建自定义规则,还可以进行编辑、删除、导入、导出、查询、启用/停用和自定义列表显示列的操作。

表10-3 自定义规则参数

配置项		描述
基础信息	规则启用	启用后,该规则才能生效。
	自定义告警名称	填写自定义规则的名称,不能包含;"等特殊字符。
	协议描述	填写自定义规则的协议描述。
	一级告警分类/二级告警分类	选择规则的一级告警类型及其二级告警类型。
	CVE-ID/CNNVD-ID	请参见页面提示填写自定义规则的 CVE-ID/CNNVD-ID。
	威胁等级	选择自定义规则的威胁等级,可选项有高、中、低。
	置信度	选择自定义规则的置信度,可选项有高、中、低。
	研判结果	选择自定义规则的研判结果,可选项有尝试、成功、失败。

配置项		描述
	攻击链	选择自定义规则的攻击链阶段，可以在对应的告警中显示攻击阶段。
五元组信息	传输层协议	选择五元组数据的传输层协议，可选项有 TCP、UDP、ICMP、SCTP。
	应用层协议	选择五元组数据的应用层协议，支持多选，这里的选项会影响特征信息的“匹配位置”。 传输层协议为 UDP 和 SCTP 时，不支持选择应用层协议。
	源 IP/目的 IP	根据页面提示填写五元组数据的源 IP 和目的 IP，支持 IPv4 和 IPv6。
	源端口/目的端口	根据页面提示填写五元组数据的源端口号和目的端口号，取值范围为 0~65535。 传输层协议为 ICMP 时，不支持配置源端口/目的端口。
	检测方向	传输层协议为 TCP 时，需要选择五元组数据的检测方向。
特征信息 (可选，支持添加多个)	匹配类型	选择报文 Payload 匹配类型，可选项有字符串匹配、十六进制、正则表达式、字符串+十六进制。
	匹配内容	根据匹配类型，填写对应的匹配内容。
	配置项选项	选中的配置项表示已开启，支持多选。可选项有忽略大小写、取反、GBK 编码。
	匹配位置选择	根据应用层协议，为该特征选择一个位置匹配方式。
	Offset/Depth/distance/ within	根据页面提示进行配置。 匹配类型为“正则表达式”时，不支持配置这几项内容。



UTS-NDR 仅支持对明文传输的流量进行自定义规则检测。

10.1.1.5 自定义研判规则管理

进入 **更多 > 知识库 > 规则管理 > 自定义研判** 页面，自定义研判规则检测功能默认关闭；开启后，单击【新建】按钮，配置自定义研判规则参数；单击【生效所有规则】按钮，使配置生效。自定义研判规则参数说明如表 10-4 所示。

除了新建自定义研判规则，还可以进行编辑、删除、导入、导出、查询、启用/停用和自定义列表显示列的操作。

表10-4 自定义研判规则参数

配置项		描述
基础信息	规则启用	启用后，该规则才能生效。
	研判规则名称	填写自定义研判规则的名称，不能包含;"等特殊字符。

配置项		描述
	研判结果	选择自定义研判规则的研判结果，可选项有尝试、成功、失败。
	关联类型	选择自定义研判规则的关联类型，可选项有入侵检测规则、WEB 应用规则。
	事件 ID	请参见页面提示选择规则的事件 ID，或者添加事件 ID 段。
	关联 ID	请参见页面提示选择规则的关联 ID（支持多选），或者添加关联 ID 段。
	应用层协议	选择规则的应用层协议，支持多选，这里的选项会影响特征信息的“匹配位置”。
特征信息 (可选，支持添加多个)	匹配类型	选择报文 Payload 匹配类型，可选项有字符串匹配、十六进制、正则表达式、字符串+十六进制。
	匹配内容	根据匹配类型，填写对应的匹配内容。
	配置项选项	选中的配置项表示已开启，支持多选。可选项有忽略大小写、取反、GBK 编码。
	匹配位置选择	根据应用层协议，为该特征选择一个位置匹配方式。
	Offset/Depth/distance/ within	根据页面提示进行配置。 匹配类型为“正则表达式”时，不支持配置这几项内容。

10.1.1.6 日志过滤规则管理

进入 **更多 > 知识库 > 规则管理 > 日志过滤** 页面，日志过滤规则检测功能默认关闭；开启后，单击【新建】按钮，配置日志过滤规则参数；单击【生效所有规则】按钮，使配置生效。日志过滤规则参数说明如表 10-5 所示。

除了新建日志过滤规则，还可以进行编辑、删除、导入、导出、查询、启用/停用和自定义列表显示列的操作。

表10-5 日志过滤规则参数

配置项		描述
基础信息	规则启用	启用后，该规则才能生效。
	日志过滤规则名称	填写日志过滤规则的名称，不能包含;"等特殊字符。
	规则执行类别	选择日志过滤规则的执行类别，可选项有 Alert、Drop。
	关联类型	选择日志过滤规则的关联类型，可选项有入侵检测规则、WEB 应用规则。
	事件 ID	请参见页面提示选择规则的事件 ID，或者添加事件 ID 段。
	威胁等级	选择日志过滤规则的威胁等级，可选项有高、中、低。
五元组信息	传输层协议	选择五元组数据的传输层协议，可选项有 TCP、UDP。
	应用层协议	选择五元组数据的应用层协议，支持多选，这里的选项会影响

配置项		描述
特征信息 (可选, 支持添加多个)		特征信息的“匹配位置”。 传输层协议为 UDP 时, 不支持选择应用层协议。
	源 IP/目的 IP	根据页面提示填写五元组数据的源 IP 和目的 IP, 支持 IPv4 和 IPv6。
	源端口/目的端口	根据页面提示填写五元组数据的源端口号和目的端口号, 取值范围为 0~65535。 传输层协议为 ICMP 时, 不支持配置源端口/目的端口。
	匹配类型	选择报文 Payload 匹配类型, 可选项有字符串匹配、十六进制、正则表达式、字符串+十六进制。
	匹配内容	根据匹配类型, 填写对应的匹配内容。
	配置项选项	选中的配置项表示已开启, 支持多选。可选项有忽略大小写、取反、GBK 编码。
	匹配位置选择	根据应用层协议, 为该特征选择一个位置匹配方式。
	Offset/Depth/distance/within	根据页面提示进行配置。 匹配类型为“正则表达式”时, 不支持配置这几项内容。

10.1.1.7 自定义协议规则管理

UTS-NDR 支持自定义协议规则对流量进行检测。

进入 [更多 > 知识库 > 规则管理 > 自定义协议](#) 页面, 自定义规则检测功能默认关闭; 开启后, 自定义协议规则的操作方法与 [自定义规则管理](#) 基本相同。

10.1.2 规则模板管理

规则模板包括以下两种:

- 内置规则模板: 包括内置的入侵检测规则模板和 WEB 应用检测规则模板。
- 自定义规则模板: 用户自定义的入侵检测规则模板和 WEB 应用检测规则模板。

进入 [更多 > 知识库 > 规则模板](#) 页面, 默认展示系统内置的规则模板, 如图 10-3 所示。

图10-3 规则模板管理

规则模板列表 (8)					模板名称: 请输入		类型: 全部	导出	重置	导入	新建	ⓘ
名称	描述	类型	创建时间	操作								
基础IPS规则模板	在IPS基础规则模板上过滤中低危事件监控类规则、敏感事件类规则、网络监控类规则、信息收集类...	入侵规则	2021-04-06 18:24:49	详情 启用								
已启用 全面IPS规则模板	全面IPS规则模板	入侵规则	2021-04-06 18:24:49	详情								
IPS攻击清除高级规则模板	IPS攻击清除高级规则模板	入侵规则	2021-04-06 18:24:49	详情 启用								
IPS日常运营规则模板	IPS日常运营规则模板, 关闭老旧及高危数量低可信度规则	入侵规则	2021-04-06 18:24:49	详情 启用								
基础WAF规则模板	在WAF基础规则模板上过滤爬虫类规则、高误报的规则	WEB应用规则	2021-04-06 18:25:01	详情 启用								
已启用 全面WAF规则模板	全面WAF规则模板	WEB应用规则	2021-04-06 18:25:01	详情								
WAF攻击清除高级规则模板	WAF攻击清除高级规则模板	WEB应用规则	2021-04-06 18:25:01	详情 启用								
WAF日常运营规则模板	WAF日常运营规则模板, 关闭老旧及高危数量低可信度规则	WEB应用规则	2021-04-06 18:25:01	详情 启用								

单击【新建】按钮，配置自定义规则模板参数；单击【新建模板】按钮，保存配置，返回规则模板列表可以看到已添加的规则模板；[应用配置](#) 使配置生效。自定义规则模板参数说明如表 10-6 所示。

除了新建自定义规则模板，还可以进行查看详情、编辑、删除、导入、导出、查询和启用/停用操作。系统内置的规则模板不支持编辑和删除。

表10-6 自定义规则模板参数

配置项	描述
基础模板	选择一个系统内置的规则模板，然后在此基础上编辑并保存为新的自定义规则模板。
模板名称	填写自定义规则模板的名称。
描述	填写自定义规则模板的描述信息。
规则	选择自定义规则模板包含的规则 ID 及其各个入侵规则的处理动作，可选项有告警、阻断、抓包。 说明 - 在规则列表上方，支持通过规则 ID、事件名称、事件等级、置信度来查询规则；也可以对规则进行筛选，筛选方法请参见 筛选规则。 - 勾选“抓包”后，可以在告警或日志页面下载 PCAP 文件。

10.1.3 情报库

情报库提供情报概览、情报配置、情报查询功能。

10.1.3.1 情报概览

进入 [更多](#) > [知识库](#) > [情报库](#) > [情报概览](#) 页面，展示 UTS-NDR 接入情报的类型、类型名称、元类型、情报条数、磁盘大小和更新时间，如图 10-4 所示。

图10-4 情报概览

存储信息列表(9)					
情报类型ID	类型名称	元类型	情报条数	磁盘大小	更新时间
1	IP黑名单情报	情报型	0	0 bytes	未更新
2	域名黑名单情报	情报型	0	0 bytes	未更新
3	URL黑名单情报	情报型	0	0 bytes	未更新
4	样本黑名单情报	情报型	0	0 bytes	未更新
6	C2黑名单情报	情报型	0	0 bytes	未更新
7	勒索情报	情报型	0	0 bytes	未更新
8	挖矿情报	情报型	0	0 bytes	未更新
9	APT黑名单情报	情报型	0	0 bytes	未更新
10	攻击链情报	情报型	0	0 bytes	未更新

10.1.3.2 情报配置

情报配置包括情报源配置和情报导入。

情报源配置

进入 **更多 > 知识库 > 情报库 > 情报配置 > 源配置** 页面，除了查看当前接入的情报源列表，还支持对系统内置的情报源进行以下操作：

- 单击情报源信息列表操作栏的【连通性测试】，UTS-NDR 立即尝试与相应情报源的连接，并返回连通性信息。
- 单击情报源信息列表操作栏的【立即更新】，UTS-NDR 立即尝试向相应情报源下发更新指令。



说明

UTS-NDR 设备向情报源下发更新指令之前，必须确保能够连接外网。

情报导入

UTS-NDR 支持手动导入 NTI 情报源和重保情报。

导入 NTI 情报源

- 步骤 1** 访问官方升级页面 update.nsfocus.com/update/bsaUtsIndex，在相应版本的升级包列表中下载“NTI 威胁情报升级包”。

NTI 威胁情报升级文件包括 APT 情报、挖矿情报、勒索情报和 B 包。
- 步骤 2** 进入 **更多 > 知识库 > 情报库 > 情报配置 > 情报导入** 页面，情报源选择“NTI 情报源”。
- 步骤 3** 单击【选择文件】按钮，从本地选择步骤 1 下载的情报文件包。

步骤 4 单击【开始上传】按钮，完成 NTI 情报源的导入。

----结束

导入重保情报

步骤 1 进入 **更多 > 知识库 > 情报库 > 情报配置 > 情报导入** 页面，情报源选择“重保情报”。

步骤 2 情报类型目前仅能选择“重保情报”。

步骤 3 单击【下载模板】按钮，将情报导入模板下载到本地。

步骤 4 打开情报导入模板，编辑情报信息，完成后保存文件。

步骤 5 返回 **更多 > 知识库 > 情报库 > 情报配置 > 情报导入** 页面，选择目标情报源及其情报类型后，单击【选择文件】按钮，从本地选择步骤 4 保存的情报文件。

步骤 6 单击【开始上传】按钮，完成重保情报的导入。

----结束

10.1.3.3 情报查询

进入 **更多 > 知识库 > 情报库 > 情报查询** 页面，通过时间范围、情报源、情报类型、观察对象类型进行查询，满足查询条件的情报将展示在情报列表中。

单击情报列表操作栏的【云端查询】，在弹出的对话框中单击【跳转】按钮，可以跳转至绿盟威胁情报中心（简称 NTI）进行更详尽的情报查询。

10.1.4 漏洞库

UTS-NDR 的漏洞库，是指系统内置的绿盟科技漏洞库，包括主机漏洞和网站漏洞。

10.1.4.1 主机漏洞

进入 **更多 > 知识库 > 漏洞库 > 主机漏洞** 页面，展示主机漏洞库的全部内容，包括主机漏洞名称、脆弱性值、发现日期和来源厂商，同时支持漏洞信息的查询和查看，如图 10-5 所示。

图10-5 主机漏洞库

漏洞名称: 请输入漏洞名称					高级查询
漏洞列表					
漏洞名称	脆弱性值	发现日期	来源厂商	操作	
Microsoft Office远程代码执行漏洞 (CVE-2021-27059)	7.6	2021-03-10	绿盟科技	详情	
Microsoft Internet Explorer远程代码执行漏洞 (CVE-2021-27085)	8.8	2021-03-10	绿盟科技	详情	
Microsoft Application Virtualization远程代码执行漏洞 (CVE-2021-26890)	7.8	2021-03-10	绿盟科技	详情	
Microsoft Windows Overlay Filter权限提升漏洞 (CVE-2021-26874)	7.8	2021-03-10	绿盟科技	详情	
Microsoft Windows WalletService权限提升漏洞 (CVE-2021-26871)	7.8	2021-03-10	绿盟科技	详情	
Microsoft DirectX权限提升漏洞 (CVE-2021-24095)	7	2021-03-10	绿盟科技	详情	
Microsoft Windows Installer权限提升漏洞 (CVE-2021-26862)	6.3	2021-03-10	绿盟科技	详情	
Microsoft Windows Win32k权限提升漏洞 (CVE-2021-27077)	7.8	2021-03-10	绿盟科技	详情	
Microsoft Windows Graphics Component权限提升漏洞 (CVE-2021-26868)	7.8	2021-03-10	绿盟科技	详情	
Microsoft Windows WalletService权限提升漏洞 (CVE-2021-26865)	7.8	2021-03-10	绿盟科技	详情	
					1 2 3 4 5 ... 21215 > 10条/页 重置

主机漏洞查询

在如图 10-5 所示的主机漏洞列表上方，可以通过漏洞名称进行模糊查询，也可以单击【高级查询】设置更多条件进行查询。主机漏洞查询条件说明如表 10-7 所示。

表10-7 主机漏洞查询条件

查询项	描述
漏洞名称	主机漏洞的名称。支持模糊查询。
漏洞来源	主机漏洞的获取途径。仅支持选择“绿盟科技”。
风险等级	主机漏洞的风险等级。可选项有高、中、低。
漏洞描述	主机漏洞的描述内容。支持模糊查询。
发现时间	主机漏洞的发现时间范围。
发布时间	主机漏洞的发布时间范围。

查看主机漏洞详情

在如图 10-5 所示的主机漏洞列表中，单击操作栏的【详情】，可以查看对应漏洞的详情，包括漏洞名称、详细描述、漏洞来源、解决方案、脆弱性值、危险插件、发现日期、发布日期、CVE 编号、CNNVD 编号、CNCVE 编号、BUGTRAQ、NSFOCUS、CVSS 评分和 CNVD 编码。

10.1.4.2 网站漏洞

进入 更多 > 知识库 > 漏洞库 > 网站漏洞 页面，网站漏洞的管理方法与主机漏洞的基本相同，请参见 主机漏洞。

10.2 北向外发

UTS-NDR 支持级联部署，即下级平台通过配置的北向接口实例，定时向数据索引对应的索引按照过滤规则提取数据，经过发送通道发送至上级平台。目前北向接口仅支持 **kafka** 数据源。

10.2.1 北向接口

北向接口，即 UTS-NDR 与北向系统的交互接口。UTS-NDR 级联部署时，需要配置北向接口实例、发送通道。

10.2.1.1 北向接口实例

UTS-NDR 通过北向接口实例主动向北向系统发送数据，最多支持 30 个北向接口实例。

北向接口获取数据后将数据进行格式化处理，再通过北向通道进行发送。故，北向接口实例主要完成的工作包括：数据提取、数据格式化、（通过发送通道）发送数据。

进入 **更多 > 北向外发 > 北向接口 > 北向接口实例** 页面，北向接口实例新建后，可以进行查询、启动/停止、查看、编辑、删除、导入/导出操作，如图 10-6 所示。

图10-6 北向接口实例



新建北向接口实例

以 **kafka** 类型为例，北向接口实例的新建方法如下：

- 步骤 1** 在如图 10-6 所示的页面中，单击【新建实例】按钮，进入提取参数配置页，参数说明如表 10-8 所示。

表10-8 北向接口实例——数据提取（类型为 kafka）

配置项	描述
实例名称	系统自动生成的实例名称格式： 实例类型@APP 名称:Tag 名称 ，支持修改，不可与其他实例重名。
类型	实例的类型，选择 kafka 。
索引	kafka 数据源默认为 judgeOperation:alarm_event_outgoing 。
数据条数	周期性获取数据的数量上限。 取值范围为 1~99,999,999 条，默认 10000 条。

步骤 2 配置格式化参数，如图 10-7 所示，参数说明如表 10-9 所示。

图10-7 北向接口实例——格式化配置

提取

2 格式化

3 通道

请至少选择一个字段

前置插件类型 NDR 选择字段

字段	类型	格式化	操作
暂无数据			

构造方式: json 自定义定制模板 syslog

上一步 取消 重置 下一步

表10-9 格式化参数

配置项	描述
前置插件类型	选择格式化日志格式为 NDR 支持或者 ISOP 支持的格式。
选择字段	单击【选择字段】按钮，选择需要格式化的字段（支持多选）。选中的字段显示在字段列表中，可以进行编辑操作。
构造方式	选择一种数据格式化的构造方式。 - json：直接转换为 json 格式。 - 自定义定制模板：请参见页面提示配置格式化字符串。 - Syslog：配置 syslog 可替换字段。

步骤 3 选择通道，如图 10-8 所示。

- a. 一个实例最多支持选择 5 个北向发送通道。
- b. 单击【新建通道】，可以新建北向发送通道，操作方法请参见 [发送通道](#)。

图10-8 北向接口实例——选择通道

提取

格式化

3 通道

选择通道

新建通道

上一步 取消 重置 完成

步骤 4 单击【完成】按钮，保存北向接口实例。

----结束

导出北向接口实例

在如图 10-6 所示的页面中，单击【更多 > 导出实例为本地文件】按钮，可将当前列表中的所有实例导出为 json 文件。

导入北向接口实例

在如图 10-6 所示的页面中，单击【更多 > 从本地文件导入实例】按钮，可从本地导入北向接口实例文件（文件仅支持 JSON 格式，大小不超过 1M）。

删除/清除北向接口实例

北向接口实例支持删除/一键清除，操作说明如下：

- 在如图 10-6 所示的北向接口实例列表中，单击操作栏的【删除】，删除对应的实例。
- 在如图 10-6 所示的页面中，单击【一键清除】按钮，只能清除无效实例。无效实例是指关联的 Tag 或数据表在使用过程中不复存在的实例。

10.2.1.2 发送通道

北向接口实例中的各类数据经过提取、格式化构造后，通过发送通道进入北向系统。UTS-NDR 最多支持 50 个北向发送通道，有四种类型：NPAI、UDP、FTP/SFTP、KAFKA。

进入 更多 > 北向外发 > 北向接口 > 发送通道 页面，单击【新建通道】按钮，配置北向发送通道参数，即可新建通道。参数说明如表 10-10 所示。

北向发送通道新建后，可以进行查询、查看、编辑和删除操作。

表10-10 北向发送通道参数

配置项		描述
北向通道名称		系统自动生成的北向通道名称格式： 通道类型@对端主机 IP:端口号 ，支持修改，不可与其他通道重名。
通道类型		选择北向通道的类型，可选项有 NPAI、UDP、FTP/SFTP、KAFKA。
外发速率限制		通道向外发送数据的速率限制（单位：MB/s）。0 表示不限制。
NPAI/UDP/FTP/SFTP 通道参数	对端主机	接收外发数据的服务端主机的 IP 地址或域名。支持 IPv4 和 IPv6。
	端口号	接收外发数据的服务端主机端口号。
	客户端 IP 绑定	向服务端外发数据的客户端 IP 地址。若不指定，系统将自行为其分配。
NPAI 通道参数	类型	仅支持选择 SSL。
FTP/SFTP 通道参数	协议	外发数据使用的协议，可选项有 SFTP、FTP。
	上传路径	对端主机接收 FTP/SFTP 外发数据后的存放路径。上传路径必须从根目录开始设置。

配置项		描述	
	用户名/密码	访问 FTP/SFTP 服务器的用户名/密码。	
	验证方式/ Secret Key	- 选择 SFTP 协议时，需要选择验证方式，可选项有 password、私钥。验证方式为“私钥”时，需要上传私钥文件（文件大小不能超过 1M）。 - 选择 FTP 协议时，默认为 password 方式。	
	数据单元分隔符	外发文件中多个数据单元之间的分隔符。 支持一个或多个 ASCII 码字符，特殊字符支持转义输入，最多 10 个字符。	
	文件命名规则	请参见页面提示配置外发的数据单元打包文件的命名规则。 勾选“gzip 压缩”，表示文件进行 gzip 压缩。	
	文件所含数据条数/等待时间	“等待时间”和“文件所含数据条数”共同控制待发送文件生成。在写入一个待发送文件的过程中，若文件中的数据单元数量没有达到“文件所含数据条数”，且配置的“等待时间”内没有数据写入，该写入会置为完成，文件将进行外发。 - 文件所含数据条数：一个数据单元打包文件中所含数据单元的最大数量。取值范围为 100~10,000 条。 - 等待时间：每个待发送文件的超时时间（单位：秒）。0 表示无限等待。 说明 若数据单元数量大于设定值，可将数据单元切分为满足条件的几个文件进行上传。	
KAFKA 通道参数	broker_list		kafka 的服务器名称，多个服务器之间用英文逗号分隔。
	topic		Kafka 的 topic。
	认证方式		可选项有无需认证、SSL、Plain、Kerberos。
	SSL 认证	keystore/truststore	选择 keystore 文件/truststore 文件进行上传（两类文件大小均不能超过 1M）。
		keystore 密码/Truststore 密码	keystore 的密码/truststore 的密码。
	Plain 认证	用户名	Plain 验证方式时的登录用户名。
		密码	Plain 验证方式时的登录密码。
	Kerberos 认证	keytab/krb5conf	选择 keytab 文件/krb5conf 文件进行上传（两类文件大小均不能超过 1M）。
		service_name	服务器的名称。
Principal		客户端的名称。	

10.2.1.3 Webservice

Webservice 是一类特殊的北向通道，它不经过数据获取、构造、北向通道的发送流程，而是提供基于 HTTPS 的 API 接口服务，通过 API 接口向经过 token 验证的北向系统发送查询数据。

UTS-NDR 提供统一的 Webservice 请求入口，由 UTS-NDR 进行统一的认证、授权和请求路由，实际的接口由安装在 UTS-NDR 平台上的某些组件提供。某些组件，是指在组件进行安装时注册提供 Webservice 接口的组件。

进入 **更多 > 北向外发 > 北向接口 > Webservice** 页面，展示全部接口的所属 APP 和接口路径，如图 10-9 所示。

图10-9 Webservice



在如图 10-9 所示的页面中，支持以下操作：

- 查询接口：支持接口路径、APP 中文名称的模糊查询。
- 查看接口：单击操作栏的【查看】，可以查看对应的接口参数。
- 启用/停用：单击启用/停用栏的开关，可以启用/停用对应的接口。

10.2.2 日志转发

用户可根据实际情况启用相应的日志插件，以便于通过多种方式存储日志。

日志插件的配置方法如下：

步骤 1 进入 **更多 > 北向外发 > 日志转发 > 日志插件配置** 页面，如图 10-10 所示。

图10-10 日志插件配置



步骤 2（可选）配置本地 IP 地址。

- a. 本地 IP 地址用于在向外发送日志时标识当前设备。
- b. 必须设置为 M 口或 H 口的 IP 地址，单击【确定】按钮，完成配置。
如果不配置本地 IP 地址，发送日志的 IP 地址将会自动设为 192.168.2.1。

步骤 3 配置日志插件启用项和日志过滤启用项。

勾选需要使用的日志插件，参数说明如表 10-11 所示。

表10-11 日志插件配置参数

配置项	描述
插件启用项	勾选需要启用的日志插件，不同类型的插件以不同的方式传输日志到相应的设备。 - 本地通道：日志在 UTS-NDR 本地保存。默认启用。 - 通道 1：日志以文件或压缩包的形式通过 SFTP 协议传输至 SFTP 服务器。 - ndr 通道：告警日志转发到预判的配置。 - 通道 5：日志通过 kafka 通道进行传输。 - 通道 2：日志以定制格式传输至 SYSLOG 服务器。关于日志的定制格式，请咨询绿盟科技的技术支持人员。 - 标准 SYSLOG 通道：日志以绿盟定义的 SYSLOG 格式传输至 SYSLOG 服务器。关于日志的定制格式，请咨询绿盟科技的技术支持人员。 - 集中管理：开启后，从节点的日志才能传输至主节点。 - A 接口通道：日志以 JSON 格式传输至 ISOP 平台。默认启用。 - 邮件：通过电子邮件方式，使用 SMTP 服务器将威胁信息和报表发送至指定收件人电子邮箱。支持向多个收件人邮箱进行发送。  说明 通道 1、通道 2 和标准 SYSLOG 通道只可启用其中一个，不可同时启用。
日志过滤启用项	选择对哪些插件的日志进行过滤。 启用日志插件后，在通过插件发送日志或将日志入库之前，UTS-NDR 会根据内置的过滤规则，对会话日志、DNS 日志和 ICMP 日志进行过滤，从而提高日志可用性。  说明 对于 A 接口发送的日志，UTS-NDR 还会根据 日志相关配置参数 的“日志发送级别”，向 ISOP 平台发送指定内容的日志。

步骤 4 单击【确定】按钮，会在日志发送管理页出现对应的配置页签。


例如：勾选“标准 SYSLOG 通道”并完成插件加载和刷新后，显示 **标准 SYSLOG 通道** 页签，如图 10-11 所示。

图10-11 加载 SYSLOG 通道日志插件



步骤 5（可选）配置 A 接口通道各类日志的发送方式，如图 10-12 所示。

图10-12 A 接口通道各类日志发送方式



步骤 6 单击【保存】按钮，页面弹出配置成功的提示信息。

步骤 7 重启日志进程。重启方法请参见 [系统控制](#)。

步骤 8 [应用配置](#) 使配置生效。

----结束

10.3 SNMP

UTS-NDR 支持 SNMP（Simple Network Management Protocol，简单网络管理协议）管理，可以作为 Agent 响应 SNMP 管理主机的查询，向 SNMP 管理主机返回相应的运行状态信息，同时也可以主动向 SNMP 管理主机发送 Trap 消息。

UTS-NDR 支持 SNMP v3 版本，同时兼容 v1 和 v2c 版本。当使用 SNMP v1 和 v2c 对 UTS-NDR 进行网络查询时，只需设置团体名，但存在传输的认证和管理数据没有加密、数据的收发缺乏鉴别机制等问题，因此对网络的管理缺乏安全保障。当使用 SNMP v3 对 UTS-NDR 进行查询时，不仅将传送的信息使用加密算法（支持 DES 和 AES）进行加密，还需要设置用户的密钥，以便于 UTS-NDR 验证用户身份，进一步提高了对 UTS-NDR 进行 SNMP 管理的安全性。

UTS-NDR 支持主流的 SNMP 管理软件（例如：MIB BROWSER、solarwind）。

10.3.1 系统配置信息

UTS-NDR 需要进行基本配置后才能支持 SNMP 管理，下面介绍如何在 UTS-NDR 进行设置，从而支持 SNMP 管理。

进入 **更多 > SNMP > 系统配置信息** 页面，配置 SNMP 基本参数，单击【应用配置】按钮，完成配置。SNMP 基本参数说明如表 10-12 所示。

单击【Snm Agent MIB 文件】，可以将 Snmp Agent MIB 文件下载到本地。

表10-12 SNMP 基本参数

配置项	描述
系统位置	填写 UTS-NDR 设备在网络环境中所处的位置。
联系方式	填写 UTS-NDR 设备直接负责人的联系方式，可以是电话号码或 Email 地址。默认为绿盟科技技术支持的 Email 地址。
系统描述信息	填写 UTS-NDR 设备的描述信息。
SnmTrap	是否开启 UTS-NDR 设备主动向 SNMP 主机发送报警消息的功能。开启后，Trap 配置生效。
SnmAgent	是否开启 UTS-NDR 设备接受 SNMP 管理主机管理的功能。开启后，Agent 访问控制配置生效。

10.3.2 Agent 访问控制

UTS-NDR 设备必须开启 SNMP 代理服务并配置相关代理访问控制参数后，才支持 SNMP 管理主机对 UTS-NDR 设备进行 SNMP 管理，以及 SNMP 报警。SNMP Agent 的开启方法，请参见 [系统配置信息](#)，下面介绍 Agent 访问控制参数的配置方法。

 注意	SNMP Agent 支持 v1/v2c 和 v3 版本。SNMP v1/v2c 协议是不安全的协议，使用 v1/v2c 协议存在安全风险，建议使用 v3 协议。
--	---

10.3.2.1 v1/v2c

进入 **更多 > SNMP > Agent 访问控制 > v1/v2c** 页面，单击【新建】按钮，配置 Agent 访问控制参数（v1 和 v2c 版本）；单击【确定】按钮，完成配置；[应用配置](#) 使配置生效。Agent 访问控制参数说明（v1 和 v2c 版本）如表 10-13 所示。

Agent 访问控制参数（v1 和 v2c 版本）新建后，可以进行编辑和删除操作。

表10-13 Agent 访问控制参数（v1 和 v2c 版本）

配置项	描述
团体名	UTS-NDR 设备开启 SnmpAgent 代理功能后，填写 SNMP 管理主机访问 UTS-NDR 设备时使用的团体名。至少 8 位字符串，建议同时包含大写字母、小写字母、数字和下划线。 新建成功后，团队名以*展示。
请求来源	填写 SNMP 管理主机的来源 IP 地址。支持 IPv4 和 IPv6，*表示不限制来源 IP。
MIB 子树	填写管理主机对 UTS-NDR 设备中管理信息库子树的访问权限，访问权限是通过 OID（Object identifier，对象标识）实现的控制。 1 表示具有所有节点的访问权限，例如：1.3.6.1.4.1.19849.2。
读写权限	主机对 UTS-NDR 设备中管理信息库子树的读写权限，仅支持只读。

10.3.2.2 v3

进入 **更多 > SNMP > Agent 访问控制 > v3** 页面，单击【新建】按钮，配置 Agent 访问控制参数（v3 版本）；单击【确定】按钮，完成配置；[应用配置](#) 使配置生效。Agent 访问控制参数说明（v3）如表 10-14 所示。

Agent 访问控制参数（v3 版本）新建后，可以进行编辑和删除操作。

表10-14 Agent 访问控制参数（v3 版本）

配置项	描述
用户名	填写 SNMP v3 的用户名。建议同时包含大写字母、小写字母、数字和下划线。
MIB 子树	填写管理主机对 UTS-NDR 设备中管理信息库子树的访问权限，访问权限是通过 OID（Object identifier，对象标识）实现的控制。 1 表示具有所有节点的访问权限，例：1.3.6.1.4.1.19849.2。
读写权限	主机对 UTS-NDR 设备中管理信息库子树的读写权限，仅支持只读。
安全等级	选择一个安全等级，用户必须满足后才能访问。可选项有不认证不加密、需认证、认证且加密。
认证协议	安全等级为“需认证”和“认证且加密”时，需要选择认证时使用的认证协议，可选项有 MD5 和 SHA。
认证用 key	安全等级为“需认证”和“认证且加密”时，需要选择认证时使用的密钥，提供给认证协议做单向散列计算。

配置项	描述
	至少 8 位字符串，建议同时包含大写字母、小写字母、数字和下划线。
加密协议	安全等级为“认证且加密”时，需要选择加密传送信息时使用的加密算法，可选项有 DES、AES。
加密用 key	安全等级为“认证且加密”时，需要选择信息加密时使用的密钥，提供给加密协议。 至少 8 位字符串，建议同时包含大写字母、小写字母、数字和下划线。

10.3.3 Trap

Trap 是一种自陷信息，是指 UTS-NDR 作为 SNMP Agent 设备支持在任何时候向 SNMP 管理主机报告自身情况，而不需要等到 SNMP 管理主机为获得这些情况而轮询它的时候才发送。

UTS-NDR 设备必须开启 SNMP Trap 并配置相关参数后，才支持向 SNMP 管理主机主动发出情况信息。

SNMP Trap 支持 v1/v2c 和 v3 版本。SNMP Trap 的开启方法，请参见 [系统配置信息](#)，下面介绍 SNMP Trap 的配置方法。

10.3.3.1 v1/v2c

进入 **更多 > SNMP > Trap > v1/v2c** 页面，单击【新建】按钮，配置 Trap 参数（v1 和 v2c 版本）；单击【确定】按钮，完成配置；[应用配置](#) 使配置生效。Trap 参数说明（v1 和 v2c 版本）如表 10-15 所示。

Trap 参数（v1 和 v2c 版本）新建后，可以进行编辑和删除操作。

表10-15 Trap 参数（v1 和 v2c 版本）

配置项	描述
目的主机	填写接收 UTS-NDR 设备发出 SNMP Trap 报警消息的主机 IP。支持 IPv4 和 IPv6。
接收端口	填写接收 SNMP Trap 报警消息的端口号。
协议版本	使用的 SNMP 协议的版本。可选项有 v1、v2c。
agent 地址	协议版本为 v1 时，需要配置 Agent 的 IP 地址。仅支持 IPv4。
团队名	接收 SNMP Trap 报警消息的主机的团体名。 UTS-NDR 设备开启 SnmpTrap 后，填写接收 SNMP Trap 报警消息的主机的团体名。 至少 8 位字符串，建议同时包含大写字母、小写字母、数字和下划线。 新建成功后，团队名以*展示。

10.3.3.2 v3

进入 **更多 > SNMP > Trap > v3** 页面，单击【新建】按钮，配置 Trap 参数（v3 版本）；单击【确定】按钮，完成配置；[应用配置](#) 使配置生效。Trap 说明（v3）如表 10-16 所示。

Trap 参数（v3 版本）新建后，可以进行编辑和删除操作。

表10-16 Trap 参数（v3 版本）

配置项	描述
目的主机	填写接收 UTS-NDR 设备发出 SNMP Trap 报警消息的主机 IP。支持 IPv4 和 IPv6。
接收端口	填写接收 SNMP Trap 报警消息的端口号。
用户名	填写 SNMP v3 用户名。 至少 8 位字符串，建议同时包含大写字母、小写字母、数字和下划线。
EngineID	填写 SNMP 引擎的 ID 号。 必须为 16 位的 16 进制数，例如：0x8000000001020304。
安全等级	选择一个安全等级，用户必须满足后才能访问。可选项有不认证不加密、需认证、认证且加密
认证协议	安全等级为“需认证”和“认证且加密”时，需要选择认证时使用的认证协议，可选项有 MD5 和 SHA。
认证用 key	安全等级为“需认证”和“认证且加密”时，需要选择认证时使用的密钥，提供给认证协议做单向散列计算。 至少 8 位字符串，建议同时包含大写字母、小写字母、数字和下划线。
加密协议	安全等级为“认证且加密”时，需要选择加密传送信息时使用的加密算法，可选项有 DES、AES。
加密用 key	安全等级为“认证且加密”时，需要选择信息加密时使用的密钥，提供给加密协议。 至少 8 位字符串，建议同时包含大写字母、小写字母、数字和下划线。

10.4 设备联动

UTS-NDR 支持与绿盟大数据安全分析平台(简称 ISOP)和绿盟企业安全中心系统(简称 ESPC)进行联动，向其传输日志。

10.4.1 平台联动

UTS-NDR 支持向 ISOP 平台注册并传输日志。传输日志之前，必须先完成 ISOP 平台的注册，注册方法请参见 [UTS-NDR 在 ISOP 的注册方法](#)。

进入 **更多 > 设备联动 > 平台联动** 页面，可以查看 A 接口版本信息并对 ISOP 平台参数和发送日志类型进行配置，如图 10-13 所示，页面内容说明如表 10-17 所示。

图10-13 平台联动




表10-17 平台联动页面内容

展示项	描述
大数据安全分析平台列表	配置 UTS-NDR 注册的 ISOP 平台参数。请参见 配置大数据安全分析平台参数 。
日志类型发送	选择 UTS-NDR 向 ISOP 平台传输的日志类型。请参见 配置发送日志类型 。
A 接口信息	展示 A 接口的版本信息和版本更新时间。UTS-NDR 通过 A 接口连接 ISOP 平台。

UTS-NDR 在 ISOP 的注册方法

UTS-NDR 向 ISOP 平台传输日志之前，必须先完成 ISOP 平台的注册：

- UTS-NDR 向 ISOP 平台发起注册：在 UTS-NDR 的 Web 管理页面配置 ISOP 平台参数，请参见 [配置大数据安全分析平台参数](#)。

UTS-NDR 在 ISOP 平台注册成功后，可以进行以下互动：

- UTS-NDR 会根据 [配置发送日志类型](#) 的配置信息，将日志传输至 ISOP 平台，在 ISOP 平台进行日志分析。
- ISOP 平台从 UTS-NDR 获取 PCAP 包，用于对事件进一步分析。此功能需要配置 API 帐号，请参见 [API 帐号配置](#)。

配置大数据安全分析平台参数

UTS-NDR 最多支持向 3 个 ISOP 平台进行注册。

在如图 10-13 所示的大数据安全分析平台列表下方，单击【新增配置】，配置 ISOP 平台参数；单击操作栏的【保存】，即可添加新的 ISOP 平台信息；如果在配置参数时勾选了“启

动”，添加后，UTS-NDR 会主动向对应的 ISOP 平台发起连接，连接成功后显示“连接成功”。ISOP 平台参数说明如表 10-18 所示。

ISOP 平台添加后，可以进行编辑和删除操作。

表10-18 ISOP 平台参数

配置项	描述
服务器地址	填写 ISOP 平台的 IP 地址，支持 IPv4 和 IPv6。
DNS	填写 ISOP 接收 DNS 日志的端口号。取值范围为 1~65535，默认为 5011。
HTTP	填写 ISOP 接收 HTTP 流量日志的端口号。取值范围为 1~65535，默认为 5011。
会话	填写 ISOP 接收各种会话日志的端口号。取值范围为 1~65535，默认为 5011。
告警	填写 ISOP 接收各种告警日志的端口号。取值范围为 1~65535，默认为 5011。
文件	填写 ISOP 接收 UTS-NDR 还原的文件的端口号。取值范围为 1~65535，默认为 5050。
其他	填写 ISOP 接收文件还原日志以及其他日志的端口号。取值范围为 1~65535，默认为 5011。
NAT	当 UTS-NDR 处于内网，需要经过 NAT 转换地址后与外网平台联动时，需要勾选此项。
状态日志	ISOP 平台是否接收 UTS-NDR 传输的状态日志。状态日志包括以下两种： - 心跳日志：主要用于监控 UTS-NDR 是否在线。 - 监控日志：主要用于监控 UTS-NDR 的 CPU、内存、CF 卡、磁盘的占用情况以及流量发送情况。
启动	UTS-NDR 是否主动向 ISOP 平台发起连接。 - 不勾选：该配置不生效。 - 勾选：保存配置后，UTS-NDR 会主动向 ISOP 平台发起连接。

配置发送日志类型

在如图 10-13 所示的日志类型发送区域，配置日志类型发送参数，单击【确定】按钮，所选的日志类型按照此处配置传输至 ISOP 平台。日志类型发送参数说明如表 10-19 所示。

表10-19 日志类型发送参数

配置项	描述
威胁日志发送	勾选威胁日志的类型，支持单选、多选和全选。
日志发送最低置信度等级	按照置信度的最低等级发送日志，可选项有低、中、高。 例如：选择“中”，表示将置信度为“中”和“高”的威胁日志传输至 ISOP 平台。
日志发送最低威胁等级	按照威胁的最低等级发送日志，可选项有低、中、高。 例如：选择“中”，表示将威胁等级为“中”和“高”的威胁日志传输至 ISOP 平台。

配置项	描述
	平台。
元数据日志发送	勾选元数据日志的类型，支持单选、多选和全选。
接口流量日志开关	勾选后，将 UTS-NDR 与 ISOP 的接口流量日志传输至 ISOP 平台。
资产日志开关	勾选后，将 UTS-NDR 资产日志传输至 ISOP 平台。
旁路阻断日志开关	勾选后，将 UTS-NDR 旁路阻断日志传输至 ISOP 平台。
还原文件发送开关	勾选后，将 UTS-NDR 还原文件日志传输至 ISOP 平台。

10.4.2 ESPC 联动

UTS-NDR 支持与 ESPC 平台联动。UTS-NDR 设备进行集中授权时，在 ESPC 向 UTS-NDR 下发授权证书后，即可在此处展示联动的 ESPC 设备信息及其联动情况。

进入 **更多 > 设备联动 > ESPC 联动** 页面，展示已联动的 ESPC 设备信息，包括设备 IP、端口、联动状态和是否启用联动，如图 10-14 所示。

图10-14 ESPC 联动

联动配置列表					手动刷新联动设备	ⓘ
HOST	端口	联动状态	是否启用联动	操作		
10.66.247.119	443	离线	是	编辑		

在如图 10-14 所示的页面中，支持以下操作：

- ESPC 设备列表的自动刷新频率是 30 秒，单击【手动刷新联动设备】可以手动刷新列表数据。
- 单击操作栏的【编辑】，可以编辑联动的 ESPC 设备 IP、端口以及是否启用联动功能。

11 系统配置

单击 UTS-NDR 的 Web 页面右上角的快捷键操作栏，可以进行系统配置。

本章主要包含以下内容：

功能	描述
系统控制	介绍 UTS-NDR 设备的几个系统控制方法，包括应用配置、重启引擎、重启系统、关闭系统和重启日志进程。
升级管理	介绍系统引擎和系统规则库的在线升级方法和离线升级方法。
权限管理	介绍用户帐号、用户角色、当前登录帐号以及登录安全规则的配置方法。
证书管理	介绍系统证书的管理方法和证书过期提醒的配置方法。
存储管理	介绍系统数据的备份方法、恢复方法以及数据存储的配置方法。
任务管理	介绍系统自带任务的监控及管理方法。
系统配置	介绍系统主题、态势感知大屏和系统引擎的配置方法。
登录认证	介绍系统单点登录插件和 API 帐号的配置方法。

11.1 系统控制

单击快捷键操作栏 进入 **系统 > 系统控制 > 系统控制** 页面，根据需求执行相应操作即可。系统控制功能说明如表 11-1 所示。

表11-1 系统控制功能

操作项	功能
应用配置	所有策略将被重新加载生效。
重启引擎	重新启动 UTS-NDR 引擎系统。重启后，所有策略和配置都将被重新加载生效。
重启 Web	重新启动 UTS-NDR 的 Web 系统。
重启系统	重新启动整个 UTS-NDR 硬件系统。

操作项	功能
关闭系统	关闭整个 UTS-NDR 硬件系统。
重启日志进程	重新加载 UTS-NDR 的日志发送配置。

11.2 升级管理

UTS-NDR 支持在线升级和离线升级。

11.2.1 更新

单击快捷键操作栏 进入 **系统 > 升级管理 > 系统升级 > 更新** 页面，展示当前的系统引擎和系统规则库版本信息。如果当前 UTS-NDR 设备可以连接绿盟科技官方网站的软件升级链接（<http://update.nsfocus.com/>），此处会显示自动下载的升级包，供用户下载。

11.2.2 在线升级

若当前 UTS-NDR 设备可访问互联网，单击快捷键操作栏 进入 **系统 > 升级管理 > 系统升级 > 在线升级** 页面，可使用立即在线升级或自动在线升级的方式对系统引擎和系统规则库进行升级，升级后支持查看在线升级历史记录，如图 11-1 所示。

图11-1 在线升级



时间	升级类型	升级版本	升级结果	备注
2023-10-13 01:47:08	LIST		失败	download update packages failed,update failed
2023-10-11 20:02:33	LIST		失败	download update packages failed,update failed
2023-10-11 18:54:22	LIST		失败	download update packages failed,update failed
2023-10-09 18:39:54	LIST		失败	download update packages failed,update failed



说明

- 无论自动升级还是立即升级，前提条件是 UTS-NDR 设备可访问互联网。用户需要在 DNS 客户端配置正确的 DNS 服务器地址，以便于连接到绿盟科技的官方网站进行升级。操作方法请参见 DNS。
- 进行接口配置时，需要注意接口不要包含 DNS 服务器地址，否则会有地址冲突导致升级不成功。接口配置方法请参见 接口。

立即升级

在如图 11-1 所示的立即升级区域，配置立即升级参数，单击【立即升级】按钮，即可立即升级系统引擎和系统规则库；进入页面下半部的在线升级历史记录区域，可以查看立即升级的历史记录。立即升级参数说明如表 11-2 所示。

若只更改升级地址不进行在线升级，可将升级地址修改后，单击【修改地址】按钮，完成更改。

表11-2 立即升级参数

配置项	描述
升级地址	系统升级包的网路地址，默认为 update.nsfocus.com。 升级地址的格式为不包含 http:// 开头的 URL 地址。
升级包含引擎	选择升级时是否升级系统引擎。 - 是：在线升级时，升级系统引擎和系统规则库。 - 否：在线升级时，仅升级系统规则库。

自动升级配置

自动升级启用后，系统自动检测新的升级包，当检测到新升级包后会在设定的升级时间自动升级系统引擎和系统规则库，无需人工操作。

在如图 11-1 所示的自动升级区域，配置自动升级参数，单击【确定】按钮，提交配置；[应用配置](#) 使配置生效；进入页面下半部的在线升级历史记录区域，可以查看自动升级的历史记录。自动升级参数说明如表 11-3 所示。

表11-3 自动升级参数

配置项	描述
自动升级配置	- 自动升级：系统自动检测更新，并在检测到新的升级包时直接对系统进行升级。 - 定时升级：系统自动检测更新并在设定的时间安装升级包。当自动升级开启后，需要选择周几以及具体的整点时间升级。 - 关闭定时升级：默认为关闭定时升级功能。  建议选择夜间网络使用率低的时段进行自动升级。
升级包含引擎	自动升级配置为“自动升级”和“定时升级”时，需要选择升级时是否升级系统引擎。 - 是：在线升级时，升级系统引擎和系统规则库。 - 否：在线升级时，仅升级系统规则库。
周	自动升级配置为“定时升级”时，需要选择每周的周几启动定时升级。 若选择“每天”，表示每天启动定时升级。

配置项	描述
时间	自动升级配置为“定时升级”时，需要选择设定周期的几点启动定时升级。

11.2.3 离线升级

用户可以通过访问绿盟科技的官方网站，下载系统升级文件、入侵检测规则升级文件、Web 应用规则升级文件、地理库升级文件、病毒特征库升级文件和研判规则库升级文件，然后离线导入升级文件对 UTS-NDR 设备进行升级。

单击快捷操作栏进入 **系统 > 升级管理 > 系统升级 > 离线升级** 页面，在页面顶部的下拉列表框选择升级文件的类型，然后单击【请选择文件】按钮，导入升级文件；单击【开始上传】按钮，对当前 UTS-NDR 设备进行升级；根据提示信息进行相应的操作，完成离线升级。升级文件类型说明如表 11-4 所示。

离线升级后，在当前版本信息区域，可以查看系统和各个规则库/病毒库/地理库的当前版本信息；在离线升级历史记录区域，可以查看离线升级的历史记录。

表11-4 升级文件类型

配置项	描述
系统版本 (*.bin)	导入系统引擎升级文件，对 UTS-NDR 设备的系统引擎进行升级。 升级完成后，需要重启系统。
入侵检测规则版本 (*.rule)	导入入侵检测规则库升级文件（包含入侵规则库），对系统内置的入侵规则库进行升级。 导入后，引擎会自动加载生效。
Web 应用规则版本 (*.wcl)	导入 Web 应用规则升级文件，对系统内置的 Web 应用规则库进行升级。 导入后，引擎会自动重启加载生效。  说明 Web 应用规则升级文件必须是 WAF 6.0.7.1 以上的系统版本。
地理库版本 (*.geo)	导入地理库升级文件。导入后，UTS-NDR 设备可以解析外网 IP 所属的地域，在 威胁检测 可以查看解析结果。 导入后，引擎会自动加载生效。
病毒特征库版本 (*.av)	导入病毒特征库升级文件，对系统内置的病毒特征库进行升级。 导入后，引擎会自动加载生效。
研判规则库版本 (*.judge)	导入研判规则库升级文件，对系统内置的研判规则库进行升级。 导入后，引擎会自动加载生效。

11.3 权限管理

本节介绍用户帐号、用户角色、当前登录帐号以及登录安全规则的配置方法。

11.3.1 用户管理

本节介绍用户组和用户的管理方法。

单击快捷操作栏进入 **系统 > 权限管理 > 用户管理** 页面，默认展示系统内置的用户组以及用户帐号，如图 11-2 所示。

图11-2 用户管理



11.3.1.1 用户组管理

UTS-NDR 中的用户，可以进行分组管理，形成用户组。

用户组相关概念

UTS-NDR 支持除全部外的 5 层用户组划分：全部 > 一级用户组 > 二级用户组 > 三级用户组 > 四级用户组 > 五级用户组。

- 全部：UTS-NDR 内置一个名为“全部”的根用户组，拥有所有用户组 and 用户。
- 未分类用户组：UTS-NDR 内置一个名为“未分类用户组”的一级用户组，所有未分配用户组的用户都属于该用户组。
- 自定义用户组：
 - 拥有权限的用户可以添加/编辑/删除自定义用户组。
 - 删除某个自定义用户组后，其关联的下级自定义用户组也会被删除。
 - 删除某个自定义用户组时，可以选择是否删除该自定义用户组下关联的用户。若不删除用户，删除该自定义用户组后，其下用户将归属至“未分类用户组”。

新建用户组

业务管理员角色的用户可以为 UTS-NDR 新建自定义用户组。

在如图 11-2 所示的页面左侧，单击，配置用户组参数，即可新建一个用户组，参数说明如表 11-5 所示。

表11-5 用户组参数

配置项	描述
用户组名	填写用户组的名称。

配置项	描述
	同一父组内的用户组名称不可重复，最多支持 64 个字符。
所属组	选择该用户组的父组，不能选择“全部”用户组和“未分类用户组”。 每个用户组只能有一个父组。

管理用户组

用户组新建后，可以进行编辑和删除操作。

在如图 11-2 所示的页面左侧，将鼠标悬停在某个自定义用户组名上，支持以下操作：

- 编辑：单击，可以编辑对应的用户组名称。
- 删除：单击，还需选择是否“删除用户组下关联的用户”。
 - 若选择不删除用户，删除该自定义用户组后，组内用户将归属至“未分类用户组”。
 - 删除某个自定义用户组后，其关联的下级自定义用户组也会被删除。

11.3.1.2 用户管理

UTS-NDR 的用户分为系统用户和自定义用户，系统内置的系统用户说明如表 11-6 所示。

表11-6 UTS-NDR 内置用户说明

用户帐号	描述
admin	角色为业务管理员，属于未分类用户组。
auditor	角色为审计员，属于未分类用户组。

新建用户

业务管理员角色的用户可以为 UTS-NDR 新建自定义用户。

在如图 11-2 所示的页面左侧，单击，配置用户参数，即可新建一个自定义用户，参数说明如表 11-7 所示。

用户帐号新建后，默认为启用状态。

表11-7 用户参数

配置项	描述
用户名	用户帐号的名称。支持中文、英文、数字或它们的组合，最多支持 64 个字符。
密码	用户帐号的登录密码。 密码必须满足密码复杂度要求，请参见 密码安全性设置 。 单击【自动生成密码】按钮，系统自动生成满足要求的密码，并自动填充到确认密码中。

配置项	描述
	无论是自动生成密码还是自定义密码，单击【复制密码】按钮可以复制密码。
确认密码	再次确认密码。 - 若使用自动生成密码功能，自动确认，无需手动填写。 - 若是自定义密码，可以手动再次填写，也可以直接粘贴已复制的密码。
邮箱/电话	用户帐号使用者的 Email 邮箱地址/电话号码。
角色	选择用户帐号所属的角色，支持多选。角色的配置方法请参见 角色管理 。
所属组	选择用户帐号所属的用户组，同一用户只能属于一个父组。用户组的配置方法请参见 用户组管理 。
登录 IP 范围	请参见页面提示填写允许用户帐号登录的 IP 地址或 IP 地址范围。 默认为 *.*.*.*，表示任何 IP 地址均可登录。
描述	用户帐号的描述信息。
首页	选择该用户登录 UTS-NDR 后默认展示的页面。 首页的可选项由用户关联的角色决定。

管理用户

在如图 11-2 所示的页面左侧选择用户组后，页面右侧以列表方式展示所选用户组及其子组中的所有用户，用户列表右上角显示当前的在线用户数，支持的用户管理操作说明如表 11-8 所示。

表11-8 用户管理操作

操作项	描述
修改密码	单击操作栏的【修改密码】，可以修改对应用户的登录密码。
编辑	单击操作栏的【编辑】，可以编辑对应用户的邮箱、电话、登录 IP 范围、描述和首页。
删除	仅支持对自定义用户进行逐一删除或批量删除。 - 逐一删除：单击操作栏的【删除】，确认后即可删除对应的用户。 - 批量删除：在用户列表中，勾选需要删除的用户，单击用户列表上方的【批量操作 > 删除】按钮，确认后即可批量删除对应的用户。
查询	在用户列表的右上角，支持用户名的模糊查询。
启用/停用	- 逐一启用/停用：单击操作栏的【启用】/【停用】，即可启用/停用对应的用户帐号。 - 批量启用/停用：在用户列表中，勾选需要启用/停用的自定义用户，单击用户列表上方的【批量操作 > 启用/停用】按钮，即可批量启用/停用对应的用户帐号。

11.3.2 角色管理

角色管理用于限定用户的 Web 管理页面的菜单权限，有管理员权限的用户可以新建、查看、编辑和删除角色。由于其他操作比较简单，在此不进行赘述，仅介绍如何新建角色。

单击快捷键操作栏 进入 **系统 > 权限管理 > 角色管理** 页面，默认展示系统内置的角色，如图 11-3 所示。

图11-3 角色管理

角色列表 (3)							新建角色
角色名称	描述	是否内置角色	创建者	创建时间	更新时间	操作	
业务管理员	负责除日志审计管理外的所有功能	是	--	2023-10-18 18:36:20	2023-10-18 18:36:20	查看 编辑 删除	
审计员	负责审计系统管理员和用户的工作	是	--	2023-10-18 18:36:20	2023-10-18 18:36:20	查看 编辑 删除	
安全员	--	否	系统调用	2023-10-18 18:36:25	2023-10-18 18:36:25	查看 编辑 删除	
< 1 > 10条/页 跳至 页							

在如图 11-3 所示的页面中，单击【新建角色】按钮，配置角色参数，即可新建一个角色。角色参数说明如表 11-9 所示。

单击角色列表操作栏的【查看】，可以查看对应角色包含的用户列表以及角色功能集。

表11-9 角色参数

配置项	描述
角色名称	请参见页面提示填写角色的名称。
描述	填写角色的描述信息。
角色功能集	选择该角色在 Web 页面中具备配置权限的功能菜单。支持多选，支持菜单页名称的模糊查询。

11.3.3 个人中心

个人中心用于查看和修改当前用户的信息。

单击快捷键操作栏 进入 **系统 > 权限管理 > 个人中心** 页面，如图 11-4 所示，个人中心页面说明如表 11-10 所示。

图11-4 个人中心

基本详情

用户:	admin	用户角色:	业务管理员
邮箱:		手机号:	
允许登录系统的IP范围:	***.*		

安全设置

账号信息 
完善的账号信息可以拥有更丰富更安全的功能体验。建议您能够及时完善账号信息。账号信息包括：手机号、邮箱等。

登录密码 
安全性高的密码可以使账号更安全，建议您定期更换密码。

表11-10 个人中心页面

展示项	描述
基本详情	显示当前用户的基本信息，包括用户名、用户角色、邮箱、手机号和允许登录系统的 IP 范围。
安全设置	支持对当前用户进行以下安全设置： • 帐号信息：单击，可以修改当前用户的邮箱和手机号。 • 登录密码：单击，可以修改当前用户的登录密码。

11.3.4 安全设置

通过安全设置，可以对所有帐号的登录安全性进行配置，同时支持查看锁定帐号/锁定 IP。

11.3.4.1 帐号登录设置

帐号登录设置包含登录设置和密码安全性设置。

登录设置

通过登录设置，可以实现以下功能：

- 用户长时间无操作时，自动退出系统。
- 输入错误密码次数过多时，锁定用户。
- 用户登录时，是否进行验证码校验。
- 输入验证码次数过多时，将锁定用户。

单击快捷键操作栏 进入 系统 > 权限管理 > 安全设置 > 帐号登录设置 > 登录设置 页面，单击【编辑】按钮，进入可编辑模式；配置登录设置参数，参数说明如表 11-11 所示。

表11-11 登录设置参数

配置项	描述
启用登出时间设置	是否启用登出时间功能。默认启用。 - 启用：需要设置登出时间。 - 不启用：登录超过 7 天后，将自动退出 Web 管理页面。
登出时间	在设定的时间内没有对系统进行任何操作，将自动退出 Web 管理页面。 取值范围为 1~1440 分钟，默认为 1000 分钟。
最大错误次数	用户连续登录出错的最大次数。 取值范围为 1~100 次，默认为 5 次。
锁定时间	当用户连续登录出错的次数超过设定的最大错误次数，将会按照此项的设定值来锁定帐号和 IP，在“锁定时间”内禁止该用户登录。 取值范围为 1~525600 分钟，默认为 10 分钟。
使用验证码	启用后，用户登录时需要输入正确的验证码才能通过认证。
锁定帐号	是否开启锁定帐号功能。 - 启用：同时启用锁定帐号和锁定 IP 两种锁定方式。 - 关闭：仅启用锁定 IP 一种锁定方式。

密码安全性设置

密码安全性设置用于保证密码的安全性，以免被轻易破解。

单击快捷操作栏 进入 **系统 > 权限管理 > 安全设置 > 帐号登录设置 > 密码安全性设置** 页面，单击【编辑】按钮，进入可编辑模式；配置密码安全性参数，参数说明如表 11-12 所示。

表11-12 密码安全性参数

配置项	描述
最小密码长度	用户帐号密码的最小长度。 取值范围为 8~32 的整数。
密码复杂度	用户帐号密码的复杂度。 密码可由数字、小写字母、大写字母和特殊字符的 1~4 种组成。取值范围为 1~4 的整数，表示密码由几种字符组成。
启用密码字典	UTS-NDR 内置弱口令密码字典库，单击【编辑密码字典】可以自定义密码字典中的弱口令。 - 启用：设置用户帐号密码时，将与弱口令密码字典中的数据进行匹配，若设置的用户帐号密码包含在密码字典中，提示用户密码强度不够，需要重新设置。 - 关闭：设置用户帐号密码时，不与弱口令密码字典中的数据进行匹配。 - 编辑弱口令密码字典：按照页面提示在“自定义密码字典”框中添加弱口令，然后单击【保存】按钮，保存配置。

配置项	描述
密码不能重复次数	相同的密码不能连续重复使用的次数，只有当密码成功修改的次数超过此项设定值时，才能再次设定相同的密码。 取值范围为 0~100 次，0 表示密码设置不受该限制。
密码有效周期	用户帐号密码的生存期。 取值范围为 0~365 天，0 表示密码永远有效。
提醒时限	用户帐号密码失效前的多少天开始，提醒用户密码即将失效。 取值范围为 0~“密码有效周期”的天数，0 表示永远不提醒用户。

11.3.4.2 信息锁定列表

若在 [登录设置](#) 中启用“锁定帐号”功能，当用户登录 UTS-NDR 时，输入密码的错误次数超过“最大错误次数”，UTS-NDR 将锁定相应用户及其登录 IP，直至超过“锁定时间”该用户才可以重新登录。

其他拥有信息锁定列表权限的非锁定用户，可以查看锁定用户信息并进行解锁帐号和解锁 IP 操作。

单击快捷操作栏 进入 **系统 > 权限管理 > 安全设置 > 信息锁定列表** 页面，单击解锁栏的【解锁】，即可为被锁定用户进行帐号解锁和 IP 解锁。

11.4 证书管理

UTS-NDR 的证书分为以下两种：

- 试用证书
试用证书过期后，将无法继续使用 UTS-NDR。
- 正式证书
正式证书临近到期时有提醒，过期后可以继续使用 UTS-NDR，但无法进行系统升级。

11.4.1 证书管理

单击快捷操作栏 进入 **系统 > 证书管理 > 证书管理** 页面，展示当前证书信息，同时支持证书导出与证书导入，如图 11-5 所示。

图11-5 证书管理



查看证书状态

在如图 11-5 所示的页面中，可以查看当前 UTS-NDR 设备支持的功能模块及其限用日期等信息。证书状态信息如表 11-13 所示。

表11-13 证书状态信息

展示项		描述
证书信息	证书状态	当前证书是否正常。
	证书类型	UTS-NDR 的证书分为以下两种： - 试用证书过期后，将无法继续使用 UTS-NDR。 - 正式证书过期后，可以继续使用 UTS-NDR，但无法进行系统升级。
	产品型号	证书对应的产品型号。
	序列号	当前证书的唯一序列号。
	颁发对象	当前证书使用者的唯一授权码。
	本期服务起始/终止日期	当前 UTS-NDR 设备只能在此处的时间范围内进行升级。
	授权方式	当前证书的授权方式。
	证书绑定设备HASH	当前证书绑定的设备 HASH。
	当前设备 HASH	当前设备 HASH。
模块有效期		当前 UTS-NDR 设备各个模块的授权情况以及有效起止日期。当模块有效期低于 31 天时，以黄色突出显示提醒信息。

导入证书

以下两种情况需要导入证书：

- 初次登录系统时，必须导入证书，否则无法使用 UTS-NDR。
- 证书过期后需要续期，或者新购功能模块时，需要导入新的证书。

单击【导入证书】按钮，弹出导入证书对话框，配置证书导入参数，如图 11-6 所示。证书导入参数说明如表 11-14 所示。

图11-6 导入证书



表11-14 证书导入参数

配置项	描述
证书模式	支持以下两种授权方式： - 本地授权：通过本地认证证书文件对 UTS-NDR 设备进行授权。 - 集中授权：通过绿盟企业安全中心（简称 ESPC）对 UTS-NDR 设备进行授权。 说明 切换证书模式会登出系统，且需要重新授权。
证书文件	证书模式为“本地授权”时，单击【请选择证书 (*.lic)】按钮，选择正确的证书文件进行导入。
授权设备信息	证书模式为“集中授权”时，需要配置授权设备的信息： - Host：填写 ESPC 的 IP 地址。仅支持 IPv4。 - 端口：填写 ESPC 的端口号。取值范围为 0~65535。
设备硬件特征值/固定版本	显示当前 UTS-NDR 设备的硬件特征值和固定版本号，用于集中授权时在 ESPC 端填写配置信息。

 注意	切换证书模式会登出系统，且需要重新授权。
---	----------------------

导出证书

单击【导出证书】按钮，即可导出当前的证书文件。

11.4.2 证书过期提醒

单击快捷操作栏进入 **系统 > 证书管理 > 证书过期提醒** 页面，邮件提醒周期默认为“永久不提醒”；若要开启证书提醒功能，配置证书提醒参数；分别单击对应的【确定】按钮，提交配置；[应用配置](#) 使配置生效。证书提醒参数说明如表 11-15 所示。

表11-15 证书提醒参数

配置项		描述
邮件配置	发件服务器地址/端口	请参见页面提示填写 SMTP 发件服务器的地址和端口号。
	连接安全性	- SSL: 使用 SSL 加密协议发送证书到期提醒的邮件。 - 否: 不使用任何协议发送证书到期提醒的邮件。
	发件邮箱地址/密码	请参见页面提示填写发件邮箱地址和发件密码。
	收件邮箱地址/抄送邮箱地址	请参见页面提示填写收件/抄送邮箱地址，支持多个收件地址。
周期设置	提醒周期	选择邮件提醒的频率，可选项有三天、一周、一个月、永久不提醒。

11.5 存储管理

存储管理包括数据备份、数据恢复以及数据的存储配置。

11.5.1 备份恢复

通过备份恢复，可以将引擎参数文件、接口参数文件、系统运行状态文件、白名单、业务配置文件和证书文件进行备份与恢复。

11.5.1.1 备份

单击快捷操作栏进入 **系统 > 存储管理 > 备份恢复 > 备份** 页面，在下拉列表框中选择要备份的文件，单击【下载备份】按钮，即可将所选的文件下载到本地，完成备份。

11.5.1.2 恢复

下面介绍文件恢复的场景和操作说明。



- 只有提前备份过的文件才能执行恢复操作。
- 建议只在同一设备的同一版本上使用备份恢复功能。不同设备不同版本可能会导致设备状态异常，无法使用，请谨慎恢复。必要时，同一版本的文件也可以在不同设备上进行恢复，详细说明请参见 恢复场景说明。

恢复场景说明

一般情况下，恢复分为两种场景：

- 同一设备的同一版本上，所有的配置均可以备份恢复，正常使用。
- 同一型号，同一版本，在不同设备上进行恢复。当在不同设备中对全部配置文件、引擎参数文件和接口参数文件完成恢复后，必须手动更改设备 IP。白名单和业务配置文件，恢复后不需要修改设备 IP，正常使用。

例如：同一型号同一版本的设备 A 和设备 B，将设备 A 的配置平移到设备 B，白名单和业务配置文件，恢复后不影响使用；全部配置文件、引擎参数文件和接口参数文件，恢复后不建议使用。

恢复操作说明

单击快捷操作栏进入 **系统 > 存储管理 > 备份恢复 > 恢复** 页面，在下拉列表框中选择要恢复的文件类型，单击【请选择文件】按钮，在弹出框中选择要恢复的文件；单击【开始上传】按钮，完成所选文件的恢复。

11.5.2 存储配置

单击快捷操作栏进入 **系统 > 存储管理 > 存储配置** 页面，展示当前系统的本地分区状态，同时支持配置系统存储策略和扩展存储服务，如图 11-7 所示。

图11-7 存储配置

11.5.2.1 配置系统存储策略

在如图 11-7 所示的存储配置区域，配置系统存储策略后，单击【保存配置】按钮。系统存储参数说明如表 11-16 所示。

表11-16 系统存储参数

配置项		描述
磁盘清理配置	存储分区开始清理阈值	当系统数据占用磁盘空间达到开始阈值时，系统会删除最老的数据。默认为 80%。
	存储分区结束清理阈值	磁盘空间开始清理后，当系统数据占用磁盘空间达到结束阈值时，系统停止清理。
数据存储配置	告警日志保留时间	在磁盘容量支持的情况下，告警日志的保留时长。超过设定时间的内容会被系统自动删除。默认为 60 天。
	事件保留时间	在磁盘容量支持的情况下，事件数据的保留时长。超过设定时间的内容会被系统自动删除。默认为 30 天。
	流量日志保留时间	在磁盘容量支持的情况下，流量日志的保留时长。超过设定时间的内容会被系统自动删除。默认为 30 天。

11.5.2.2 查看本地分区状态

在如图 11-7 所示的本地分区状态区域，展示信息说明如表 11-17 所示。

表11-17 本地分区状态信息

展示项	描述
系统空间信息	实时展示系统空间总大小、已用空间大小及其百分比。
事件日志空间信息	实时展示事件日志空间总大小、已用空间大小及其百分比。
日志缓存插件空间信息	实时展示日志缓存插件空间总大小、已用空间大小及其百分比。
备份空间信息	实时展示备份空间总大小、已用空间大小及其百分比。
原始日志空间信息	实时展示原始日志空间总大小、已用空间大小及其百分比。
基于会话存包空间信息	实时展示基于会话存包空间总大小、已用空间大小及其百分比。

11.5.2.3 扩展存储服务器

UTS-NDR 支持使用扩展存储提供额外的数据保存空间。扩展存储服务器作为 NFS 服务端，NFS 参数和路径配置完成后，即可在此添加扩展存储服务器。

在如图 11-7 所示的扩展存储服务器列表区域，单击【添加存储服务器】按钮，配置扩展存储服务器参数，即可添加扩展存储服务器。参数说明如表 11-18 所示。

扩展存储服务器添加后，支持以下展示及操作：

- 联动状态正常的实时展示存储服务器分区状态（总空间大小、已用空间大小及其百分比）和存储数据类型。
- 单击操作栏的【卸载】，可以卸载对应的扩展存储服务器。卸载后的扩展存储服务器不可进行存储功能。

表11-18 扩展存储服务器参数

配置项	描述
存储服务器 IP	填写存储服务器的 IPv4 地址。
是否存储日志/是否存储恶意 pcap/是否存储会话 pcap	 说明 这三个选项支持同时启用。
联动 UTS IP	填写 UTS 管理口的 IPv4 地址。
存储服务器端挂载目录	填写扩展存储服务器用来存储 UTS 数据的目录，该目录将被挂载到 UTS 上。

11.6 任务管理

任务管理，是指对系统默认自带的任务进行管理，用于监控系统主要任务的状态。

单击快捷操作栏进入 **系统 > 任务管理 > 任务管理** 页面，展示所有系统自带的任务信息，如图 11-8 所示，页面内容说明如表 11-19 所示。

图11-8 任务管理




图11-8展示了任务管理系统的界面。左侧是筛选条件，包括拥有者、运行类型、任务组、任务状态和任务名称。中间上方是统计信息，显示任务数、暂无数据、正在运行、暂无数据、总内存、暂无数据、已用内存、暂无数据、总磁盘、小、已用磁盘、小。下方是任务列表，包含任务名称、拥有者、启动时间、运行时间、运行类型、运行状态、任务状态和操作按钮。任务列表下方有分页控件，显示1到10页，当前在第1页。

任务名称	拥有者	启动时间	运行时间	运行类型	运行状态	任务状态	操作
abnormal_assets_consumer	isoc	2023-09-28 19:49:03	14.84天	实时常驻任务	运行	启动	重启 编辑
asset_audit	asset_manager	2023-09-28 19:48:47	14.84天	实时常驻任务	运行	启动	重启 编辑
asset_audit_uts	asset_manager	2023-10-13 16:00:00	23秒	周期任务	正常运行完成	启动	重启 编辑
asset_async_job	asset_manager	2023-09-28 19:48:51	14.84天	实时常驻任务	运行	启动	重启 编辑
asset_except	asset_manager	2023-10-13 01:00:00	21秒	周期任务	正常运行完成	启动	重启 编辑
asset_increase	asset_manager	2023-10-13 16:00:00	24秒	周期任务	正常运行完成	启动	重启 编辑
asset_my_job	asset_manager	2023-09-28 19:48:51	14.84天	实时常驻任务	运行	启动	重启 编辑
asset_server	asset_manager	2023-09-28 19:49:03	14.84天	实时常驻任务	运行	启动	重启 编辑
checkReportBackend	master	2023-10-13 16:02:30	23秒	周期任务	运行	启动	重启 编辑
create_partition_table	isoc	2023-10-13 00:00:00	19秒	周期任务	正常运行完成	启动	重启 编辑

表11-19 任务管理页内容

展示项/操作项	描述
查询条件	页面左侧的查询区域，除了单击  指定时间范围，也可以通过拥有者（支持多选）、运行类型、任务组、任务状态和任务名称进行任务查询。
运行状态筛选	页面左侧的运行状态区域，可以按照“就绪”、“运行”、“正常运行完成”或“异常”的运行状态进行任务筛选。
当前查询/筛选条件	页面右侧的任务列表上方，展示当前的查询条件和筛选条件。 单击【清空筛选】，可以清空所有查询条件和筛选条件。
任务列表	展示任务总数、正在运行的任务数、系统总内存大小、系统已用内存大小、系统 CPU 总核数、系统已用 CPU 核数和任务信息。支持以下操作： - 编辑任务：单击操作栏的【编辑】，可以查看/编辑对应任务的属性。 - 周期任务：仅支持编辑任务描述、周期配置、任务组。 - 实时常驻任务：仅支持编辑任务描述、任务组。 - 重启任务：单击操作栏的【重启】，可以对实时常驻任务进行重启。本操作不支持周期任务。

11.7 系统配置

本节介绍系统主题、态势感知大屏以及系统引擎的配置方法。

11.7.1 主题配置

单击快捷操作栏进入 **系统 > 系统配置 > 主题配置** 页面，配置系统主题参数；单击【确定】按钮，新的系统主题配置生效。参数说明如表 11-20 所示。

单击【恢复默认】按钮，可将系统主题恢复为默认配置。

表11-20 系统主题参数

配置项	描述
产品中文名称/ 产品英文名称	产品的中文名称最多支持 33 个字符，产品的英文名称最多支持 88 个字符。 新的系统主题配置生效后，登录页、关于页、浏览器标题栏和页面顶部的产品名称被替换。
公司 logo	单击图片上传区域，上传公司的 LOGO 图片。新的系统主题配置生效后，登录页的公司 LOGO 被替换。 仅支持 PNG 和 JPEG 文件，图片大小不能超过 1MB。
产品 logo	单击图片上传区域，上传产品的 LOGO 图片。新的系统主题配置生效后，登录页、页面顶部和浏览器标题栏的产品 LOGO 被替换。 仅支持 PNG 和 JPEG 文件，图片大小不能超过 1MB。

11.7.2 大屏配置

用户可以根据实际情况自定义态势大屏。

11.7.2.1 综合态势大屏配置

单击快捷操作栏 进入 **系统 > 系统配置 > 大屏配置 > 综合态势大屏** 页面，UTS-NDR 支持自定义综合态势大屏名称。单击【恢复默认】按钮即可恢复系统默认设置。

11.7.2.2 重保态势大屏配置

单击快捷操作栏 进入 **系统 > 系统配置 > 大屏配置 > 重保态势大屏** 页面，配置重保态势大屏参数，参数说明如表 11-21 所示。

表11-21 重保态势大屏参数

配置项		描述
基础配置	大屏名称	自定义重保态势大屏的名称。单击【恢复默认】，恢复为默认名称。
	模式配置	可选项有重保模式、日常运维模式。
	重保时间	模式配置为“重保模式”时，需要自定义重保的时间范围。超过时间范围，系统自动恢复为“日常运维模式”。
	封堵配置	默认为不封堵。勾选“手动配置”后，需要配置已封堵 IP 的个数上限。
溯源配置		单击【新增】按钮，配置溯源的攻击组织名称、攻击目标 IP 和最近攻击时间；开启溯源功能后，溯源配置列表中的溯源 IP 生效。 溯源信息新增后，可以进行编辑和删除操作。

11.7.2.3 资产态势大屏配置

为了方便用户直观快速了解系统各区域资产的整体安全风险情况，UTS-NDR 支持上传或者自行编排网络资产拓扑图。上传的自定义拓扑图也会展示在资产态势大屏中。

单击快捷操作栏 进入 **系统 > 系统配置 > 大屏配置 > 资产态势大屏** 页面，配置资产态势大屏名称和拓扑图，如图 11-9 所示。单击【恢复默认】按钮，即可恢复系统默认设置。

图11-9 资产态势大屏配置

将鼠标悬停在添加拓扑区域中，即可进行上传拓扑图和拓扑编排操作。

上传拓扑图

在如图 11-9 所示的拓扑配置区域，单击【上传图片】按钮，进入上传拓扑图页面，单击【选择图片】从本地选择编辑好的拓扑图，单击【应用】按钮，即可应用到资产态势大屏中。

拓扑图文件格式要求如下：

- 仅支持 jpg、png、gif 文件。
- 文件大小不能超过 10MB。
- 文件像素不能超过 2180×1292。

编排拓扑图


在如图 11-9 所示的拓扑配置区域，单击【拓扑编排】按钮，进入拓扑图的编辑页面，如图 11-10 所示。

在拓扑图的编辑页面中，通过拖拽基本元素、资产节点、自定义节点和连线，使用页面右上角的快捷工具，可以自行绘制拓扑图。绘制过程中及绘制完毕，可以进行以下操作：

- 将鼠标悬停在[?]，可以查看编排拓扑图的操作帮助。
- 单击自定义节点的⁺可以添加更多类别的节点元素，并可进行编辑和删除操作。
- 编辑中的元素支持缩小/放大。
- 单击【撤回】/【回退】，可以撤回上一步操作/回退到上一步操作。
- 单击【预览】，可以预览拓扑图，并按照页面提示进行图片的平移、缩放和旋转。

- 单击【保存】，定义当前拓扑图的名称并暂存在资产拓扑配置页面，状态为“未应用”，后续操作请参见 [管理拓扑图](#)。
- 单击【应用】，将当前拓扑图应用到环境感知大屏中。

图11-10 拓扑编排



管理拓扑图

拓扑图保存后，返回如图 11-9 所示的拓扑配置区域，可以对已编排的拓扑图进行以下操作：

- 单击可以重新编辑对应的拓扑图。
- 单击可以定义对应拓扑图的名称，并应用到资产态势大屏中。
- 单击可以取消对应拓扑图在资产态势大屏中的应用。
- 单击可以删除对应的拓扑图。

11.7.3 引擎配置

单击快捷键操作栏进入 **系统 > 系统配置 > 引擎配置 > 预判引擎** 页面，配置预判引擎参数，参数说明如表 11-22 所示。

表11-22 预判引擎参数

配置项	描述
重点事件配置	支持重点事件文件（必须为 XSQL 文件）的上传和导出。 重点事件文件导出后，可以进行重点事件的重保模式以及日常模式的 ID 配置，文件中的规则类型说明：1 为日常模式，2 为重保模式。

配置项		描述
数据源配置	设备告警	勾选设备告警类型，对应的设备告警日志才会生成运维事件。 支持多选，支持告警类型的模糊查询。
事件归并配置		- 开启：UTS-NDR 将归并输出当天产生的相同事件。 - 关闭：UTS-NDR 将生成的事件直接输出。

11.8 登录认证

登录认证包括单点登录配置和 API 帐号配置。

11.8.1 单点登录

SSO 插件，是指免密登录插件，用于 UTS-NDR 的级联场景。

免密插件的安装方法如下：

步骤 1 单击 UTS-NDR 上级设备的快捷键操作栏 进入 **系统 > 登录认证 > 单点登录** 页面，如图 11-11 所示。

图11-11 单点登录——安装 SSO 插件之前



步骤 2 单击【插件上传】按钮，在页面右侧侧滑框中配置 SSO 插件参数，参数说明如表 11-23 所示。

表11-23 SSO 插件参数

配置项	描述
插件标识	填写免密插件的标识信息，不能与其他插件标识重复。
密钥	填写免密插件的密钥，必须是数字与字母的组合。
接口地址	请参见页面提示填写免密插件的接口地址，供第三方认证系统调用。
文件	单击【选择文件】按钮，上传免密插件 sso.dat。
备注	填写免密插件的备注信息。

步骤 3 SSO 插件上传成功后，完成单点登录免密插件的安装，显示单点登录配置信息，如图 11-12 所示。

若要重新上传 SSO 插件，请单击【删除配置】按钮，将已有的 SSO 插件删除后再重新上传。

图11-12 单点登录——安装 SSO 插件之后

单点登录配置		● 已存在SSO插件，删除后可以重新上传		删除配置
插件标识	sso_chajian	接口地址	/sso/ssoLogin	
创建时间	2023-11-29 17:37:39	备注	---	

----结束

11.8.2 API 帐号配置

UTS-NDR 支持向绿盟智能安全运营管理平台（简称 ISOP）提供 API 接口，说明如下：

- UTS-NDR 通过 API 接口接收 ISOP 的数据包查询请求,UTS-NDR 完成查询后,会向 ISOP 返回下载链接，供 ISOP 下载符合查询条件的 PCAP 数据包文件。
- ISOP 平台通过 API 接口向 UTS-NDR 设备下发一键封堵策略,UTS-NDR 执行封堵动作并将封堵日志信息发送至 ISOP 平台。


说明

- 本功能需要在 ISOP 将 UTS-NDR 配置为数据源，并配置 UTS-NDR 的 API 帐号信息，配置方法请参见《绿盟智能安全运营管理平台用户手册》。
- 若要 ISOP 实现 UTS-NDR 的流量检索和下载，必须开启流量存储功能，配置方法请参见 [流量存储配置](#)。
- 若要 ISOP 下发一键封堵策略，需要在 UTS-NDR 开启旁路阻断的自定义阻断策略，配置方法请参见 [自定义阻断策略](#)。

单击快捷操作栏 进入 **系统 > 登录认证 > API 帐号** 页面，单击【新建】按钮，配置 API 帐号参数，即可创建 API 帐号；[应用配置](#) 使配置生效。API 帐号参数说明如表 11-24 所示。

表11-24 API 帐号参数

配置项	描述
帐号	填写 API 帐号名，只能由数字、字母或.@!%#_&\$*~组成，取值范围为 4~32 位，不能与已有帐号重名。创建成功后，不允许修改。
启用	选择“是”，表示该帐号生效。
新密码/新确认密码	填写 API 帐号的登录密码，取值范围为 8~32 位，至少包含小写字母、大写字母、数字和特殊字符的其中一种，不能包含空格。
备注	填写 API 帐号的备注信息，不能包含`~!@#%\$^&{}*./ ;'等特殊字符。

12

工具管理

单击 UTS-NDR 的 Web 页面右上角的快捷键操作栏，可以进行使用系统工具。

本章主要包含以下内容：

功能	描述
诊断工具	介绍网络诊断工具以及故障诊断等使用方法。
SSH 远程协助	介绍远程协助的操作方法。
时间同步	介绍系统时间同步的配置方法。
专业参数	介绍专业参数、加密方式、日志相关参数和云环境适配参数的配置方法。
网络配置	介绍网络接口、静态路由、DNS 和网络设备的配置方法。

12.1 诊断工具

UTS-NDR 提供基础网络诊断工具、抓包、一键诊断和故障诊断能力，帮助用户排查网络问题。

12.1.1 Ping/Telnet/TraceRoute /网络连接状态/网卡状态/路由信息/回放数据包

单击快捷键操作栏 进入 工具 > 工具管理 > 诊断工具 > PING/TELNET/TRACEROUTE/网络连接状态/网卡状态/路由信息/回放数据包 页面，通过相应的诊断工具可以检测系统与目标的网络连接是否正常。诊断工具的用法如表 12-1 所示。

表12-1 诊断工具

工具名称	配置项	用途
PING	IP 地址：目标的 IPv4/ IPv6 地址。	检查系统与目标主机间的连接、响应时间和域名解析正确性等。
TELNET	- IP 地址：目标的 IPv4/ IPv6 地址。 - 端口：Telnet 默认使用 23 端口。	是 Internet 远程登录服务的标准协议和主要方式，用于检查系统与目标主机间的端口连通性。

工具名称	配置项	用途
TRACEROUTE	IP 地址：目标的 IPv4/ IPv6 地址。	用于显示数据包到达目标主机所经过的路径，并显示到达每个节点的时间。
网络连接状态	无	查看对应的网络连接状态（包括使用的协议及端口等）。
网卡状态	无	查看对应设备的网卡状态信息，从而帮助用户排查网卡故障。
路由信息	无	展示系统中的实时路由信息。
回放数据包	- PCAP 包：单击【点击上传】按钮，选择对应的 PCAP 文件进行上传。 - 回放接口：选择回放测试中数据流入的监听接口。	通过回放接口读取抓包文件，查看回放数据，从而帮助用户分析网络数据。

12.1.2 抓包

单击快捷操作栏进入 **工具 > 工具管理 > 诊断工具 > 抓包** 页面，配置抓包任务参数和过滤规则，即可从设备接口直接抓包，用于分析、调试网络部署中遇到的问题。

抓包的操作方法如下：

步骤 1 配置抓包任务参数。

- a. 在配置区域，配置抓包任务参数，参数说明如表 12-2 所示。
- b. 单击【确定】按钮，保存配置。
单击【恢复默认配置】，将恢复默认值。

表12-2 抓包任务参数

配置项	描述
抓包时间（秒）	抓包任务的时长，达到设定时长后将停止抓包。默认为 0，表示不限时间。
包数	需要抓包的数量，达到设定值将停止抓包。默认为 0，表示不限包数。
字节数（KB）	需要抓包的字节数量，达到设定值将停止抓包。默认为 0，表示不限字节数。

步骤 2 配置抓包过滤规则

- a. 在过滤规则列表的右上角，单击【新建】按钮。
- b. 配置抓包过滤规则参数，参数说明如表 12-3 所示。
- c. 单击【确定】按钮，完成抓包过滤规则的创建。
- d. 抓包过滤规则新建后，默认为启用状态，可以进行禁用、编辑和删除操作。

表12-3 抓包过滤规则参数

配置项	描述
文件名	填写抓包任务文件名，符合规则的数据包将保存在该文件中。仅支持数字和字母的组合。
接口	选择进行抓包的接口。 默认为 any ，表示对除管理口外的所有接口进行抓包。
协议	对所选协议类型的数据包进行抓包。 可选项有 any 、IP、TCP、UDP、ICMP。 默认为 any ，表示对所有协议类型的数据包进行抓包。
出/入接口	选择抓包的接口： - 入接口：表示抓取接口接收到的数据包。 - 出接口：表示抓取接口发出的数据包。
源 IP/源端口	请参见页面提示填写本次抓包任务开始的源 IP 网段/源端口，支持 IPv4 和 IPv6。 默认为不对源 IP 进行限制。
目标 IP/目的端口	请参见页面提示填写本次抓包任务结束的目的 IP 网段/目的端口，支持 IPv4 和 IPv6。 默认为不对目的 IP 进行限制。

步骤 3 开始抓包任务。

- 在控制区域，单击【开始】按钮，开始抓包任务。
- 只要规则是启用状态，开始抓包任务时，系统就会抓取全部符合规则的数据包，并保存在指定文件中。

步骤 4 结束抓包任务。

- 根据步骤 1 配置的抓包时间、包数或字节数，自动结束抓包任务。
- 抓包过程中，单击控制区域的【停止】按钮，手动结束抓包任务。

步骤 5 在控制区域，单击【下载】按钮，将抓包文件下载至本地，并进行分析。

----结束

12.1.3 一键诊断

单击快捷操作栏 进入 **工具 > 工具管理 > 诊断工具 > 一键诊断** 页面，单击【下载】按钮，可以将联动日志下载到本地，从而对 UTS-NDR 的问题进行粗略排查。

12.1.4 故障提醒

单击快捷操作栏 进入 **工具 > 工具管理 > 诊断工具 > 故障提醒** 页面，支持通过电子邮件方式，将故障诊断信息发送至指定电子邮箱。该功能仅供绿盟科技技术支持人员使用，建议用户忽略该功能。

12.1.5 故障诊断

通过故障告警统计数据，可以实时监控 UTS-NDR 设备，以便于进一步进行故障诊断。

单击快捷键操作栏 进入 **工具 > 工具管理 > 诊断工具 > 故障诊断** 页面，故障诊断功能默认开启，默认展示最近 24 小时的故障告警统计图表，如图 12-1 所示。故障诊断页面展示内容及操作项说明如表 12-4 所示。

图12-1 故障诊断



表12-4 故障诊断页面内容

展示项/操作项	描述
配置故障告警参数	单击页面右上角的【配置】按钮，可以配置当前 UTS-NDR 设备的故障告警参数的状态和阈值等。操作方法请参见 自定义故障告警参数 。
故障告警	以饼图方式展示不同程度的故障告警数量。
故障告警趋势	以折线图方式展示故障告警时间及其故障告警数量。
告警列表	以列表方式展示故障告警详情，同时支持查询、清空日志等操作，请参见 故障告警列表 。

自定义故障告警参数

在如图 12-1 所示的页面右上角，单击【配置】按钮，配置当前 UTS-NDR 设备的故障告警参数；单击【确定】按钮，保存配置；[应用配置](#) 使配置生效。故障告警参数说明如表 12-5 所示。

表12-5 故障告警参数

配置项	描述
文件损坏监控告警/ 磁盘分区只读/OOM 异常进程/进程段错误/ 磁盘 IO error/网卡 设备故障异常	默认启用。分别有不同的控制开关，可以启用/禁用对应的监控。
CF/SSD 擦写次数监控	开启后，配置 CF 卡/SSD 卡的擦写次数阈值和持续时间。 阈值的取值范围为 60%~100%，默认为 80%；持续时间的取值范围为 0~86400 秒，默认为 300 秒。
CF/SSD 使用年限监控	开启后，配置 CF 卡/SSD 卡的使用时间阈值和持续时间。 阈值的取值范围为 60%~100%，默认为 80%；持续时间的取值范围为 0~86400 秒，默认为 300 秒。
CF/SSD 坏点检测	开启后，配置 CF 卡/SSD 卡的坏点阈值和持续时间。 阈值的取值范围为 60%~100%，默认为 80%；持续时间的取值范围为 0~86400 秒，默认为 300 秒。
CPU 温度	开启后，配置 CPU 温度的告警阈值和持续时间。 阈值的取值范围为 60℃~100℃，默认为 80℃；持续时间的取值范围为 0~86400 秒，默认为 120 秒。
主板温度	开启后，配置主板温度的告警阈值和持续时间。 阈值的取值范围为 60℃~100℃，默认为 60℃；持续时间的取值范围为 0~86400 秒，默认为 120 秒。
CPU 监控告警	开启后，配置 CPU 使用率的告警阈值和持续时间。 阈值的取值范围为 60%~100%，默认为 95%；持续时间的取值范围为 0~86400 秒，默认为 300 秒。
内存监控告警	开启后，配置内存使用率的告警阈值和持续时间。 阈值的取值范围为 60%~100%，默认为 95%；持续时间的取值范围为 0~86400 秒，默认为 300 秒。
磁盘分区使用率	开启后，配置磁盘分区使用率的告警阈值和持续时间。 阈值的取值范围为 60%~100%，默认为 90%；持续时间的取值范围为 0~86400 秒，默认为 2 秒。
风扇转速	开启后，配置风扇使用次数的告警阈值和持续使用。 阈值的取值范围为 0~4000 次/分钟，默认为 500 次/分钟；持续时间的取值范围为 0~86400 秒，默认为 120 秒。

故障告警列表

在如图 12-1 所示的告警列表中，展示的故障告警信息包括告警时间、告警名称、告警描述、告警类型和告警级别。支持以下操作：

- 通过时间范围、告警类型（硬件监控、资源监控、文件系统故障、进程监控）、告警名称或告警级别（一般告警、严重告警、致命告警）进行查询。

- 单击【清空日志】按钮，可以清空故障告警列表。
- 单击告警列表操作栏的【详情】，查看对应的故障告警详情。


12.2 SSH 远程协助

[时间同步](#) 和 [网络配置](#) 完成后，可以使用远程协助功能。远程协助仅限绿盟科技的技术人员在网络调试时开启，建议用户忽略该功能。

远程协助的操作方法如下：

- 步骤 1** 单击快捷操作栏 进入 **工具 > 工具管理 > SSH 远程协助** 页面，开启远程协助功能。
- 步骤 2** 配置允许访问 IP，即远程连接到此电脑的客户端 IP 地址。
- 配置“允许访问 IP 1”，支持 IPv4 和 IPv6。
 - 如需允许多个 IP 地址远程访问设备，单击【添加】，继续添加允许访问的 IP 地址（最多支持添加 3 个允许访问 IP）。
- 步骤 3** 单击【获取密钥】按钮，系统自动生成登录的二维码和登录密钥并显示在页面中，如图 12-2 所示。

图12-2 生成远程登录二维码和登录密钥



- 步骤 4** 使用企业微信扫描登录二维码，或者直接复制页面上的登录密钥，在远程登录时使用。
- 使用企业微信扫描二维码生成登录密钥，或者直接复制登录密钥。
 - 通过登录密钥，可以计算远程协助登录密码，仅限绿盟科技的技术人员使用。

----结束

12.3 时间同步

单击快捷操作栏 进入 **工具 > 工具管理 > 时间同步** 页面，配置时区参数；单击【保存】按钮，保存配置。时区参数说明如表 12-6 所示。

时区设置后，重启系统使配置生效。重启系统的方法请参见 [系统控制](#)。

表12-6 时区参数

配置项	描述
当前时区	默认为东八区，支持修改为其他时区。
时间同步	日志记录和告警通知等功能依赖于系统时间的准确性，系统提供时间配置的功能以保证系统时间的准确性。支持以下两种配置方式： - 自动同步：从时间同步服务器自动同步系统时间。 - 手工设置：手动配置系统时间和时区。
时间同步服务器	时间同步为“自动同步”时，需要配置时间同步服务器的 IP 地址（保证管理口与该时间同步服务器能够正常通信）。支持 IPv4 和 IPv6。
时间间隔	时间同步为“自动同步”时，需要配置 UTS-NDR 设备与时间同步服务器同步的时间间隔。取值范围为 60~7200 秒。
时间	时间同步为“手工设置”时，需要配置 UTS-NDR 设备的时钟。

12.4 专业参数

本节介绍 UTS-NDR 的专业参数、加密方式、日志相关参数和云环境适配参数的配置方法。

12.4.1 专业参数

专业参数为适应特殊网络环境的参数配置，正常情况下用户无需使用此功能。专业参数的改动有可能造成系统或网络异常，建议用户在绿盟科技的技术人员指导下配置。

12.4.2 加密设置

通过加密设置，系统会对导出的告警 PCAP 包和告警的恶意文件进行加密操作，选择对应的加密方式后，下载的 PCAP 包和文件会进行加密处理。

单击快捷操作栏 进入 **工具 > 工具管理 > 专业参数 > 加密设置** 页面，配置加密参数，加密参数说明如表 12-7 所示。

表12-7 加密参数

配置项	描述
加密方式	- 不加密：不对导出的告警 PCAP 包和告警的恶意文件进行加密。选择此项，会存在安全风险。 - AES 加密：使用 AES 算法加密，需要配置 16 位的 AES 密码和 16 位的偏移量。 - chacha20 加密：使用 chacha20 算法加密，需要配置 32 位的 chacha20 密码和 8 位的 chacha20 随机数。
AES 密码	加密方式为“AES 加密”时，需要配置 AES 密码，长度必须为 16 个字符。

配置项	描述
AES 偏移量	加密方式为“AES 加密”时，需要配置 AES 偏移量，长度必须为 16 个字符。
ChaCha20 密码	加密方式为“ChaCha20 加密”时，需要配置 ChaCha20 密码，长度必须为 32 个字符。
ChaCha20 随机数	加密方式为“ChaCha20 加密”时，需要配置 ChaCha20 随机数，长度必须为 8 个字符。

12.4.3 日志相关配置参数

日志相关配置参数，包括 UTS-NDR 设备的本地日志入库相关参数、日志产生控制参数和异常行为产生控制参数。

单击快捷操作栏 进入 **工具 > 工具管理 > 专业参数 > 日志相关配置参数** 页面，配置日志相关参数后，分别单击对应的【确定】按钮，提交配置；[应用配置](#) 使配置生效。日志相关配置参数说明如表 12-8 所示。

表12-8 日志相关配置参数

配置项	描述
本地日志入库相关参数	日志存储模式 选择 UTS-NDR 设备存储的日志内容： - 不存日志：不存储任何日志。 - 威胁日志：仅存储威胁告警日志。 - 威胁日志+威胁相关元数据：仅存储威胁告警日志和威胁告警日志相关联的元数据日志。 - 全部日志：存储所有日志。一般情况下，不建议选择此项；此项仅适用于小流量场景（例如：流量吞吐低于 100Mbps）。
	批量入库数目 每当日志条数达到设定值时，进行一次批量入库。取值范围为 500~100000。
	入库超时时间 达到设定值时，无论日志条数是否达到“批量入库数目”，都将执行入库动作，避免发生因产生日志较少导致的不入库现象。 为了达到最佳入库性能，默认为 5 秒。
日志产生控制参数	日志产生类型 选择 UTS-NDR 产生的日志类型以及日志向外发送的日志类型： - 全部日志：发送所有日志。 - 威胁+威胁相关元数据：仅发送威胁告警日志和威胁告警日志相关联的元数据日志。 - 威胁日志：仅发送威胁告警日志。
异常行为产生控制参数	异常行为日志开关 开启后，进行 侦查探测 、 翻墙访问 、 主机外联 、 违规网站访问 、 应用异常使用 风险行为分析的检测。

12.4.4 云环境适配参数

UTS-NDR 支持云环境适配功能，通过绿盟一体化终端安全管理系统（简称 UES）的 Agent 可以捕获云上威胁流量，Agent 将加密压缩后的镜像流量传输给 UTS-NDR，从而进行协议解析、威胁检测、全流量留存及响应处置等威胁事件管理。

单击快捷键操作栏 进入 工具 > 工具管理 > 专业参数 > 云环境适配参数 页面，云环境适配功能默认关闭；开启后，配置云环境适配参数，参数说明如表 12-9 所示。

表12-9 云环境适配参数

配置项	描述
服务器地址	填写服务器的 IP 地址，仅支持 IPv4。 一般是 UTS-NDR 设备的管理口 IP 地址，默认为 0.0.0.0，表示所有地址。
端口	填写服务器的端口号，取值范围为 1~65535。 该端口号是在安装部署时由 UTS-NDR 与 UES 协商确定。

12.5 网络配置

通过网络配置，可以对网络接口、静态路由、DNS 和网络设备进行配置。

12.5.1 接口

通过接口配置，可以对 UTS-NDR 的工作口和管理口进行配置。

 说明	UTS-NDR 硬件设备的工作口可以配置为管理口。
---	---------------------------

单击快捷键操作栏 进入 工具 > 网络配置 > 接口 页面，展示 UTS-NDR 设备的接口列表，如图 12-3 所示。

图12-3 接口配置

接口列表 (10)							
接口名称	IPv4地址	IPv6地址	网络掩码	双工模式	连接速率(Mbps)	接口类型	操作
M	10.67.5.145/22		255.255.252.0	auto	auto	Management	编辑
H1	192.168.2.1/24		255.255.255.0	auto	auto	Management	编辑
T2/1	0.0.0.0/0		0.0.0.0	auto	auto	Monitor	编辑 启用 禁用
T2/2	0.0.0.0/0		0.0.0.0	auto	auto	Monitor	编辑 启用 禁用
T2/3	0.0.0.0/0		0.0.0.0	auto	auto	Monitor	编辑 启用 禁用
T2/4	0.0.0.0/0		0.0.0.0	auto	auto	Monitor	编辑 启用 禁用
G1/1	0.0.0.0/0		0.0.0.0	auto	auto	Monitor	编辑 启用 禁用
G1/2	0.0.0.0/0		0.0.0.0	auto	auto	Monitor	编辑 启用 禁用
G1/3	0.0.0.0/0		0.0.0.0	auto	auto	Monitor	编辑 启用 禁用
G1/4	0.0.0.0/0		0.0.0.0	auto	auto	Monitor	编辑 启用 禁用

配置管理口

管理口分别为 M 口和 H1 口，M 口一般用于管理，H1 口用于与 ISOP 联动。

在如图 12-3 所示的接口列表中，单击管理口操作栏的【编辑】，配置接口参数，参数说明如表 12-10 所示。

表12-10 接口参数

配置项	描述
接口名称	显示当前接口的名称，不支持修改。
接口类型	选择当前接口的类型。 - 管理口：不支持修改接口类型。 - 业务口：可将接口类型设置为管理口。 接口类型变更后，需要重启引擎才能生效。
IPv4 地址	填写当前接口的 IPv4 地址。IP 地址不能与管理口以及 M 口同一网段。
IPv4 掩码	填写当前接口的 IPv4 网络掩码。
IPv6 地址	填写当前接口的 IPv6 地址及其掩码位。例如：2001:abcd:123:1::/64。

配置工作口为管理口

在如图 12-3 所示的接口列表中,单击业务口操作栏的【编辑】,将接口类型设为 Management，并配置对应的 IP 地址、掩码和网关；单击【确定】按钮，提交配置。接口参数说明如表 12-10 所示。

启用/禁用工作口

在如图 12-3 所示的接口列表中，单击操作栏的【启用】/【禁用】，即可启用或禁用对应的接口。

12.5.2 静态路由

静态路由是手工配置的一类路由，适用于规模较小且不经常变化的网络。由于静态路由不能自动适应网络变化，当网络拓扑结构发生变化时，需要手动修改静态路由信息。

在静态路由中有一类特殊的路由，那就是缺省路由，其的目的 IP 用 0.0.0.0/0 表示。当设备在路由表中没有找到与数据包相匹配的路由时，通常将其丢弃，如果配置了缺省路由，则路由设备可以根据缺省路由的配置来转发报文。

 说明	配置 IPv4 静态路由时，如果指定的目的地址为 0.0.0.0，掩码为 0.0.0.0，表示配置了一条 IPv4 缺省路由。当 IPv4 报文的目的地址无法匹配路由表中的任何一项时，设备将选择 IPv4 缺省路由进行转发。 配置 IPv6 静态路由时，如果指定的目的地址为 0::0 前缀为 0，表示配置了一条 IPv6 的缺省路由。当 IPv6 报文的目的地址无法匹配路由表中的任何一项时，设备将选择 IPv6 缺省路由进行转发。
---	--

单击快捷键操作栏 进入 工具 > 网络配置 > 静态路由 页面，单击【新建】按钮，配置静态路由参数，参数说明如表 12-11 所示。

静态路由新建后，可以进行查询、编辑和删除操作。

表12-11 静态路由参数

配置项	描述
静态路由名称	填写静态路由的名称。
目的 IP 地址	填写目标主机的 IPv4 地址及其网络掩码，或者 IPv6 地址及其前缀，用于标识数据包的目的地址或目的网络。  说明 配置为 0.0.0.0/0 或 ::/0 时，该静态路由为缺省路由，表示当查找路由表失败后，根据缺省路由进行数据包的转发。
网关地址	填写静态路由的网关地址，通常为下一跳设备的入口 IP 地址。
接口	填写转发数据包的出口接口。
优先级	填写静态路由的优先级。取值范围为 1~30，数值越小，表示优先级越高。 当同一目的地存在多条静态路由时，优先级高的路由将成为当前的最优路由，从而实现多链路的负载均衡。

12.5.3 DNS

DNS 服务用来确定主机域名和 IP 地址之间的对应关系。UTS-NDR 作为 DNS 客户端，可以向指定的 DNS 服务器请求域名解析服务。

单击快捷操作栏 进入 **工具 > 网络配置 > DNS** 页面，配置首选/备选 DNS 服务器的 IP 地址，参数说明如表 12-12 所示。

表12-12 DNS 服务器参数

配置项	描述
DNS 服务器 1	填写 DNS 首选服务器的 IP 地址，支持 IPv4 和 IPv6。此项为必填项。
DNS 服务器 2	填写 DNS 备选服务器的 IP 地址，支持 IPv4 和 IPv6。此项为必填项。

12.5.4 设备配置

单击快捷操作栏 进入 **工具 > 网络配置 > 设备配置** 页面，配置网络设备参数，参数说明如表 12-13 所示。

表12-13 设备参数

配置项	描述
配置端口	填写 https 登录 UTS-NDR 的端口号，默认为 443，取值范围为 1024~65535。  说明 端口号修改后，需要重新登录系统。
防火墙禁用端口	选择 UTS-NDR 内置防火墙禁用的端口号（支持多选），禁用端口后，外部连接将无法访问到内部的这些端口。  说明 部分端口禁用后，可能会导致部分功能无法正常使用，请慎重配置。例如：22 端口禁用后，会导致 SSH 远程连接不可用；443 端口禁用后，会导致 Web 页面可能无法访问。
Ping (Icmp)	- 是：允许 UTS-NDR 对 Icmp 请求作出应答，方便调试设备故障。 - 否：表示当前 UTS-NDR 对 Icmp 请求不作出应答。
设备名称	填写设备名称。配置生效后，在 Web 页面底部的系统状态栏中，单击【系统信息】可以查看。
设备位置	填写设备的位置。配置生效后，在 Web 页面底部的系统状态栏中，单击【系统信息】可以查看。

13 审计日志

本功能仅支持审计员 auditor。

auditor 登录系统后，进入审计日志页面，默认展示最近 1 小时的审计日志（包括所有登录日志、操作日志和系统启动日志），可以进行审计日志的查询、查看和备份操作，如图 13-1 所示。

单击【备份】按钮，支持备份全部审计日志、备份审计日志的查询结果。

图13-1 审计日志



A Console 管理

通过连接 Console 口，串口管理员 conadmin 可以访问 UTS-NDR 引擎的串口管理界面，进行系统初始化、绑定设备工作接口和重置 Web 密码等操作。当 Web 管理页面中出现故障无法登录时，或在 Web 界面无法进行管理的部分，可以通过串口对 UTS-NDR 进行管理操作。

本章主要内容如下：

功能	描述
控制台登录	介绍 UTS-NDR 串口管理界面的登录方法。
键盘操作说明	介绍 UTS-NDR 串口管理界面的键盘操作方法。
控制台配置方法	介绍 UTS-NDR 串口管理界面的各项菜单。

A.1 控制台登录

通过 Console 口连接可以访问 UTS-NDR 的串口管理界面，在此处介绍 Console 管理员帐号登录 UTS-NDR 串口管理界面的步骤。

Console 用户登录之前，需进行以下准备工作：

- 工作计算机 1 台
- 串口线 1 根（包含在出厂配件中）
- 能够连接串口的终端软件
- 用串口线连接 UTS-NDR 和工作计算机的串口


以 SecureCRT 为例，登录 UTS-NDR 串口管理界面的详细步骤如下：

步骤 1 单击 SecureCRT.exe，打开 SecureCRT 工具。。

步骤 2 配置快速连接信息，如图 A-1 所示。


协议配置为 Serial，波特率为 115200，数据位 8，其他参数保持默认。

图 A-1 串口的连接配置



步骤 3 单击【连接】按钮后按回车键，进入登录界面，如图 A-2 所示。

图 A-2 UTS-NDR 的串口登录界面



步骤 4 首次登录使用 Console 管理员帐号和密码。登录后，提示修改密码，如图 A-3 所示。

- a. Console 管理员帐号和密码，请参见 [引擎初始帐号](#)。
- b. UTS-NDR 的串口配置方法，请参见 [控制台配置方法](#)。

图 A-3 首次登录控制台修改管理员密码



步骤 5 修改密码后使用新密码登录 UTS-NDR 的 Console 口，进入 Console 管理主菜单，如图 A-4 所示。

图 A-4 Console 管理主菜单

```
localhost login: conadmin
Password:
Last login: Tue Dec 28 18:10:03 on
WARNING: yacc table file version is out of date
-----
System Main Menu:
 1: Init Network.
 2: Bind Hardware.
 3: Reset Admin Password.
 4: Reset Auditor Password.
 5: Open/Close Remote Assist.
 6: Show Ip address.
 7: Reset System Time.
 8: Show System Time.
 9: Initialize System Configuration.
10: Reboot System.
11: Shutdown System.
12: Create Lvm Partition.
13: Stop Service.
14: Change Https Port.
15: Add New Disk in Lvm Partition.
16: Modify Lvm Partition Size.
 0: Exit.
-----
$:
```

----结束

A.2 键盘操作说明

在串口管理界面中只能用键盘进行操作，键盘操作按键含义如表 A-1 所示。

表A-1 Console 口按键说明

键盘	含义
↑	①切换到输入框 ②上移
↓	①切换到【确定】 ②下移
←	①切换到【确定】 ②左移
→	①切换到【取消】 ②右移
Esc	直接取消
Enter	直接确认
Tab	在输入框、【确定】、【取消】之间切换
BackSpace	删除当前光标所在位置的前一字符

A.3 控制台配置方法

下面介绍 UTS-NDR 控制台的相关配置方法。

A.3.1 配置管理口和网关

在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **1** 后，进入管理口的 IP 地址/掩码长度及其网关信息的配置界面，如图 A-5 所示。

图 A-5 配置管理口 IP/掩码长度及网关

```
$:1
ip address(192.168.1.1/16):10.14.45.66/16
Gateway:10.14.255.254
Init OK.
```

A.3.2 绑定设备硬件信息

在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **2** 并按回车键，可以绑定 UTS-NDR 与设备的硬件信息，如图 A-6 所示。

图 A-6 绑定设备硬件信息

```
$:2
[ 233.547882] Program prod tried to access /dev/mem between ff000->101000.
Bind OK.
```

A.3.3 重置 Web 登录密码

在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **3** 后，可以重置 admin 帐号的 Web 界面登录密码，如图 A-7 所示。重置之后的默认密码，请参见 [引擎初始帐号](#)。

图 A-7 重置 Web 登录密码

```
$:3
Password updated successfully.
```

A.3.4 重置审计员帐号登录密码

在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **4** 后，可以重置 auditor 帐号的 Web 界面登录密码，如图 A-8 所示。重置之后的默认密码，请参见 [引擎初始帐号](#)。

图 A-8 重置审计员帐号登录密码

```
$:4
auditor Password updated successfully.
$:
```

A.3.5 开启/关闭 SSH 访问

SSH 访问默认关闭。开启 SSH 的操作步骤如下：

步骤 1 在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **5** 后，如图 A-9 所示。

图 A-9 开启 SSH 访问

```
$:5
-----
Now Remote Assist Close status SubMenu:
  512: Return Main Menu.
  511: Open Remote Assist.
-----
$:█
```

步骤 2 输入 **511**，打开 SSH 远程访问的开关。

步骤 3 输入 **5** 后，显示子菜单的功能，如图 A-10 所示。

输入以下序号，可以实现对应的功能：

- 501：显示远程协助的端口。
- 502：显示远程协助的白名单。
- 503：显示远程协助的密钥。
- 504：显示远程协助的二维码。
- 505：关闭远程协助。
- 506：返回主菜单。

图 A-10 开启/关闭 SSH 访问的子菜单

```
$:5
-----
Now Remote Assist Open status SubMenu:
  501: Display Remote Assist Port.
  502: Display Remote Assist White IP.
  503: Display Remote Assist Secret.
  504: Display Remote Assist Secret-Qrencode.
  505: Close Remote Assist.
  506: Return Main Menu.
-----
$:█
```

----结束

A.3.6 查看管理口 IP

在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **6** 后，可以查看管理口的 IP 地址，如图 A-11 所示。

图 A-11 查看管理口 IP

```
$:6
IPv4:10.67.5.145
IPv6:
```

A.3.7 重置系统时间

在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **7** 后，可以重置当前 UTS-NDR 设备的系统时间。

A.3.8 显示系统时间

在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **8** 后，显示当前 UTS-NDR 设备的系统时间。

A.3.9 初始化系统

在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **9** 后，可以进行系统配置初始化，将系统恢复为出厂配置，如图 A-12 所示。

系统初始化后，还原/未还原为出厂配置的内容说明如表 A-2 所示。

图 A-12 初始化系统

```
$:9
Init ok
Please reboot system.
```

表A-2 系统初始化说明

还原为出厂配置	未还原为出厂配置
• 网络配置 • 策略中心配置 • 告警白名单配置 • 规则配置 • 专业参数配置	• 用户配置 • 角色配置 • 系统配置（主题配置、大屏配置、引擎配置） • 资产配置 •

A.3.10 重启系统

在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **10** 后，可以重启系统，如图 A-13 所示。

图 A-13 重启系统

```
$:10
[ OK ] Started Show Plymouth Reboot Screen.
[ OK ] Stopped Login Service.
[ OK ] Stopped firewalld - dynamic firewall daemon.
      Stopping D-Bus System Message Bus...
[ OK ] Stopped D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Stopped LVM2 PV scan on device 8:33.
```

A.3.11 关闭系统

在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **11** 后，可以关闭 UTS-NDR 设备电源。

A.3.12 格式化磁盘

在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **12** 后，请按照提示输入 backup|clickhouse|hdfs_pcap|pg_log|sftp_out|ssn_pcap|threat_pcap 这几个分区占用磁盘总量的百分比。具体说明如下：

- backup：表示备份分区。
- clickhouse：原始日志空间。
- hdfs_pcap：大数据空间。
- pg_log：事件日志空间。
- sftp_out：日志缓存插件空间。
- ssn_pcap：基于会话存包空间。
- threat_pcap：恶意存包空间。

可以按需配置比例，也可以参考默认值进行填写，如图 A-14 所示。

图 A-14 格式化磁盘

```
$:12
configd pid is 56423 result 1
====> disk_name: /dev/sda, disk_size: 64023257088
====> disk_name: /dev/sdc, disk_size: 12000138625024
====> disk_name: /dev/sdd, disk_size: 12000138625024
====> disk_name: /dev/sde, disk_size: 12000138625024
====> disk_name: /dev/sdb, disk_size: 2000398934016
All available disk size is 38064838066176.
Does disk need array a soft raid? Now only support raid0
Disk /dev/sdc: 12000.1 GB, 12000138625024 bytes, 23437770752 sectors
Disk /dev/sdd: 12000.1 GB, 12000138625024 bytes, 23437770752 sectors
Disk /dev/sde: 12000.1 GB, 12000138625024 bytes, 23437770752 sectors
Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Please input yes|no for array a soft raid(default yes):no
OK. No soft raid

Does disk need encrypt?
Note: Disk encryption will loss 20%-50% disk performance
Please input yes|no for disk encrypt:no
Please input size percentages such as(10|25|5|15|5|20|20) in order (backup|clickhouse|hdfs_pcap|pg_log|sftp_out|ssn_pcap|threat_pcap):
```



说明

- 格式化磁盘之前，需要先停止服务，请参见 [停止服务](#)。
- 格式化磁盘之后，重启系统，请参见 [重启系统](#)。

磁盘格式化后，清除/未清除的内容说明如表 A-3 所示。

表A-3 磁盘格式化说明

清除的内容	未清除的内容
• 用户配置 • 角色配置 • 系统配置（主题配置、大屏配置、引擎配置） • 资产配置 •	• 网络配置 • 策略中心配置 • 告警白名单配置 • 规则配置 • 专业参数配置

 说明	UTS-NDR 设备的磁盘默认为 raid5，格式化配置时，taid 选项输入 N，加密选项也建议为 N。
---	---

A.3.13 停止服务

在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **13** 后，提示是否执行停止服务，输入 Y 表示停止服务，输入 N 表示不停止服务，如图 A-15 所示。

图 A-15 停止服务

```
$:13
you will stop service? Y/N: Y
stop service...
kill daemon process:
ps aux|grep /opt/nsfocus/bin/daemon_heartbeat_check.py|grep -v grep|awk
'{print $2}'|xargs kill -9: ok
```

A.3.14 变更 HTTPS 端口号

在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **14** 后，按照提示输入新的端口号并按回车键，如图 A-16 所示。

图 A-16 变更 HTTPS 端口号

```
$:14
Input Https Port(Available ports:443,1024-65535 .Please do not use 8081,
8083,8805,8084,4500,10002,10003,12345,5432,8088,6565,8080,They are in us
ed ):█
```

A.3.15 添加新磁盘到 lvm 分区

在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **15** 后，按照提示添加新磁盘到 lvm 分区，如图 A-17 所示。

当前版本的 UTS-NDR 设备默认磁盘为 4 个，无新增空间。

图 A-17 添加新磁盘到 lvm 分区

```
$:15
configd: no process found
configd pid is 35281 result 1
Please input new disk in list:[], Multiple split with '|'
Please input lvm partition to be extended some of ('backup', 'clickhouse', 'hdfs_pcap', 'pg_log', 'sftp_out', 'ssn_pcap', 'treat_pcap'):
```


说明

- 新增一块或者多块磁盘分配到多个分区时，按照平分新增磁盘总空间的形式进行分配。
- 新增磁盘时，也可以选择是否对新增的磁盘进行加密处理（即使原始数据盘未做加密，新增磁盘也可以独立进行加密操作）。

A.3.16 更改 lvm 分区大小

在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **16** 后，按照提示更改 lvm 分区大小，如图 A-18 所示。

图 A-18 更改 lvm 分区大小

```
$:16
configd pid is 40937 result 1
====> disk_name: /dev/sda, disk_size: 64023257088
====> disk_name: /dev/sdb, disk_size: 2000398934016
====> disk_name: /dev/sdc, disk_size: 12000138625024
====> disk_name: /dev/sde, disk_size: 12000138625024
====> disk_name: /dev/sdd, disk_size: 12000138625024
All available disk size is 38064838066176.
Please input size percentages such as(10|25|5|15|5|20|20) in order (backup|clickhouse|hdfs_pcap|pg_log|sftp_out|ssn_pcap|treat_pcap):
```

A.3.17 退出配置界面

UTS-NDR 的各项参数配置完成后，在如图 A-4 所示的主菜单中，输入 **0** 并按回车键，退出 UTS-NDR 的串口配置界面。退出后如需再次配置，请重新登录控制台。

B

解码助手

通过解码助手，可以将字符串按照设定的编码格式进行解码，并展示解码结果。

进入 分析中心 > 日志检索 页面，单击【解码助手】按钮，在左侧的文本框中输入或者复制粘贴待解码的字符串，选择编码格式，解码结果展示在右侧的文本框中。支持的编码格式包括 Base64、URL、Unicode、ASCII、UTF-8 和 AES，其中，AES 解码参数说明如表 B-1 所示。

表B-1 AES 解码参数

配置项		描述
待解码字符串		字符集默认为 UTF-8 编码。区块长度默认为 128 比特。
AES 解密参数	加密模式	选择 AES 解码的加密模式。可选项有 ECB、CBC、CTR。
	填充	选择 AES 解码的填充方式。可选项有 pkcs7padding、ZeroPadding、NoPadding、Iso10126、Iso97971、AnsiX923。
	输出	选择 AES 解码的输出方式。可选项有 Base64、Hex。
	偏移量	填写 AES 解码的偏移量。
	密码	填写 AES 解码的密码。

 说明	解码助手框支持拖动和缩放，说明如下： - 将鼠标悬停在解码助手框的顶部，可以拖动此框移动到当前页面的任意位置。 - 单击并拖拽解码助手左/右文本框的右下角，可以放大/缩小文本框的高度，以便于查看全部解码。
---	---

C 安全等级保护

设备的信息系统安全等级保护功能支持国家等保标准的前四级。

不同安全保护等级的信息系统，其对业务信息的安全性要求和系统服务的连续性要求是有差异的；即使相同安全保护等级的信息系统，其对业务信息的安全性要求和系统服务的连续性要求也有差异。依据国家等级保护标准，第一到第四等级的信息系统应具备的基本安全保护能力如下：

- 第一级安全保护能力

应能够防护系统免受来自个人的、拥有很少资源的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾害、以及其他相当危害程度的威胁所造成的关键资源损害，在系统遭到损害后，能够恢复部分功能。

- 第二级安全保护能力

应能够防护系统免受来自外部小型组织的、拥有少量资源的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾害、以及其他相当危害程度的威胁所造成的重要资源损害，能够发现重要的安全漏洞和安全事件，在系统遭到损害后，能够在一段时间内恢复部分功能。

- 第三级安全保护能力

应能够在统一安全策略下防护系统免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾害、以及其他相当危害程度的威胁所造成的主要资源损害，能够发现安全漏洞和安全事件，在系统遭到损害后，能够较快恢复绝大部分功能。

- 第四级安全保护能力

应能够在统一安全策略下防护系统免受来自国家级别的、敌对组织的、拥有丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、严重的自然灾害、以及其他相当危害程度的威胁所造成的资源损害，能够发现安全漏洞和安全事件，在系统遭到损害后，能够迅速恢复所有功能。

基本安全要求是针对不同安全保护等级信息系统应该具有的基本安全保护能力提出的安全要求，根据实现方式的不同，基本安全要求分为基本技术要求和基本管理要求两大类。其中基本技术要求根据保护侧重点的不同细分为三类：

- 保护数据在存储、传输、处理过程中不被泄漏、破坏和免受未授权的修改的信息安全类要求（简记为 **S**）。
- 保护系统连续正常的运行，免受对系统的未授权修改、破坏而导致系统不可用的服务保障类要求（简记为 **A**）。
- 通用安全保护类要求（简记为 **G**）。

信息系统定级后，不同安全保护等级的信息系统可能形成的定级结果组合如表 C-1 所示。

表C-1 安全保护等级

安全保护等级	信息系统定级结果的组合
第一级	S1A1G1
第二级	S1A2G2, S2A2G2, S2A1G2
第三级	S1A3G3, S2A3G3, S3A3G3, S3A2G3, S3A1G3
第四级	S1A4G4, S2A4G4, S3A4G4, S4A4G4, S4A3G4, S4A2G4, S4A1G4

D 出厂参数

出厂参数包括设备管理口的初始设置以及各种登录界面的初始帐号等。

D.1 设备管理口初始设置

IP 地址（M 口）	192.168.1.1
网络掩码	255.255.255.0

D.2 引擎初始帐号

角色	用户名	密码
Web 系统业务管理员	admin	admin
Web 系统审计员	auditor（初始为停用状态，由 admin 手动启用后，才可登录 Web 管理页面）	auditor
Console 口管理员	conadmin	conadmin

D.3 串口通讯参数

波特率	115200
传输位数	8