



绿盟高级威胁狩猎系统 操作手册

文档版本： V1.0R00F00 (2021-08-03) 密级：（限制分发级）



© 2021 绿盟科技

■ 版权声明

本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属北京神州绿盟科技有限公司（简称绿盟科技）所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经绿盟科技的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片断。

目录

前言.....	1
1 概述.....	4
1.1 产品简介.....	4
1.2 Web 管理简介.....	6
1.2.1 用户简介.....	6
1.2.2 初次登录 Web 界面.....	6
1.2.3 Web 页面布局.....	7
1.2.4 常规功能简介.....	8
1.3 Console 管理.....	9
2 首页.....	10
3 狩猎.....	12
3.1 狩猎事件.....	12
3.2 攻击源画像.....	14
3.3 失陷主机.....	16
4 威胁感知.....	18
4.1 威胁感知节点.....	18
4.1.1 节点总览.....	19
4.1.2 探针总览.....	21
4.2 仿真服务仓库.....	23
4.2.1 仿真模板.....	23
4.2.2 仿真服务.....	25
4.2.3 漏洞管理.....	32
4.3 诱饵设置.....	34
4.3.1 内网诱饵.....	34
4.3.2 互联网诱饵.....	35
5 运营报告.....	36
5.1 新建任务.....	36
5.2 查看报告.....	38
6 狩猎日志.....	39
6.1 原始日志.....	39

6.2 原始告警.....	40
7 功能配置.....	42
7.1 Syslog 配置.....	42
7.2 日志配置.....	43
7.3 NTP 配置.....	44
7.4 溯源配置.....	44
7.5 邮箱配置.....	45
7.6 IP 配置.....	46
7.7 客户资产.....	47
7.8 白名单.....	48
7.9 自定义 LOGO.....	49
8 审计日志.....	50
9 系统管理.....	51
9.1 系统监控.....	51
9.2 诊断工具.....	52
9.2.1 PING.....	52
9.2.2 抓包.....	52
9.2.3 SSH 服务.....	53
9.3 证书管理.....	53
9.3.1 上传证书.....	54
9.3.2 查看证书状态.....	55
9.3.3 导出证书.....	55
9.4 升级管理.....	56
9.4.1 手动升级.....	56
9.4.2 威胁狩猎服务.....	57
9.5 用户管理.....	57
9.5.1 用户管理.....	57
9.5.2 角色管理.....	59
9.5.3 个人中心.....	60
9.6 系统控制.....	61
10 狩猎态势.....	62
11 Console 管理.....	64
11.1 Console 口连接.....	64
11.2 Console 口配置.....	66
11.2.1 IP 设置.....	66
11.2.2 远程协助.....	67
11.2.3 IP 信息显示.....	68

11.2.4 设置系统时间.....	68
11.2.5 重新启动系统.....	68
11.2.6 关闭系统.....	68
11.2.7 退出配置界面.....	68
A 出厂参数	69
A.1 管理口初始设置.....	69
A.2 初始用户	69
A.2.1 Web 管理员初始帐号.....	69
A.2.1 Console 管理员初始帐号	69
A.3 串口通信参数	70
B 探针部署	71
B.1 部署前准备	71
B.2 Exsi 虚拟化部署	72
B.3 Linux 主机部署.....	76
B.4 Virtualbox 虚拟机部署	76

前言

概述

本文介绍绿盟高级威胁狩猎系统（Nsfocus Advanced Thret Hunting System，以下简称 NATHS）的功能及使用方法。

本手册仅作为使用指导，实际产品可能会由于版本升级或其他原因，与手册描述有略微差异。

读者对象

本文档主要适用于以下读者：

- 期望了解本产品主要技术特性的用户
- 系统管理员
- 网络管理员

本文假设读者对下面的知识有一定的了解：

- 网络安全相关知识
- Linux 操作系统
- Internet 协议

内容简介

章节	概述
1 概述	介绍 NATHS 及 Web 管理系统。
2 首页	介绍首页展示内容及查看方法。
3 狩猎	介绍狩猎事件的几种方法。
4 威胁感知	介绍如何配置 NATHS 的威胁感知能力。
5 运营报告	介绍如何新建报告任务及查看运营报告。
6 狩猎日志	介绍原始日志和原始告警的管理方法。
7 功能配置	介绍 NATHS 的相关功能及配置。
8 审计日志	介绍审计日志以及审计管理员如何管理审计日志。

章节	概述
9 系统管理	介绍 NATHS 系统功能的配置和管理。
10 狩猎态势	介绍威胁狩猎态势大屏的展示内容。
11 Console 管理	介绍如何通过 console 口对 NATHS 进行基本配置。
A 出厂参数	介绍 NATHS 的出厂参数。
B 探针部署	介绍如何在 Esxi、Linux 主机、virtualbox 虚拟机上部署探针。

格式约定

符号	说明
粗体字	菜单、命令和关键字
<i>斜体字</i>	文档名、变量
 说明	对描述内容的补充和引用信息
 提示	使用设备时的技巧和建议
 注意	需要特别注意的事项和重要信息
 警告	有可能造成人身伤害的警告信息
【XXX】	按钮名称的表示方式
A > B	菜单项选择的表示方式

获得帮助

绿盟科技官网

可以帮助用户获取最新的网络安全信息和绿盟安全产品信息。

网站: <http://www.nsfocus.com.cn>

售后服务

提供全国范围内的服务热线,可以帮助用户解决在使用绿盟科技产品和服务过程中遇到的各种问题和困难。

网站: <http://www.nsfocus.com.cn/operations/>

软件升级

在进行产品使用培训后,可以帮助用户自助进行产品的升级操作。

网站: <http://update.nsfocus.com/>

1 概述

本章主要包括：

功能	描述
产品简介	简单介绍 NATHS 系统的架构、功能特性。
Web 管理简介	介绍 NATHS 系统的 Web 管理相关内容，如用户、页面布局等。

1.1 产品简介

NATHS 是绿盟科技依托专业的安全团队和强大的安全研究能力，以欺骗防御技术为核心，对网络中的潜在威胁进行检测和发现的安全攻防产品。

用户通过设置的诱饵诱捕攻击者，并结合威胁情报对黑客进行精准攻击、刻画及溯源反制，及时发现更多威胁，保护资产安全。

产品架构

NATHS 能够快速部署在几乎所有的网络环境中，满足企业不同的管理模式需求。NATHS 架构示意如图 1-1 所示。

图1-1 NATHS 架构



功能特性

相比传统安全防护设备，NATHS 具有如下功能特性：

- **1:1 业务仿真**

NATHS 在客户不同业务网络架构中部署不同的仿真服务节点，组成整套的威胁狩猎欺骗防御网络，仿真各种包括数据库、Web，邮件、基础服务和共享文件等等，不同类型的真实环境并全方位对攻击者进行欺骗，混淆攻击者的攻击目标，保护真实的业务系统，实现纵深的业务仿真，防止客户真实资产被攻击。
- **狩猎溯源**

详细记录攻击者执行的操作，并且可以获取攻击者的浏览器信息、操作系统信息、地理地址、设备的指纹等信息，方便客户针对此攻击者进行取证调查和溯源追踪。
- **威胁情报**

基于绿盟威胁情报中心，为客户提供最全面的威胁情报数据，并能自动检索和关联分析，提前洞察各类安全威胁，形成协同的安全监控响应一体防御方案，为企业提供真实可靠的攻击者威胁情报。
- **攻击隔离**

通过将攻击者的流量隔离进 NATHS 的感知节点，既能检测攻击者的行为，让攻击者不触碰到真实资产，又能拖延攻击者攻击时间，提供攻击成本，主动暴露攻击者身份、攻击手法、攻击目的等，从而实现攻击隔离。
- **引流防御**

通过引流防御将访问真实业务的攻击流量引流到仿真感知节点，主动捕获攻击流量，解决感知节点被动诱捕的弊端，并可主动对攻击者溯源、攻击反制，化被动为主动。
- **设置诱饵主动欺骗**

支持内网诱饵和互联网诱饵的构建：互联网预先部署蜜罐，诱导攻击者；内网蜜罐精确捕获内网漫游行为。

- 攻击者画像，攻击链取证

支持从设备指纹、位置信息和社交指纹 3 个维度进行攻击者画像；结合网络攻击行为分析和感知节点行为分析，提高攻击链取证的准确率，将攻击分为：探测扫描、渗透攻击、攻陷感知节点、后门远控、跳板攻击 5 大阶段。

- 定向攻击反制

依托绿盟科技特有 Jsonp 和漏洞反制技术，实现精准有效定向攻击反制。反制包括：威慑反制、拒绝服务反制、木马诱骗反制、漏洞攻击反制。

- 第三方联动

通过 API 接口与部署的防火墙、IDS、IPS 等基于已知规则的安全防护系统形成安全联动，对已知和未知的网络攻击行为进行防御，建立有效保护业务系统安全性的纵深防御体系。

1.2 Web 管理简介

不同角色的用户可以查看的 Web 界面不同，使用不同的功能。

1.2.1 用户简介

NATHS 的用户角色分为 3 种：系统管理员、审计管理员、普通用户。角色、用户、权限的关系如表 1-1 所示。

表1-1 角色、用户、权限的关系

角色	用户	权限
系统管理员	admin（缺省系统管理员）	首页、狩猎、威胁感知、运营报告、狩猎日志、功能配置、系统管理
	新建系统管理员	
审计管理员	auditor（缺省审计管理员，初始为停用状态，不能登录 NATHS，需 admin 启用后方可正常登录。）	审计日志
	新建审计管理员	
普通用户	user（缺省普通用户，初始为停用状态，不能登录 NATHS，需 admin 启用后方可正常登录。）	首页、狩猎、运营报告、狩猎日志、功能配置（只包含邮箱配置）、系统管理（只包含情报导入、系统监控、诊断工具）
	新建普通用户	

1.2.2 初次登录 Web 界面

以 Chrome 浏览器为例，介绍初次登陆 NATHS 界面。


步骤 1 登录前准备。

- 确认已按照《绿盟高级威胁狩猎系统安装手册》完成了安装。

- 获取 NATHS 管理口 IP 地址，确保计算机与 NATHS 之间网络连通。

步骤 2 打开浏览器，使用 HTTPS 方式连接 NATHS 的管理 IP，如：`https://NATHS 的管理 IP 地址`，回车，进入 NATHS 登录界面，如图 1-2 所示。

图1-2 登录界面



步骤 3 输入用户名、密码以及验证码，单击【登录】按钮，进入 NATHS 系统。

初次登录，请使用系统的缺省用户名和密码(NATHS 系统缺省用户名和密码请参见 [A 出厂参数](#)。)



说明

- 为获得最佳展示效果，建议使用 Chrome 浏览器，屏幕分辨率设置为 1920*1080。
- 初次登录时，必须将初始密码修改为符合密码强度要求(密码由 8~20 位数字、大/小写字母、特殊字符组成)的密码并重新登录。


----结束

1.2.3 Web 页面布局

成功登录 NATHS 后进入 Web 管理界面，不同角色的用户所见界面略有不同，本手册以缺省系统管理员 admin 登录为例进行介绍。

NATHS 的 Web 页面布局如图 1-3 所示，布局介绍如表 1-2 所示。

图1-3 Web 页面布局



各编号区域说明如表 1-2 所示。

表1-2 Web 页面布局

编号	区域	描述
1	菜单栏	NATHS 的功能菜单导航。
2	工作区	NATHS 各大功能模块的浏览、操作、配置均在此区域进行。
3	快捷操作栏	NATHS 提供的快捷操作。 : 单击打开新标签页，大屏展示 NATHS 的狩猎态势。详细介绍请参见 10 狩猎态势。 : 单击打开关于对话框，查看 NATHS 的产品信息。 : 进入菜单 个人中心，或退出 NATHS。菜单 个人中心 的详细介绍请参见 9.5.3 个人中心。

1.2.4 常规功能简介

NATHS 系统 Web 界面中包含诸如编辑、删除、启用等常规功能，常规功能的操作步骤较为简单，本手册均不予详细介绍。

不做详细介绍的常规功能如表 1-3 所示。

表1-3 Web 常规功能

图标	功能	描述
	编辑	编辑用户、白名单、客户资产等。  说明 参数配置与新建相同。
	删除	删除用户、白名单、客户资产等。  说明 删除时需注意删除的前提条件。
 停用 /  一键启用	启用	启用/一键启用用户、白名单、客户资产等。
 启用 /  一键停用	停用	停用/一键停用用户、白名单、客户资产等。
 /  查询 /  搜索	查询	根据查询、过滤条件查询目标信息。
	查看详情	查看目标（如仿真模板、漏洞）的详细信息。

1.3 Console 管理

通过 Console 口连接可以访问 NATHS 的串口管理界面，在此处提供给 console 管理员一些基础功能的配置。关于控制台用户以及如何通过控制台登录 NATHS 的串口管理界面，以及 Console 口的相关配置，请参见 [11 Console 管理](#)。

2 首页

角色为系统管理员和普通用户的用户有权查看首页。

进入 首页，如图 2-1 所示。

图2-1 首页



首页中以图形、列表方式展示 NATHS 历史累积威胁狩猎统计数据以及当日威胁狩猎统计数据，首页数据每 3 分钟自动更新 1 次，详细信息如表 2-1 所示。

表2-1 首页内容

展示内容	描述
历史威胁发现统	狩猎事件：狩猎事件累积数量。单击狩猎事件数量，跳转到狩猎 > 狩猎

展示内容	描述
计数据	事件页面，查看历史狩猎事件。  说明 一个狩猎事件可以属于多个狩猎场景，所以狩猎事件总和小于等于每个狩猎场景对应狩猎事件之和。 - 攻击源：攻击源累积数量。单击攻击源数量，跳转到狩猎 > 攻击源画像页面，查看历史攻击源。 - 失陷主机：失陷主机累积数量。单击失陷主机数量，跳转狩猎 > 失陷主机页面，查看历史失陷主机。
当日威胁发现统计数据	- 狩猎事件：当日狩猎事件数量。单击狩猎事件数量，跳转到狩猎 > 狩猎事件页面，查看当日狩猎事件。 - 攻击源：当日攻击源数量。单击攻击源数量，跳转到狩猎 > 攻击源画像页面，查看当日攻击源。 - 失陷主机：当日失陷主机数量。单击失陷主机数量，跳转到狩猎 > 失陷主机页面，查看当日失陷主机。
狩猎事件分布	狩猎事件分布是指，将狩猎事件累积数量按照狩猎场景进行分类展示。 单击狩猎场景，左侧展示相应狩猎场景对应的狩猎事件和攻击源。
狩猎事件	根据在狩猎事件分布图中选择的狩猎场景，展示该狩猎场景对应狩猎事件的历史累积数量，并以列表方式展示最近 10 件狩猎事件。 单击 获取更多信息，跳转到狩猎，以狩猎事件的狩猎视角展示该狩猎场景的历史威胁狩猎情况。
攻击源	根据在狩猎事件分布图中选择的狩猎场景，展示该狩猎场景对应攻击源的历史累积数量，并以列表方式展示最近 10 个攻击源。 单击 获取更多信息，跳转到狩猎，以攻击源的狩猎视角展示该狩猎场景的历史威胁狩猎情况。

3 狩猎

角色为系统管理员和普通用户的用户拥有狩猎的管理权限。

NATHS 能够基于威胁感知节点捕获的告警日志及时发现狩猎事件、攻击源以及失陷主机，并且能够详细记录攻击工具、攻击方法以及攻击过程，同时还能采集攻击者的浏览器信息、操作系统信息、地理地址、设备的指纹等信息，精准预测攻击意图，方便客户针对此攻击者进行取证调查和溯源追踪。

本章主要包含以下内容：

功能	描述
狩猎事件	介绍如何查看狩猎事件详情及管理狩猎事件。
攻击源画像	介绍如何查看攻击源画像详情及管理攻击源画像。
失陷主机	介绍如何查看失陷主机详情及管理失陷主机。

3.1 狩猎事件

管理狩猎事件，除事件过滤、查看事件详细信息、所属攻击链环节外，还可以进行事件导出、处理操作。

下面介绍管理狩猎事件的一般流程。

步骤 1 进入 **狩猎 > 狩猎事件** 页面，倒序展示全部狩猎事件，如图 3-1 所示。

图3-1 狩猎事件

狩猎事件

攻击源画像

失陷主机

2021-04-28 14:24:24 ~ 2021-07-28 14:24:24

可模糊搜索，例如：8.8

查询

高级搜索 ^

事件类型: ☐ 全选

☐ 暴力破解 ☐ 命令执行 ☐ 代理转发 ☐ 漏洞利用 ☐ 蜜罐环境对抗 ☐ 扫描探测 ☐ 攻击工具利用 ☐ 数据库操作 ☐ 横向移动 ☐ 恶意邮件 ☐ Dos攻击 ☐ 外联URL ☐ 文件泄露 ☐ 恶意文件加载 ☐ 尝试登录 ☐ WEB请求

☐ 其他

网络类型:

全部

内网

外网

地理位置:

全部

国内

国外

威胁等级:

全部

高

中

低

状态:

全部

已阅

未阅

误报

溯源信息:

全部

狩猎场景:

全部

狩猎事件 (总数: 25)

导出

处理状态 ^

☐	事件名称	起始时间	结束时间	威胁等级	攻击源IP	地理位置	事件类型	攻击链	溯源信息	状态	狩猎场景
☐	10.65.14.250发起其他事件	2021-07-28 14:19:07	2021-07-28 14:19:10	低	内网 10.65.14.250	--	其他	侦查	社交信息 设备指纹	未阅	WEB狩猎
☐	10.24.103.26发起其他事件	2021-07-28 14:16:38	2021-07-28 14:17:28	低	内网 10.24.103.26	--	其他	侦查	暂无信息	未阅	基础服务狩猎
☐	10.24.103.26发起其他事件	2021-07-28 13:29:05	2021-07-28 13:53:12	低	内网 10.24.103.26	--	其他	侦查	暂无信息	未阅	邮件狩猎 文件共享狩猎 WEB狩猎 数据库狩猎 远程登录狩猎 基础服务狩猎
☐	10.65.14.250发起其他事件	2021-07-28 12:29:42	2021-07-28 12:30:02	低	内网 10.65.14.250	--	其他	侦查	社交信息 设备指纹	未阅	数据库狩猎

步骤2 狩猎事件过滤。

在页面上方的过滤条件设置区域：

- 设置事件发生时间范围，当事件的开始时间、结束时间全部落入设置的时间范围内命中；
- 输入模糊搜索条件（单击文本框后的[?]可查看条件设置说明）；
- 勾选事件类型进行事件过滤。
- 选择网络类型、地理位置、威胁等级、状态；
- 从下拉列表中选择溯源信息和狩猎场景类型。

满足过滤条件的狩猎事件展示在页面下方列表中。

步骤3 查看事件详细信息。

列表中默认展示最近3个月的威胁狩猎事件。单击某一事件名称，进入事件详情页面，展示信息包括：

- 事件名称、事件概要、处置建议
- 事件摘要信息：源/目的IP、攻击链阶段、状态、地理位置、事件类型、网络类型、溯源信息、起始/结束时间、狩猎场景。
- 攻击长镜头：事件所在攻击链阶段（绿色高亮显示的即事件所属阶段）以及事件描述。
- 蜜罐节点：展示捕获事件的蜜罐信息，包括蜜罐IP、当前威胁检测次数以及最近一次检测时间。
- 原始告警：展示事件的原始告警信息。单击[隐藏详情](#)可隐藏相应告警信息详情，单击[查询日志](#)，查看告警的来源日志信息。

单击[返回](#)按钮，返回狩猎事件列表。

步骤 4 事件处理。

新增狩猎事件的状态为“未阅”，在列表中勾选某一个或多个事件后，单击

事件处理 ▾

，根据查看的事件详情进行 已阅 / 未阅 / 误报 处理。

步骤 5 事件导出。

导出

- 单击 **导出**，将狩猎事件列表中的前 10,000 条狩猎事件压缩打包下载到本地。

导出

- 在列表中勾选某一个或多个事件，单击 **导出** 将选中的狩猎事件压缩打包下载到本地。

----结束

3.2 攻击源画像

管理攻击源画像，除攻击源画像过滤、查看攻击源画像详情外，还可以进行攻击源画像导出、处理操作。

下面介绍管理攻击源画像的一般流程。

步骤 1 进入 **狩猎 > 攻击源画像** 页面，按照攻击结束时间倒序展示所有的攻击源画像，如图 3-2 所示。

图3-2 攻击源画像

狩猎事件攻击源画像失陷主机

2021-04-28 14:24:24 ~ 2021-07-28 14:24:24

可模糊搜索，例如：8.8

查询高级搜索

网络类型全部内网外网

地理位置全部国内国外

状态全部已阅未阅误报

溯源信息全部

狩猎场景全部

攻击源画像（总数：8）

导出处理状态

☐	攻击源IP	地理位置	起始时间	结束时间	溯源信息	状态	狩猎场景
☐	内网 10.65.14.250	--	2021-07-27 17:37:37	2021-07-28 14:19:10	社交信息设备指纹	未阅	基础服务狩猎WEB狩猎数据库狩猎
☐	内网 10.24.103.26	--	2021-07-27 18:02:58	2021-07-28 14:17:28	暂无信息	未阅	远程登录狩猎文件共享狩猎邮件狩猎基础服务狩猎数据库狩猎WEB狩猎
☐	内网 10.65.14.191	--	2021-07-27 19:07:07	2021-07-28 11:38:11	暂无信息	未阅	数据库狩猎
☐	内网 10.65.14.220	--	2021-07-27 18:27:14	2021-07-28 09:57:45	暂无信息	未阅	WEB狩猎数据库狩猎
☐	内网 10.65.14.168	--	2021-07-27 17:10:34	2021-07-27 21:33:24	社交信息设备指纹	未阅	WEB狩猎
☐	内网 10.65.14.136	--	2021-07-27 19:17:08	2021-07-27 19:38:29	暂无信息	未阅	数据库狩猎
☐	内网 10.24.45.99	--	2021-07-27 17:51:19	2021-07-27 18:15:57	暂无信息	未阅	数据库狩猎

步骤 2 攻击源画像过滤。

在页面上方的过滤条件设置区域：

- 设置攻击发生时间范围，根据攻击时间范围过滤攻击者，当攻击者发起攻击的时间和结束攻击的时间全部落入设置的时间范围内时命中；

- 输入模糊搜索条件（单击文本框后的[?]可查看条件设置说明）；
- 选择网络类型、地理位置、状态；
- 从下拉列表中选择溯源信息和狩猎场景类型。

满足过滤条件的攻击源画像展示在页面下方列表中。

步骤3 查看攻击源画像详情。

列表中展示攻击源画像的基本信息，单击某一攻击源 IP，进入攻击源画像详情页面，展示信息包括：


- 攻击源 IP
- 攻击源摘要信息：地理位置、网络类型、溯源信息、威胁标签、其他标签、状态、狩猎场景、起始/结束时间。
- 受害者 IP：展示该攻击源攻击过的受害者 IP、狩猎类型、攻击类型。
- 攻击长镜头：攻击源发起的所有攻击所在的攻击链阶段（绿色高亮显示的即所属阶段）以及相应事件名称。
- 攻击源对应出口 IP：若攻击源为内网 IP，通过出口 IP 访问节点时，会获取其出口 IP 列表进行展示。
- 溯源信息：展示该攻击源的溯源信息，包括社交信息（如百度、YY、起点帐号等）、设备指纹信息。



说明

只有自定义的 web 类型**仿真服务**支持对攻击源进行指纹和社交信息溯源。

- 情报命中分析：展示攻击源在 NTI 的命中情况和名字命中历史记录。
- 公网威胁捕获历史：顺序展示该攻击源在公网的捕获历史信息。

单击，将攻击源画像详情下载到本地进行查看；单击按钮，返回攻击源画像列表。

步骤4 攻击源画像处理。

在列表中勾选某一个或多个攻击源画像后，单击，根据查看的攻击源画像详情进行 已阅/ 未阅/ 误报处理。

步骤5 攻击源画像导出。

- 单击，将列表中的前 10,000 条攻击源画像压缩打包下载到本地。
- 在列表中勾选某一个或多个攻击源画像，单击将选中的攻击源画像压缩打包下载到本地。

----结束

3.3 失陷主机

管理失陷主机，除失陷主机过滤、查看失陷主机详情外，还可以进行失陷主机处理、导出操作。

下面介绍管理失陷主机的一般流程。

步骤 1 进入 **狩猎 > 失陷主机** 页面，倒序展示所有的失陷主机，如图 3-3 所示。

图3-3 失陷主机



步骤 2 失陷主机过滤。

在页面上方的过滤条件设置区域：

- 设置攻击发生时间范围，根据攻击时间范围过滤攻击者，当攻击者开始攻击时间和结束攻击的时间全部落入设置的时间范围内命中；
- 输入模糊搜索条件（单击文本框后的[?]可查看条件设置说明）；
- 选择网络类型、地理位置、状态。
- 从下拉列表中选择溯源信息和狩猎场景类型。

满足过滤条件的失陷主机展示在页面左下列表中。

步骤 3 查看失陷主机详情。

列表中展示失陷主机基本信息，单击某一失陷主机 IP，进入失陷主机详情页面，展示信息包括：


- 失陷主机 IP。
- 失陷主机摘要信息：地理位置、网络类型、溯源信息、威胁标签、其他标签、状态、狩猎场景、起始/结束时间。
- 受害者 IP：展示导致该主机失陷的攻击源攻击过的其他受害者 IP、狩猎类型、攻击类型。
- 攻击长镜头：失陷主机遭受的攻击所在的攻击链阶段（绿色高亮显示的即所属阶段）以及相应事件名称。
- 攻击源对应出口 IP：失陷主机对应的攻击源若为内网 IP，通过出口 IP 访问节点时，会获取其出口 IP 列表进行展示。
- 溯源信息：展示导致该主机失陷的攻击源的溯源信息，包括社交信息（如百度、YY、起点帐号等）、设备指纹信息。



说明

只有自定义的 web 类型[仿真服务](#)支持对攻击源进行指纹和社交信息溯源。



- 情报命中分析：展示导致该主机失陷的攻击源在 NTI 的命中情况和名字命中历史记录。
- 公网威胁捕获历史：顺序展示导致该主机失陷的攻击源在公网的捕获历史信息。

单击, 将失陷主机详情下载到本地进行查看；单击按钮, 返回失陷主机列表。

步骤 4 失陷主机处理。

在列表中勾选某一个或多个失陷主机后, 单击, 根据查看的失陷主机详情进行 已阅/ 未阅/ 误报 处理。

步骤 5 失陷主机导出。

- 单击, 将列表中的前 10,000 条失陷主机压缩打包下载到本地。
- 在列表中勾选某一个或多个失陷主机, 单击 将选中的失陷主机压缩打包下载到本地。

----结束

4 威胁感知

仅角色为系统管理员的用户拥有威胁感知管理权限。

NATHS 通过威胁感知节点提供的欺骗仿真能力，模拟仿真客户业务系统，预先设置诱饵将攻击者诱骗至防御蜜网中，从而记录攻击手法、攻击路径，延缓攻击时长，对攻击者进行溯源取证。

本章主要包含以下内容：

功能	描述
威胁感知节点	介绍威胁感知节点、探针及管理方法。
仿真服务仓库	介绍仿真模板、仿真服务、漏洞的管理方法。
诱饵设置	介绍内网诱饵、互联网诱饵的设置。

4.1 威胁感知节点

威胁感知节点，是包含多个仿真服务的物理机，部署在网络环境中模拟仿真客户业务系统，并利用预先设置内外网诱饵、漏洞，诱骗攻击者主动暴露。


NATHS 除管理自身的威胁感知节点之外，还可以管理其他 NATHS 下的威胁感知节点。

为了适应不同的部署模式，威胁感知节点分为 2 类：

- 威胁感知节点：二层部署模式下创建威胁感知节点，威胁感知节点不能跨网段，必须部署在同一局域网内，负责将局域网内的流量或日志引流到 NATHS 进行威胁分析；
- 威胁感知探针：三层部署模式下创建威胁感知探针，探针可以跨网段，可以部署在不同局域网内，负责将各个局域网的流量或日志引流到 NATHS 进行威胁分析。

进入 **威胁感知** 页面，默认展示威胁感知节点列表，如图 4-1 所示。

图4-1 威胁感知



如图 4-1 红框所示，页面上方的威胁感知集群区域展示当前 NATHS 性质。主节点标识本机的威胁感知系统，为了方便用户操作，永远在最左侧展示。首次进入威胁感知页面时，会展示主节点的节点管理列表。要管理其他威胁感知系统的节点，可以点击上方的威胁感知系统卡片即可切换。



- 单击 **增加威胁感知系统**，在弹出的对话框中设置 NATHS 的 IP 地址和备注信息即可。
- 单击 NATHS 卡片上的 IP 地址，即可切换 NATHS 进行管理，页面下方展示所选 NATHS 的威胁感知节点、仿真服务仓库、诱饵设置详情。

4.1.1 节点总览

每个感知节点为一个独立运行的仿真蜜罐，可同时仿真多种服务，本节介绍如何通过 NATHS 管理威胁感知节点。

单击  /  图标，开启节点服务后，节点上的仿真服务才能生效。

4.1.1.1 增加节点

增加节点之前，首先在页面上方的威胁感知集群中选定 NATHS。

步骤 1 在页面左侧选择 **威胁感知节点 > 节点总览**，页面显示当前 NATHS 中的节点。

步骤 2 单击 ，进入添加节点页面，如图 4-2 所示。

图4-2 添加节点

10.36.234 添加节点

返回上级

选择模板

*仿真模板

填写网络信息

*IP

192.168.1.1

*子网掩码

255.255.0.0

*VLAN

0-4096

*网关

192.168.1.1

*备注

重置

提交

步骤 3 配置节点参数，参数说明如表 4-1 所示。

表4-1 节点参数（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
仿真模板	从下拉列表中选择仿真模板。 仿真模板的管理请参见 仿真模板 。
IP	节点的 IP 地址。
子网掩码	节点 IP 的子网掩码。
VLAN	节点所属 VLAN 编号。 说明 此处需要填写 NATHS 二层接口所连接交换机的 trunk 口对应的 VLAN ID，若 VLAN 不对会导致节点无法仿真，需要准确填写。
网关	节点的网关地址。
备注	节点的描述信息。

步骤 4 单击【提交】按钮保存节点。

----结束

4.1.1.2 启停节点

在节点列表中勾选 1 个或多个节点，单击 **开始监听** / **停止监听**，启用/停用相应节点监听功能。列表状态栏中展示节点的监听状态。

 注意	停用状态下的节点停止运行，无法访问也不会产生日志和告警。
---	------------------------------

4.1.1.3 删除节点

在节点列表中勾选 1 个或多个节点，单击 **批量删除**，确认删除后即可完成操作。

4.1.2 探针总览

探针是实现跨网段部署的威胁感知节点，能够将不同网络的流量或者日志引流到狩猎和溯源分析系统进行威胁分析。本节介绍如何通过 NATHS 管理威胁感知探针。

探针需要独立部署在虚拟机或服务器上，单击 **ISO下载**，将探针的镜像文件下载到本地，按实际需要部署到相应虚拟机或服务器上。探针部署请参见 [B 探针部署](#)。

单击 **开** / **关** 图标，开启探针服务后，探针上的仿真服务才能生效。

4.1.2.1 增加探针

增加探针之前，首先在页面上方的威胁感知集群中选定 NATHS。

步骤 1 在页面左侧选择 **威胁感知节点 > 探针总览**，页面显示当前 NATHS 中的探针。

步骤 2 单击 **增加探针**，进入添加探针页面，如图 4-3 所示。

图4-3 添加探针

选择模板

*仿真模板

填写网络信息

*探针IP

192.168.1.1

*威胁捕获引擎

192.168.1.1

*威胁捕获引擎子网掩码

255.255.0.0

*威胁捕获引擎网关

192.168.1.1

*探针子网掩码

255.255.0.0

*探针网关

192.168.1.1

*VLAN

0-4096

备注

步骤 3 配置探针参数，参数说明如表 4-2 所示。

表4-2 探针参数（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
仿真模板	从下拉列表中选择仿真模板。 仿真模板的管理请参见 仿真模板 。
探针 IP	探针的 IP 地址。
威胁捕获引擎	探针使用的威胁捕获引擎的 IP 地址。
威胁捕获引擎子网掩码	威胁捕获引擎 IP 的子网掩码。
威胁捕获引擎网关	威胁捕获引擎的网关地址。
探针子网掩码	探针的子网掩码。
探针网关	探针的网关地址。
VLAN	探针所属 VLAN 编号。默认为 0。
备注	探针的描述信息。

步骤 4 单击【提交】按钮保存探针。

----结束

4.1.2.2 启停探针

在探针列表中勾选 1 个或多个探针，单击 **开始监听** / **停止监听**，启用/停用相应探针进行监听。列表状态栏中展示探针的监听状态。

4.1.2.3 删除探针

在探针列表中勾选 1 个或多个探针，单击 **批量删除**，确认删除后即可完成任务。

4.2 仿真服务仓库

仿真服务仓库用于管理 NATHS 的仿真模板、仿真服务和漏洞。

4.2.1 仿真模板

仿真模板是一系列仿真服务的集合，便于为威胁感知节点部署多个仿真服务。

本文档仅介绍新建仿真模板的方法，查看、删除等常规操作不再赘述。

新建仿真模板前，首先在页面上方的威胁感知集群中选定 NATHS。

步骤 1 在页面左侧选择 **仿真服务仓库 > 仿真模板**，页面显示当前 NATHS 中的仿真模板列表。

步骤 2 单击 **新建模板**，进入添加仿真模板的**填写模板信息**页面，如图 4-4 所示。

图4-4 添加仿真模板 – 填写模板信息

步骤 3 输入模板名单后单击【下一步】按钮，进入**选择仿真服务**页面，如图 4-5 所示。

图4-5 添加仿真模板 – 选择仿真服务



步骤 4 （可选）自定义仿真服务。

若当前列表中的仿真服务还不能满足需求，单击 **自定义仿真服务**，新建自定义仿真服务。

步骤 5 勾选所需仿真服务后单击【下一步】按钮，进入配置端口页面，如图 4-6 所示。




图4-6 添加仿真模板 – 配置端口



步骤 6 配置所选服务的端口。

步骤 7 单击【完成】按钮，保存仿真模板。

----结束

4.2.2 仿真服务

根据攻击趋势在威胁感知节点部署不同的仿真服务，快速应对不同的攻击者。NATHS 内置的仿真服务，能基本满足狩猎需求，同时支持根据业务需要新增自定义仿真服务。

本文档仅介绍新建自定义仿真服务的方法，搜索等常规操作不再赘述。

新建自定义仿真服务前，首先在页面上方的威胁感知集群中选定 NATHS。

步骤 1 在页面左侧选择 **仿真服务仓库 > 仿真服务**，页面显示当前 NATHS 中的仿真服务列表。

步骤 2 单击 **自定义仿真服务**，弹出自定义仿真服务对话框，支持新建 7 种类型的定制仿真服务。


1. 新建 WEB 服务类型仿真服务

图4-7 WEB 服务类型仿真服务

参数说明如表 4-3 所示。

表4-3 WEB 服务类型仿真服务（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
服务类型	WEB 服务的具体服务类型。从下拉列表中选择，可选项：

配置项	描述
	• Tomcat • Think PHP • Weblogic • JBoss  说明 请注意 UI 界面上给出的各种服务类型的使用方法。
服务名称	服务的名称。
服务端口	服务的端口。
备注信息	服务的说明信息。
网络结构	服务适用的网络结构。 • 二级网络：二层部署模式下供感知节点使用。 • 三级网络：三层部署模式下供探针使用。
溯源选项	选择溯源信息中包含的内容，可选项：全选、黑客行为、黑客资源、黑客身份。
上传文件	单击  从本地选择 Web 仿真 war 包上传至 NATHS。

2. 新建 SSH/Telnet 类型仿真服务

图4-8 SSH/Telnet 类型仿真服务



参数说明如表 4-4 所示。

表4-4 SSH/Telnet 类型仿真服务（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
可预置模板	从下拉列表中选择可预置模板。
服务名称	要仿真的服务名称。
主机名称	要仿真的 Linux 主机名称。
命令提示符	进入主机的命令提示符。
网络结构	服务适用的网络结构。 - 二级网络：二层部署模式下供感知节点使用。 - 三级网络：三层部署模式下供探针使用。
虚假 IP	指定 eth0 的 IP 地址。
登录前 Banner	登录前 Banner 展示的内容。
登录后 Banner	登录后 Banner 展示的内容。

3. 新建 Redis 类型仿真服务

图4-9 Redis 类型仿真服务

自定义仿真服务

定制仿真服务类型：Redis 定制

可预置模板：请选择预置模板

*服务名称：

*操作系统版本：

*Redis版本：

*网络结构：☒ 二级网络 ☐ 三级网络

Redis预置数据：

重置 提交

参数说明如表 4-5 所示。

表4-5 Redis 类型仿真服务（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
可预置模板	从下拉列表中选择可预置模板。
服务名称	服务的名称。
操作系统版本	预置模板中操作系统的版本。 选择可预置模板后自动填充。
Redis 版本	Redis 版本。 选择可预置模板后自动填充。
网络结构	服务适用的网络结构。 - 二级网络：二层部署模式下供感知节点使用。 - 三级网络：三层部署模式下供探针使用。
Redis 预置数据	Redis 预置数据。 选择可预置模板后自动填充。

4. 新建 FTP 类型仿真服务

图4-10 FTP 类型仿真服务

参数说明如表 4-6 所示。

表4-6 FTP 类型仿真服务（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
可预置模板	从下拉列表中选择可预置模板。
服务名称	服务的名称。
登录 Banner	登录后显示的 Banner 信息。 选择可预置模板后自动填充。
网络结构	服务适用的网络结构。 - 二级网络：二层部署模式下供感知节点使用。 - 三级网络：三层部署模式下供探针使用。
预置帐户信息	预置帐户的用户名和密码，单击【添加预置】按钮完成添加。 已添加的预置帐户信息显示在下方。
上传预置文件	单击 选择文件 ，选择预置文件上传。

5. 新建 MySQL 类型仿真服务

图4-11 MySQL 类型仿真服务

自定义仿真服务

定制仿真服务类型：MySQL 定制

*服务名称：

*版本：

*网络结构：☒ 二级网络 ☐ 三级网络

超时时间：0-65534

最大连接数：10-65534

*预置账户信息：

用户名 密码 添加预置

user:123456 ×

重置 提交

参数说明如表 4-7 所示。

表4-7 MySQL 类型仿真服务（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
服务名称	服务的名称。
版本	MySQL 版本信息。
网络结构	服务适用的网络结构。 - 二级网络：二层部署模式下供感知节点使用。 - 三级网络：三层部署模式下供探针使用。
超时时间	MySQL 数据库服务超时时间。 时间范围 0~65534，0 表示无超时时间限制。
最大连接数	MySQL 数据库服务支持的最大连接数。 连接数范围 10~65534。
预置帐户信息	预置帐户的用户名和密码，单击【添加预置】按钮完成添加。 已添加的预置帐户信息显示在下方。

6. 新建 Struts2 类型仿真服务

图4-12 Struts2 类型仿真服务

自定义仿真服务

定制仿真服务类型：Struts2 定制

*服务名称：服务名称不可重复

*钓鱼邮件地址：填写邮件地址，暴露邮件诱饵

*企业域名：生成独有的Copyright

*企业名称：

*网络结构：☒ 二级网络 ☐ 三级网络

预置账户信息：用户名 密码 添加预置

user123456 x

*上传企业LOGO：选择文件 未选择任何文件

*上传员工信息：选择文件 未选择任何文件 下载模板

重置 提交

参数说明如表 4-8 所示。

表4-8 Struts2 类型仿真服务（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
服务名称	服务的名称。服务名称不可重复。
钓鱼邮件地址	填写邮件地址，暴露邮件诱饵。
企业域名	填写企业的域名，用于生成版权信息。
企业名称	企业的名称。
网络结构	服务适用的网络结构。 - 二级网络：二层部署模式下供感知节点使用。 - 三级网络：三层部署模式下供探针使用。
预置帐户信息	预置帐户的用户名和密码，单击【添加预置】按钮完成添加。已添加的预置帐户信息显示在下方。
上传企业 LOGO	单击 选择文件 ，选择启用 LOGO 上传。
上传员工信息	单击 选择文件 ，选择员工信息文件上传。 员工信息文件请单击 下载模板 下载员工信息模板后进行信息填充。

7. 新建 Wordpress 类型仿真服务

图4-13 Wordpress 类型仿真服务

参数说明如表 4-9 所示。

表4-9 Wordpress 类型仿真服务（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
服务名称	服务的名称。服务名称不可重复。
自定义端口	自定义服务端口。
网络结构	服务适用的网络结构。 - 二级网络：二层部署模式下供感知节点使用。 - 三级网络：三层部署模式下供探针使用。
是否支持中文	选择是否支持中文。
溯源选项	选择溯源包含的内容，可选项：全选、黑客行为、黑客资源、黑客身份。

步骤 3 单击【提交】按钮，保存自定义仿真服务。

新增的自定义仿真服务将展示在列表中。

单击列表操作栏中的图标 / / ，停止/启动/重置相应的服务；单击列表操作栏中的图标 ，选择漏洞管理中的漏洞加载到相应的 Web 类仿真服务中。

----结束

4.2.3 漏洞管理

漏洞信息主要用于溯源攻击者的社交身份信息。

NATHS 内置常见高危漏洞，也支持用户添加漏洞信息。

本文档仅介绍添加漏洞的方法，查看等常规操作不再赘述。

添加漏洞信息前，首先在页面上方的威胁感知集群中选定 NATHS。

- 步骤 1
- 在页面左侧选择 仿真服务仓库 > 漏洞管理，页面显示当前 NATHS 中的漏洞列表。
- 步骤 2
- 单击 添加漏洞，弹出添加漏洞对话框，如图 4-14 所示。

图4-14 添加漏洞

添加漏洞

填写模板信息

*漏洞名称

请输入漏洞名称

*漏洞ID

如：CVE-2020-16875,CNVD-202-16987,SSV-91089,unknow

添加API

API Path

请输入path

请求方法

☐ GET ☐ POST

响应类型：

响应标头：

响应内容：

添加API

重置

提交

- 步骤 3
- 配置漏洞参数，参数说明如表 4-10 所示。

表4-10 漏洞参数（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
漏洞名称	漏洞的名称。
漏洞 ID	漏洞的 ID，如：CVE ID、CNVD ID 等等。 请参考界面提示设置。

配置项		描述
添加 API	API Path	API URL。
	请求方法	请求的方式，可选项：POST、GET。
	响应类型	请求响应类型，可选项：字符类型、JSON 类型。
	响应标头	请求响应的标头。
	响应内容	请求响应内容。
	单击【添加 API】按钮，可添加多个 API。	

步骤 4 单击【提交】按钮，保存漏洞信息。

漏洞创建完成后，需要加载到 web 类仿真服务上才能生效。

----结束

4.3 诱饵设置

NATHS 支持设置内网诱饵和互联网诱饵。

- 内网诱饵：通过历史命令等诱导黑客攻击威胁感知节点中的服务。
- 互联网诱饵：通过配置私密信息，使威胁感知节点暴露于互联网中，诱导黑客攻击威胁感知节点中的服务。

4.3.1 内网诱饵

内网诱饵即文件诱饵，设置内网诱饵前，首先在页面上方的威胁感知集群中选定 NATHS。

步骤 1 在页面左侧选择 **诱饵设置 > 内网诱饵**，页面展示 NATHS 当前的内网诱饵设置情况。

步骤 2 设置内网诱饵参数，参数说明如表 4-11 所示。

表4-11 内网诱饵参数（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
历史命令	输入历史命令。
主机名	用于吸引黑客攻击的虚假主机的名称。
SSH 公钥	SSH 公钥。

步骤 3 单击 ，将内网诱饵脚本下载至本地。

----结束

4.3.2 互联网诱饵

设置互联网诱饵前，首先在页面上方的威胁感知集群中选定 NATHS。

- 步骤 1** 在页面左侧选择 **诱饵设置 > 互联网诱饵**，页面展示 NATHS 当前的互联网诱饵设置情况。
- 步骤 2** 设置互联网诱饵参数，参数说明如表 4-11 所示。

表4-12 互联网诱饵参数（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
主机	主机 IP 地址。
代码编写人	代码编写人姓名。
用户名	主机用户名。
密码	主机用户密码。
E-mail	主机用户电子邮件地址。
敏感端口	敏感端口号。

- 步骤 3** 单击 ，将互联网诱饵脚本下载至本地。
- 结束

5 运营报告

角色为系统管理员和普通用户的用户拥有运营报告所有功能的管理权限。

NATHS 根据运营报告任务的设定，针对狩猎发现的安全事件、攻击源、失陷主机进行统计分析将得出的风险评估、防御措施生成运营报告，发送到指定的运营报告收件邮箱。拥有运营报告管理权限的管理员也可下载报告进行查看。

本章主要包含以下内容：

功能	描述
新建任务	介绍如何新建运营报告生成任务。
查看报告	介绍如何查看运营报告。

5.1 新建任务

有权限的用户可以进行查询、新建、编辑、删除运营报告任务的操作。本文档仅介绍新建运营报告任务的步骤，其他常规操作不再赘述。

步骤 1 进入 **运营报告** 管理页面，如图 5-1 所示。

图5-1 运营报告

运营报告

报告任务

所有分类>

收起筛选

周期类型：

☒ 全部
 ☐ 单次（立即发送）
 ☐ 定时（每日0点发送）

报告格式：

☒ 全部
 ☐ 威胁分析报告
 ☐ 攻击源分析报告
 ☐ 溯源分析报告

时间范围：

关键字：

支持报告名称模糊搜索

搜索

新建任务

报告名称	创建时间	生成类型	统计时间	收件邮箱	状态	创建人	查看报告	操作
攻击源分析报告1	2021-08-03 11:28	单次（立即发送）	2021-08-01 00:00~2021-09-01 00:00	8043482@qq.com	发送成功	admin	查看报告	修改 删除
威胁分析报告2	2021-08-03 11:28	单次（立即发送）	2021-08-01 00:00~2021-08-07 00:00	8043482@qq.com	发送成功	admin	查看报告	修改 删除
威胁分析报告1	2021-08-03 11:27	单次（立即发送）	2021-08-01 00:00~2021-09-01 00:00	2016290594@qq.com;8043482@qq.com	发送成功	admin	查看报告	修改 删除
111	2021-08-02 18:10	单次（立即发送）	2021-08-16 00:00~2021-09-27 00:00	dongyadi111@qq.com	发送失败	admin	查看报告	修改 删除
one	2021-08-02 18:03	单次（立即发送）	2021-08-16 00:00~2021-09-30 00:00	597852076@qq.com	发送失败	admin	查看报告	修改 删除
one	2021-08-02 14:41	单次（立即发送）	2021-08-26 00:00~2021-09-30 00:00	dongyadi@nsfocus.com	发送成功	admin	查看报告	修改 删除
dyd	2021-07-31 12:14	单次（立即发送）	2021-07-29 00:00~2021-08-25 00:00	dongyadi@nsfocus.com	发送失败	admin	查看报告	修改 删除

步骤 2 单击【新建任务】按钮，弹出新建运营报告任务对话框，如图 5-2 所示。

图5-2 新建运营报告任务

新建任务

*报告名称

*生成类型

单次（立即发送）

*报告格式

*统计时间

*收件邮箱

多个收件邮箱需要用英文分号连接

取消

确定

步骤 3 配置运营报告任务参数，参数说明如表 5-1 所示。

表5-1 运营报告任务参数（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
报告名称	运营报告任务运行后生成的报告名称。
生成类型	运营报告任务的类型。 可选项：单次（立即发送）、定时（每日 0 点发送）。
报告格式	生成的运营报告的格式，可选项：威胁分析报告、攻击源分析报告、溯源分析报告。
统计时间	生成类型 选择“单次（立即发送）”时，设置运营报告统计的时间范围。
报告类型	生成类型 选择“定时（每日 0 点发送）”时，设置报告类型。 可选项：日报、周报、月报。
收件邮箱	运营报告的邮箱地址。 多个收件邮箱用英文分号“;”连接。  说明 创建报告前需先进行 邮箱配置 ，NATHS 才能将报告任务生成的运营报告发送到指定邮箱。

步骤 4 单击【确定】按钮，保存运营报告任务。

----结束

5.2 查看报告

在报告任务列表中，单击[查看报告](#)，弹出该任务生成的报告列表，单击报告列表操作栏中的[下载](#)，即可将相应运营报告下载到本地进行查看。

6 狩猎日志

角色为系统管理员和普通用户的用户拥有狩猎日志管理权限。

本章主要包含以下内容：

功能	描述
原始日志	介绍如何管理原始日志。
原始告警	介绍如何管理原始告警。

6.1 原始日志

原始日志，是指感知节点上产生的日志。原始日志的接入配置请参见 [7.2 日志配置](#)。

NATHS 提供原始日志查询、详情查看、下载功能。

进入 **狩猎日志 > 原始日志** 页面，如图 6-1 所示。

图6-1 原始日志

原始日志

多个物理源主机IP。攻击源IP、蜜罐IP搜索时，请以英文逗号分隔。每个输入框最多同时查询5个IP。例：9.2.3.6,185.140.53.197,45.32.133.14

所有分类>收起筛选

关键字：

日志分类：

☐ dns

☐ mail

☐ redis

☐ mysql

☐ sshinet

☐ mssql

☐ cldap

☐ coap

☐ gtp

☐ memcache

☐ ntp

☐ onvif

☐ smb

☐ iot

☐ web

☐ full

☐ svn

☐ es

☐ mongodb

☐ icspot

☐ ftp

全选重置

物理源主机IP：

攻击源IP：

蜜罐IP：

时间范围：

2021-07-09 18:00:46 ~ 2021-07-16 18:00:46

搜索

1234567... 一共807页 每页 10 条 跳到页数 1 前往 总数 8069

下载日志

日志分类	物理源主机IP	攻击源IP	攻击源端口	蜜罐IP	蜜罐端口	协议	攻击时间	更多
mongodb	10.8.56.215	10.65.14.221	59006	10.26.250.119	27017	TCP	2021-07-16 15:56:07	查看详情
<pre>{ "session": "380c0519-463a-4d2f-63fe-152ad1ef9514" }</pre>								
mongodb	10.8.56.215	10.65.14.221	59006	10.26.250.119	27017	TCP	2021-07-16 15:56:05	查看详情

页面上方是日志查询功能区域，页面下方按照攻击时间倒序展示原始日志，默认展示日志详情，单击 [隐藏详情](#) / [显示详情](#) 即可切换详情的隐藏/显示状态。

查询日志

配置日志查询条件：关键字、日志分类、物理宿主机 IP、攻击源 IP、蜜罐 IP、时间范围，单击【搜索】按钮。

 说明	• 多个物理宿主机 IP、攻击源 IP、蜜罐 IP 搜索时，请以英文逗号“,” 隔开。 • 每个输入框最多同时查询 5 个 IP。例：9.2.3.6,185.140.53.197,45.32.133.14。
---	---

下载日志

单击 ，下载当前列表中展示日志的前 10,000 条。

6.2 原始告警

原始告警，即 NATHS 在对接入的原始日志进行检测时，按照告警生成规则产生的告警信息。

NATHS 提供原始告警查询、详情查看、下载功能。

进入 **狩猎日志 > 原始告警** 页面，如图 6-2 所示。

原始日志

多个攻击源IP: 蜜罐IP搜索时, 请以英文逗号“,”隔开。每个输入框最多同时查询5个IP。例: 9.2.3.6,185.140.53.197,45.32.133.14

所有分类>

收起筛选

关键字:

攻击源IP:

蜜罐IP:

攻击类型:

☐暴力破解

☐命令执行

☐代理转发

☐漏洞利用

☐蜜罐环境对抗

☐扫描探测

☐攻击工具利用

☐数据库操作

☐横向移动

☐恶意邮件

☐Dos攻击

☐外联URL

☐文件泄露

☐恶意文件加载

☐尝试登录

☐WEB请求

其他

威胁等级:

☒全部

☐高

☐中

☐低

时间范围:

2021-07-09 18:04:05 - 2021-07-16 18:04:05

搜索

234567->

一共903页

每页10条

数据页数1前往

总数9030

下载清单

猎猎视角	攻击类型	攻击方法	所属阶段	威胁等级	攻击源IP	攻击源端口	蜜罐IP	蜜罐端口	告警时间	更多
数据类入侵	其他	侦查	低	低	10.65.14.221	59006	10.26.250.119	27017	2021-07-16 15:56:07	查看详情
<pre>{ { "session": "380c2619-663e-4d2f-83fe-1924d1ff9514", "target_service": "RongDB" } }</pre>										

[隐藏详情](#) / [显示详情](#)

查询告警

配置告警查询条件：关键字、攻击源 IP、蜜罐 IP、攻击类型、威胁等级、时间范围，单击【搜索】按钮。

说明

- 多个攻击源 IP、蜜罐 IP 搜索时, 请以英文逗号 “,” 隔开。
- 每个输入框最多同时查询 5 个 IP。例: 9.2.3.6,185.140.53.197,45.32.133.14。

下载告警

单击 ，下载当前列表中展示告警的前 1000 条。

7 功能配置

角色为系统管理员的用户拥有功能配置的所有权限，角色为普通用户的用户拥有部分功能配置权限。

本章主要包含以下内容：

功能	描述
Syslog 配置	介绍如何配置 Syslog 将产生的威胁情报赋能给其他安全设备。
日志配置	介绍如何进行接入日志配置。
NTP 配置	介绍如何配置时间同步。
溯源配置	介绍如何进行溯源配置。
邮箱配置	介绍如何配置邮箱，以接收运营报告。
IP 配置	介绍如何配置本机 IP 地址。
客户资产	介绍如何管理客户网络环境中的资产。
白名单	介绍如何管理白名单。
自定义 LOGO	介绍如何自定义登录页面中英文名称和 LOGO 以及菜单栏 LOGO。

7.1 Syslog 配置

NATHS 支持将产生的威胁情报，以 Syslog 方式赋能给其他安全设备，增强内网的整体防御能力。

Syslog 配置方法如下：

步骤 1 进入 **功能配置 > Syslog 配置** 页面，如图 7-1 所示。

图7-1 Syslog 配置

The Syslog configuration interface includes the following elements:

- Receiver IP:
- Receiver Protocol: ☐ UDP ☐ TCP [Submit]
- Time Interval: [Minutes] [Confirm]
- Table of configured receivers:

接收端IP	接收端协议	状态	操作
10.24.103.26	UDP	启用	[Edit] [Delete]

步骤 2 配置 Syslog 参数，参数说明如表 7-1 所示。

表7-1 Syslog 参数（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
接收端 IP	将要接收威胁情报的安全设备端 IP。
接收端协议	接收威胁情报的安全设备端使用的协议。 可选项：UDP、TCP。

步骤 3 单击【提交】按钮完成接收端新建。

新建的接收端显示在下方列表中。

步骤 4 设置 NATHS 发送威胁情报的时间间隔单击【确定】按钮。

----结束

7.2 日志配置

NATHS 支持接入其他 NATHS 上威胁感知节点的原始日志，进行检测告警并生成事件。下面介绍如何进行接入日志配置。

步骤 1 进入 功能配置 > 日志配置 页面，如图 7-2 所示。

图7-2 日志配置

The Log configuration interface includes the following elements:

- Threat Perception Collection IP:
- Current Log Upload IP:
- [Submit]

步骤 2 配置日志接入参数，参数说明如表 7-2 所示。

表7-2 日志接入参数（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
威胁感知集群 IP	要接入日志的威胁感知集群 IP 地址。
当前日志上传 IP	接入后的日志上传保存的 IP 地址。

步骤 3 单击【提交】按钮，保存并提交日志接入配置。

----结束

7.3 NTP 配置

NATHS 支持手动配置系统时间，也支持与 NTP 服务器同步时间。

步骤 1 进入 功能配置 > NTP 配置 页面，如图 7-3 所示。

图7-3 NTP 配置

NTP配置

系统时间： 2021-07-16 18:28:22

*IP：

*同步间隔： 分钟

IP	同步间隔
192.168.1.1	10 分钟

步骤 2 单击系统时间后的 ，手动修改系统时间。

步骤 3 设置 NTP 服务器 IP 地址和同步时间，单击【提交】按钮，保存 NTP 配置。

NATHS 将按照同步间隔定时与 NTP 服务器进行时间同步。

----结束

7.4 溯源配置

通过狩猎发现的安全事件，NATHS 能够借助溯源反制技术对攻击者进行溯源，在此进行溯源配置后，溯源结果可以展示在攻击源画像中。

配置溯源接口后，新创建的自定义 web 和 wordpress 仿真服务即可支持对攻击者进行社交信息、设备指纹等信息进行溯源反制。

步骤 1 进入 功能配置 > 溯源配置 页面。

- 步骤 2 从下拉列表中选择威胁感知集群 IP。
- 步骤 3 单击【添加溯源】按钮，弹出添加溯源选择对话框，如图 7-4 所示。

图7-4 添加溯源选项

添加溯源选项

*溯源接口:

https://[redacted].js

*授权码:

n[redacted]s

重置

提交

- 步骤 4 配置溯源参数，参数说明如表 7-3 所示。



注意

配置以下两项溯源参数时，请务必联系绿盟科技工程师获取协助。

表7-3 溯源参数（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
溯源接口	溯源接口路径。
授权码	溯源接口的授权码。

- 步骤 5 单击【提交】按钮，保存并提交配置。
- 结束

7.5 邮箱配置

邮箱配置后，NATHS 才能将报告任务生成的运营报告发送到指定邮箱。

- 步骤 1 进入 功能配置 > 邮箱配置 页面，如图 7-5 所示。

图7-5 邮箱配置

☐ 邮箱配置

*服务器地址

*服务器端口

*邮件发送地址

邮件发送用户名

邮件发送密码

身份认证

☐ 是 ☒ 否

SSL

☐ 是 ☒ 否

确定

重置

步骤 2 邮箱参数说明如表 7-4 所示。

表7-4 邮箱配置参数（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
服务器地址	NATHS 发送邮件依赖的邮件服务器地址。
服务器端口	NATHS 发送邮件依赖的邮件服务器的端口号。
邮件发送地址	NATHS 发送邮件使用的邮箱地址。
邮件发送用户名	NATHS 发送邮件使用的用户名。
邮件发送密码	NATHS 发送邮件使用的用户密码。
身份认证	NATHS 发送邮件时是否进行身份认证。
SSL	NATHS 发送邮件时是否进行 SSL 加密。

步骤 3 单击【确定】按钮，保存邮箱配置。

----结束

7.6 IP 配置

IP 配置是指配置本地 IP 属性，以便确保和外部网络环境的连通。

步骤 1 进入 功能配置 > IP 配置 页面，如图 7-6 所示。

图7-6 IP 配置

IP配置

IP:

10.8.56.215

子网掩码:

255.255.0.0

网关:

10.8.255.254

DNS服务:

192.168.1.1

提交

步骤 2 配置 IP 属性，如表 7-5 所示。

表7-5 IP 属性（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
IP	NATHS 本地 IP 地址。  说明 若 NATHS 本身已有感知节点运行且接入了其他 NATHS 日志，修改 IP 地址后，需要在日志配置页面将其他 NATHS 日志上传 IP 修改为当前最新 IP，并且需要在威胁感知页面重新添加当前威胁感知系统。
子网掩码	NATHS 本地 IP 地址的子网掩码。
网关	NATHS 本地 IP 地址的网关地址。
DNS 服务器	NATHS 的 DNS 服务器地址。

步骤 3 单击【提交】按钮，保存 NATHS 的 IP 配置。

----结束

7.7 客户资产

NATHS 支持管理所在网络环境中的客户资产。

本文档仅介绍逐一添加客户资产和导入资产列表的方法，编辑资产、删除资产等其余常规操作不再赘述。

步骤 1 进入 功能配置 > 客户资产 页面，如图 7-7 所示。

图7-7 客户资产

**步骤 2** 添加客户资产。

- 逐一添加
在资产名称、资产 IP 相应文本框中输入资产的名称、IP 地址，单击【添加客户资产】按钮，添加的客户资产将展示在页面下方的资产列表中。
- 批量导入
 - a. 单击 [下载CSV模板](#)，下载 CSV 格式的资产模板。
 - b. 按照资产模板编辑资产信息。
 - c. 单击【上传客户资产列表 CSV】按钮，将资产批量导入 NATHS。

----结束

7.8 白名单

白名单上记录的 IP 地址，NATHS 默认其为安全无威胁的 IP，启用白名单后，NATHS 不会对其进行狩猎。

客户资产 IP 属于白名单，不再客户资产范围内但无威胁的资产可以手动加入白名单。

本文档仅介绍添加白名单的方法，编辑、删除、启用/停用等其余常规操作不再赘述。

步骤 1 进入 功能配置 > 白名单 页面，如图 7-8 所示。

图7-8 白名单

**步骤 2** 在白名单名称、白名单 IP 相应文本框中输入白名单的名称、IP 地址，单击【添加白名单】按钮。

添加的白名单将展示在页面下方的白名单列表中，新增的白名单默认启用。

停用后的白名单 IP 访问蜜罐时会继续产生告警和事件。

----结束

7.9 自定义 LOGO

NATHS 支持自定义登录页面中展示的中英文名称和 LOGO 以及菜单栏 LOGO。

步骤 1 进入 功能配置 > 自定义 LOGO 页面，如图 7-9 所示。

图7-9 自定义 LOGO



步骤 2 设置中文名称、登录页 LOGO、菜单栏 LOGO。

LOGO 图片文件格式限于 png/jpg/svg，图片大小上限 5MB，登录页及菜单栏 LOGO 图片尺寸请查看界面说明。

步骤 3 单击【提交】按钮，保存配置。

----结束

8 审计日志

仅角色为审计管理员的用户有审计日志管理权限。

审计日志记录 NATHS 各系统用户的操作日志。

角色为审计管理员的用户成功登录 NATHS 后，默认进入审计日志管理页面，如图 8-1 所示。

图8-1 审计日志管理

日志管理					
日志查询结果					
操作时间：		用户名：			
重置		查询			
操作时间	用户名	用户IP	日志等级	操作类型	操作结果
2021-04-16 11:48	admin	10.67.18.12	普通日志	当前版本信息	成功
2021-04-14 18:40	admin	10.67.18.12	普通日志	白名单列表查询	成功
2021-04-14 18:40	admin	10.67.18.12	普通日志	客户资产列表查询	成功
2021-04-14 18:40	admin	10.67.18.12	普通日志	获取syslog主机信息	成功
2021-04-14 18:40	admin	10.67.18.12	普通日志	获取蜜罐数据上传接口	成功
2021-04-14 18:40	admin	10.67.18.12	普通日志	检索蜜罐操作系统的数据库	成功
2021-04-14 18:40	admin	10.67.18.12	普通日志	白名单列表查询	成功
2021-04-14 18:40	admin	10.67.18.12	普通日志	客户资产列表查询	成功
2021-04-14 18:40	admin	10.67.18.12	普通日志	获取漏洞列表	成功
2021-04-14 18:40	admin	10.67.18.12	普通日志	检索蜜罐操作系统的数据库	成功
< 1 2 3 4 5 6 7 ... > 一共262页 每页 10 条 总数 2613					

页面按照时间倒序分页展示各用户的操作日志。支持按照操作时间、用户名进行日志过滤。

9 系统管理

角色为系统管理员和普通用户的用户拥有系统管理权限。

本章主要内容包括：

功能	描述
系统监控	介绍系统监控的内容及如何查看。
诊断工具	介绍诊断工具及使用方法。
证书管理	介绍上传证书的方法，以及如何查看证书状态、导出证书。
升级管理	介绍如何手动升级 NATHS 以及开启或关闭威胁狩猎服务。
用户管理	介绍 NATHS 用户及管理方法。
系统控制	介绍重启虚拟机、引擎、系统的方法。


9.1 系统监控

进入 **系统管理 > 系统监控** 页面，如图 9-1 所示。

系统监控主要展示 NATHS 系统的资源使用情况、硬件情况。

- 系统资源监控
展示 CPU、内存、根目录、数据存储是否处于报警状态、使用率、阈值，若有资源产生告警，页面将红色高亮显示告警资源。
- 系统硬件监控
展示系统温度、CPU 温度以及风扇相关信息。

图9-1 系统监控



9.2 诊断工具

NATHS 支持 PING、抓包、SSH 服务 3 种诊断工具。

9.2.1 PING

PING 用于测试威胁感知节点 IP 到目标 IP 的连通性。

步骤 1 进入 系统管理 > 诊断工具 > PING 页面。

步骤 2 配置参数。

选择威胁感知集群 IP、威胁感知节点 IP，设置目标 IP。

步骤 3 单击 ，测试结果将展示在页面下方。

-----结束

9.2.2 抓包

NATHS 支持使用 tcpdump 抓取数据包，并支持下载抓取的数据包。

步骤 1 进入 系统管理 > 诊断工具 > 抓包 页面。

步骤 2 配置抓包任务参数，参数说明如表 9-1 所示。

表9-1 抓包参数（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
IP	抓包任务的源 IP。
网卡	从下拉列表中选择网卡。
抓包时间（秒）	抓包任务的时间，到达设定时间停止抓包。
条数	抓包任务抓取数据的条数，达到设定条数时停止抓包。
字节数（KB）	抓包任务抓取数据的字节数，到达设定字节数时停止抓包。

步骤 3 单击【开始】按钮，开始抓包。

- 到达设定的抓包时间，结束抓包；
- 到达设定的抓包条数，结束抓包；
- 到达设定的抓包字节数，结束抓包；
- 单击【停止】按钮，结束抓包。

抓取的数据包展示在页面下方列表中。

步骤 4 单击，下载相应数据包到本地。

----结束

9.2.3 SSH 服务

SSH 服务启用后，允许指定的 IP 对 NATHS 进行远程服务，该功能仅限绿盟科技工程师进行远程调试时使用。

出厂时以及系统重启后，SSH 服务默认关闭。

进入 **系统管理 > 诊断工具 > SSH** 页面。

启用 SSH 服务后，最多允许 3 个 IP 同时对 NATHS 进行远程管理。



一次一密的密码在线生成后，有效期仅 12 小时。

9.3 证书管理

NATHS 的证书分为以下 2 类：

- 试用证书

试用证书过期后，无法使用 NATHS，并提示用户导入证书。

- 正式证书

正式证书过期后，可继续使用 NATHS，但无法进行升级操作。

NATHS 的证书管理分为证书上传、证书状态查看和导出证书。

9.3.1 上传证书

如下情况可以执行上传 NATHS 证书的操作：

- 超过证书的有效期时，可以更换证书文件。
- 在正常使用过程中，可以更换证书文件。

导入证书的具体操作如下：

步骤 1 进入 系统管理 > 证书管理 > 证书上传 页面，如图 9-2 所示。

图9-2 证书上传



步骤 2 单击【证书选择】按钮，选择本地有效的证书文件，进入证书信息页面，如图 9-3 所示。

图9-3 证书信息



说明

有效的证书文件需满足以下条件：

- 证书文件需与所选择的认证方式匹配；
- 证书文件的扩展名为.lic；
- 证书文件需在有效期内。

步骤 3 确认证书信息。

- 证书信息正确，单击图 9-3 中的【确认导入】按钮，进入完成导入页面，如图 9-4 所示。

图9-4 完成导入



- 证书信息有误，单击图 9-3 中的【重新上传】按钮，重新选择证书上传。

步骤 4 单击【返回上传】按钮返回证书上传页面。

----结束

9.3.2 查看证书状态

进入 系统管理 > 证书管理 > 证书状态 页面，如图 9-5 所示。

图9-5 证书状态

证书上传 证书状态			
平台证书信息			
证书状态	生效中	证书 HASH	6C49-293A-96E2-4552
客户名称	极光测试组25567	证书有效期	2021-07-28~2022-08-30
证书类型	测试证书	证书类型描述	高级威胁狩猎
认证类型	本地认证	服务类型	独立蜜罐
模拟IP数目	20	威胁感知系统	20

证书信息包括：证书状态、证书 HASH、客户名称、证书有效期、证书类型、证书类型描述、认证类型、服务类型、模拟 IP 数目、威胁感知系统数目。



- 模拟 IP 数目**表示当前 NATHS 可创建的探针+威胁感知节点的总数量；
- 威胁感知系统数目**表示威胁感知页面可增加的威胁感知系统数量。

9.3.3 导出证书

在如图 9-5 所示图中，单击【证书导出】按钮，将 NATHS 的证书导出至本地保存。

9.4 升级管理

9.4.1 手动升级

NATHS 支持使用升级包手动升级。

手动升级前，需要获取升级包，再将升级包上传至 NATHS。

步骤 1 进入 **系统管理 > 升级管理** 页面，如图 9-6 所示。

图9-6 升级管理



步骤 2 单击【选择升级包】按钮，选择本地有效的升级包。

- 要求升级包的扩展名为.ath.tar.gz;
- 若证书过期，则不支持升级操作，且 NATHS 将提示“产品证书过期，不允许升级”;
- 若升级包不适用与当前 NATHS，界面右下角将给出提示信息。

步骤 3 确认升级包信息。

选择升级包后，进入升级包信息确认页面。

若升级包信息有误，单击【重新上传】按钮，重新选择升级包进行上传。

步骤 4 升级。

升级包信息无误，单击【确认升级】按钮，开始升级。

- 升级成功，提示“您的升级已经成功！请刷新页面”;
- 升级失败，NATHS 仍为升级前版本，提示“升级失败”，单击【重新上传】按钮，重复以上步骤重新升级。



常见的升级失败情报如下：

- 系统配置文件不存在 System configuration file does not exist
- 请上传升级包 Upload cannot be empty
- 升级包名称错误 File name does not meet the requirements
- 升级包解密失败 decrypt failed
- 升级包解压失败 Upgrade package unzip failed
- 升级包配置文件不存在 Upgrade package configuration file does not exist

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• 安装失败 installation failed• 未知错误 Unknown internal error |
|--|--|

----结束

9.4.2 威胁狩猎服务

威胁狩猎服务默认开启，关闭威胁狩猎服务后，所有的探针、节点均不可用。

进入 **系统管理 > 升级管理 > 威胁狩猎服务** 页面，单击  /  关，关闭/开启威胁狩猎服务。

9.5 用户管理

NATHS 的用户分为 3 种角色：普通用户、审计管理员、系统管理员，不同角色的用户拥有不同的权限。

角色系统内置，不可增删，角色为系统管理员用户可以新建属于不同角色的用户。

- 普通用户：拥有首页、狩猎、运营报告、狩猎日志、功能配置（只包含邮箱配置）、系统管理（只包含情报导入、系统监控、诊断工具）的权限。
- 审计管理员：仅拥有查看审计日志的权限。
- 系统管理员：拥有除审计日志之外的所有权限。

9.5.1 用户管理


NATHS 的用户可以进行新建、查询、编辑、启用/停用、删除用户操作。

本章仅介绍新建用户的步骤，其余常规操作不再赘述。

新建用户的步骤如下：


步骤 1 进入 **系统管理 > 用户管理 > 用户** 页面，如图 9-7 所示。

图9-7 用户



步骤 2 单击【新建用户】按钮，弹出用户创建对话框，如图 9-8 所示。

图9-8 用户创建



步骤 3 配置用户参数，参数说明如表 9-2 所示。

表9-2 用户参数（图中红色*标识的参数为必填参数）

配置项	描述
角色	用户所属的角色。 分为普通用户、审计管理员、系统管理员 3 种。
密码类型	密码的类型。可选项：自定义密码、默认密码。 • 自定义密码：为用户分配自定义的密码。 • 默认密码：用户使用默认密码 user。
密码/确认密码	密码类型选择自定义密码时，需要输入密码并再次输入确认密码。 密码类型选择默认密码时，显示系统默认的初始密码 user。
用户名称	用户的名称。 2~15 个字符，只能包含字母、数字和下划线 “_”。
有效时间	用户的有效时间。 超出有效时间，用户将不能登录 NATHS。
邮箱	用户的电子邮箱地址。
电话号码	用户的 11 位手机号码。
登录 IP	用户可以登录的 IP 地址。 不设置表示所有 IP 均可登录。
描述	用户的描述信息。

步骤 4 单击【确定】按钮，完成用户新建。

新建的用户默认为启用状态。

----结束

9.5.2 角色管理

NATHS 的用户角色不可增删，只能查看角色的名称、权限以及描述信息。

进入 **系统管理 > 用户管理 > 角色** 页面，如图 9-9 所示。

图9-9 角色

用户管理		
用户	角色	密码周期配置
名称	权限	描述
普通用户	IOC情报、高级情报（威胁通告、战略报告）、情报应用（失陷检测、追踪溯源、数据研判）、情报生产	普通用户
审计管理员	日志管理	审计管理员
系统管理员	仪表盘、IOC情报、高级情报、情报应用、情报生产、情报管理、报告、系统管理、大屏	系统管理员

以列表形式展示系统默认的三种用户角色以及各自的权限、描述信息。

9.5.3 个人中心

当前登录用户管理自身用户信息的具体操作如下：

步骤 1 进入个人中心。

单击快捷键操作栏中的 **admin**，进入 **个人中心** 页面，如图 9-10 所示。

图9-10 个人中心



步骤 2 查看用户基本信息。

页面展示内容包括：用户名称、角色、邮箱、电话号码、NATHS Key、权限信息。

步骤 3 编辑用户信息。

a. 单击**用户信息**后的文字链接“修改”，弹出可编辑区域，如图 9-11 所示。

图9-11 编辑用户信息



b. 修改邮箱、电话号码信息。

c. 单击【确定】按钮完成编辑。

步骤 4 修改登录密码。

- a. 单击**登录密码**后的文字链接“修改”，弹出可编辑区域，如图 9-12 所示。

图9-12 修改登录密码

- b. 配置旧密码、新密码、确认新密码。
c. 单击**【确定】**按钮完成编辑。

----结束

9.6 系统控制

进入**系统管理 > 系统控制** 页面。系统控制包括重启虚拟机、重启引擎、重新系统。

- 单击 **重启虚拟机**，重新启动虚拟机。
- 单击 **重启引擎**，重新启动狩猎引擎。
- 单击 **重启系统**，重新启动 NATHS 硬件系统。

10 狩猎态势


除以上章节介绍的主要功能外，NATHS 还提供大屏幕展示狩猎态势。所有用户均有查看狩猎态势大屏的权限。



大屏幕展示的最佳分辨率为 1920*1080。

单击快捷键操作栏中的，进入威胁**狩猎态势**展示大屏，如图 10-1 所示。

图10-1 威胁狩猎监控态势



威胁狩猎态势大屏展示的信息如表 10-1 所示。

表10-1 大屏展示信息

展示项	描述
威胁发现	展示历史狩猎事件数量、攻击源数量、失陷主机数量，以及当日狩猎事件数量、攻击源数量、失陷主机数量。 单击数量，跳转到 狩猎 的相应页面，查看历史/当日狩猎事件、攻击源、失陷主机详情。
攻击源	页面中心按照事件更新时间展示最近的 16 个攻击源 IP，单击 IP 跳转到 狩猎 > 攻击源画像 ，查看该攻击源画像的详细信息。
狩猎事件 TOP 5	按照事件更新时间展示最近的 TOP 5 狩猎事件信息。 单击攻击源 IP，跳转到 狩猎 > 攻击源画像 ，查看事件相应攻击源画像的详细信息。
狩猎事件趋势图	展示全部/近一个月/近一周的入侵、探测事件趋势。 - 单击图例，可配置是否展示入侵/探测事件的发生趋势； - 鼠标悬浮于趋势图中，展示相应日期入侵、探测事件数量。
攻击源 TOP 5	展示发起攻击次数 TOP 5 的攻击源 IP、所属国家以及攻击次数。 单击攻击源 IP，跳转到 狩猎 > 攻击源画像 ，查看该攻击源画像的详细信息。
攻击源地域统计趋势图	展示全部/近一个月/近一周的国内、国外、内网攻击源趋势。 - 单击图例，可配置是否展示国内/国外/内网的攻击源地域趋势； - 鼠标悬浮于趋势图中，展示相应日期国内、国外、内网中的攻击源数量。

11 Console 管理

NATHS 系统默认的 Console 口用户名为 conadmin，初始密码为 conadmin。

通过连接串口，控制台管理员 conadmin 可以访问 NATHS 的控制台管理界面，进行系统的一些基础配置。当 Web 管理界面出现故障无法登录时，也可以通过串口对 NATHS 进行系统的部分基本配置操作。Console 口登录请参见 [11.1 Console](#)。



每次开机如果需要登录 conadmin 进行配置，需要在系统启动完成后等待 2-3 分钟等待 console 服务启动。

本章主要包括：

功能	描述
Console 口连接	介绍如何配置登录 Console 口。
Console 口配置	介绍登录 console 口后的相关配置。

11.1 Console 口连接

下面详细介绍 Console 用户如何登录 Console 管理界面。

Console 用户登录之前，需进行以下准备工作：


- 工作计算机 1 台
- 串口线 1 根（包含在出厂配件中）
- 能够连接串口的终端软件
- 用串口线连接 NATHS 和工作计算机的串口

下面以 SecureCRT 软件为例，介绍登录 NATHS 串口管理界面的详细步骤。

步骤 1 单击 SecureCRT.exe，打开 SecureCRT 工具。


步骤 2 配置快速连接信息，协议配置为 Serial，波特率为 115200，数据位 8，其他参数保持默认，如图 11-1 所示。

图11-1 配置快速连接



步骤 3 单击【连接】按钮后按回车键，进入登录界面，如图 11-2 所示。

图11-2 登录界面



提示

连接后将终端类型设为 VT100，可以获得最佳显示效果。

步骤 4 输入控制台管理员的正确的用户名和密码（默认控制台管理员用户名为 conadmin，密码为 conadmin），即可成功登录 NATHS 的 Console 口，进入 Console 管理主菜单页面，如图 11-3 所示。

图11-3 Console 管理主菜单

```
-----  
System Init Menu:  
1: Init Network.  
2: Bind Hardware.  
3: Reset Apache Password.  
4: [open] Remote Assist.  
5: Show Ip address.  
6: Reset System Time.  
7: Show System Time.  
8: Initialize System.  
9: Reboot System.  
10: Shutdown System.  
0: Exit.  
-----  
$:
```



说明

在串口管理界面中只能用键盘进行操作，根据前缀数字或字母选择对应项目进行操作。

----结束

11.2 Console 口配置

登录 Console 口后，conadmin 可以在如图 11-3 所示主菜单中输入相应功能对应的数字进行一些基本的系统配置操作。



说明

输入任意字符串后回车，即可退出配置页面。

11.2.1 IP 设置

如图 11-4 所示，管理员可以进行以下操作：

- 设置接口管理 IP 地址
设置管理接口 M 或 H1 的 IP 地址，以供管理员登录设备后对设备进行管理。
- 设置接口网关
设置接口下一跳设备的入口 IP 地址。

- 设置 DNS
设置 DNS 服务器的地址。

图11-4 引擎串口管理

```
Last login: Fri Aug 13 16:11:31 from 127.0.0.1
-----
System Init Menu:
1: Set Network Information.
2: Bind Hardware.
3: Reset Apache Password.
4: [close] Remote Assist.
5: Show Ip address.
6: Reset System Time.
7: Show System Time.
8: Initialize System.
9: Reboot System.
10: Shutdown System.
11: Display Srcet.
12: Display Qrcode.
0: Exit.
-----
$:1
ip address(192.168.1.1/16):
```

11.2.2 远程协助

如图 11-5 所示，此处为开启/关闭远程协助功能配置。管理员可以进行以下操作：

- Open
如果串口当前显示[open] Remote Assist，则按 4 之后按回车，会提示配置远程协助允许登录 IP，输入 IP 地址之后显示密文，拷贝密文去对应解密网站进行解密，得到远程协助随机端口与密码。
- Close
如果串口当前显示[close] Remote Assist。则按 4 之后按回车，会提示关闭远程协助成功。
- 密文显示
在远程协助开启的情况下，串口配置页面选择【11】，则显示远程协助密文。
- 密文二维码显示
在远程协助开启的情况下，串口配置页面选择【12】，则显示远程协助密文二维码

图11-5 引擎串口管理 - 诊断工具

```
$:4
Please enter the IP allowed to log in.
Format: a.a.a.a,b.b.b.b,c.c.c.c
Example: 192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.1.3
Input:10.10.10.10
```




管理员也可以在 NATHS 引擎的 Web 管理中使用诊断工具, 相关操作方法请参见 [9.2 诊断工具](#)。

11.2.3 IP 信息显示

如图 11-6 所示, 管理员可以查看设备 IP 信息:

在如图 11-4 所示的串口配置页面按 **【5】**, 按回车之后会显示设备 IP 信息。

图11-6 引擎串口管理 - 维护工具

5			
=====			
IP		10.8.56.216	
NETMASK		255.255.0.0	
GATEWAY		10.8.255.254	
DNS		192.168.1.1	
=====			

11.2.4 设置系统时间

管理员可以通过串口对系统的时间进行配置与查看:

- 时间配置
在如图 11-4 所示的串口配置页面按 **【6】**, 按回车之后按照提示的格式输入时间, 再按回车即可。
- 时间查看
在如图 11-4 所示的串口配置页面按 **【7】**, 即可查看当前系统时间。

11.2.5 重新启动系统

在如图 11-4 所示的串口配置页面按 **【9】**, 则重启 NATHS 系统。

11.2.6 关闭系统

在如图 11-4 所示的串口配置页面按 **【9】** 即可关闭 NATHS 系统, 设备只关机, 不断电。

11.2.7 退出配置界面

NATHS 引擎各项配置完毕, 按 0 退出配置界面, 按回车键将退出 NATHS 引擎串口配置界面, 退出控制台管理界面时, 配置界面自动注销并保存所有配置并使其生效。退出后如需再次配置, 请重新登录。

A 出厂参数

A.1 管理口初始设置

IP	eth0/M:192.168.1.1
网络掩码	255.255.255.0

A.2 初始用户

初始管理员帐号包括 web 管理员初始帐号和串口管理员初始帐号。

A.2.1 Web 管理员初始帐号

NATHS 的初始用户如下：

	缺省系统管理员	缺省审计管理员	缺省普通用户
用户名	admin	auditor（初始为停用状态，由 admin 启用后，才可登录 NATHS）	user（初始为停用状态，由 admin 启用后，才可登录 NATHS）
密码	admin	auditor	user

A.2.1 Console 管理员初始帐号

用户名	conadmin
密码	conadmin

A.3 串口通信参数

波特率	115200
传输位数	8

B 探针部署

本章介绍如何在 Esxi、Linux 主机、virtualbox 虚拟机上部署探针，以及部署前的准备工作。

B.1 部署前准备

部署 NATHS 探针前请按照以下进行准备：

- 下载探针镜像，请参见 [4.1.2 探针总览](#)。
- 准备一个引擎 IP 地址

引擎 IP 是 [设备 2 口](#) 连接的交换机上配置的 vlan 中的一个地址，并且探针 IP 需要能够和这个 IP 地址通信。

- 准备探针 IP 地址、子网掩码、网关地址

探针 IP 地址需要能够与引擎 IP 通信，如果存在防火墙设备，需要在防火墙设备上做策略现在，防火墙测试如图 B-1 所示。

图 B-1 防火墙策略

源ip	源端口	目的ip	目的端口	动作
any	any	探针ip	any	允许
探针ip	any	引擎接口ip	65525	允许
探针ip	any	any	any	阻断


- 准备威胁捕获引擎（设备 2 口）IP 地址、子网掩码、网关地址
- 部署模式支持独立模式与混杂模式
 - 独立模式一个机器只能部署一个探针
 - 混杂模式可以部署多个探针（需要提供探针机器管理口同网段可用 ip）

B.2 Exsi 虚拟化部署

下面介绍 Exsi 虚拟化部署的详细步骤。


步骤 1 选择 Ubuntu Linux (64 位) 操作系统版本，如图 B-2 所示。

图 B-2 选择版本




步骤 2 挂载探针 ISO 文件，如图 B-3 所示。

图 B-3 挂载镜像



步骤 3 之后一直单击【下一步】，直至手动配置虚拟机 IP，如图 B-4 所示。

图 B-4 手动配置虚拟机 IP



至此，完成探针部署操作，下面切换到 NATHS 设备进行探针添加。

步骤 4 添加探针。

- 在 NATHS 设备 Web 管理界面，在页面左侧选择 **威胁感知节点 > 探针总览**，页面显示当前 NATHS 中的探针。
- 单击 **增加探针**，进入添加探针页面
- 配置探针参数，如表 B-1 所示。

表B-1 探针参数

配置项	描述
仿真模板	选择一个三层可使用的模板。
探针 IP	探针 IP 设置为探针系统管理 IP 或探针系统同网段 IP。 - 当设置为系统管理 IP 时，整个探针系统作为一个探针，不允许再创建其他探针。 - 若使用探针同网段 IP，则可以创建多个。
威胁捕获引擎	威胁捕获引擎 IP 为设备三层口的地址，一般设置为 NATHS 管理 IP 同网段的空闲 IP。
威胁捕获引擎子网掩码	威胁捕获引擎的子网掩码。


配置项	描述
威胁捕获引擎网关	威胁捕获引擎的网关地址。
探针子网掩码	探针的子网掩码。
探针网关	探针的网关地址。
VLAN	探针所属 VLAN 编号。 在全三层（即使用探针）的情况下填 0 。
备注	探针的描述信息。

d. 探针配置完成后会自动下载一个 flow_probe.sh 脚本，将其改名为 probe.sh。

步骤 5 切换到探针设备进行配置。

- 访问探针 IP 地址，如：<http://<探针ip>:65533/>。
- 登录后，进入 **系统配置** 页面，将脚本 probe.sh 上传到探针系统，如图 B-5 所示。

图 B-5 上传脚本



c. 进入 **探针管理** 页面，查看是否完成探针配置，如图 B-6 所示。

图 B-6 查看探针

探针IP	引擎IP	子网掩码	网关	开放端口	操作
				1433/TCP,3306/TCP,6379/TCP,9200/TCP,11211/TCP,11211/UDP,27017/TCP	编辑
				21/TCP,22/TCP,23/TCP,25/TCP,53/UDP,84/TCP,81/TCP,82/TCP,80/TCP,88/TCP,123/UDP,389/TCP,389/UDP,20302/TCP,1433/TCP,2123/UDP,2152/UDP,2306/TCP,3690/TCP,96/TCP,5683/UDP,6379/TCP,7001/TCP,8001/TCP,8080/TCP,8086/TCP,9200/TCP,11211/TCP,11211/UDP,27017/TCP,7003/TCP,7004/TCP	编辑

步骤 6 在一台主机上使用 ping 工具检测填写的探针 ip 是否连通，并访问对应的服务，检测探针是否配置正确。

步骤 7 所有的探针添加完成后，请登录虚拟机关闭 nginx 以及 python，命令如下。

```
systemctl stop nginx.service  
systemctl stop django admin.service  
systemctl stop ssh.service
```

----结束

B.3 Linux 主机部署

在 Linux 主机上部署探针的方法与 Exsi 虚拟化部署步骤完全一致，请参考 [B.2 Exsi 虚拟化部署](#)。

B.4 Virtualbox 虚拟机部署

在 Virtualbox 虚拟机上部署探针的方法与 Exsi 虚拟化部署步骤完全一致，请参考 [B.2 Exsi 虚拟化部署](#)。