



绿盟高级威胁狩猎系统（虚拟化版） 用户手册



版本： V1.0R01F00（2023-07-27）

密级： 限制分发级

■ 版权声明

本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属北京神州绿盟科技有限公司（简称绿盟科技）所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经绿盟科技的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片断。

■ 内容声明

您购买的产品、服务或特性等受合同和条款的约束，本文档中描述的部分功能可能不在您的购买或使用范围之内。

本文档仅作为使用指导，实际产品可能会由于版本升级或其他原因，与文档描述有略微差异。

■ 免责声明

在使用产品之前，请详细阅读免责声明，一旦开始使用，即认可和接受本声明的全部内容。在使用过程中，绿盟科技不对以下情况承担任何责任：

- 因系统运维或管理人员未及时处理影响系统稳定性和可用性的告警，而造成的数据损失、系统可用性降低等情况。
 - 因业务量超过所规划硬件能力而造成的数据损失、系统可用性降低等情况。
 - 因自然灾害（包含但不限于水灾、火灾、地震等）或外部原因（包含但不限于断网、断电等）而造成的数据损失、系统可用性降低或不可用等情况。
-

■ 格式约定

- **粗体字**：菜单、命令和关键字

- *斜体字*：文档名、变量



- **说明**：对描述内容的补充和引用信息



- **提示**：使用设备时的技巧和建议



- **注意**：需要特别注意的事项和重要信息



- **警告**：有可能造成人身伤害的警告信息
-

目录

前言.....	1
1 产品概述.....	4
1.1 产品简介	4
1.2 产品特性	5
1.3 管理方式	5
1.3.1 Web 管理	6
1.3.2 Console 管理	9
2 威胁狩猎监控态势.....	10
3 个人中心.....	12
4 首页.....	14
5 狩猎.....	16
5.1 狩猎事件	16
5.2 攻击源画像	19
5.3 失陷主机	21
6 威胁感知.....	22
6.1 威胁感知节点	22
6.1.1 探针概述	23
6.1.2 增加探针	23
6.1.3 删除探针	25
6.2 仿真服务仓库	25
6.2.1 仿真模板	25
6.2.2 仿真服务	27
6.2.3 漏洞管理	31
6.3 诱饵设置	32
6.3.1 内网诱饵	32
6.3.2 互联网诱饵	33
7 运营报告.....	34
7.1 创建运营报告任务	34
7.2 查看运营报告	35

8 狩猎日志.....	37
8.1 原始日志	37
8.2 原始告警	38
9 功能配置.....	41
9.1 Syslog 配置	41
9.1.1 外发配置	41
9.1.2 日志模板	42
9.2 日志配置	43
9.3 NTP 配置	43
9.4 溯源配置	43
9.5 邮箱配置	44
9.6 IP 配置	45
9.7 客户资产	45
9.8 白名单	46
9.9 自定义 LOGO	46
10 系统管理.....	47
10.1 系统监控	47
10.2 诊断工具	48
10.2.1 PING	48
10.2.2 抓包	48
10.2.3 SSH 服务	49
10.3 证书管理	49
10.3.1 导入证书	50
10.3.2 查看证书状态	55
10.3.3 导出证书	55
10.4 升级管理	55
10.4.1 查看升级帮助	55
10.4.2 手动升级	56
10.4.3 威胁狩猎服务	58
10.5 用户管理	58
10.5.1 用户管理	58
10.5.2 角色管理	60
10.5.3 安全性设置	61
10.5.4 API 配置	61
10.6 数据清理	61
10.7 系统控制	62
10.8 API 手册	62
11 审计日志.....	63

12 Console 管理.....	64
12.1 Console 登录	64
12.1.1 KVM Console 登录	64
12.1.2 Vmware Esxi Console 登录	65
12.1.3 阿里云 Console 登录.....	66
12.2 常用键盘操作含义	67
12.3 Console 配置	68
12.3.2 IP 设置	68
12.3.3 远程协助	69
12.3.4 IP 信息显示	69
12.3.5 设置系统时间	70
12.3.6 重新启动系统	70
12.3.7 关闭系统	70
12.3.8 退出配置界面	70
A 出厂参数	71

前言

本文将覆盖绿盟高级威胁狩猎系统虚拟化版（NSFOCUS Advanced Threat Hunting System，以下简称 vATH）的所有功能点，并详细介绍它的主要功能模块和使用方法。

本手册仅作为使用指导，实际产品可能会由于版本升级或其他原因，与手册描述有略微差异。

内容简介

章节	概述
1 产品概述	介绍 vATH 的产品功能特性和管理方式。
2 威胁狩猎监控态势	介绍威胁狩猎监控态势大屏的查看方法。
3 个人中心	介绍当前登录用户自身帐号信息的管理方法。
4 首页	介绍首页的展示内容和查看方法。
5 狩猎	介绍狩猎事件、攻击源画像和失陷主机的查看方法和处理方法。
6 威胁感知	介绍威胁感知能力的配置方法。
7 运营报告	介绍运营报告的创建方法和查看方法。
8 狩猎日志	介绍原始日志和原始告警的查看方法。
9 功能配置	介绍 vATH 系统功能的配置方法。
10 系统管理	介绍 vATH 系统的配置和管理方法。
11 审计日志	介绍 vATH 系统审计日志的查看方法和导出方法。
12 Console 管理	介绍如何通过 console 口对 vATH 进行基本配置。
A 出厂参数	介绍 vATH 的出厂参数。

修订历史

版本	说明
V1.0R01F00	基于 V1.0R00F00（飞腾版）的变化如下：

版本	说明
	- 更新了管理方式、首页、系统监控、诊断工具、溯源配置、威胁感知节点以及所有截图。 - 新增云端认证和水印认证。 - 新增虚拟化的相关描述。 - 探针部署方法挪到安装部署手册。
V1.0R00F00（飞腾版）	基于功能变更和最新版文档规范，做了全文梳理。
V1.0R00F00	第一次发布。

文档下载

可以通过已购买产品的 HASH 或序列号，自助下载不同产品版本的用户文档。

- 网站：<http://update.nsfocus.com/document/doc>
- 二维码：



获得帮助

文档意见反馈

可以通过以下方式反馈在文档使用过程中遇到的任何问题和对文档的建议和意见。

邮箱：info-support@nsfocus.com

软件升级

用户在了解安全设备的基础操作后，可以帮助用户自助进行安全设备的升级操作。

网站：<http://update.nsfocus.com/>

售后服务

提供全国范围内的服务热线，可以帮助用户解决在使用安全设备和服务过程中遇到的各种问题和困难。

- 服务热线

网站: <https://www.nsfocus.com.cn/html/6/61/169/>

业务类型	支持热线	E-mail	服务时间
安全产品与平台售后服务	400-818-6868 转接 0 13321167330	support@nsfocus.com	周一至周日 7×24 小时全天服务
云安全服务	400-818-6868 转接 2	rs@nsfocus.com	
购买咨询	400-818-6868 转接 1	csc@nsfocus.com	

- 盟管家服务

- 网站: https://user.nsfocus.com/hm_es/nsfocus/nsfocus_c/index.html
- 微信公众号: 搜索并关注“绿盟科技技术服务”, 单击“盟管家”
- 二维码:



1 产品概述

本章主要内容如下：

功能	描述
产品简介	介绍 vATH 的产品定位和系统架构。
产品特性	介绍 vATH 的功能特性。
管理方式	介绍 vATH 支持的管理方式。

1.1 产品简介

绿盟高级威胁狩猎系统虚拟化版（简称 vATH）采用欺骗防御技术（下一代蜜罐技术），精准诱捕攻击行为，提供攻击者入侵活动线索，是一款以欺骗防御、威胁情报、AI 分析、主动识别技术为核心，结合云端运营、威胁狩猎，对客户网络中潜在威胁进行检测和发现的攻防对抗的实战化产品。在攻防演练活动中，多次斩获攻击者信息，全方面刻画攻击者画像，协助客户成功溯源。

产品架构

vATH 能够快速部署在几乎所有的网络环境中，满足企业不同的管理模式需求。vATH 架构如图 1-1 所示。

图1-1 vATH 架构图



1.2 产品特性

- 基于攻击行为的诱捕
基于攻击行为和感知节点分析，自动识别攻击方向，自学习模式持续增强。分析攻击源、攻击手法以及攻击路径，快速准确感知并防御安全风险。
- 动态快速网络部署
根据攻击者的攻击趋势，动态快速构建仿真网络，监听大量 IP，在不同的功能网络中部署不同仿真服务模板，高定制威胁捕获，使攻击者迷失在仿真网络环境中。
- 高精度攻击者画像
通过自研的攻击者画像模块，准确刻画出攻击者的画像信息，快速识别和溯源攻击者。
- 未知威胁与检测发现
基于欺骗技术的高仿真模拟与交互，在各个网段部署层层陷阱，当攻击者访问或利用仿真服务时，就会捕获高价值的黑客攻击行为。可对 0day 以及 APT 等高级攻击与未知威胁进行有效的发现。

1.3 管理方式

vATH 支持以下两种管理方式：

- Web 管理
最直观的人机交互管理方式，提供最全面的功能管理界面。
- Console 管理
通过控制台以命令行方式对 vATH 进行简单配置和管理。

1.3.1 Web 管理

vATH 的 Web 管理系统为用户提供了更直观的人机交互方式，用户通过 Web 管理页面实现对 vATH 的管理和配置。下面详细介绍 Web 管理的登录方法、页面布局以及常用操作。

1.3.1.1 Web 帐号

vATH 的用户角色分为系统管理员、审计管理员和普通用户。角色、用户与权限说明如表 1-1 所示。

表1-1 角色、用户与权限说明

角色	用户	权限
系统管理员	admin（缺省系统管理员）	首页、狩猎、威胁感知、运营报告、狩猎日志、功能配置、系统管理
	自定义系统管理员	
审计管理员	auditor（缺省审计管理员，初始为停用状态，不能登录 vATH，需 admin 手动启用后才可正常登录）	审计日志
	自定义审计管理员	
普通用户	user（缺省普通用户，初始为停用状态，不能登录 NvATHS，需 admin 手动启用后才可正常登录）	首页、狩猎、运营报告、狩猎日志、功能配置（仅包含邮箱配置）、系统管理（仅包含情报导入、系统监控、诊断工具）
	自定义普通用户	

1.3.1.2 初次登录 Web 界面

以 Chrome 浏览器为例，初次登录 vATH 的 Web 管理页面的操作方法如下：

步骤 1 登录前准备。

- 请参见《绿盟高级威胁狩猎系统（虚拟化版）V1.0R01F00 安装部署手册》，完成 vATH 探针的安装部署。
- 获取 vATH 管理口 IP 地址，确保计算机与 vATH 之间网络连通正常。

步骤 2 打开浏览器，使用 HTTPS 方式连接 vATH 的管理 IP（例如：https://192.168.1.1），进入 vATH 的 Web 管理页面，如图 1-2 所示。

图1-2 vATH 的 Web 登录页

**步骤 3 导入证书。**

- a. 初次登录时，自动进入证书上传页面，如图 1-3 所示。
- b. 证书上传。
vATH 支持云端认证和水印认证。导入证书的操作方法请参见 [云端认证](#) 和 [水印认证](#)。
- c. 只有正确导入证书后才能进入 vATH 的首页。

图1-3 证书导入页面

**步骤 4 修改 admin 密码。**

- a. 初次登录 vATH 时，请使用缺省系统管理员帐号和密码，请参见 [出厂参数](#)。
- b. 请按照界面展示的密码格式和长度要求配置新的登录密码，之后单击【确认修改】按钮。

步骤 5 使用新密码重新登录 vATH 的 Web 管理页面。

 说明	- 为获得最佳展示效果，建议使用 Chrome 浏览器，屏幕分辨率设置为 1920×1080。 - 初次登录时，必须将初始密码修改为符合密码强度要求（密码由 8~20 位数字、大/小写字母、特殊字符组成）的密码并重新登录。
---	---

----结束

1.3.1.3 Web 页面布局

进入 vATH 的 Web 管理页面后，不同角色的用户见到的页面略有不同，本节以缺省系统管理员 admin 为例进行介绍，如图 1-4 所示，Web 页面布局说明如表 1-2 所示。

 说明	页面布局中的菜单和工作区会因用户权限的不同而不同，具体情况请以页面展示为准。
---	--

图1-4 Web 页面布局




表1-2 Web 页面布局说明

编号	区域	描述
①	系统名称	vATH 的系统名称。单击后，返回 首页 。
②	菜单栏/导航栏	vATH 的一级功能菜单栏。将鼠标悬停在菜单上，出现对应的二级功能菜单。
③	快捷键操作栏	从左至右的具体说明如下： ：打开威胁狩猎监控态势大屏，详细介绍请参见 威胁狩猎监控态势。

编号	区域	描述
		• ：查看产品信息。 •  admin：包括以下两个功能。 ✓ 进入个人中心：管理当前登录用户的帐号信息，详细介绍请参见 个人中心。 ✓ 退出系统：为确保用户帐号的安全，建议用户通过此方式退出系统。
④	工作区	各类功能的配置、操作、浏览都在此区域进行。

1.3.2 Console 管理

通过连接 Console 口可以访问 vATH 引擎的串口管理界面，此处提供给用户一些系统初始配置、状态检测和恢复初始化配置等功能，Web 管理页面中无法进行管理的部分，可以在此进行管理操作。

- 关于串口的通讯参数和初始用户名和密码，请参见 [出厂参数](#)。
- 关于串口管理界面的登录方法和操作方法，请参见 [Console 管理](#)。

2 威胁狩猎监控态势

vATH 提供大屏展示狩猎态势，本功能支持所有用户。



大屏幕展示的最佳分辨率为 1920×1080。

单击快捷操作栏的, 进入 **威胁狩猎监控态势** 大屏, 如图 2-1 所示。威胁狩猎监控态势大屏的展示信息说明如表 2-1 所示。

图2-1 威胁狩猎监控态势




表2-1 威胁狩猎监控态势大屏展示信息

展示项	描述
威胁发现	展示 vATH 发现的威胁数据，说明如下： - 历史狩猎事件数量：单击数字，跳转至 狩猎 > 狩猎事件 页面，后续操作方法请参见 狩猎事件。 - 攻击源数量：单击数字，跳转至 狩猎 > 攻击源画像 页面，后续操作方法请参见 攻击源画像。 - 失陷主机数量：单击数字，跳转至 狩猎 > 失陷主机 页面，后续操作方法请参见 失陷主机。 - 当日狩猎事件数量：单击数字，跳转至 狩猎 > 狩猎事件 页面，展示当日的狩猎事件列表，后续操作方法请参见 狩猎事件。 - 当日攻击源数量：单击数字，跳转至 狩猎 > 攻击源画像 页面，展示当日的攻击源列表，后续操作方法请参见 攻击源画像。 - 当日失陷主机数量：单击数字，跳转至 狩猎 > 失陷主机 页面，展示当日的失陷主机列表，后续操作方法请参见 失陷主机。
攻击源分布图	大屏中央按照事件更新时间展示最近发生的 16 个攻击源 IP，单击 IP，跳转至 狩猎 > 攻击源画像 页面，查看对应的攻击源画像，后续操作方法请参见 攻击源画像。
狩猎事件 TOP 5	以列表方式展示最近发生的狩猎事件 TOP 5，包括攻击源 IP、事件时间和事件类型。 单击攻击源 IP，跳转至 狩猎 > 攻击源画像 页面，查看该攻击源 IP 的画像，后续操作方法请参见 攻击源画像。
狩猎事件趋势图	以折线图方式展示全部/近一个月/近一周的入侵事件和探测事件的趋势。 单击图例可以取消/显示对应类别在图中的统计，将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。
攻击源 TOP 5	以列表方式展示发起攻击次数最多的攻击源 TOP 5，包括攻击源 IP 以及攻击次数。如果攻击源 IP 为外网 IP，还会显示攻击源所属国家/地区。 单击攻击源 IP，跳转至 狩猎 > 攻击源画像 页面，查看该攻击源 IP 的画像，后续操作方法请参见 攻击源画像。
攻击源地域统计趋势图	以折线图方式展示全部/近一个月/近一周的国内、国外和内网攻击源的统计趋势。 单击图例可以取消/显示对应类别在图中的统计，将鼠标悬停在图中可以查看具体的统计数据。

3 个人中心

以当前登录用户 admin 为例，管理自身帐号信息的操作方法如下：

步骤 1 进入个人中心页面。


单击快捷操作栏中的 ，选择【个人中心】，进入 个人中心 页面，如图 3-1 所示。

图3-1 个人中心



步骤 2 查看用户基本信息，包括用户名称、角色、邮箱、电话号码、ATH Key 和权限信息。

步骤 3 编辑用户信息。

- 单击用户信息区域的【修改】，输入邮箱和电话号码。
- 单击【确定】按钮，完成当前用户信息的编辑。

步骤 4 修改登录密码。

- 单击登录密码区域的【修改】，输入旧密码、新密码，确认新密码。
- 单击【确定】按钮，完成当前用户的登录密码修改。

----结束

4 首页

本功能仅支持系统管理员以及拥有该权限的自定义帐号、普通用户以及拥有该权限的自定义帐号。

vATH 的首页进入方式有以下两种：

- 成功登录 vATH 的 Web 管理系统后，自动进入 **首页** 页面。
- 单击页面顶部的 vATH 系统名称，进入 **首页** 页面。

进入 **首页** 页面，集中展示 vATH 累计威胁狩猎和当日威胁狩猎的统计数据，首页数据的自动更新周期为 3 分钟，如图 4-1 所示。首页展示的信息说明如表 4-1 所示。

图4-1 vATH 首页



表4-1 首页内容

展示项	描述
威胁发现统计数据	展示 vATH 发现的威胁数据，说明如下： - 狩猎事件：狩猎事件的总数量。单击数字，跳转至 狩猎 > 狩猎事件 页面，后续操作方法请参见 狩猎事件。 - 攻击源：攻击源的总数量。单击数字，跳转至 狩猎 > 攻击源画像 页面，后续操作方法请参见 攻击源画像。

展示项	描述
	- 失陷主机：失陷主机的总数量。单击数字，跳转至 狩猎 > 失陷主机 页面，后续操作方法请参见 失陷主机。 - 今日狩猎事件：当日狩猎事件数量。单击数字，跳转至 狩猎 > 狩猎事件 页面，展示当日的狩猎事件列表，后续操作方法请参见 狩猎事件。 - 今日攻击源：当日攻击源数量。单击数字，跳转至 狩猎 > 攻击源画像 页面，展示当日的攻击源列表，后续操作方法请参见 攻击源画像。 - 今日失陷主机：当日失陷主机数量。单击数字，跳转至 狩猎 > 失陷主机 页面，展示当日的失陷主机列表，后续操作方法请参见 失陷主机。  说明 一个狩猎事件可以属于多个狩猎场景，所以狩猎事件总和≤每个狩猎场景对应狩猎事件之和。
狩猎事件分布图	页面中央按照狩猎场景分类展示狩猎事件的累计数量。 单击某个狩猎场景，左侧展示对应场景的狩猎事件 TOP 10 和攻击源 TOP 10。
狩猎事件	根据狩猎事件分布图选择的狩猎场景，展示所选场景的狩猎事件的累计总量，并以列表方式展示最新的狩猎事件 TOP 10 的事件名称。同时在面板左上角用相同颜色标记了所选场景。 - 单击某个狩猎事件名称，跳转至 狩猎 > 狩猎事件 页面，查看该事件的详细信息。 - 单击【查看更多】，跳转至 狩猎 > 狩猎事件 页面，查看该场景全部狩猎事件的详细信息。
攻击源	根据狩猎事件分布图选择的狩猎场景，展示所选场景的攻击源的累计总量，并以列表方式展示最新的攻击源 IP TOP 10。同时在面板左上角用相同颜色标记了所选场景。 - 单击某个攻击源 IP，跳转至 狩猎 > 攻击源画像 页面，查看该攻击源的画像。 - 单击【查看更多】，跳转至 狩猎 > 攻击源画像 页面，查看该场景全部攻击源的画像。

5 狩猎

本功能仅支持系统管理员以及拥有该权限的自定义帐号、普通用户以及拥有该权限的自定义帐号。

vATH 能够基于威胁感知节点捕获的告警日志及时发现狩猎事件、攻击源以及失陷主机，并且能够详细记录攻击工具、攻击方法以及攻击过程，同时还能采集攻击者的浏览器信息、操作系统信息、地理地址、设备的指纹等信息，精准预测攻击意图，方便用户针对攻击者进行取证调查和溯源追踪。

本章具体内容如下：

功能	描述
狩猎事件	介绍狩猎事件的查看方法和处理方法。
攻击源画像	介绍攻击源画像的查看方法和处理方法。
失陷主机	介绍失陷主机画像的查看方法和处理方法。

5.1 狩猎事件

通过狩猎事件管理页面，用户可以对狩猎事件进行统计和处理。

进入 **狩猎 > 狩猎事件** 页面，默认展示最近三个月的狩猎事件列表，如图 5-1 所示，页面展示内容说明如表 5-1 所示。

图5-1 狩猎事件




表5-1 狩猎事件页内容

展示项	描述
查询条件	页面顶部的查询区域包括基础查询和高级查询条件，单击【高级搜索】可以隐藏/开启高级搜索条件。狩猎事件的查询方法请参见 查询狩猎事件 。
狩猎事件列表	默认显示全部狩猎事件总数和狩猎事件列表，同时支持以下操作： - 查看事件详情：单击事件名称，可以查看对应的事件详情，请参见 查看狩猎事件详情。 - 导出事件信息：单击【导出】按钮，即可将选中的事件信息导出为 ZIP 文件。 - 事件处理：请参见 狩猎事件批量处理。  说明 最多支持批量导出最新的 10000 条事件。若要批量导出大于 10000 条时，请执行多次导出操作。

查询狩猎事件

狩猎事件的查询条件说明如表 5-2 所示。

表5-2 狩猎事件查询条件

查询项		描述
基础查询	IP	攻击源 IP，支持单 IP 搜索。
	事件类型	包含狩猎事件的全部细分类型，支持多选。选择“全选”，表示查询全部事件。
高级查询	网络类型	狩猎事件的网络类型： 内网：来自内网 IP 的攻击。

		- 外网：来自外网 IP 的攻击，地理位置栏显示国家/地区以及城市名。 - 全部：全部狩猎事件。
	地理位置	外网攻击的攻击源地理位置： - 国内：来自境内 IP 的外网攻击，地理位置栏显示省/自治区以及城市名。 - 国外：来自境外 IP 的外网攻击，地理位置栏显示国家/地区以及城市名。 - 全部：全部狩猎事件。
	威胁等级	狩猎事件的威胁等级，可选项有高、中、低、全部。
	状态	狩猎事件的处理状态，可选项有已阅、未阅、误报。
	溯源信息	狩猎事件溯源的信息分类，可选项有社交信息、设备指纹、全部。
	狩猎场景	狩猎的场景，可选项有数据库狩猎、WEB 狩猎、物联网狩猎、邮件狩猎、基础服务狩猎、远程登录狩猎、工业控制系统狩猎、全部。
	时间范围	狩猎事件的起止时间，支持精确到秒。

查看狩猎事件详情

在狩猎事件列表中单击事件名称，进入狩猎事件详情页，展示内容如表 5-3 所示，操作说明如表 5-4 所示。

表5-3 狩猎事件详情

展示项	描述
事件概述	展示狩猎事件的基本信息，包括事件类型、事件名称、事件概要和处置建议。
事件摘要	展示狩猎事件的源/目的 IP、攻击链阶段、状态、地理位置、事件类型、网络类型、溯源信息、起始/结束时间和狩猎场景。
攻击长镜头	展示该事件在七层攻击链中所处的具体位置（绿色高亮，即事件所属阶段）以及事件描述。事件描述的说明如下： - 以时间轴方式展示攻击详情。 - 红色字体标识了建议封堵的攻击源 IP，蓝紫色字体标识了对应的蜜罐 IP。 - 将鼠标悬停在事件描述上，可以显示完整的信息。
蜜罐节点	展示捕获事件的蜜罐信息，包括蜜罐 IP、当前威胁检测次数和最近一次检测时间。
原始告警	展示狩猎事件的原始告警信息，同时支持以下操作： - 单击【隐藏详情】，隐藏对应的原始日志。 - 单击【查询日志】，查看告警来源的完整日志。

表5-4 狩猎事件详情页操作

操作项	描述
	攻击长镜头/蜜罐节点/原始告警的展开/收缩展示。

操作项	描述
【返回】	返回狩猎事件列表。

狩猎事件批量处理

在狩猎事件列表上方单击【处理状态】按钮，即可对已勾选的事件进行批量处理，处理说明如表 5-5 所示。

表5-5 狩猎事件批量处理操作

操作项	描述
已阅	将事件状态手动调整为“已阅”，表示已查看事件详情。
未阅	新增的狩猎事件状态默认为“未阅”，表示尚未查看事件详情。
误报	将事件状态手动修正为“误报”，后续无需关注。

5.2 攻击源画像

通过攻击源画像管理页面，用户可以对攻击源画像进行分析、处理攻击源 IP。

进入 **狩猎 > 攻击源画像** 页面，默认展示最近三个月的攻击源画像列表，如图 5-2 所示，页面展示内容说明如表 5-6 所示。

图5-2 攻击源画像

狩猎

狩猎事件

攻击源画像

失陷主机

可能源IP: 8.8.8.8

查询

高级搜索^

网络类型: 全部 内网 外网

地理位置: 全部 国内 国外

状态: 全部 已阅 未阅 误报

源IP信息: 全部

狩猎场景: 全部

开始日期 ~ 结束日期

攻击源画像 (总数: 2)

导出

处理状态^

☐	攻击源IP	起始时间	结束时间	感知系统IP	感知系统备注	源IP信息	地理位置	状态	狩猎场景
☐	内网 10.65.15.26	2023-06-26 16:25:01	2023-06-26 16:25:06	127.0.0.1	ATH虚拟化版	暂无信息	--	未阅	WEB狩猎
☐	内网 10.65.15.34	2023-06-09 12:33:32	2023-06-13 17:24:10	127.0.0.1	ATH虚拟化版	暂无信息	--	未阅	WEB狩猎

表5-6 攻击源画像页内容

展示项	描述
查询条件	页面顶部的查询区域包括基础查询和高级查询条件，单击【高级搜索】可以隐藏/开启高级搜索条件。攻击源画像的查询方法与狩猎事件的基本相同，请参见 查询狩猎事件 。

展示项	描述
攻击源画像列表	默认显示全部攻击源总数和攻击源画像列表，同时支持以下操作： - 查看攻击源画像：单击攻击源 IP，可以查看对应的攻击源画像，展示内容如表 5-7 所示，操作说明如表 5-8 所示。 - 导出攻击源画像：单击【导出】按钮，即可将选中的攻击源画像导出为 ZIP 文件。 - 攻击源画像处理：攻击源画像的处理方法与狩猎事件的基本相同，请参见 狩猎事件批量处理。  说明 最多支持批量导出最新的 10000 条攻击源画像。若要批量导出大于 10000 条时，请执行多次导出操作。

表5-7 攻击源画像详情

展示项	描述
攻击源摘要	展示攻击源 IP、地理位置、网络类型、溯源信息、威胁标签、其他标签、状态、狩猎场景和起始/结束时间。
受害者 IP	展示该攻击源攻击过的受害者列表，包括受害者 IP、狩猎类型和攻击类型。
攻击长镜头	展示攻击源发起的所有攻击在七层攻击链中所处的具体位置（绿色高亮，即攻击所属阶段）以及攻击过程详情。其中，攻击过程详情为图片形式，单击鼠标右键支持图片复制和另存为。
攻击源对应出口 IP	若攻击源为内网 IP，通过出口 IP 访问节点时，会获取其出口 IP 列表进行展示。
溯源信息	展示该攻击源的溯源信息，包括社交信息（例如：百度、YY、起点帐号等）和设备指纹信息。  说明 只有自定义的 WEB 类型仿真服务支持对攻击源进行指纹和社交信息溯源。自定义仿真服务的配置方法，请参见 仿真服务。
情报命中分析	展示攻击源在绿盟威胁情报中心（简称 NTI）的命中情况以及命中的历史记录。

表5-8 攻击源画像详情页操作

操作项	描述
	将当前的攻击源画像详情保存为 Word 文件下载到本地。
	受害者 IP/攻击长镜头/攻击源对应出口 IP/溯源信息/情报命中分析的展开/收缩展示。
【返回】	返回攻击源画像列表。

5.3 失陷主机

通过失陷主机管理页面，用户可以对失陷主机进行统计和分析。

进入 **狩猎 > 失陷主机** 页面，默认展示最近三个月的失陷主机列表，如图 5-3 所示，页面展示内容说明如表 5-9 所示。

图5-3 失陷主机



表5-9 失陷主机页内容

展示项	描述
查询条件	页面顶部的查询区域包括基础查询和高级查询条件，单击【高级搜索】可以隐藏/开启高级搜索条件。失陷主机的查询方法与狩猎事件的基本相同，请参见 查询狩猎事件 。
失陷主机列表	默认显示全部失陷主机总数和失陷主机列表，同时支持以下操作： - 查看失陷主机详情：单击失陷主机 IP，可以查看对应的失陷主机画像，与攻击源画像基本相同，请参见表 5-7 和表 5-8。 - 导出失陷主机画像：单击【导出】按钮，即可将选中的失陷主机画像导出为 ZIP 文件。 - 失陷主机画像处理：失陷主机画像的处理方法与狩猎事件的基本相同，请参见 狩猎事件批量处理。 说明 最多支持批量导出最新的 10000 条失陷主机画像。若要批量导出大于 10000 条时，请执行多次导出操作。

6 威胁感知

本功能仅支持系统管理员以及拥有该权限的自定义帐号。

vATH 通过威胁感知节点提供的欺骗仿真能力，模拟仿真客户业务系统，预先设置诱饵将攻击者诱骗至防御蜜网中，从而记录攻击手法和攻击路径，延缓攻击时长，对攻击者进行溯源取证。

本章主要包含以下内容：

功能	描述
威胁感知节点	介绍威胁感知探针的管理方法。
仿真服务仓库	介绍仿真模板、仿真服务和漏洞的管理方法。
诱饵设置	介绍内网诱饵和互联网诱饵的设置方法。

6.1 威胁感知节点

威胁感知节点，是指包含多个仿真服务的物理机，部署在网络环境中模拟仿真客户业务系统，利用预先设置的内外网诱饵和漏洞，诱骗攻击者主动暴露。

vATH 除了管理自身的威胁感知系统之外，还可以管理其他 vATH 的威胁感知系统。

威胁感知探针可以跨网段，部署在不同局域网内，负责将各个局域网的流量或日志引流到 vATH 进行威胁分析。

进入 **威胁感知** 页面，页面顶部区域展示威胁感知集群信息，当前 vATH 设备作为集群主节点，支持增加其他威胁感知节点以及管理所有节点；页面下部区域默认展示当前集群节点下方的威胁感知节点列表。威胁感知页面如图 6-1 所示，展示的信息说明如表 6-1 所示。

图6-1 威胁感知




表6-1 威胁感知页内容

展示项	描述
威胁感知集群	默认展示当前 vATH 系统节点的信息，包括节点状态、主/子节点、设备 IP 和节点的创建时间。“主节点”表示为本机的威胁感知系统，为了方便用户操作，永远展示在最左侧。同时支持以下操作： - 进入威胁感知页面时，会展示主节点的节点管理列表。要管理其他威胁感知系统的节点，可以单击上方的威胁感知系统卡片进行切换。 - 单击【增加威胁感知系统】，设置 vATH 的 IP 地址和备注信息，可以添加威胁感知子节点。 - 威胁感知子节点添加后，单击威胁感知系统卡片，可以切换管理其他威胁感知系统的节点。
威胁感知节点管理	进入 威胁感知 页面时，默认展示主节点的节点管理列表。在威胁感知集群区域中，单击威胁感知系统卡片，支持以下管理操作： - 管理威胁感知探针，请参见 探针概述、增加探针 和 删除探针。 - 管理威胁感知节点的仿真模板、仿真服务和漏洞仿真服务仓库，请参见 仿真服务仓库。 - 设置威胁感知节点的内网诱饵和互联网诱饵，请参见 诱饵设置。

6.1.1 探针概述

探针是实现跨网段部署的威胁感知节点，能够将不同网络的流量或者日志引流到 vATH 系统进行威胁分析。本节介绍如何通过 vATH 管理威胁感知探针。

探针需要独立部署在虚拟机或服务器上，部署方法请参见《绿盟高级威胁狩猎系统（虚拟化版）V1.0R01F00 安装部署手册》。

6.1.2 增加探针

威胁感知探针的增加方法如下：

- 步骤 1** 在如图 6-1 所示的威胁感知页面中，在威胁感知集群区域选定 vATH。
- 步骤 2** 在页面下部左侧的菜单栏进行选择，进入 **威胁感知节点 > 探针总览** 页面，右侧展示当前 vATH 的探针列表，如图 6-2 所示。
- 初始状态下，探针列表为空。

图6-2 威胁感知探针列表



- 步骤 3** 单击【增加探针】按钮，配置威胁感知探针参数，参数说明如表 6-2 所示。

表6-2 威胁感知探针参数

配置项	描述
仿真模板	选择一个模拟仿真模板。仿真模板的管理方法请参见 仿真模板 。
威胁捕获引擎部署模式	支持在阿里云进行部署。 - 混杂模式：业务流量将完全走管理口，会占用管理口的带宽资源，一般用在公有云环境只有一个管理口的情况下。 - 独立模式：业务流量单独走业务口，与管理口彼此之间相互不干扰。
探针 IP	填写模拟仿真的三层探针 IP。
探针子网掩码	填写模拟仿真的三层探针的子网掩码。
探针网关	填写模拟仿真的三层探针的网关地址。
威胁捕获引擎	填写 vATH 的威胁捕获引擎 IP，用于与探针 IP 进行通信。
威胁捕获引擎子网掩码	威胁捕获引擎部署模式为“独立模式”时，需要填写 vATH 的威胁捕获引擎的子网掩码，用于与探针 IP 进行通信。
威胁捕获引擎网关	威胁捕获引擎部署模式为“独立模式”时，需要填写 vATH 的威胁捕获引擎的网关地址，用于与探针 IP 进行通信。
VLAN	威胁捕获引擎部署模式为“独立模式”时，需要填写探针所属的 VLAN 编号，取值范围为 0~4096。
备注	填写探针的备注信息。

- 步骤 4** 单击【提交】按钮，保存探针信息，威胁感知探针增加完成。

----结束

6.1.3 删除探针

在威胁感知探针列表中勾选一个或多个探针，单击【批量删除】按钮，确认后即可删除对应的探针。

6.2 仿真服务仓库

仿真服务仓库用于管理 vATH 的仿真模板、仿真服务和漏洞。

6.2.1 仿真模板

仿真模板是一系列仿真服务的集合，便于为威胁感知节点部署多个仿真服务。

本节仅介绍仿真模板的创建方法，查看和删除等常规操作不再赘述。

仿真模板的创建方法如下：

步骤 1 在如图 6-1 所示的威胁感知页面中，在威胁感知集群区域选定 vATH。

步骤 2 在页面下部左侧的菜单栏进行选择，进入 **仿真服务仓库 > 仿真模板** 页面，右侧展示当前 vATH 的仿真模板列表，如图 6-3 所示。

初始状态下，仿真模板列表只包含内置仿真模板。内置仿真模板不支持删除。

图6-3 仿真模板列表



序号	模板名称	仿真服务数量	模板类型	操作
1	服务器全开模板	28	二三级共用默认模板	⋮
2	全端口服务模板	1	二级默认模板	⋮
3	服务器分区模板	10	二三级共用默认模板	⋮
4	数据库服务模板	6	二三级共用默认模板	⋮
5	核心业务模板	17	二三级共用默认模板	⋮
6	办公区模板	14	二三级共用默认模板	⋮
7	DMZ区模板	19	二三级共用默认模板	⋮
8	物联网服务模板	4	二三级共用默认模板	⋮

步骤 3 单击【新建模板】按钮，配置仿真模板信息。

仿真模板信息，目前仅包含模板名称。

步骤 4 选择仿真服务。

- 初始状态下，展示内置的仿真服务，如图 6-4 所示。
- （可选）自定义仿真服务。

如果内置的仿真服务不能满足需求，单击【自定义仿真服务】按钮，新建自定义仿真服务，请参见 [仿真服务](#)。

c. 勾选需要的仿真服务后，单击【下一步】按钮，进入配置端口与漏洞页面。

图6-4 添加仿真模板：选择仿真服务



注意

选择服务时，IOT 和 blackhole 服务不支持与其他 TCP 服务组合使用，建议单独新建 IOT/blackhole 仿真模板进行引用。

步骤 5 仿真服务配置。

配置上一步所选服务的端口（多个端口配置用英文逗号分隔），如图 6-5 所示。

图6-5 添加仿真模板：配置端口



步骤 6 单击【完成】按钮，保存仿真模板。

----结束

6.2.2 仿真服务

根据攻击趋势在威胁感知节点部署不同的仿真服务，能够快速应对不同的攻击者。vATH 内置的仿真服务，能够基本满足狩猎需求，同时支持根据业务场景新增自定义仿真服务。

本节仅介绍自定义仿真服务的创建方法，搜索等常规操作不再赘述。

自定义仿真服务的创建方法如下：

- 步骤 1** 在如图 6-1 所示的威胁感知页面中，在威胁感知集群区域选定 vATH。
- 步骤 2** 在页面下部左侧的菜单栏进行选择，进入 **仿真服务仓库 > 仿真服务** 页面，右侧展示当前 vATH 的仿真服务列表，如图 6-6 所示。

初始状态下，仿真服务列表只包含内置仿真服务。内置仿真服务不支持编辑、装载漏洞和删除操作。

图6-6 仿真服务列表

10.65.183.119							
此页面是对种类丰富的仿真服务的管理，能够根据用户自身需求对仿真服务进行深度定制，从而影响其现状。（例如对web服务器上自定义war包等），并且能够对仿真服务的漏洞进行定制（装载、删除等）。							
自定义仿真服务							
序号	仿真服务名称	仿真服务简介	网络结构	最新版本	状态	服务端口	操作
1	FTP	FTP为文件传输协议	二三级公用	20210304	已停止	21/TCP	● 〰
2	SSH	SSH 为建立在应用层基础上的安全协议	二三级公用	20210304	已停止	22/TCP	● 〰
3	Telnet	Telnet是远程连接服务，它工作在tcp/ip协议的应用层	二三级公用	20210304	已停止	23/TCP	● 〰
4	SMTP	SMTP为简单邮件传输协议	二三级公用	20210304	已停止	25/TCP	● 〰
5	DNS	DNS是一种组织成域层次结构的计算机和网络服务器命名系统，用于TCP/IP网络，主要用来寻找Internet域名（如www.xxx.com）并转化为IP地址（如“10.1.1.1”）以定位相应的计算机和相应服务	二三级公用	20210304	已停止	53/UDP	● 〰
6	Wordpress	WordPress是使用PHP语言开发的博客平台，用户可以在支持PHP和MySQL数据库的服务器上安装属于自己的网站	二三级公用	20210304	已停止	84/TCP	● 〰
7	FanWei	泛微OA系统	二三级公用	20210304	运行中	81/TCP	■ 〰
8	TongDa	通达OA系统，该系统采用领先的B/S浏览器/服务器操作方式，使得网络办公方便快捷	二三级公用	20210304	已停止	82/TCP	● 〰
9	ThinkPHP	ThinkPHP是一个快速、简单而且简单的轻量级开源PHP开发框架	二三级公用	20210304	运行中	80/TCP	■ 〰
10	Nginx	Nginx ("engine x") 是一个开源的，支持高性能、高并发的Web 服务和代理服务器软件	二三级公用	20210304	运行中	88/TCP	■ 〰
共 27 条 < 1 2 3 > 10条/页 到第 页							

步骤 3 单击【自定义仿真服务】按钮，支持创建七种类型的定制仿真服务。

- a. 新建 WEB 服务定制仿真服务，参数说明如表 6-3 所示。

表6-3 自定义仿真服务（WEB 服务类型）

配置项	描述
服务类型	选择 WEB 服务的类型，并认真阅读页面提示。可选项有 Tomcat、Think PHP。
服务名称	填写要仿真的服务名称。不能与已有的服务名称重复，仅支持小写字母和数字。

配置项	描述
服务端口	填写要仿真的服务端口。
备注信息	填写仿真服务的备注信息。
溯源选项	选择溯源信息包含的内容： • 黑客行为 • 黑客资源 • 黑客身份 • 全选（以上内容全部包含）
上传文件	单击【选择文件】按钮，从本地选择 Web 仿真 war 包上传至当前 vATH 节点。  说明 选定服务类型后，页面提示信息中有 war 包和 zip 包的示例。

b. 新建 SSH/Telnet 定制仿真服务，参数说明如表 6-4 所示。

表6-4 自定义仿真服务（SSH/Telnet 类型）

配置项	描述
可预置模板	选择一个预置模板。
服务名称	填写要仿真的服务名称。不能与已有的服务名称重复，仅支持小写字母、数字和下划线。
主机名称	填写要仿真的 Linux 主机名称。
命令提示符	填写进入主机的命令提示符。
虚假 IP	填写 eth0 的 IP 地址。
登录前 Banner	登录前 Banner 展示的内容。可预制模板选择后，支持自动填充。
登录后 Banner	登录后 Banner 展示的内容。可预制模板选择后，支持自动填充。

c. 新建 Redis 类型仿真服务，参数说明如表 6-5 所示。

表6-5 自定义仿真服务（Redis 类型）

配置项	描述
可预置模板	选择一个预置模板。
服务名称	填写要仿真的服务名称。不能与已有的服务名称重复，仅支持小写字母、数字和下划线。
操作系统版本	预置模板中的操作系统版本。可预置模板选择后，支持自动填充。
Redis 版本	预置模板中的 Redis 版本。可预置模板选择后，支持自动填充。

配置项	描述
Redis 预置数据	Redis 的预置数据。可预置模板选择后，支持自动填充。

d. 新建 FTP 类型仿真服务，参数说明如表 6-6 所示。

表6-6 自定义仿真服务（FTP 类型）

配置项	描述
可预置模板	选择一个可预置模板。
服务名称	填写要仿真的服务名称。不能与已有的服务名称重复，仅支持小写字母、数字和下划线。
登录 Banner	登录后 Banner 展示的内容。可预置模板选择后，支持自动填充。
预置帐户信息	填写预置帐户的用户名和密码，单击【添加预置用户】按钮，完成添加。 已添加的预置帐户信息显示在下方（显示格式为 用户名:密码 ，多个预置帐户信息由空格符分隔）。
上传预置文件	单击【选择文件】按钮，选择预置文件上传。预置文件格式无要求。

e. 新建 MySQL 类型仿真服务，参数说明如表 6-7 所示。

表6-7 自定义仿真服务（MySQL 类型）

配置项	描述
服务名称	填写要仿真的服务名称。不能与已有的服务名称重复，仅支持小写字母、数字和下划线。
版本	填写 MySQL 的版本信息。
超时时间	MySQL 数据库服务超时时间。取值范围为 0~65534 秒，0 表示无超时时间限制。
最大连接数	MySQL 数据库服务支持的最大连接数。取值范围为 10~65534 个。
预置帐户信息	填写预置帐户的用户名和密码，单击【添加预置用户】按钮，完成添加。 已添加的预置帐户信息显示在下方（显示格式为 用户名:密码 ，多个预置帐户信息由空格符分隔）。

f. 新建 Struts2 类型仿真服务，参数说明如表 6-8 所示。

表6-8 自定义仿真服务（Struts2 类型）

配置项	描述
服务名称	填写要仿真的服务名称。不能与已有的服务名称重复，仅支持小写字母和数字。
钓鱼邮件地址	填写钓鱼邮件的地址，暴露邮件诱饵。

配置项	描述
企业域名	填写企业的域名，用于生成版权信息。
企业名称	填写企业名称。
预置帐户信息	填写预置帐户的用户名和密码，单击【添加预置用户】按钮，完成添加。 已添加的预置帐户信息显示在下方（显示格式为 用户名:密码 ，多个预置帐户信息由空格符分隔）。
上传企业 LOGO	单击【选择文件】按钮，选择启用 LOGO 上传。
上传员工信息	- 单击【下载模板】，使用模板编辑员工信息。 - 单击【选择文件】按钮，选择员工信息文件进行上传。

g. 新建 Wordpress 类型仿真服务，参数说明如表 6-9 所示。

表6-9 自定义仿真服务（Wordpress 类型）

配置项	描述
服务名称	填写要仿真的服务名称。不能与已有的服务名称重复，仅支持小写字母、数字和下划线。
自定义端口	填写要仿真的服务端口。
是否支持中文	选择是否支持中文。
溯源选项	选择溯源信息包含的内容： - 黑客行为 - 黑客资源 - 黑客身份 - 全选（以上内容全部包含）

步骤 4 单击【提交】按钮，保存自定义仿真服务，新增的自定义仿真服务展示在仿真服务列表中。

单击仿真服务列表操作栏的图标，支持的操作说明如表 6-10 所示。

表6-10 自定义仿真服务操作说明

操作图标	描述
	编辑自定义仿真服务。
	删除自定义仿真服务。
	停止/启动仿真服务。已启动的仿真服务状态为“运行中”。
	重置仿真服务。
	选择漏洞列表中的漏洞，加载到对应的 Web 类型仿真服务中。漏洞的管理方法请参见 漏洞管理 。

----结束

6.2.3 漏洞管理

漏洞信息主要用于溯源攻击者的社交身份信息。vATH 内置常见的高危漏洞信息，同时支持用户添加漏洞信息。

本节仅介绍漏洞信息的添加方法，查看等常规操作不再赘述。

漏洞信息的添加方法如下：

- 步骤 1**
- 在如图 6-1 所示的威胁感知页面中，在威胁感知集群区域选定 vATH。
- 步骤 2**
- 在页面下部左侧的菜单栏进行选择，进入 仿真服务仓库 > 漏洞 页面，右侧展示当前 vATH 的漏洞列表，如图 6-7 所示。

初始状态下，漏洞列表只包含内置漏洞信息。内置漏洞信息不支持删除操作。

图6-7 漏洞管理列表

10.65.183.119			
威胁感知节点 目 标 总览 仿真服务仓库 仿真模板 仿真服务 漏洞管理 诱饵设置 内网诱饵 互联网诱饵	此页面管理项目中的漏洞库，能够对漏洞进行增删查。默认包含常见的高危漏洞，用户亦可自行添加漏洞。 添加漏洞		
	编号	漏洞名称	漏洞编号
	1	fanwei_rce	CNVD-2019-32204
	2	fanwei_injection	SSV-91089
	3	fanwei_unauthorized	unknown
	4	fanwei_fileread	SSV-90524
	5	zhiyuan_rce	unknown
	6	zhiyuan_unauthorized	unknown
	7	zhiyuan_injection	unknown
	8	zhiyuan_xxe	unknown
	9	zhiyuan_fileread	unknown
	10	tongda_rce	unknown
共 46 条 < 1 2 3 4 5 > 10条/页 跳至 页			

- 步骤 3**
- 单击【添加漏洞】按钮，配置漏洞参数，参数说明如表 6-11 所示。

表6-11 漏洞参数

配置项		描述
漏洞名称		填写漏洞的名称。
漏洞 ID		请参考页面提示填写漏洞的 ID。
添加 API	API Path	填写 API URL。
	请求方法	选择请求的方式（支持多选），可选项有 POST、GET。

响应类型	选择请求响应类型，可选项有字符类型、JSON 类型。
响应标头	填写请求响应的标头。
响应内容	填写请求响应内容。
单击【添加 API】按钮，支持添加多个 API。	

步骤 4 单击【提交】按钮，保存漏洞信息。

步骤 5 漏洞信息添加后，需要加载到 Web 类型仿真服务上才能生效。

----结束

6.3 诱饵设置

vATH 支持设置内网诱饵和互联网诱饵。

- 内网诱饵：通过历史命令等，诱导黑客攻击威胁感知节点中的服务。
- 互联网诱饵：通过配置私密信息，使威胁感知节点暴露于互联网中，诱导黑客攻击威胁感知节点中的服务。

6.3.1 内网诱饵

内网诱饵，是指内网的文件诱饵，当黑客在内网横向移动时，可以迷惑黑客使用虚假 SSH 诱饵。内网诱饵的设置方法如下：

步骤 1 在如图 6-1 所示的威胁感知页面中，在威胁感知集群区域选定 vATH。

步骤 2 在页面下部左侧的菜单栏进行选择，进入 **诱饵设置 > 内网诱饵** 页面，右侧展示当前 vATH 的内网诱饵设置情况。

步骤 3 设置内网诱饵参数，参数说明如表 6-12 所示。

表6-12 内网诱饵参数

配置项	描述
历史命令	填写当前节点的历史命令，用于吸引内网中的黑客攻击。
主机名	填写当前节点的虚假主机名称，用于吸引内网中的黑客攻击。
SSH 公钥	填写当前节点的 SSH 公钥，用于吸引内网中的黑客攻击。

步骤 4 单击【下载诱饵脚本】按钮，将内网诱饵脚本下载至本地。

步骤 5 将内网诱饵脚本存放在内网主机上，完成内网诱饵投放。

----结束

6.3.2 互联网诱饵

互联网诱饵的设置方法如下：

- 步骤 1**
- 在如图 6-1 所示的威胁感知页面中，在威胁感知集群区域选定 vATH。
- 步骤 2**
- 在页面下部左侧的菜单栏进行选择，进入 **诱饵设置 > 互联网诱饵** 页面，右侧展示当前 vATH 的互联网诱饵设置情况。
- 步骤 3**
- 设置互联网诱饵参数，参数说明如表 6-13 所示。

表6-13 互联网诱饵参数

配置项	描述
主机	填写当前节点的主机 IP 地址，用于吸引互联网中的黑客攻击。
代码编写人	填写当前节点的代码编写人姓名，用于吸引互联网中的黑客攻击。
用户名	填写当前节点的主机用户名，用于吸引互联网中的黑客攻击。
密码	填写当前节点的主机用户密码，用于吸引互联网中的黑客攻击。
E-mail	填写当前节点的主机用户 E-mail 地址，用于吸引互联网中的黑客攻击。
敏感端口	填写当前节点的敏感端口号，用于吸引互联网中的黑客攻击。

- 步骤 4**
- 单击【下载诱饵脚本】按钮，将互联网诱饵脚本下载至本地。
- 步骤 5**
- 将互联网诱饵脚本发布到 github 平台，完成互联网诱饵投放。

----结束

7 运营报告

本功能仅支持系统管理员以及拥有该权限的自定义帐号、普通用户以及拥有该权限的自定义帐号。

本章具体内容如下：

功能	描述
创建运营报告任务	介绍运营报告任务的生成方法。
查看运营报告	介绍运营报告的查看方法。

7.1 创建运营报告任务

进入 **运营报告** 页面，初始状态下运营报告任务列表为空；单击【新建任务】按钮，配置运营报告任务参数；单击【确定】按钮，生成的运营报告任务展示在当前页面的运营报告任务列表中；指定收件邮箱会根据生成类型收到运营报告。运营报告任务参数说明如表 7-1 所示。

运营报告任务创建后，可以进行查询、查看报告、编辑和删除操作。

表7-1 运营报告任务参数

配置项	描述
报告名称	填写运营报告任务运行后生成的报告名称。
生成类型	选择运营报告任务的类型： - 单次（立即发送）：任务生成后，立即发送运营报告到指定的收件邮箱。 - 定时（每日 0 点发送）：任务生成后，每日 0 点发送运营报告到指定的收件邮箱。
报告格式	选择生成的运营报告内容。可选项有威胁分析报告、攻击源分析报告、溯源分析报告。详细介绍请参见 查看运营报告 。
统计时间	生成类型为“单次（立即发送）”时，需要设置运营报告统计的时间范围。
报告类型	生成类型为“定时（每日 0 点发送）”时，需要设置报告类型。可选项有日报、周报、月报。

配置项	描述
收件邮箱	填写接收运营报告的邮箱地址。支持多个收件邮箱，用英文分号分隔。  说明 创建运营报告前，需要先正确配置邮箱，vATH 才能将运营报告发送到指定邮箱。邮箱的配置方法请参见 邮箱配置。

7.2 查看运营报告

运营报告任务创建后，在运营报告任务列表中，单击【查看报告】，弹出该任务生成的报告列表，单击报告列表操作栏中的【下载】，即可将对应的运营报告下载到本地进行查看。运营报告内容说明如表 7-2 所示。

表7-2 运营报告内容

展示项	描述
威胁分析报告	包括指定时间范围内的威胁综述以及威胁事件分析，详情如下： • 狩猎事件的数量及其狩猎场景分布图 • 狩猎事件的数量及其告警事件类型分析 • 漏洞利用攻击统计 • 内网攻击源 IP 统计及其狩猎事件类型 • 攻击源 IP 地理位置分布统计 • 攻击源 IP 攻击事件 TOP 5 • 国内攻击源 IP 行为分析 • 国外攻击源 IP 分布及其攻击类型统计 • 内网攻击源 IP 及其攻击内容
攻击源分析报告	包括指定时间范围内的攻击分析详情，包括编号、源 IP、威胁标签、其他标签、内/外网 IP、攻击源/失陷主机 IP、攻击者的身份、是否白名单、攻击事件的创建时间/更新时间/开始时间/结束时间、其他信息、狩猎场景、攻击次数、国内/外 IP、溯源信息、是否已阅、感知系统 IP、感知系统备注和地理位置信息。
溯源分析报告	包括指定时间范围内的溯源信息数量以及溯源详情，溯源详情如下： • 地理位置 • 网络类型 • 溯源信息/设备指纹：溯源信息包含设备指纹。 ✓ 设备指纹存在信息时，此字段显示为“设备指纹”。 ✓ 存在社交信息时，此字段显示为“设备指纹”。 ✓ 以上两种信息都不存在时，显示为“溯源信息”。 • 威胁标签 • 其他标签 • 状态

展示项	描述
	• 狩猎场景 • 起始时间 • 结束时间

8 狩猎日志

本功能仅支持系统管理员以及拥有该权限的自定义帐号、普通用户以及拥有该权限的自定义帐号。

本章具体内容如下：

功能	描述
原始日志	介绍狩猎原始日志的查看方法和下载方法。
原始告警	介绍狩猎原始告警的查看方法和下载方法。

8.1 原始日志

狩猎原始日志，是指威胁感知节点产生的日志。原始日志的接入方法请参见 [日志配置](#)。

进入 **狩猎日志 > 原始日志** 页面，默认展示最近 7 天接入的全部原始日志，如图 8-1 所示，页面展示内容说明如表 8-1 所示。

图8-1 原始日志

原始日志							
多个物理服务器IP，攻击源IP，蜜罐IP搜索时，请从英文逗号“,”隔开，每个输入框最多同时输入10个IP，例：9.2.3.6 185.140.53.197 45.32.133.14							
所有分类							
日志分类： ☐ dns ☐ mail ☐ redis ☐ mysql ☐ sshnet ☐ mqtt ☐ cldap ☐ coap ☐ gtp ☐ memcache ☐ rtp ☐ web ☐ full ☐ svn ☐ es ☐ mongodb ☐ ftp 全选 重置							
威胁感知系统： 10.65.183.119							
攻击源IP：							
蜜罐IP：							
时间范围： 2023-06-26 14:50:06 - 2023-07-03 14:50:06 搜索							
日志分类	威胁感知系统	攻击源IP	攻击源端口	蜜罐IP	蜜罐端口	协议	攻击时间
web	10.65.183.119	10.65.15.26	5247	10.65.154.21	81	HTTP/1.1	2023-06-26 16:25:06
{"app_name": "fameit", "service_name": "fameit", "headers": {"host": "10.65.154.21:81", "connection": "keep-alive", "accept-language": "zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8", "accept-encoding": "gzip, deflate", "referer": "http://10.65.154.21:81/", "user-agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36"}, "path": "/favicon.ico", "data": "", "method": "GET"}							
web	10.65.183.119	10.65.15.26	5247	10.65.154.21	81	HTTP/1.1	2023-06-26 16:25:06
{"app_name": "fameit", "service_name": "fameit", "headers": {"host": "10.65.154.21:81", "accept-language": "zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8", "connection": "keep-alive", "accept-encoding": "gzip,"}}							

表8-1 原始日志页内容

展示项	描述
查询条件	页面顶部的查询区域默认显示全部查询条件，支持查询条件的隐藏/显示。 原始日志的查询方法请参见 查询原始日志 。
原始日志列表	显示满足查询条件的原始日志，同时支持以下操作： - 查看原始日志详情：请参见 查看原始日志详情。 - 下载原始日志：单击【下载日志】按钮，即可将当前展示的原始日志前 10000 条导出为 ZIP 文件。 说明 若要批量导出的日志大于 10000 条时，请执行多次导出操作。

查询原始日志

原始日志的查询条件说明如表 8-2 所示。

表8-2 原始日志查询条件

查询项	描述
日志分类	包含原始日志的全部细分类型，支持多选。单击【全选】按钮，表示查询全部类型的原始日志。
威胁感知系统	选择一个威胁感知系统 IP，默认为当前 vATH 的节点 IP。
攻击源 IP	按照页面提示填写攻击源的 IP 地址。
蜜罐 IP	按照页面提示填写蜜罐的 IP 地址。
时间范围	原始日志产生的起止时间，支持精确到秒。

查看原始日志详情

原始日志查询后，原始日志列表按照攻击时间倒序展示满足条件的原始日志，包括日志分类、日志来源的威胁感知系统 IP、攻击源 IP、攻击源端口、蜜罐 IP、蜜罐端口、协议和攻击时间。

默认展示原始日志详情，单击更多栏的【隐藏详情】/【显示详情】，可以隐藏/显示原始日志详情。

8.2 原始告警

狩猎原始告警，是指 vATH 对接入的原始日志进行检测时，按照告警生成规则产生的告警信息。

进入 **狩猎日志 > 原始告警** 页面，默认展示最近 7 天产生的全部原始告警，如图 8-2 所示，页面展示内容说明如表 8-3 所示。

图8-2 原始告警




表8-3 原始告警页内容

展示项	描述
查询条件	页面顶部的查询区域默认显示全部查询条件，支持查询条件的隐藏/显示。 原始告警的查询方法请参见 查询原始告警 。
原始告警列表	显示满足查询条件的原始告警，同时支持以下操作： - 查看原始告警详情：请参见 查看原始告警详情。 - 下载原始告警：单击【下载告警】按钮，即可将当前展示的原始告警前 10000 条导出为 ZIP 文件。 说明 若要批量导出的告警大于 10000 条时，请执行多次导出操作。

查询原始告警

原始告警的查询条件说明如表 8-4 所示。

表8-4 原始告警查询条件

查询项	描述
威胁感知系统	选择一个威胁感知系统 IP，默认为当前 vATH 的节点 IP。
攻击源 IP	按照页面提示填写攻击源的 IP 地址。
蜜罐 IP	按照页面提示填写蜜罐的 IP 地址。

查询项	描述
攻击类型	包含原始告警的全部细分类型，支持多选。选择【全选】按钮，表示查询全部类型的原始告警。
威胁等级	告警事件的威胁等级，可选项有全部、高、中、低。
时间范围	原始告警产生的起止时间，支持精确到秒。

查看原始告警详情

原始告警查询后，原始告警列表按照告警时间倒序展示满足条件的原始告警，包括狩猎视角、攻击类型、攻击方法、所属阶段、威胁等级、攻击源 IP、攻击源端口、蜜罐 IP、蜜罐端口和告警时间。

默认展示原始告警详情，单击更多栏的【隐藏详情】/【显示详情】，可以隐藏/显示原始告警详情。

9 功能配置

全部功能配置支持系统管理员以及拥有该权限的自定义帐号，部分功能配置支持普通用户以及拥有该权限的自定义帐号，详情请参见表 1-1。

本章介绍了系统维护的常用操作内容和方法，具体内容如下：

功能	描述
Syslog 配置	介绍 Syslog 的配置方法，用于将产生的威胁情报赋能给其他安全设备。
日志配置	介绍日志接入的配置方法。
NTP 配置	介绍系统时间同步的配置方法。
溯源配置	介绍溯源接口的配置方法。
邮箱配置	介绍邮箱服务器的配置方法，用于接收运营报告。
IP 配置	介绍本机 IP 的配置方法。
客户资产	介绍客户网络环境中的资产管理方法。
白名单	介绍白名单的配置方法。
自定义 LOGO	介绍登录页 LOGO、菜单栏 LOGO 和系统中文名称的自定义方法。

9.1 Syslog 配置

vATH 支持将产生的威胁情报以 Syslog 方式赋能给其他安全设备，增强内网的整体防御能力。

9.1.1 外发配置

进入 **功能配置 > Syslog 配置 > 外发配置** 页面，单击【新建】按钮，配置日志外发参数；单击【确认】按钮，Syslog 服务器配置完成。日志外发参数说明如表 9-1 所示。

- Syslog 服务器添加后，可以进行编辑和删除操作。
- 在 Syslog 服务器列表上方，支持配置日志外发的全局时间间隔（默认为 5 分钟）。

表9-1 日志外发参数

配置项	描述
IP 地址	填写 Syslog 服务器的 IP 地址，仅支持 IPv4。
协议	选择日志外发的协议。可选项有 TCP、UDP。
端口	填写日志外发的端口号。取值范围为 0~65535。
日志格式	选择日志外发的格式。可选项有标准 RFC、无格式。
日志模板	选择日志外发的模板。默认为系统内置的日志模板 default，自定义日志模板的配置方法请参见 日志模板 。

9.1.2 日志模板

进入 **功能配置 > Syslog 配置 > 日志模板** 页面，默认展示系统内置的日志模板 default；单击【新建】按钮，配置日志模板参数；单击【确认】按钮，自定义日志模板新建完成。日志模板参数说明如表 9-2 所示。

自定义日志模板新建后，可以进行编辑和删除操作；系统内置的日志模板 default 仅支持查看操作。

表9-2 日志模板参数

配置项	描述
模板名称	填写日志模板的名称。
连接符	选择日志格式的连接符： - 等号：例如 device_id="id"。 - 冒号：例如 device_id:"id"。 - 箭头：例如 device_id->"id"。 - 忽略：例如"id"。
分隔符	选择日志格式的分隔符： - 分号：例如 device_id="id" ; dev_time="created_time"。 - 空格：例如 device_id="id" dev_time="created_time"。
编码方式	选择日志的编码方式。可选项有 UTF-8、GB2312、UNICODE。
日志类型	默认日志分类及其日志格式中的关键字全部选中，支持以下操作： - 启用/停用指定的日志分类。 - 单击操作栏的，可以对指定分类选择包含的日志格式并修改关键字。 - 单击操作栏的，可以恢复日志分类的默认配置。

9.2 日志配置

vATH 支持将本机日志上传至上级 vATH 设备。

进入 **功能配置 > 日志配置** 页面，配置日志接入参数，单击【提交】按钮；日志接入配置生效后，即可将“威胁感知集群 IP”的日志等信息上传至“当前日志上传 IP”的 vATH 设备中。日志接入参数说明如表 9-3 所示。

表9-3 日志接入参数

配置项	描述
威胁感知集群 IP	选择接入日志的威胁感知集群主节点 IP。
当前日志上传 IP	填写接入后当前 vATH 设备日志上传的目的 IP。

9.3 NTP 配置

vATH 支持系统时间的手动同步和自动同步。

系统时间手动同步

进入 **功能配置 > NTP 配置** 页面，单击系统时间的，修改系统时间后，单击【提交】按钮，即可手动校正系统时间。

系统时间自动同步

进入 **功能配置 > NTP 配置** 页面，配置 NTP 同步参数；单击【提交】按钮，完成 NTP 服务器配置，NTP 配置信息出现在 NTP 服务器列表中；vATH 将按照同步间隔定时与 NTP 服务器进行时间同步。NTP 同步参数说明如表 9-4 所示。

表9-4 NTP 同步参数

配置项	描述
IP	填写 NTP 服务器的 IP 地址。
同步间隔	填写系统时间自动同步的间隔，取值范围为 5~2016 分钟。

9.4 溯源配置

通过狩猎发现的安全事件，vATH 能够借助溯源反制技术对攻击者进行溯源，在此进行溯源配置后，溯源结果可以展示在攻击源画像中。

溯源配置的操作方法如下：

步骤 1 溯源配置之前，请务必联系绿盟科技的技术支持人员，协助进行溯源配置。

步骤 2 进入 **功能配置 > 溯源配置** 页面，选择威胁感知集群 IP。

步骤 3 单击【添加溯源】按钮，配置溯源参数，参数说明如表 9-5 所示。

表9-5 溯源参数

配置项	描述
溯源接口	填写溯源接口路径。
授权码	填写溯源接口的授权码。
文件上传	单击【点击上传】按钮，上传溯源模板文件。 文件格式要求：.conf，文件大小：必须在 1MB 内。

步骤 4 单击【提交】按钮，溯源接口配置生效。

溯源接口添加后，新建的自定义 Web 和 Wordpress 仿真服务即可支持对攻击者进行社交信息、设备指纹等信息进行溯源反制。

----结束

9.5 邮箱配置

邮箱配置生效后，vATH 才能将报告任务生成的 [运营报告](#) 发送到指定邮箱。

进入 **功能配置 > 邮箱配置** 页面，配置邮箱参数；单击【确定】按钮，邮箱配置生效。邮箱参数说明如表 9-6 所示。

表9-6 邮箱参数

配置项	描述
服务器地址	vATH 发送邮件的邮件服务器地址。
服务器端口	vATH 发送邮件的邮件服务器端口号。
邮件发送地址	vATH 发送邮件使用的邮箱地址。
邮件发送用户名	vATH 发送邮件使用的用户名。若不进行身份认证，此项可不填。
邮件发送密码	vATH 发送邮件使用的用户密码。若不进行身份认证，此项可不填。
身份认证	vATH 发送邮件时是否进行身份认证。
SSL	vATH 发送邮件时是否进行 SSL 加密。

9.6 IP 配置

IP 配置是指配置本地 IP 属性，确保当前 vATH 设备与外部网络环境的连通。

进入 **功能配置 > IP 配置** 页面，配置 IP 参数；单击【确定】按钮，当前 vATH 设备的网络配置生效。IP 参数说明如表 9-7 所示。

表9-7 IP 参数

配置项	描述
IP	vATH 设备的本地 IP 地址。  说明 若 vATH 设备本身已有感知节点运行且接入了其他 vATH 日志，修改 IP 地址后，需要在 日志配置 将“当前日志上传 IP”修改为当前最新 IP，并且需要在 威胁感知 重新添加当前威胁感知系统。
子网掩码	vATH 设备本地 IP 的子网掩码。
网关	vATH 设备本地 IP 的网关地址。
DNS 服务器	vATH 设备的 DNS 服务器地址。

9.7 客户资产

vATH 支持管理所在网络环境中的客户资产，发生攻击行为时，被攻击的资产会被标识为失陷主机。

配置客户资产的操作方法如下：

步骤 1 进入 **功能配置 > 客户资产** 页面，如图 9-1 所示。

图9-1 客户资产

配置客户资产

配置客户资产可以添加客户资产的ip，产生攻击行为时，会被标识为失陷主机。

*资产名称

最多不超过30个字符

*资产IP

添加客户资产

上传客户资产列表CSV

下载CSV模板

资产名称	IP地址	创建时间	操作
暂无数据			

步骤 2 添加客户资产。

a. 单个添加

输入资产名称和资产 IP 后，单击【添加客户资产】按钮，客户资产信息展示在当前页面的客户资产列表中。

b. 批量导入

- 单击【下载 CSV 模板】，将 CSV 格式的资产信息模板下载到本地。
- 打开资产信息模板，按照提示编辑资产信息。
- 单击【上传客户资产列表 CSV】按钮，将客户资产信息批量导入 vATH。

步骤 3（可选）客户资产添加后，可以进行编辑和删除操作。

----结束

9.8 白名单

vATH 默认白名单中的 IP 地址为安全无威胁的 IP，启用白名单后，vATH 不会对其进行狩猎。客户资产 IP 属于白名单，不在客户资产范围内但无威胁的资产 IP 可以手动加入白名单。

进入 **功能配置 > 白名单** 页面，输入白名单名称和白名单 IP 后，单击【添加白名单】按钮，展示在当前页面的白名单列表中；重复上述操作，支持添加多个白名单；新增的白名单默认启用。

停用后的白名单 IP 访问蜜罐时，会继续产生狩猎事件。

9.9 自定义 LOGO

vATH 支持自定义系统主题风格。

进入 **功能配置 > 自定义 LOGO** 页面，配置自定义 LOGO 参数；单击【提交】按钮，新的系统主题生效。自定义 LOGO 参数说明如表 9-8 所示。

表9-8 自定义 LOGO 参数

配置项	描述
名称	登录页和页面顶部的系统名称。
登录页 LOGO	单击缩略图/指定区域，可以上传系统的登录页 LOGO。 推荐图片尺寸 280×40，仅支持 JPG、PNG 和 SVG 文件，图片大小不能超过 5MB。
菜单栏 LOGO	单击缩略图/指定区域，可以上传系统的菜单栏 LOGO。 推荐图片尺寸 55×40，仅支持 JPG、PNG 和 SVG 文件，图片大小不能超过 5MB。

10 系统管理

本功能仅支持系统管理员以及拥有该权限的自定义帐号、普通用户以及拥有该权限的自定义帐号，操作权限各不相同，详情请参见表 1-1。

本章介绍了系统维护的常用操作内容和方法，具体内容如下：

功能	描述
系统监控	介绍系统监控的内容和查看方法。
诊断工具	介绍诊断工具的使用方法。
证书管理	介绍证书的导入方法、导出方法和证书状态的查看方法。
升级管理	介绍系统升级方法和威胁狩猎服务的开启/关闭方法。
用户管理	介绍用户帐号、角色的管理方法以及系统安全性、API 的配置方法。
数据清理	介绍系统数据的清理方法。
系统控制	介绍引擎的重启方法。
API 手册	在线查阅 vATH 的 API 手册。

10.1 系统监控

进入 **系统管理 > 系统监控** 页面，实时展示当前设备的 CPU、内存、根目录和数据存储是否处于报警状态以及它们的使用率、报警阈值，如图 10-1 所示。若有资源产生告警，页面将红色高亮显示告警资源。

图10-1 系统监控

系统监控			
系统资源监控			
资源名称	是否处于报警状态	报警阈值	使用率
CPU监控	否	90%	18.8%
内存监控	否	90%	84.2%
根目录监控	否	80%	34.73%
数据存储监控	否	80%	11.68%

10.2 诊断工具

vATH 提供三种故障诊断工具：PING、抓包和 SSH 服务。

10.2.1 PING

进入 系统管理 > 诊断工具 > PING 页面，配置网络诊断参数；单击【Ping】按钮，展示测试结果，测试威胁感知节点 IP 与目标 IP 的连通性。网络诊断参数说明如表 10-1 所示。

表10-1 网络诊断参数

配置项	描述
威胁感知集群 IP	选择威胁感知集群的主节点 IP。
威胁感知节点 IP	根据所选的威胁感知集群 IP，选择威胁捕获引擎 IP。
目标 IP	填写目标的 IP 地址。

10.2.2 抓包

vATH 支持使用 tcpdump 抓取数据包并进行下载。抓包的操作方法如下：

步骤 1 进入 系统管理 > 诊断工具 > 抓包 页面，配置抓包任务参数，参数说明如表 10-2 所示。

表10-2 抓包参数

配置项	描述
网卡	选择抓包任务的网卡。
条数	抓包任务抓取数据的条数，达到设定条数时停止抓包。取值范围为 1~9999。
IP	填写抓包任务的源 IP 地址。仅支持 IPv4。
端口	填写抓包任务的目的端口号。取值范围为 1~65535。

配置项	描述
协议	填写抓包任务的协议类型，支持 tcp、udp 抓包。

步骤 2 单击【开始】按钮，开始抓包。

步骤 3 结束抓包后，抓取的数据包结果展示在当前页面中。

- a. 到达设定的抓包条数，结束抓包。
- b. 单击【停止】按钮，结束抓包。

步骤 4 单击操作栏的, 将已抓取的数据包下载到本地。

----结束

10.2.3 SSH 服务

该功能仅限绿盟科技工程师进行远程调试时使用。

进入 **系统管理 > 诊断工具 > SSH 服务** 页面，启用 SSH 服务后，配置 SSH 服务参数；单击【应用】按钮，允许指定的 IP 对当前 vATH 设备进行远程服务。SSH 服务参数说明如表 10-3 所示。

若要关闭 SSH 服务，取消 SSH 服务的勾选后，单击【应用】按钮。

表10-3 SSH 服务参数

配置项	描述
允许访问 IP	填写远程连接到此电脑的客户端 IP 地址。 最多支持 3 组 IP，不能填写组播地址，IP 不能包含 255.255.255.255，多个 IP 之间用英文逗号分隔（例如：192.168.1.3,192.168.1.5）。

 注意	- 设备出厂时以及系统重启后，SSH 服务默认关闭。 - 一次一密的密码在线生成后，有效期仅 12 小时。
--	--

10.3 证书管理

初次使用 vATH 时，必须导入正确的证书，导入方法请参见 [初次登录 Web 界面](#)。

本节主要介绍后续使用过程中的证书管理方法。

 注意	• vATH 证书的有效期，是指从起始日期的 0 点到终止日期的 24 点。 • vATH 证书终止日期的 90 天前，系统提醒用户当前证书的到期日期，并提醒用户更换证书。
---	--

10.3.1 导入证书

以下情况可以执行上传 vATH 证书的操作：

- 超过证书的有效期时，可以更换证书文件。vATH 支持证书到期提醒的功能，请参见[证书提醒设置](#)。
- 正常使用过程中，可以更换证书文件。

 说明	有效的证书文件需满足以下条件： • 证书文件与所选择的认证方式匹配。 • 证书文件的扩展名为.lic，水印文件的扩展名为.key。 • 证书文件在有效期内。
---	---

10.3.1.1 证书提醒设置

vATH 证书到期 90 天前的当天，在 Web 管理页面中会有弹窗提醒，请及时导入新证书。

关闭证书提醒的弹窗后，可以设置证书提醒周期，如图 10-2 所示。

图10-2 证书到期弹窗提醒设置



10.3.1.1 云端认证

vATH 云端认证的操作方法如下：

步骤 1 进入 **系统管理 > 证书管理 > 证书上传** 页面，单击将当前设备的 HASH 值进行拷贝，如图 10-3 所示。

图10-3 云端认证：证书上传



证书管理

证书上传 证书状态

请导入*.jlic格式的证书。（设备HASH值为：BCD2AA25-5EF5-4FD8-AC70-294F8CE93A71）

认证类型：☒ 云端认证 ☐ 水印认证

1 证书上传 2 证书信息 3 完成导入

单击或拖动文件到此区域进行上传

支持单个上传

支持扩展名：.jlic

单个文件大小：最大支持2M

步骤 2 请参考产品证书的获取流程，提供设备 HASH 和认证类型，获取证书文件。

步骤 3 认证类型选择“云端认证”。

步骤 4 单击或者拖拽步骤 2 获取的证书文件到证书上传区域，进入证书信息确认页面，如图 10-4 所示。

图10-4 云端认证：证书信息确认



证书管理

证书上传 证书状态

请导入*.jlic格式的证书。（设备HASH值为：BCD2AA25-5EF5-4FD8-AC70-294F8CE93A71）

认证类型：☒ 云端认证 ☐ 水印认证

1 证书上传 2 证书信息 3 完成导入

证书信息

证书状态	生效中	证书 HASH	BCD2AA25-5EF5-4FD8-AC70-294F8CE93A71
客户名称	ATH测试机	证书有效期	2023-06-14-2023-08-01
证书类型	测试证书	证书类型描述	高级威胁狩猎
认证类型	云端认证	服务类型	独立部署
通知IP数目	50	威胁情报系统数量	1,000

确认导入 重新上传证书

步骤 5 确认证书信息。

- 证书信息正确，单击证书信息确认页的【确认导入】按钮，完成证书导入，如图 10-5 所示。
- 证书信息错误，单击证书信息确认页的【重新上传】按钮，重新选择证书文件。

图10-5 云端认证：完成证书导入



步骤 6 单击【登录】，进入 vATH 的登录页。

单击【返回上传】按钮，返回证书上传页面，可以重新导入证书。

----结束

10.3.1.2 水印认证

vATH 水印认证的操作方法如下：

步骤 1 进入 系统管理 > 证书管理 > 证书上传 页面，单击将当前设备的 HASH 值进行拷贝，如图 10-6 所示。

图10-6 水印认证：证书上传



- 步骤 2** 请参考产品证书的获取流程，提供设备 HASH 和认证类型，获取证书文件。
- 步骤 3** 认证类型选择“水印认证”。
- 步骤 4** 在如图 10-6 所示的页面中，上传证书。
- a. 单击或者拖拽步骤 2 获取的证书文件到证书上传区域，上传证书文件。
 - b. 证书文件上传后，稍作等待，页面提示“上传成功”，同时进入证书信息确认页面，如图 10-7 所示。

- 步骤 5** 在如图 10-7 所示的页面中，确认证书信息。
- a. 证书信息正确，单击证书信息确认页的【上传水印】按钮，自动复制当前设备信息并进入水印上传页。
 - b. 证书信息错误，单击证书信息确认页的【重新上传证书】按钮，重新选择证书文件。

图10-7 水印认证：证书信息确认

证书管理

证书上传

证书状态

请导入*.tar格式的证书。（设备HASH值为：BCD2AA25-5EFS-4FD8-AC70-294F8CE93A71）

认证类型：☐ 云端认证 ☒ 水印认证

1 证书上传

2 证书信息

3 水印上传

4 完成导入

证书信息

证书状态	生效中	证书 HASH	BCD2AA25-5EFS-4FD8-AC70-294F8CE93A71
客户名称	ATH测试机	证书有效期	2023-07-03~2023-08-02
证书类型	测试证书	证书类型描述	高级威胁狩猎
认证类型	水印认证	服务类型	独立蜜罐
模拟IP数目	50	威胁感知系统数量	1,000

设备信息

客户名称	ATH测试机	证书 HASH	BCD2AA25-5EFS-4FD8-AC70-294F8CE93A71
设备IP	10.65.183.119	设备网元	10.65.191.254
设备端口	255.255.240.0		

点击“上传水印”自动复制设备信息，进入下一步上传水印文件

上传水印

重新上传证书

- 步骤 6** 请参考安装部署手册，提供步骤 5 复制的设备信息，获取水印文件。
- 步骤 7** 水印上传，如图 10-8 所示。
- a. 单击或者拖拽步骤 6 获取的水印文件到水印上传区域，上传水印文件。
 - b. 水印文件上传后，稍作等待，页面提示“上传成功”，水印上传区域左下角显示水印文件。

图10-8 水印认证：水印上传



步骤 8 完成水印认证。

- 水印文件正确，单击确认页的【确认导入】按钮，完成证书和水印文件的导入，如图 10-9 所示。
- 水印文件错误，单击确认页的【重新上传证书】按钮，重新选择水印文件。

图10-9 水印认证：完成水印认证



步骤 9 单击【登录】，进入 vATH 的登录页。

单击【返回上传】按钮，返回证书上传页面，可以重新导入证书。

----结束

10.3.2 查看证书状态

进入 **系统管理 > 证书管理 > 证书状态** 页面，可以查看当前设备的证书信息，如图 10-10 所示。

图10-10 证书状态（云端认证）

平台证书信息		导出证书	
证书状态	生效中	证书 HASH	BCD2AA25-5EF5-4FD8-AC70-294FBCE93A71
客户名称	ATH测试机	证书有效期	2023-06-14~2023-08-01
证书类型	测试证书	证书类型描述	高级威胁狩猎
认证类型	云端认证	服务类型	独立蜜罐
模拟IP数目	50	威胁感知系统数量	1,000

证书的部分信息说明如下：

- 模拟 IP 数目：表示当前 vATH 设备可以接入的节点和探针的总数量。
- 威胁感知系统数量：表示 [威胁感知](#) 页面可以增加的威胁感知系统总数量。

10.3.3 导出证书

进入 **系统管理 > 证书管理 > 证书状态** 页面，单击【导出证书】按钮，可将当前的 vATH 证书文件备份至本地保存。

10.4 升级管理

vATH 升级包括系统升级和威胁狩猎服务的开启/关闭。

10.4.1 查看升级帮助

进入 **系统管理 > 升级管理** 页面，默认为手动升级页面，如图 10-11 所示。单击升级管理标题右侧的，即可查看 vATH 升级的帮助信息（包括升级包的获取方式和供应商的联系途径）。

图10-11 升级管理



10.4.2 手动升级

vATH 系统仅支持手动升级，升级方法如下：

- 步骤 1** 访问官方升级页面 <https://update.nsfocus.com/update/listAthDetail/v/v1.1.0-XN-X86>，下载 vATH 的升级包，如图 10-12 所示。

图10-12 vATH 官方升级包下载页



- 步骤 2 使用 admin 帐号登录 vATH 的 Web 管理页。
- 步骤 3 进入 系统管理 > 升级管理 > 手动升级 页面，如图 10-11 所示。
- 步骤 4 单击【选择升级包】按钮，选择步骤 1 下载的升级包文件。

a. 升级包文件的扩展名必须为.vATH.tar.gz。

b. 若证书过期，不支持升级操作，且提示“产品证书过期，不允许升级”。

c. 若升级包不适用与当前系统，界面右下角弹出提示信息。
- 步骤 5 确认升级包信息。

a. 选择升级包文件后，进入升级包信息确认页面。

b. 若升级包信息有误，单击【重新上传】按钮，重新选择升级包文件进行上传。
- 步骤 6 升级。

升级包信息无误，单击【确认升级】按钮，开始升级。

a. 升级成功，提示“您的升级已经成功！请刷新页面”。

b. 升级失败，当前系统仍为升级前的版本，提示“升级失败”；单击【重新上传】按钮，重复以上步骤重新升级。



提示

常见的升级失败原因如下：

- 系统配置文件不存在 System configuration file does not exist
- 请上传升级包 Upload cannot be empty
- 升级包名称错误 File name does not meet the requirements
- 升级包解密失败 decrypt failed
- 升级包解压失败 Upgrade package unzip failed
- 升级包配置文件不存在 Upgrade package configuration file does not exist
- 安装失败 installation failed
- 未知错误 Unknown internal error

步骤 7 升级成功后，进入 **系统管理 > 系统控制** 页面，单击【重启系统】按钮，手动重启系统。

----结束

10.4.3 威胁狩猎服务

进入 **系统管理 > 升级管理 > 威胁狩猎服务** 页面，该功能仅供绿盟科技技术支持人员使用，建议用户忽略该功能。

10.5 用户管理

vATH 的用户由角色、权限、帐号三要素构成。

- 一个帐号仅对应一个角色的权限。
- 角色是指拥有一组特定功能、权限的用户集合。
- 系统内置的用户角色包括系统管理员、审计管理员、普通用户，不支持删除和编辑；系统内置的系统帐号为系统管理员 admin、审计管理员 auditor、普通用户 user，支持编辑部分信息，不支持删除。

10.5.1 用户管理

vATH 用户帐号由系统内置帐号和自定义帐号组成。

进入 **系统管理 > 用户管理 > 用户** 页面，展示系统内置帐号和自定义帐号，如图 10-13 所示。

图10-13 用户管理

用户管理						
用户角色安全性设置API配置						
请输入要查询的用户名查询新建用户						
用户名称	角色	邮箱	电话号码	登录IP	用户状态	操作
wwwjun	系统管理员	123@nsfocus.com		****	启用	 
test	审计管理员	test@qq.com		****	启用	 
nhx	系统管理员	nhx@qq.com		10.65.15.26	启用	 
user	普通用户			****	停用	 
auditor	审计管理员			****	启用	 
admin	系统管理员			****	启用	 

新建用户

单击【新建用户】，配置用户帐号参数；单击【确定】按钮，完成用户帐号的创建；新建的帐号默认为启用状态。用户帐号参数说明如表 10-4 所示。

表10-4 用户帐号参数

配置项	描述
角色	选择用户所属的角色，可选项有普通用户、审计管理员、系统管理员。
密码类型	选择用户帐号的密码类型： - 自定义密码：使用用户自定义的密码作为帐号的登录密码。 - 默认密码：自动使用 vATH 提供的默认密码作为帐号的登录密码，默认密码为 user。
用户名称	用户登录 vATH 使用的帐号，要求全局唯一，不可重复。 取值范围为 6~20 个字符，以字母开头，由字母、数字、下划线组成。
密码/确认密码	密码类型为“自定义密码”时，需要手动配置登录密码。取值范围为 8~32 个字符，由大写字母、小写字母、数字、特殊字符组成，必须包含字母和数字。
有效时间	用户帐号的有效时间范围。超出设定值，用户将不能登录 vATH。
邮箱	帐号绑定的 Email 地址。
手机号码	帐号绑定的手机号码。
登录 IP	允许登录的 IP 地址范围，支持多个 IP、IP 地址段，多个 IP 之间用英文逗号分隔。不设置登录 IP，表示所有 IP 均可登录 vATH。
描述	填写用户帐号的描述信息。

管理用户帐号

新建帐号后，拥有帐号管理权限的帐号可以进行添加帐号、修改帐号信息及密码、修改帐号登录方式、启用/禁用帐号和解锁帐号等，操作图标说明如表 10-5 所示。

表10-5 帐号管理操作图标

操作图标	描述
	- 配置帐号名称和密码之外的参数。 - 查看该帐号的 ATH Key。
	删除帐号。 删除后，帐号相关的数据权限将自动解除，请谨慎操作。
	启用/停用帐号。只有被启用的帐号才能登录 vATH。 为了避免频繁删除和添加帐号，如果暂不需要某个帐号，可以将其停用。
	系统内置的帐号，不支持删除，不支持编辑帐号信息和登录方式。

10.5.2 角色管理

进入 **系统管理 > 用户管理 > 角色** 页面，展示系统内置的三种用户角色以及各自的权限、描述信息，如图 10-14 所示。

	- 系统内置的用户角色，不支持编辑和删除。 - 不支持新增用户角色。
---	--

图10-14 角色列表

用户管理		
用户	角色	安全性设置 API配置
名称	权限	描述
普通用户	["首页、狩猎、运营报告、狩猎日志、功能配置、系统管理"]	普通用户
审计管理员	["审计日志"]	审计管理员
系统管理员	["首页、狩猎、威胁感知、运营报告、狩猎日志、功能配置、系统管理"]	系统管理员

10.5.3 安全性设置

进入 **系统管理 > 用户管理 > 安全性设置** 页面，配置系统安全性参数，单击【提交】按钮，安全性设置生效。系统安全性参数说明如表 10-6 所示。

表10-6 系统安全性参数

配置项	描述
登录尝试最大次数	设置登录失败次数的最大值。超过设定值，对应的用户帐号被禁止登录，30 分钟后自动解禁。
超时退出登录	用户帐号对页面无任何操作的时长超过设定值，将自动退出系统。 默认为 300 秒，取值范围为 1~999999999 秒。

10.5.4 API 配置

进入 **系统管理 > 用户管理 > API 配置** 页面，显示当前登录用户帐号；配置 API 参数，单击【提交】按钮，系统自动生成对应的 API Token 并显示在当前页面。API 参数说明如表 10-7 所示。

- API Token 用于识别 API 调用者的身份，如无特别说明，每个接口请求时都需带有此参数。API Token 生成后，支持单击将 API Token 进行拷贝。
- 请查阅 API 手册获取更多帮助，查阅方法请参见 [API 手册](#)。

表10-7 API 参数

配置项	描述
IP	可访问 vATH 开放 API 的客户 IP，例如：10.10.10.10，表示只有该 IP 可以调用 API。最多支持 5 个 API IP，多个 IP 之间用英文逗号分隔。
API 访问次数	通过 API 接口访问 vATH 的次数最大值。取值范围为 1000~1000000 的整数。

10.6 数据清理

vATH 系统在使用过程中积累的海量数据可能会导致系统运行和数据分析缓慢，清理过期数据能够缓解该问题。清理数据不会影响系统运行，也不会影响节点、模板和蜜罐服务。

进入 **系统管理 > 数据清理** 页面，选择数据清理的范围（支持三个月前数据、六个月前数据、全部数据），单击【确定】按钮，对指定范围的数据进行清理。

10.7 系统控制

进入 **系统管理 > 系统控制** 页面，根据需求执行相应操作即可。系统控制功能说明如表 10-8 所示。

表10-8 系统控制功能

操作	功能
重启引擎	重新启动狩猎引擎。

10.8 API 手册

进入 **系统管理 > API 手册** 页面，可以在线查阅 vATH 的开放 API 手册。

11 审计日志

本功能仅支持审计管理员以及拥有该权限的自定义帐号。

审计日志记录 NATHS 各系统用户的操作日志。

成功登录 vATH 后，默认进入 **审计日志 > 日志管理** 页面，默认按照时间倒序展示所有用户的登录日志和操作日志，如图 11-1 所示。支持以下操作：

- 按照时间范围、用户名进行审计日志的查询。
- 单击【导出】按钮，将当前展示/查询后的全部审计日志导出为 ZIP 文件。

图11-1 审计日志管理

日志管理						导出
日志查询结果						
时间范围:	开始日期 ~ 结束日期	用户名:	重置	查询		
操作时间	用户名	用户IP	日志等级	操作类型	操作结果	
2023-07-04 11:26	auditor	10.8.109.2	普通日志	检索蜜罐操作系统的数据库	成功	
2023-07-04 11:26	auditor	10.8.109.2	普通日志	登录成功	成功	
2023-07-04 11:26	auditor	10.8.109.2	普通日志	登录失败	失败	
2023-07-04 11:26	admin	10.8.109.2	普通日志	注销成功	成功	
2023-07-04 11:26	admin	10.8.109.2	普通日志	启用账号	成功	
2023-07-04 11:26	admin	10.8.109.2	普通日志	用户信息查询	成功	
2023-07-04 11:26		10.65.183.119	普通日志	节点总览	失败	
2023-07-04 11:26	admin	10.8.109.2	普通日志	检索蜜罐操作系统的数据库	成功	
2023-07-04 11:26	admin	10.8.109.2	普通日志	登录成功	成功	
2023-07-04 11:23		10.65.183.119	普通日志	节点总览	失败	
共 1733 条						1 2 3 4 5 ... 174 > 10条/页 跳至 页

12 Console 管理

通过虚拟机管理平台，串口管理员 `conadmin` 可以访问 `vATH` 引擎的串口管理界面，进行系统初始配置、状态检测和恢复初始化配置等功能。当 `Web` 管理页面中出现故障无法登录时，或在 `Web` 界面无法进行管理的部分，可以通过串口对 `vATH` 进行管理操作。

本章主要内容如下：

功能	描述
Console 登录	介绍串口控制台的登录方法。
常用键盘操作含义	介绍串口控制台的键盘操作方法。
Console 配置	介绍串口控制台的功能菜单。

12.1 Console 登录

下面分别介绍 `KVM`、`Vmware` 和阿里云的 `vATH` 串口管理界面登录方法。

12.1.1 KVM Console 登录

下面以 `Centos7` 上的 `KVM` 为例，介绍 `conadmin` 帐号登录 `vATH` 串口管理界面的详细步骤。

步骤 1 输入 `virsh list` 命令，查看对应的 `KVM` 虚拟机编号，如图 12-1 所示。

图12-1 查看虚拟机编号

```
[root@NATHS-KVM-DEV ~]# virsh list
Id      名称                                状态
-----
49      ATH-R01-V7                          running
56      ATH-R01-V6                          running
67      tz-0714-base                        running
68      ath-probe                           running
70      ath-cloud0270                       running
```

步骤 2 输入 `virsh console 虚拟机编号`，回车，再回车，进入控制台，如图 12-2 所示。

图12-2 进入串口控制台

```
[root@NATHS-KVM-DEV ~]# virsh console 70
连接到域 ath-cloud0270
换码符为 ^]

NSFOCUS CNEOS v1.1
Kernel 3.16.35-nsfocus.x86_64 on an x86_64

localhost login: █
```

步骤 3 输入 Console 管理员的初始用户名和密码（请参见 [出厂参数](#)），登录 Console 管理界面，进入 Console 管理主菜单界面，如图 12-3 所示。

图12-3 Console 管理主菜单

```
localhost login: conadmin
Password:
Last login: Wed Jul 26 13:39:10 from 127.0.0.1
-----
System Init Menu:
 1: Set Network Information.
 2: Bind Hardware.
 3: Reset Web Password.
 4: [close] Remote Assist.
 5: Show Ip address.
 6: Reset System Time.
 7: Show System Time.
 8: Initialize System.
 9: Reboot System.
10: Shutdown System.
11: Display Scret.
12: Display Qrcode.
13: Display Device Hash.
14: Display Menu.
 0: Exit.
-----
$: █
```

----结束

12.1.2 Vmware Esxi Console 登录

下面以 Vmware Esxi 6.7.0 为例，介绍 conadmin 帐号登录 vATH 串口管理界面的详细步骤。


步骤 1 进入 Vmware Esxi 管理页面，单击【控制台 > 打开浏览器控制台】，如图 12-4 所示。

图12-4 打开控制台



步骤 2 输入 Console 管理员的初始用户名和密码（请参见 [出厂参数](#)），登录 Console 管理界面，进入 Console 管理主菜单界面，如图 12-5 所示。

图12-5 Console 管理主菜单




----结束

12.1.3 阿里云 Console 登录

下面以阿里云为例，介绍 conadmin 帐号登录 vATH 串口管理界面的详细步骤。


步骤 1 进入云服务器实例管理页面，单击实例列表操作栏的【远程连接】，在远程连接对话框中，单击通过 VNC 远程连接区域的【立即登录】按钮，如图 12-6 所示。

图12-6 开启远程连接



步骤 2 登录后，输入 Console 管理员的初始用户名和密码（请参见 [出厂参数](#)），登录 Console 管理界面，进入 Console 管理主菜单界面，如图 12-7 所示。

图12-7 Console 管理主菜单



----结束

12.2 常用键盘操作含义

在 Console 口管理界面中只能用键盘进行操作，键盘操作按键说明如表 12-1 所示。

表12-1 Console 口按键说明

键盘	含义
↑	①切换到输入框 ②上移
↓	①切换到【确定】 ②下移
←	①切换到【确定】 ②左移
→	①切换到【取消】 ②右移

键盘	含义
Esc	直接取消
Enter	直接确认
Tab	在输入框、【确定】、【取消】之间切换
BackSpace	删除当前光标所在位置的前一字符
任意字符串	输入任意字符串后，按回车键，即可退出当前配置页面，返回主菜单。

12.3 Console 配置

成功登录 Console 管理界面后，conadmin 可以在如图 12-3 所示的主菜单中输入相应功能对应的数字，进行系统配置。

12.3.2 IP 设置

如图 12-8 所示，支持以下操作：

- 设置管理 IP 地址
设置管理口的 IP 地址，以供用户登录设备后对设备进行管理。
- 设置接口网关
设置接口下一跳设备的入口 IP 地址。
- 设置 DNS
设置 DNS 服务器的地址。

图12-8 IP 设置（Console 管理）

```
System Init Menu:
 1: Set Network Information.
 2: Bind Hardware.
 3: Reset Web Password.
 4: [close] Remote Assist.
 5: Show Ip address.
 6: Reset System Time.
 7: Show System Time.
 8: Initialize System.
 9: Reboot System.
10: Shutdown System.
11: Display Scret.
12: Display Qrcode.
13: Display Device Hash.
14: Display Menu.
 0: Exit.
-----
$:1
ip address(192.168.1.1/16):
```

12.3.3 远程协助

在如图 12-9 所示的界面中，可以开启/关闭远程协助功能配置，支持以下操作：

- Open

如果当前显示[open] Remote Assist，输入 4 并按回车键，提示配置远程协助允许登录 IP，输入 IP 地址之后显示密文，拷贝密文去对应解密网站进行解密，得到远程协助随机端口与密码。

- Close

如果当前显示[close] Remote Assist，输入 4 并按回车键，提示关闭远程协助成功。

- 密文显示

在远程协助开启的情况下，输入 11 并按回车键，显示远程协助密文。

- 密文二维码显示

在远程协助开启的情况下，输入 12 并按回车键，显示远程协助密文二维码。

图12-9 远程协助（Console 管理）

```
System Init Menu:
1: Set Network Information.
2: Bind Hardware.
3: Reset Web Password.
4: [open] Remote Assist.
5: Show IP address.
6: Reset System Time.
7: Show System Time.
8: Initialize System.
9: Reboot System.
10: Shutdown System.
11: Display Secret.
12: Display Qrencode.
13: Display Device Hash.
14: Display Menu.
0: Exit.

$4
Please enter the IP allowed to log in.
Format: a.b.c.d.b.b.c.d.c.c
Example: 192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.1.3
Input:10.65.15.28
[ssh secret]:
0171b548fba408479a5d60fb1ea33711E5UeFmH4dMPhFS9bSgvUFLkJud/v9GCLkMe4F1CGK+b3tDEgc fhQ6mINXLmW7nE60l+464kzZKzZvJGgdvoemBm5vCy4a/m13495rylyjD3x8//vQ8Y308lqo+GKFFZ3l1vPMZJ3A4ImX9h/BmH0s gl38VYA69
0m9j4Aoodd3t0oqKur/vzzdk1bhKj/VAXlV5xdhQy3AjUUMC.dmgksG0SmcrrsKo18169X2rb0cKlDE3KqRLA/pfnJpb/71abab00GyHb6dvyiCZcY5+e/KNBopxhPP0hKV//dsqLQCdF2lXcM5AjwCo1GxY5ppMbZUA08BE6zAXstZcQ==
open ssh successfully
```



说明

用户也可以在 vATH 引擎的 Web 管理页面中使用诊断工具，操作方法请参见 [诊断工具](#)。

12.3.4 IP 信息显示

在如图 12-3 所示的界面中，输入 5 并按回车键，显示设备 IP 信息，如图 12-10 所示。

图12-10 IP 信息显示（Console 管理）

```
$:5
=====
| IP      | 10.65.152.191 |
| NETMASK | 255.255.240.0 |
| GATEWAY | 10.65.159.254 |
| DNS     | 114.114.114.114 |
=====
$:
```

12.3.5 设置系统时间

支持对系统的时间进行配置与查看，具体操作如下：

- 系统时间配置

在如图 12-3 所示的界面中，输入 **6** 并按回车键，按照提示信息输入时间，再按回车键完成系统时间配置。

- 系统时间查看

在如图 12-3 所示的界面中，输入 **7** 并按回车键，查看当前系统时间。

12.3.6 重新启动系统

在如图 12-3 所示的界面中，输入 **9** 并按回车键，重启 vATH 系统。

12.3.7 关闭系统

在如图 12-3 所示的界面中，输入 **10** 并按回车键，关闭 vATH 系统。

12.3.8 退出配置界面

以上各项配置完毕，输入 **0** 并按回车键，将退出 vATH 引擎的 Console 管理界面。退出时，自动注销登录帐号、保存所有配置并使其生效。退出后，如需再次配置，请重新登录 Console 管理界面。

A 出厂参数

vATH 的初始用户帐号如下表所示。

角色	用户名	密码
系统管理员	admin	Admin123!@#
审计管理员	auditor（初始为停用状态，由 admin 手动启用后，才可登录 vATH）	Audit123!@#
普通用户	user（初始为停用状态，由 admin 手动启用后，才可登录 vATH）	User123!@#
Console 管理员	conadmin	conadmin