



明鉴漏洞扫描系统

V3.0.23.0

软件安装指南（镜像文件安装）

文档版本：01

发布日期：2022-03-09



本文中出现的任何文字描述、文字格式、插图、照片、方法等内容，除另有特别注明，版权均属杭州安恒信息技术股份有限公司（简称“安恒信息”）所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经安恒信息的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片段。

经授权使用本文中内容的单位或个人，应在授权范围内使用，并注明“来源：安恒信息”。违反上述声明者，安恒信息保留追究其法律责任的权利。

除杭州安恒信息技术股份有限公司的商标外，本手册中出现的其他商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

This file is restricted to the personal use of 186****3696 time: 2022-06-18
source: bbs.dbappsecurity.com.cn

文档说明

产品名称		明鉴漏洞扫描系统（软件版）	
适用平台/版本		V3.0.23.0	
拟制人	AH7977（物联网）	评审组	AH5506（远程技术支持-标准文档）
发布人	AH5888（远程技术支持-标准文档）	备注	受控文档

修订记录

日期	修订版本	修改记录	修改人
2022-03-09	01	初次发布	AH5506（远程技术支持-标准文档）

目 录

前言	1
1 安装简介	1
1.1 部署模式	1
1.1.1 单机部署	1
1.1.2 分布式部署	1
1.2 安装方案	2
2 安装前准备	4
2.1 检查安装环境	4
2.2 准备安装工具	4
2.3 获取镜像文件	4
2.4 合同信息准备	4
2.5 数据规划	4
2.5.1 IP 地址规划	5
2.5.2 端口资源规划	5
2.6 申请 root 权限	6
3 安装 DAS-RAS	7
3.1 虚拟机配置要求	7

3.2 本地安装	7
3.3 远程安装	11
4 基本配置	14
4.1 登录系统	14
4.2 初始化设置	14
4.3 导入许可	15
4.4 安装后验证	16
4.5 配置网络并重启系统	16
4.5.1 修改网络配置	16
4.5.2 重启系统服务	18
4.6 分布式配置（可选）	18

前言

概述

感谢您选择安恒信息的网络安全产品。本手册详细介绍了使用镜像文件安装明鉴漏洞扫描系统(简称“DAS-RAS”)的安装方法。

- ◆ 使用安装包安装的方法请参考《明鉴漏洞扫描系统 V3.0.23.0 软件安装指南（安装包安装）》。
- ◆ 硬件版设备的安装方法请参考《明鉴漏洞扫描系统 V3.0.23 快速部署手册》。

手册所提供的内容仅具备一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型号、配置文件不同等原因，手册中所提供的内容与用户使用的实际设备界面可能不一致，请以用户设备界面的实际信息为准，手册中不再针对前述情况造成的差异一一说明。

出于功能介绍及配置示例的需要，手册中可能会使用 IP 地址、网址、域名等。如无特殊说明上述内容均为示意，不指代任何实际意义。

预期读者

本文档主要适用于安装 DAS-RAS 的读者，包括运维工程师、网络管理员等。本文假设读者对以下领域的知识有一定了解：

- ◆ TCP/IP 基础网络通讯协议
- ◆ Linux 系统基本操作
- ◆ 虚拟机原理

格式约定

本手册内容格式约定如下。

内容	说明
粗体字	Web 界面中的各类控件名称以及内容。例如：“在菜单栏选择‘ 系统状态 ’进入 系统状态 页面，选择 接口状态 页签”。
<>	Web 界面中的按钮。例如：“微信认证失败，点击< 我要上网 >不弹出微信认证界面”。
➤	介绍 Web 界面的操作步骤时，用于隔离点击对象（菜单项、子菜单、按钮以及链接等）。例如：“在菜单栏选择‘ 策略配置 ➤ 认证管理 ➤ 认证策略 ’查看是否开启了认证策略”。

内容	说明
斜体字	可变参数，必须使用实际值进行替代。例如：“在浏览器地址栏输入 ‘http:// <i>管理 IP</i> ’，回车后进入系统 Web 管理平台登录页面”。

本手册图标格式约定如下。

图标	说明
	提示，操作小窍门，方便用户解决问题。
	说明，对正文内容的补充和说明。
	注意，提醒操作中的注意事项，不当的操作可能会导致设备损坏或者数据丢失。
	警告，该图标后的内容需引起格外重视，否则可能导致人身伤害。

获得帮助

使用过程中如遇任何问题，请致电服务热线 400-6059-110。

请访问安恒社区 <https://bbs.dbappsecurity.com.cn> 获取更多文档。

联系信息

地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦

邮编：310051

电话：0571-88380999

传真：0571-28863666

官网：<http://www.dbappsecurity.com.cn>

邮箱：400-doc@dbappsecurity.com.cn

1 安装简介


1.1 部署模式

DAS-RAS 主要分为两种部署模式：单机部署与分布式部署。

1.1.1 单机部署

适用场景：用户资产都在一个网络环境中，资产量比较小。


DAS-RAS 旁挂部署在虚拟核心交换机上，与被扫描资产路由可达即可。典型组网如下图所示。



1.1.2 分布式部署

适用场景：用户资产量大，且资产分散于不同地区的机房。

该场景下需要部署多台 DAS-RAS，部署后需要登录管理中心节点或子节点进行分布式配置。典型组网如下图所示。




1.2 安装方案

DAS-RAS 支持部署在采用 ESXi 虚拟化技术的云平台上，如 VMware WorkStation、VMware vSphere 等。

用户只需要在云平台上创建一台虚拟机（通过导入 ova 镜像文件方式创建虚拟机，分布式部署时需要创建多台），导入许可文件后即可完成 DAS-RAS 的安装。

- ◆ 在安装有 VMware Workstation Player、VMware Workstation Pro 虚拟机软件的宿主机上，可以使用本地安装的方法将 DAS-RAS 安装在虚拟机上。
- ◆ 在安装有 VMware vSphere 虚拟机软件的宿主机上，可以使用远程安装的方法（通过 vSphere Client 登录 ESX/ESXi 主机或者 vCenter Server 服务器）将 DAS-RAS 安装在虚拟机上。

DAS-RAS 的安装流程如下图所示。



- 步骤1. [安装前准备](#)，包括检查安装环境、获取镜像文件、合同信息准备等。
- 步骤2. [安装 DAS-RAS](#)。
- 步骤3. [基本配置](#)，包括登录系统、初始化设置、导入许可等。

2 安装前准备

2.1 检查安装环境

检查客户的云平台是否支持通过镜像方式安装 DAS-RAS。支持安装 DAS-RAS 的云平台如下表所示。

虚拟化技术	云平台
ESXi	◆ VMware vSphere 5.0、VMware vSphere 5.1、VMware vSphere 5.5、VMware vSphere 6.0 ◆ VMware Workstation Player 5.0、VMware Workstation Player 5.1、VMware Workstation Player 5.5、VMware Workstation Player 6.0 ◆ VMware Workstaion Pro 12 及以上版本

2.2 准备安装工具

安装前，请准备好以下安装工具。

项目	名称	获取路径
终端仿真工具	Xshell 或 SecureCRT 等	推荐工具官网下载并安装。

2.3 获取镜像文件

安装前，请获取以下 DAS-RAS 镜像文件。

项目	名称	获取路径
DAS-RAS 镜像文件	DAS-RAS-S3000(V3.0.23.0).ova	请联系安恒信息工程师获取。

2.4 合同信息准备

DAS-RAS 安装完成后，按照提示下载许可申请文件 license.reqx，然后致电安恒信息客服热线 400-6059-110 申请许可。申请许可需要用到用户的商务合同信息，包括客户名称、合同类型、合同编号、产品类型等。建议提前准备好。

2.5 数据规划

2.5.1 IP 地址规划

为适配用户网络环境，需提前进行 IP 地址规划。下表仅为示例，具体请以实际为准（子节点和管理中心节点路由可达即可）。

数据类型	参数	样例
设备信息（管理中心节点）	管理平面 IP 地址	192.168.1.100
	管理平面子网掩码	255.255.255.0
	管理平面网关	192.168.1.1
设备信息（子节点 1）	管理平面 IP 地址	192.168.2.100
	管理平面子网掩码	255.255.255.0
	管理平面网关	192.168.2.1
设备信息（子节点 2）	管理平面 IP 地址	192.168.3.100
	管理平面子网掩码	255.255.255.0
	管理平面网关	192.168.3.1

2.5.2 端口资源规划

为保证 DAS-RAS 能访问第三方系统或被第三方系统访问，需开放以下端口。

◆ 单机部署时。

源设备	源端口	目的设备	目的端口	协议	使用场景
客户端 PC	随机分配	DAS-RAS	8891	TCP	用于客户端 PC 访问 DAS-RAS 的 Web 管理平台。
			30000	TCP	客户端通过 SSH 方式访问 DAS-RAS。

◆ 分布式部署时，相对于单机部署，需要平台增加开放以下端口。

源设备	源端口	目的设备	目的端口	协议	使用场景	备注
客户端 PC	随机分配	DAS-RAS	2181	TCP	Zookeeper 组件通信端口	仅需管理中心节点开放此端口。
			61616、61613	TCP	activemq 通信端口	
			31034	TCP	Webscan 调度端口	

源设备	源端口	目的设备	目的端口	协议	使用场景	备注
			6379	TCP	Redis 组件通信端口	
			8892	TCP	管理中心管理子节点	

2.6 申请 root 权限

为了产品的安全性起见，root 用户密码不对外公布。如需进行相关操作，请联系安恒信息工程师进行处理。

This file is restricted to the personal use of 186****3696 time: 2022-08-18
source: bbs.dbappsecurity.com.cn

3 安装 DAS-RAS

在虚拟机上安装 DAS-RAS 的方法分为两种：本地安装和远程安装。详情请参见下表。

安装方法	适用云平台	说明
本地安装	◆ VMware Workstation Pro 12 及以上版本 ◆ VMware Workstation Player 5.0、VMware Workstation Player 5.1 、 VMware Workstation Player 5.5 、 VMware Workstation Player 6.0	安装在 VMware Workstation Pro 或 VMware Workstation Player 的虚拟机上。
远程安装	VMware vSphere 5.0、VMware vSphere 5.1、VMware vSphere 5.5、VMware vSphere 6.0	通过通过 vSphere Client 登录 VMware ESX/ESXi 主机或者 VMware vCenter Server 服务器，将 DAS-RAS 安装在虚拟机上。

3.1 虚拟机配置要求

安装 DAS-RAS 对虚拟机软硬件配置有要求。如果虚拟机配置过低，可能会导致 DAS-RAS 无法安装或者安装后无法正常运行。



- ◆ 由于没有采用推荐虚拟机配置要求的服务器导致数据丢失或者其他运行问题，安恒信息无法承诺提供售后服务支持。
- ◆ 虚拟机最低配置要求如下表所示，实际应用中请尽量使用更高配置的虚拟机资源。


项目 \ 型号	DAS-RAS-S3000
CPU	4 核
内存（最低/推荐）	16GB/32GB
数据盘（最低）	500GB
网卡	至少一张网卡，推荐虚拟网卡类型为 Intel E1000 或 Virtio，其它网卡类型可能缺少驱动。

3.2 本地安装


本文以 VMware Workstation Pro 12 举例说明。

步骤1. 将 DAS-RAS 镜像文件安装光盘插入宿主机的光驱盘。

步骤2. 运行 VMware Workstation Pro 12 程序，在菜单栏选择“文件>打开”。



步骤3. 在弹出的打开文件夹对话框中选择 DAS-RAS-S3000(V3.0.23.0).ova 文件，点击<打开>。



步骤4. 在弹出的导入虚拟机对话框中设置新虚拟机名称和新虚拟机的存储路径，点击<导入>。




步骤5. 导入虚拟机后，将虚拟机的网卡设置为桥接模式。

- 1) 选择 DAS-RAS-S3000 虚拟机，在菜单栏选择“虚拟机>设置”。



- 2) 在弹出的虚拟机设置对话框中选择网络适配器，设置网络连接为“桥接模式”，点击<确定>。



步骤6. 启动虚拟机即可运行 DAS-RAS。



3.3 远程安装


本文以 VMware vSphere 5.5 举例说明。

步骤1. 将镜像文件安装光盘插入宿主机的光驱盘。


步骤2. 运行 VMware vSphere 5.5 程序，在菜单栏选择“文件>部署 OVF 模板”。




步骤3. 在弹出的对话框中选择 DAS-RAS-S300(V3.0.23.0).ova 文件，点击<打开>。



步骤4. 之后按照安装向导进行操作，直到系统自动开始部署。



步骤5. 安装完成后，启动虚拟机即可运行 DAS-RAS。



4 基本配置

DAS-RAS 安装后，需要进行一些基本配置才能使用产品的功能。主要包括登录系统、初始化配置、导入许可、配置网络并重启系统等。

4.1 登录系统

在浏览器（推荐使用 Chrome 浏览器）地址栏中输入“<https://管理中心节点IP:8891>”，回车后进入系统登录页面，输入默认用户名 admin、密码 yc49pG.No1，点击<登录>即可登录系统 Web 管理平台。



4.2 初始化设置

首次登录系统，系统会自动引导进行初始化配置，请根据实际情况设置产品的型号，点击<下一步>，系统自动进行初始化配置。

明鉴漏洞扫描系统初始化安装向导

☒ 明鉴漏洞扫描系统

☐ 涉密型号

☐ 信创兆芯版-双因子登录

明鉴漏洞扫描系统行业型号，适用于：

DAS-RAS-Q128 (渠道版)

DAS-RAS-H1000

DAS-RAS-H3000

选购行业或渠道型号的请选择该版本进行安装，选择后将无法恢复，请注意确认

下一步

4.3 导入许可



单机部署与分布式部署的许可类型不同，请注意区分。

DAS-RAS 需要导入许可证后才能正常使用产品的功能。操作方法如下：

步骤1. 以 admin 用户登录管理中心节点的系统 Web 管理平台，点击<导出许可>，下载许可申请文件 license.reqx。



步骤2. 联系安恒信息客服热线 400-6059-110 申请许可证文件（需提供申请文件 license.reqx）。

步骤3. 获取许可文件后，点击<上传许可>，选择已获取的许可文件，即可导入许可文件。

4.4 安装后验证

以 admin 用户登录系统 Web 管理平台，验证系统功能是否可用，若系统功能可用，说明安装成功。否则请联系安恒信息工程师获取帮助。

4.5 配置网络并重启系统

4.5.1 修改网络配置

为适配用户的实际网络环境，需要修改设备的网络配置，操作方法如下：

步骤1. 以 admin 用户登录系统 Web 管理平台，在菜单栏选择“系统管理>系统配置”，选择网络配置页签，点击操作项列中的<编辑>。

首页 / 系统管理 / 系统配置

系统配置

网络配置								
网卡名称	物理地址	IPv4地址	IPv4子网掩码	IPv4网关	IPv6地址/前缀	IPv6网关	开机启动	操作项
ens32	00:0c:29:a3:37...	10.50.6.128	255.255.255.0	10.50.6.1	/	fe80::7257:bfff...	是	编辑

步骤2. 在弹出的对话框中修改 IPv4 地址相关信息，点击<确定>。

编辑网络配置



网卡名称: ens32

物理地址: 00:0c:29:a3:37:84

* IPV4地址: 10.50.6.128

* IPV4子网掩码: 255.255.255.0

* IPV4网关: 10.50.6.1

IPV6地址: 请输入IPV6地址

IPV6前缀: 请输入IPV6前缀

IPV6网关: fe80::7257:bfff:fe23:5601

* 开机启动: 是

关闭

确定



修改管理 IP 后，需要使用新的管理 IP 登录系统。

步骤3. 根据实际修改 DNS 配置，点击<保存>。

DNS服务器配置

* 首选DNS服务器

114



* 备选DNS服务器

114

保存

步骤4. 重启网卡服务。

以 admin 用户登录系统 Web 管理平台，在菜单栏选择“系统管理>系统服务”，选择系统服务页签，点击<重启网卡服务>，在弹出的对话框中点击<确定>。

首页 / 系统管理 / 系统服务

系统服务




4.5.2 重启系统服务

网卡重启完成后虽然可以访问系统 Web 管理平台，但是引擎等相关服务未重启，因此需要重启系统服务。操作方法如下：

以 admin 用户登录系统 Web 管理平台，在菜单栏选择“系统管理>系统服务”，选择系统服务页签，点击<重启系统>，在弹出的对话框中点击<确定>即可重启系统服务。

首页 / 系统管理 / 系统服务

系统服务



系统重启预计需要 5~15 分钟，重启后才能重新登录系统 Web 管理平台。

4.6 分布式配置（可选）

分布式部署模式需要进行分布式配置操作。



该步骤可用以下操作代替：以 admin 用户登录管理中心节点的系统 Web 管理平台，在菜单栏选择“**系统管理>引擎管理**”，新增引擎（子节点）。

步骤1. 使用 SSH 方式登录子节点后台（使用 root 用户登录）。

步骤2. 将 IP 地址修改为管理中心节点 IP。

1) 进入引擎配置文件的 VIM 界面。

`vi /home/etc/zkmq.cfg`

2) 将 IP 地址修改为管理中心节点 IP（地址后面的端口不允许调整，保持和原来的一致）。

```
[root@localhost ~]# cat /home/etc/zkmq.cfg
{
  "zkconfig": {
    "serverlist": "127.0.0.1:2181",
    "acl.username": "admin",
    "acl.password": "Dbapp2015!@#"
  },
  "mqconfig": {
    "serverip": "127.0.0.1",
    "user": "admin",
    "pass": "Dbapp2015!@#"
  },
  "gogoagentconfig": {
    "push.url": "https://127.0.0.1:8891/engine/devices",
    "push.key": "Dbapp2015"
  },
  "esconfig": {
    "serverlist": "127.0.0.1:9200",
    "user": "elastic",
    "password": "Dbapp2015!@#"
  },
  "redisconfig": {
    "host": "127.0.0.1",
    "port": 6379,
    "password": "1qazCDE#5tgb"
  },
  "clusterconfig": {
    "server": "https://127.0.0.1:8891/engine/devices"
  }
}
```

3) 修改完成后，按“Esc”键退出编辑模式，输入“:wq”并回车，保存并退出 VIM 界面。

步骤3. 修改配置后需重启服务。

`supervisorctl restart all`

步骤4. 以 admin 用户登录管理中心节点的系统 Web 管理平台，在菜单栏选择“**系统管理>引擎管理**”，查看引擎状态，确保能查看到所有的引擎（子节点），且状态为“正常”。

新增

>

请输入关键字

Q

▼

⚙

☐	引擎地址	引擎组	CPU	内存	磁盘	引擎类型	引擎版本	状态
☐	192.168.29.111	127.0.0.1	75.49%	72.00%	53.90%	网站扫描 引擎	V7.19.321.3	正常
						主机扫描 引擎	V2.2.235.3...	正常
						数据库扫描 引擎	V2.2.21.350	正常
						基线扫描 引擎	V2.2.0.18	正常

This file is restricted to the personal use of 186****3696 time: 2022-08-18
source: bbs.dbappsecurity.com.cn