


Livecast

Come configurare una diretta, in modo semplice.

Il flusso, semplificato:

📹 programma esterno l'encoder → 🖥️ VPS Livecast trasforma il video → 📱 Link pubblico play / pausa →

👥 Spettatori → ☁️ CDN oltre ~500 spettatori

Il software è libero (MIT) e può essere rinominato: nome, colori e immagini si cambiano dal pannello, senza toccare il codice.

Guida rapida · versione 1.0 · https://github.com/sdagostino777/livecast

1. Cosa ti serve

1. **programma di trasmissione esterno** su un computer (Windows, macOS, Linux) — è il programma che invia il video. Ce ne sono di gratuiti per tutti e tre i sistemi; questa guida non ne impone nessuno.
2. **Un VPS** con Ubuntu (anche 4 GB di RAM bastano per una diretta) e un **dominio** con un record DNS `A` che punta al VPS.
3. Il repository Livecast e 5 minuti per l'installazione iniziale.

1. Scarica il programma (una volta sola)

Da GitHub: pulsante verde **Code → Download ZIP** (va bene anche da telefono, poi carichi lo ZIP sul server). Da terminale:

```
curl -L https://github.com/sdagostino777/livecast/archive/refs/heads/main.tar.gz -o livecast.tgz
```

```
tar xzf livecast.tgz && cd livecast-main
```

2. Un solo comando installa tutto

Nel terminale del tuo server (Hostinger → VPS → **Terminale**, come root), dentro la cartella appena scompattata, scrivi:


```
bash install.sh live.tuodominio.it
```

Installa da solo server video, encoder, i servizi che si riavviano dopo un guasto, HTTPS gratuito, firewall e l'utente **admin**. Non serve altro: niente programma esterno obbligatorio, niente file da modificare a mano.

3. Primo accesso: apri `https://live.tuodominio.it/admin`, utente **admin**, password **admin**. Il pannello **ti obbliga a cambiarla subito**: scegline una di almeno 12 caratteri e sei dentro.

2. Primo accesso e creazione della diretta


Apri il link del pannello, inserisci utente e password. In alto a destra trovi tre iconcine per il **tema** (chiaro, scuro, sistema) e il pulsante del **profilo** (l'omino), da cui si aprono **Impostazioni** ed **Esci**.



1. Schermata di accesso.

Nel riquadro **Diretta** scrivi il titolo — per esempio **Congresso Internazionale 2027 — Bologna** — scegli **Video** o **Solo audio**, carica se vuoi l'**immagine evento** (e spunta «Mostra il nome sopra l'immagine» se vuoi il titolo in sovrimpressione). Non c'è niente da salvare: ogni modifica si applica subito e l'anteprima si aggiorna mentre scrivi. Quando sei pronto premi ● **ONLINE**.

Il link della diretta è lì sopra, con **Copia link**: puoi già mandarlo, perché chi lo apre vede il nome dell'evento e l'immagine anche prima che tu vada in onda. A fine serata **Nuovo evento** crea l'evento successivo con un **link nuovo**.



2. Pannello con la diretta in onda: stato, link, anteprima e regia.


Non hai un'immagine? Nessun problema: il sistema ne crea una **automaticamente** con il titolo dell'evento su uno sfondo a gradiente (blu notte, petrolio, indaco…). La sostituisci quando vuoi con «Carica immagine».

3. Impostazioni (dal menu del profilo)

Dal pulsante del profilo scegli **Impostazioni**. La pagina raccoglie tutto ciò che è del servizio, non dell'evento:

- **Configurazione**: **nome del servizio** e **logo** — sono tuoi e li vede anche chi riceve il link; il logo diventa anche l'icona della scheda del browser. Sotto, l'**URL pubblico**, la **CDN** se la usi, e l'**host/porta ingest**, con **Verifica CDN** e il pulsante **Salva**.
- **Sicurezza**: la tua password e i codici di recupero.
- **Utenti** (solo admin): chi altro può trasmettere.
- **Manutenzione**: chiude trasmissioni rimaste appese e mostra i **log**.

Il **tema** non sta qui: le tre iconcine in alto a destra lo cambiano al volo. L'immagine dell'evento e la spunta «Mostra il nome dell'evento sopra l'immagine» sono nel riquadro **Diretta**, insieme al titolo.



3. Impostazioni: nome, logo, URL pubblico, CDN e ingest; sotto, sicurezza, utenti, manutenzione.

4. Andare in onda

Due modi, nessun programma obbligatorio. Nel pannello, sotto la diretta, trovi **Collega camera** e **Collega schermo**: mostrano l'anteprima e collegano il browser al server, ma **nessuno spettatore ti vede** finché non premi ● **ONLINE**. La pagina deve restare aperta durante la trasmissione: se la ricarichi, la diretta si interrompe. Per eventi lunghi conviene programma esterno, che riconnette da solo — qui sotto come si configura.

Con programma esterno: nel pannello premi **Mostra credenziali** e copia l'URL completo del server. In programma esterno → **Impostazioni → Trasmissione**:

programma di trasmissione esterno — Impostazioni → Trasmissione

Servizio	Personalizzato…
Server	rtmp://live.tuodominio.it:1935/live?user=publisher&pass=••••••
Chiave stream	*(vuota)*

Premi **Avvia trasmissione** in programma esterno: in pochi secondi il pannello passa a **In onda** e parte il **cronometro** del tempo in onda. Accanto allo stato leggi quanti sono **collegati** in quel momento. Copia il link e condividilo: su WhatsApp compare già l'anteprima con il nome dell'evento e l'immagine. Gli spettatori vedono il poster e il pulsante play: da lì solo play e pausa.




4. Prima del play: nome e immagine dell'evento, poi solo play.

5. Cosa vede lo spettatore

Durante la diretta: play e pausa, il badge **LIVE** e il titolo. Niente altro — ogni comando in più è un'occasione di errore su un telefono in mezzo a una folla. In basso il nome e il logo del servizio: se li cambi dalle impostazioni, cambiano anche qui.



5. Il player: solo play e pausa, come deve essere.



6. Una diretta «Solo audio»: stessa semplicità, con la card audio.

6. Password dimenticata? I codici di recupero

Quando imposti (o reimposti) la password, il sistema genera **8 codici di recupero** e li mostra **una sola volta**. Copiali o stampali: sono l'unico modo per rientrare da soli se dimentichi la password.

```
38247-FA538 · 890E4-A0BB6 · 28537-304BB · AA636-54122
D13F4-A3352 · F8FBC-E02C8 · C8454-86EE7 · EB5DC-70BEF
```

Esempio di come appaiono. I tuoi saranno diversi: salva i tuoi.

1. Nella pagina di accesso premi **Password dimenticata?**.
2. Inserisci utente, **un codice** e la nuova password (almeno 12 caratteri).
3. La password cambia e **tutte le sessioni vengono chiuse**. Ogni codice vale **una volta sola**.
4. Da **Impostazioni → Sicurezza** (menu del profilo) vedi quanti codici restano e puoi **rigenerarli** (serve la password attuale: i vecchi smettono di funzionare).

Se perdi anche i codici: chi amministra il server reimposta la password dalla riga di comando. Il comando stampa anche 8 codici nuovi:

```
cd /srv/livecast/app
```

```
node --env-file=.env apps/api/dist/cli.js reset-password --username admin --
password admin
```

Nel database i codici sono salvati solo come **impronta crittografica** (hash): non è possibile risalire al codice in chiaro, nemmeno da parte dell'amministratore del server.

7. Spettatori, CDN e imprevisti

Quanti spettatori regge il VPS? Fino a **~500 simultanei** basta il VPS da solo. Oltre serve una CDN: nel pannello → **Configurazione** inserisci l'URL della CDN e controlla che il LED accanto ● diventi **verde**. Con la CDN gli spettatori caricano i video dall'edge e il VPS resta leggero.

5. In onda: il punto rosso lampeggiante e il pulsante STOP restano sempre visibili.

Imprevisti: cosa succede

1. **programma esterno si disconnette** → la regia riparte da sola in pochi secondi; quando programma esterno si riconnette il video torna.
2. **L'encoder principale muore** → se hai un secondo encoder collegato all'URL di backup, il pannello mostra «In uso: backup» e la diretta continua.
3. **Il server si guasta** → nessun software sul server può salvarlo: serve un secondo VPS di riserva con i dati (la cartella `DATA_DIR`) e il DNS reindirizzato. È il piano di emergenza da preparare per eventi importanti.

Dove trovare il resto

README (inglese) · **docs/RUNBOOK.md** (operatività, CDN, soccorso) · **docs/CDN.md** (Bunny CDN passo passo) · **docs/guides/guide-en.pdf** (questa guida in inglese).