## 目录

| <b>目录</b>        | 1        |
|------------------|----------|
|                  | 3        |
| 1.如何安装Easy Code? | 3        |
| 一、在线安装           | 3        |
| 动图教程:            | 3        |
|                  | 3        |
| 二、手动安装           | 3        |
| 动图教程             | 3        |
| 说明文档:            | 3        |
| 2.如何添加数据源?       | 4        |
| 如何添加数据源?         | 4        |
| 动图教程             | 4        |
| 说明文档:            | 4        |
| 3.如何生成代码?        | 5        |
| 一、单表生成           | 5        |
| 动图教程:            | 5        |
| 说明文档:            | 5        |
| 二、多表生成           | 5        |
| 动图教程             | 5        |
| 说明文档:            | 5        |
| 4.怎么去添加类型映射?     | 6        |
| 如何添加类型映射?        | 6        |
| 动图教程:            | 6        |
| 说明文档:            | 6        |
| 实例:              | 6        |
| 相关链接             | 6        |
| 5.自定义模板          | 7        |
| 自定义模板            | 7        |
| 动图教程:            | 7        |
| 说明文档:            | 7        |
| 相关链接:            |          |
| 6.怎么使用全局变量?      | 3        |
| 怎么使用全局变量?        | 3        |
| 说明文档:<br>        | 3        |
| 7.怎么将配置导出到本地?    | <u>g</u> |
| 怎么将配置导出到本地?      | 9        |
| 动图教程:<br>        | g        |
| 说明文档:            | g        |
| 8.多台电脑怎么同步配置?    | 10       |
| 多台电脑怎么同步配置?      | 10       |
| 动图教程:<br>        | 10       |
| 说明文档:            | 10       |
| 9.重置默认设置         | 11       |
| 重置默认设置           | 11       |
| 说明文档:            | 11       |
| 10.统一配置          | 12       |
| 统一配置<br>- 28 四分数 | 12       |
| 说明文档             | 12       |
| 解释:              | 12       |

| 11.版本控制如果同步表配置?     | 1 |
|---------------------|---|
| 版本控制如果同步表配置?        | 1 |
| 12.常见问题解答           | 1 |
| 常见问题                | 1 |
| 13.常用的原始对象属性        | 1 |
| 原始对象属性              | 1 |
| 表属性                 | 1 |
| 列属性                 | 1 |
| 无get方法属性:           | 1 |
| 进阶教程                | 1 |
| 1.如何使用debug         | 1 |
| 如何使用debug?          | 1 |
| 动图教程:               | 1 |
| 说明文档:               | 1 |
| 2.如何在表中添加附加列        | 2 |
| 一、自定义附加列            | 2 |
| 动图教程:               | 2 |
| 说明文档:               | 2 |
| 3.如何在列上添加附加属性       | 2 |
| 一、自定义附加属性           | 2 |
| 动图教程:               | 2 |
| 说明文档:               | 2 |
| 4.如何手动修改Easy Code配置 | 2 |
| 如何手动修改Easy Code配置   | 2 |

# 入门教程

1.如何安装Easy Code?

| _ | 在线安装 |
|---|------|
| ` | エススペ |

1. 安装完毕后重启生效。 2. 版本更新时不会覆盖现有模板。

### 二、手动安装

动图教程

- 1. 安装完毕后重启生效。 2. 版本更新时不会覆盖现有模板。
- 3. 不要解压zip包,安装时直接选zip包即可。

## 2.如何添加数据源?

## 如何添加数据源?

动图教程

- 1. 首次添加数据源需要先下载驱动。 2. 支持哪些数据源处决于IDEA,与EasyCode无关。

## 3.如何生成代码?

### 一、单表生成

| 动图教 | 程: |
|-----|----|
|     |    |

#### 说明文档:

- 1. 每张表生成一次代码后,配置信息将会被保存,方便下次生成。
- 2. 禁止提示表示所有对话框不再弹出,并自动确认。 3. 多module项目,注意需要先选择module。 4. 统一配置(鸡肋)后面会介绍。

## 二、多表生成

动图教程

- 1. 可以通过按住ctrl键去选中多张表,或者通过shift方式。
- 2. 默认使用最先被选中的表的配置信息。

## 4.怎么去添加类型映射?

### 如何添加类型映射?

#### 说明文档:

- 默认只有一部分类型映射,其他的需要用户自行添加。
   类型映射统一使用正则表达式实现。
   不需要使用Java编码时的\\转义符,直接使用\即可。

#### 实例:

| 表达式                  | 可匹配项         | 可匹配项           | 可匹配项             | 可匹配项          | 不可匹配项目     |
|----------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| int\(\d+\)           | int(1)       | int(2)         | int(10)          | int(99999)    | int        |
| int(\(\d+\))?        | int          | int(1)         | int(10)          | int(99999)    |            |
| decimal((d+,(d+))    | decimal(1,1) | decimal(10,10) | decimal(100,100) | decimal(10,1) | decimal(1) |
| decimal((d+(,(d+)?)) | decimal(1,1) | decimal(10)    | decimal(100,100) | decimal(10)   | decimal    |
| tinyint\(1\)         | tinyint(1)   |                |                  |               |            |
| int\([1-8]\)         | int(1)       | int(2)         | int(3)           | int(8)        | int(9)     |
| `int((9              | \d{2,}))`    | int(9)         | int(10)          | int(123)      | int(999)   |

#### 相关链接

Java正则表达式

## 5.自定义模板

### 自定义模板

| 动图教程 | : |  |
|------|---|--|
|      |   |  |

#### 说明文档:

- 1. 编写模板时下面配有说明文档,注意查看。
- 2. 编写时可以实时调式。
- 3. 不推荐编辑默认模板,可以复制一个分组进行编辑。 (点击分组右边的复制图标或新增图片)
- 4. 添加模板时名称尽量带扩展名,如entity.java 这样可以实现代码语法高亮。

#### 相关链接:

- 1. 官网英文文档
- 2. Velocity模板引擎语法

### 6.怎么使用全局变量?

#### 怎么使用全局变量?

#### 说明文档:

- 1. 全局变量可以在设置中的Other Settings->Easy Code->Global Config中找到。
- 2. 例如添加一个全局变量名称为demo值为Hello,那么就可以在任意模板中通过\$!demo去使用这个全局变量。当然通常并不会这么使用,而是使用velocity语法
- 3. 全局变量主要是用来定义宏(velocity宏定义),或者用来编写一大段重复代码。
- 4. 全局变量的命名很重要,千万不能与模板中的任意变量名冲突。不然会被替换。

简单的来说全局变量就是一个自定义变量,至于怎么玩那就要看个人了。

# 7.怎么将配置导出到本地?

## 怎么将配置导出到本地?

| 动图教程: |  |
|-------|--|
|       |  |
| 说明文档: |  |

- 1. 该导出方式为IDEA自带方式导出,将会导出EasyCode的所有配置。
- 2. 可以通过File菜单下的Import Settings选项导入配置。(如果只导出了EasyCode的配置,则只覆盖EasyCode的所有配置。如果存在其他配置,则其他配置
- 3. 通常用于保存长期不变的配置到本地文件,防止丢失。

## 8.多台电脑怎么同步配置?

## 多台电脑怎么同步配置?

| 动图教程:  |
|--|
|  |
| 说明文档:  |
| 1. 可以通过Easy Code自带的导入导出功能实现模板同步。(导出后将token发给需要同步的电脑导入即可)。<br>2. 导出可以选择需要导出的分组(这就是与IDEA自带导出不同的地方)。<br>3. 导入也可以选择是否需要覆盖分组。<br>4. 注意:token是有有效期的。 |

## 9.重置默认设置

### 重置默认设置

- 1. 重置默认设置可以在设置中的Other Settings->Easy Code中找到。(右上角位置)
- 2. 重置默认设置只会重置Easy Code自带的分组内容,不会重置用户新增的分组。(这就是建议不要使用默认分组的原因) 3. 作用:Easy Code版本更新时会对默认分组的信息进更改,但是为了保证不覆盖用户的配置,所以更新版本后需要用户手动重置默认设置才能看到最新的模板

## 10.统一配置

## 统一配置

#### 说明文档

1. 统一配置只有在多表生成时才有效。

| 状态      | 使用当前配置      | 使用自身配置 | 保存当前配置 |
|---------|-------------|--------|--------|
| 不勾选统一配置 | 未配置的表       | 已配置的表  | 未配置的表  |
| 勾选统一配置  | 未配置的表+已配置的表 | 无      | 未配置的表  |

#### 解释:

已配置的表:生成过代码的表
 未配置的表:从未生成过代码的表

## 11.版本控制如果同步表配置?

## 版本控制如果同步表配置?

大部分合作开发环境都会使用Git、SVN等版本控制工具,那么在这种情况下如何同步表的配置信息呢?只需要将.idea/EasyCodeConfig文件夹排除忽略添加至 注意:这里所说的配置并不是模板配置,而是针对每张表的配置,后面会做介绍。

## 12.常见问题解答

## 常见问题

问: 怎么去掉每张表中的前缀?

答:参考全局变量中的init变量,代码如下。

##去掉表的t\_前缀 #if(\$tableInfo.obj.name.startsWith("t\_")) \$!tableInfo.setName(\$tool.getClassName(\$tableInfo.obj.name.substring(2))) 问: 我的实体类有共用基类,怎么排除一些基类里面已经存在的字段呢?

答:参考全局变量中的init变量,代码如下。

```
##去掉表的t_前缀
##实现列进行排除
#set($temp = $tool.newHashSet("testCreateTime", "otherColumn"))
#foreach($item in $temp)
  #set($newList = $tool.newArrayList())
  #foreach($column in $tableInfo.fullColumn)
    #if($column.name!=$item)
      ##带有反回值的方法调用时使用$tool.call来消除返回值
      $tool.call($newList.add($column))
    #end
  #end
  ##重新保存
  $tableInfo.setFullColumn($newList)
#end
##部分列被排除时,可能importList有的类型已经不需要了,下面将对importList进行重写。
##对importList进行篡改
#set($temp = $tool.newHashSet())
#foreach($column in $tableInfo.fullColumn)
  #if(!$column.type.startsWith("java.lang."))
    ##带有反回值的方法调用时使用$tool.call来消除返回值
    $tool.call($temp.add($column.type))
  #end
#end
##覆盖
#set($importList = $temp)
```

### 入门教程

问: 怎么获取数据库原始类型,类型长度,默认值,主键,外键等信息呢?

答: 参考debug章节。

### 入门教程

问: 执行方法时有返回值,怎么解决?

答: 请使用\$tool.call来消除返回值。

### 13.常用的原始对象属性

### 原始对象属性

这里只展示部分常用属性,更多属性可自行通过\$tool.debug调试查看。

#### 表属性

#### 调用方式如下:

//统一使用\$!tableInfo.obj打头 //获取表名 \$!tableInfo.obj.name // 获取整个数据库脚本 \$!tableInfo.obj.dasParent.text

| 属性名            | 说明             | 实例         |
|----------------|----------------|------------|
| name           | 表名             | table_name |
| text           | 当前表的数据库脚本      |            |
| dasParent.name | schema名(数据库名)  | db_name    |
| dasParent.text | 整个schema的数据库脚本 |            |
| documentation  | 当前表结构的html表格   |            |
| system         | 是否为系统自带的表      | false      |

### 列属性

#### 调用方式如下:

//统一使用\$!columnInfo.obj打头 //获取列名 \$!columnInfo.obj.name // 获取数据库类型长度 \$!columnInfo.obj.dataType.length

| 属性名             | 说明            | 实例         |
|-----------------|---------------|------------|
| name            | 列名            | table_name |
| default         | 列默认值          |            |
| notNull         | 是否为非空列        | false      |
| position        | 列在当前表的位置,从1开始 |            |
| dataType        | 数据库类型         | int(11)    |
| dataType.length | 数据库类型长度       | 11         |

#### 无get方法属性:

获取数据库类型名 (不带长度,如int):

\$! tool.getField (\$tableInfo.fullColumn.get (0).obj.dataType, "typeName")

# 进阶教程

# 1.如何使用debug

## 如何使用debug?

| 动图教程 | : |
|------|---|
|      |   |
| 说明文档 | : |

- 1. 通过tool.debug方法可以调试任意对象。 2. 通过调试可以查看到对象的所有属性和所有public方法。
- 3. 通过tool.getField方法可以获取到对象任意属性,包括private属性。
- 4. 作用:不清楚内部结构的对象都可以通过debug功能来查询。

### 2.如何在表中添加附加列

#### 一、自定义附加列

| 动图教程: |
|-------|
|       |
| 说明文档: |

#### 00 71X-14 ·

- 1. 自定义附加列与数据库的列无关
- 2. 自定义附加列不存在obj对象(原始对象)
- 3. columnInfo.custom 标记是否为自定义附加列,例如生成XML时不需要附加列,可以通过该属性进行排除。
- 4. 注意:由于JSwing中的table编辑框必须失去焦点才能正常保存值,所以编辑完毕后需要将光标移动到别的位置上。然后再点击确认才能正常保存。
- 5. 作用:通常实体类会有一些数据库里面没有的属性,如果手动添加这些属性每次重新生成代码时这些属性就会被消除掉。又需要重新手动去添加,自定义附加引

### 3.如何在列上添加附加属性

### 一、自定义附加属性

| ž | 动图教 | 大程 | : |  |
|---|-----|----|---|--|
|   |     |    |   |  |
| 1 | 说明戈 | て档 | : |  |

- 1. 自定义附加属性支持3中类型:复选框、文本框、下拉选择框
- 2. 注意:由于JSwing中的table编辑框必须失去焦点才能正常保存值,所以编辑完毕后需要将光标移动到别的位置上。然后再点击确认才能正常保存。

3 作田・

例一:如用于生成DTO代码,有的属性不需要生成,通过自定义属性标记一些。然后在模板里面写一些排除代码即可完成。

例二:如果用于生成HTML代码,有的表单只需要新增属性(标记一下),有的表单只需要更新属性(标记一下),模板里面统一处理这些标记。即可到达想要

| 类型    | selectValue | type    |
|-------|-------------|---------|
| 复选框   | 不支持         | BOOLEAN |
| 文本框   | 不支持         | TEXT    |
| 下拉选择框 | 英文逗号分割可选项   | SELECT  |

## 4.如何手动修改Easy Code配置

### 如何手动修改Easy Code配置

- 1. 每张生成过代码的表都会在.idea/EasyCodeConfig文件夹下有一个对应的配置文件。
- 2. 每个配置文件里面都配置着表的各个属性,可以随意删除(删除后重新生成代码会重新出现,但是配置会丢失)。
- 3. 配置为null的属性会动态的从数据库中抓取。
- 4. 相信你都看到这里了,这个配置文件还是可以一目了然的。毕竟Easy Code的可扩展性太强了,使用骚操作难免会出问题。遇到问题时可以看看能不能手动改一改这里来解决。

结束语:工具领进门,修行靠个人。