

Schnittstellenbeschreibung VIP

Version 10.5.0 / 16.11.2021

Versionsübersicht

Version	Datum	Beschreibung
9.4	24.05.16	Schnittstelle mit der Information Gefahrenpunkte erweitert (Feld 135)
9.6	13.07.17	Zusätzliche Reservefelder (Feld 87 und Feld 88)
9.6	17.11.17	Zusätzliche Reservefelder (Feld 89 und Feld 90)
10.1.0	25.09.18	Zusätzliches Reservefeld (Feld 136), (Feld 137), (Feld 138), (Feld 139)
10.1.0	25.09.18	Produkt (Feld 111) neu CHAR 250
10.2.0	13.03.19	Zusätzliches Reservefeld (Feld 91)
10.2.0	15.10.19	Feld 33 geändert auf Reserve, 119 und 124 keine MUSS-Felder mehr
10.2.0	07.01.20	Feld 34 geändert auf Reserve, 119 und 124 werden je nach Informationen über Masse übernommen oder neu berechnet
10.2.0	13.01.20	Ändern der Felder 77-79 und 82-85 von Reserve auf Fahrzeugrestrektionen laden/abladen
10.2.0	25.02.20	Zusätzliches Reservefeld (Feld 92)
10.2.0	07.05.20	Zusätzliche Reservefelder (Feld 93 bis 96)
10.2.0	07.05.20	Feld 97 = Tausch-Gitterboxen
10.2.0	25.08.20	Zusätzliche Reservefelder (Feld 99 bis 103)
10.2.0	28.08.20	Zusätzliches Reservefeld (Feld 140)
10.2.0	01.09.20	Zusätzliches Reservefeld (Feld 141)
10.2.0	10.11.20	Feld 3 AUFTNR auf 50 Zeichen erweitert
10.3.0	12.12.20	I-Zeile ergänzt = Zusatzinformationen
10.3.0	12.04.21	Feld 126: Barcode / NVE (bisher ZiffZeich und NVE) Neues Feld 142 GUTMARK für die Markierung
10.5.0	04.05.21	Feld 103: NNWaehrung
10.5.0	31.08.21	Feld 4 LSR neu 80 Stellen (vorher 30 Stellen)
10.5.0	16.11.21	Feld 106-109: Reserve
10.5.0	22.03.22	Feld 110-111: Reserve

Im Folgenden sind die genauen Strukturen und die Bedeutung der einzelnen Felder beschrieben:

- Die einzelnen Felder müssen mit ';' getrennt werden und sind variabel.
- Die nicht verwendeten Felder sind mit ';' anzugeben.
- In den Textfeldern darf kein ';' sein.
- **Die fett gedruckten Felder sind Pflichtfelder!**
- Die einzelnen Zeilen sind mit CR/LF abzuschliessen.
- Die Reihenfolge ist immer:

K;	K;	K;	K;
I;	I;	L;	L;
L;	L;		L;
	L;		

- Die Sätze K (Kopfdaten) und L (Ladegutzeilen) müssen immer angegeben werden.

AUFTNR/ Pro Transportauftrag muss ein eindeutiges Kennzeichen (Laufnr)
LAUFTNR: sein, damit eine doppelte Verarbeitung abgesichert wird.

LPOS: Laufende Positionsnummer für die Detailzeilen.

GUTEH: Die Einheiten-Codes sind mit dem Transporteur abzusprechen, damit sie im **tranCargo** eingerichtet werden können.

Mustersätze (im Original pro Satzart eine Zeile)

K;5;3058975;LS-3058975;2020.01.07;071 686 91 11;Frau Meienberg;Bem1 BDK;Bem2
 BDK;2020.01.07;2020.01.0;0800;1130;BDK Informatik AG;Zelgstrasse 9;CH;8280;Kreuzlingen;Ablade
 Telefon;Ablade Name;Abladebemerkung 1;Abladebemerkung
 2;2020.01.08;2020.01.08;1600;1700;HAFKO GmbH;Poststrasse
 8;CH;8274;Tägerwilten;;;0;;0.00;0.00;;;;;;;;;;;;;3;0;0;1;0;0;;3.00;;0;;;CH;;;;;12;0;0;0;0;0;1;0;0
 L;5;3058975;1;;3.00;EUR;;;;;0;120.00;80.00;110.00;Bücher;;1850.000;;;;;;;;;;;;;
 K;5;3058976;LS-3058976;2020.01.07;071 686 91 11;Frau Meienberg;Bem1 BDK;Bem2
 BDK;2020.01.07;2020.01.0;0800;1130;BDK Informatik AG;Zelgstrasse 9;CH;8280;Kreuzlingen;044 333
 55 55;Herr Schlaumann;Abladebemerkung 1;Abladebemerkung
 2;2020.01.08;2020.01.08;1600;1700;Kalterer GmbH;Geissbüchel
 4;CH;8595;Altnau;;;0;;0.00;0.00;;;;;;;;;;;;;3;0;0;1;0;0;;3.00;;0;;;CH;;;;;12;0;0;0;0;0;1;0;0
 L;5;3058976;1;;2.00;Pal;;;;;0;120.00;80.00;Zeitschriften;;960.000;;;;;;;;;;;;;

AUFTRAGSINFORMATIONEN

	Feldname	Inhalt	Feldtyp	Länge	Dec (davon)	Bemerkung
1	SATZ	Merkmal	Char	1		K=Auftragskopf
2	ANR	Auftraggebernummer	Char	20		zugeteilte Nummer
3	AUFTNR	Verlader-Auftragsnr	Char	50		Auftragsnr vom Verlader MUSS eindeutiger WERT sein!
4	LSR	Lieferscheinnummer	Char	80		Verlader-Referenz
5	ADAT	Auftragsdatum JJJJ.MM.TT	Date	10		JJJJ.MM.TT
6	LAVIS1	Avis Tel Ladestelle	Char	25		Telefon
7	LAVIS2	Avis Name Ladestelle	Char	30		Name
8	BEM1	Ladebemerkung 1	Char	50		
9	BEM2	Ladebemerkung 2	Char	50		
10	BDAT1	Ladedatum früh. JJJJ.MM.TT	Date	10		
11	BDAT2	Ladedatum spät. JJJJ.MM.TT	Date	10		
12	BTIM1	Ladezeit früh. HHMM	Char	4		
13	BTIM2	Ladezeit spät. HHMM	Char	4		
14	VNAME	Aufladname	Char	30		
15	VSTR	Aufladstrasse	Char	30		
16	VLAND	AufladLand	Char	4		
17	VPLZ	Aufladplz	Char	10		
18	VORT	Aufladort	Char	30		
19	AAVIS1	Avis Tel Abladestelle	Char	25		
20	AAVIS2	Avis Name Abladestelle	Char	30		
21	BEM3	Abladebemerkung 1	Char	50		
22	BEM4	Abladebemerkung 2	Char	50		
23	TDAT1	Abladetermin früh. JJJJ.MM.TT	Date	10		
24	TDAT2	Abladetermin spät. JJJJ.MM.TT	Date	10		
25	TTIM1	Abladezeit früh. HHMM	Char	4		
26	TTIM2	Abladezeit spät. HHMM	Char	4		
27	EMPF	Abladname	Char	30		
28	ESTR	Abladstrasse	Char	30		
29	ELAND	AbladLand	Char	4		
30	EPLZ	Abladplz	Char	10		
31	EORT	Abladort	Char	30		
32						Reserve
33						Reserve
34						Reserve
35	ADR	Gefahrgut	Char	1		0=kein Gefahrgut sonst 1
36	VCODE	Versicherungsart	Char	4		0/leer=Kundeneigene 1=Fahrerhaftpflicht

						2=Transportversicherung
37	VBET	Versicherungswert	Dec	9	2	
38	NNBET	Nachnahmebetrag	Dec	8	2	Währung CHF
39						Reserve
40						Reserve
41						Reserve
42	EMPF2	zus. Adresszeile Empf.	Char	30		
43	VNAME2	zus. Adresszeile Ladest.	Char	30		
44						Reserve
45	LSBEM	Lieferschein-Vermerk 1	Char	80		
46	LSIBEM1	Intern. Bemerkung 1	Char	80		
47	LSIBEM2	Intern. Bemerkung 2	Char	80		
48	LSIBEM3	Intern. Bemerkung 3	Char	80		
49	LSIBEM4	Intern. Bemerkung 4	Char	80		
50	LSIBEM5	Intern. Bemerkung 5	Char	80		
51						Reserve
52						Reserve
53						Reserve
54	FZANF	Hebebühne abladen	Smallint	2		1000 = JA, leer = NEIN
55						Reserve
56						Reserve
57	LSBEM2	Lieferschein-Vermerk 2	Char	80		
58						Reserve
59	PAL	Paletten	Int			
60	RAH	Rahmen	Int			
61	DEK	Deckel	Int			
62	PTAUSCH	Gebindetausch	Smallint	2		1 = JA, 0 = NEIN
63	ETAGE	Stockwerklieferung abladen	Int			1 = JA, 0 oder leer = NEIN
64						Reserve
65	UZONE	Umschlagszone	Char	4		
66	STELLPLATZ	Stellplätze auf LKW	Dec	10	2	
67						Reserve
68	KRANZUG	Kranzug abladen	Smallint	2		
69						Reserve
70						Reserve
71	AUFTART	AuftragsArt	Char	4		
72	FRANKATUR	Frankaturschlüssel				
73						Reserve
74						Reserve
75						Reserve
76						Reserve
77	KW	Kleinfahrzeug abladen	Smallint	2		1 = JA, 0 oder leer = NEIN
78	SOLO	Solofahrzeug abladen	Smallint	2		1 = JA, 0 oder leer = NEIN
79	ROLLVD	Rollverdeck abladen	Smallint	2		1 = JA, 0 oder leer = NEIN
80	FZANFL	Hebebühne laden	Int			1000 = JA, leer = NEIN

81	ETAGEL	Stockwerklieferung laden	Int			1 = JA, 0 oder leer = NEIN
82	KRANZUGL	Kranzug laden	Smallint	2		1 = JA, 0 oder leer = NEIN
83	KWL	Kleinfahrzeug laden	Smallint	2		1 = JA, 0 oder leer = NEIN
84	SOLOL	Solofahrzeug laden	Smallint	2		1 = JA, 0 oder leer = NEIN
85	ROLLVDL	Rollverdeck laden	Smallint	2		1 = JA, 0 oder leer = NEIN
86						Reserve
87						Reserve
88						Reserve
89						Reserve
90						Reserve
91	eLog	VIP Anzahl Fixwert				2=Konvert
92						Reserve
93						Reserve
94						Reserve
95						Reserve
96						Reserve
97	GIBO	Gitterboxen	Int			
98	ROLLW	Rollwagen	Int			
99						Reserve
100						Reserve
101						Reserve
102						Reserve
103	NNWährung	Währung Nachnahme	Char	4		
104						Reserve
105						Reserve
106						Reserve
107						Reserve
108						Reserve
109						Reserve
110						Reserve
111						Reserve

ZUSATZINFOMATIONEN

	Feldname	Inhalt	Feldtyp	Länge	Dec (davon)	Bemerkung
201	ISATZ	Merkmal	Char	1		I=Zusatzinformationen
202	IKNR	Auftraggebernummer	Char	20		siehe 2 ANR
203	IAUFTNR	Verlader-Auftragsnr	Char	50		siehe 3 AUFTNR
204						Reserve
205	AONAME	Abgangsort-Name	Char	30		
206	AONAME2	Abgangsort-Name2				
207	AOSTR	Abgangsort-Strasse	Char	30		
208	AOLAND	Abgangsort-Land	Char	4		
209	AOPLZ	Abgangsort-Plz	Char	10		
210	AOORT	Abgangsort	Char	30		
211	EONAME	Empfangsort-Name	Char	30		
212	EOEMPF2	Empfangsort-Name2				
213	EOSTR	Empfangsort-Strasse	Char	30		
214	EOLAND	Empfangsort-Land	Char	4		
215	EOPLZ	Empfangsort-Plz	Char	10		
216	EOORT	Empfangsort	Char	30		
217						Reserve
218						Reserve
219						Reserve
220						Reserve
221						Reserve
222						Reserve
223						Reserve
224						Reserve
225						Reserve
226						Reserve
227						Reserve
228						Reserve
229						Reserve
230						Reserve
231						Reserve
232						Reserve
233						Reserve
234						Reserve
235						Reserve
236						Reserve
237						Reserve
238						Reserve
239						Reserve
240						Reserve
241						Reserve
242						Reserve
243						Reserve

244						Reserve
245	WARENWERT	Warenwert	Dec	12	2	
246	WAEHRUNG WARENWERT	Währung Warenwert	Char	4		
247						Reserve
248						Reserve
249						Reserve
250						Reserve
251	ORIGINALS	Lieferung mit Originallieferschein und Unterschrift	Smallint			1=Lieferung und Unterschrift auf Originallieferschein
252	LNEUTRAL	Neutrale Abholung	Smallint			1 = Ladestelle neutral 0 = keine Neutralisierung
253	ANEUTRAL	Neutrale Auslieferung	smallint			Siehe 252 LNEUTRAL
254						Reserve
255					2	Reserve
256						Reserve
257						Reserve
258	KONAME	Kommerzielle Adresse Name	Char	30		Neutrale Adresse
259	KONAME2	Name2				
260	KOSTR	Strasse	Char	30		
261	KOLAND	Land	Char	4		
262	KOPLZ	Plz	Char	10		
263	KOORT	Ort	Char	30		
264	AGNEUTRAL	Neutraler Auftraggeber	Smallint			Siehe 252 LNEUTRAL

LADEGUTZEILEN

	Feldname	Inhalt	Feldtyp	Länge	Dec (davon)	Bemerkung
101	LSATZ	Merkmal	Char	1		L=Ladegutzeile
102	LANR	Auftraggebernummer	Char	20		siehe 2 ANR
103	LAUFTNR	Verlader-Auftragsnr	Char	50		siehe 3 AUFTNR
104	LPOS	Positionsnummer	Int			Positionsnummer im Auftrag
105	GUTART	Artikelnummer	Char	30		Artikel-Nr., Auftraggeber
106	GUTANZ	Anzahl	Dec	11	2	
107	GUTEH	Einheit	Char	4		Code gem. Absprache
108	GUTADRK	ADR Klasse	Char	25		1=...
109	GUTZIFF	ADR Verpackungsgruppe	Char	25		
110	GUTUNNR	ADR UN-Nr.	Char	25		
111	GUTPROD	ADR Produkt	Char	250		
112	GUTFREI	Freigrenze von 1000 Punkten	Smallint	1		0 = Nein, 1 = Ja
113	GUTL	Länge	Dec	9	2	= cm
114	GUTB	Breite	Dec	9	2	= cm
115	GUTH	Höhe	Dec	9	2	= cm
116	GUTINH	Text	Char	30		Ladegutbeschreibung
117						Reserve
118	GUTKG	Zeilengewicht (eff.)	Dec	9	3	Zeilengewicht effektiv (DISPO)
119	GUTVOL	Zeilenvolumen (m3)	Dec	9	3	Wenn GUTL, GUTB und GUTH gefüllt sind, wird dieser Wert neu berechnet
120	GUTTEXT	Text	Char	80		
121	GUTNR	Nummer	Char	80		
122	GUTVER	Verpackung	Char	4		Verpackungscode
123	GUTSPEZ	Spezialcode	Char	4		Spezialcode
124	GUTQM	Quadratmeter (m2)	Dec	9	2	Wenn GUTL und GUTB gefüllt sind, wird dieser Wert neu berechnet
125						Reserve
126	GUTZIFFZEICH	Barcode / NVE	Char	120		
127						Reserve
128						Reserve
129	Tunnelcode	ADR Tunnelcode	Char	8		Wert in Klammern z.b. (D/E)
130						Reserve
131						Reserve
132						Reserve
133						Reserve
134						Reserve
135	ADRPunkte	Gefahrgut-Punkte	Int			
136	Sonder-vorschrift	ADR Sondervorschrift	Char	100		Lizenz tranADR ; mit Punkt und Leerschlag ersetzen
137	ADRShopID	ADR ShopID	Int			Lizenz tranADR



138	ADRMenge	ADR Menge	Dec	12	3	Lizenz tran ADR
139	ADREH	ADR Einheit	Char	4		Lizenz tran ADR
140	Stapel	Einheit gestapelt	Smallint	1		0=Nein, 1=Ja
141						Reserve
142	GUTMARK	Markierung	Char	80		