# Remote Spark Corp. Page 1 of 35

# **SparkView**

集成指南


1.0 8月20,2016

# 目录

内	容	Error! Bookmark not defi	ned.
1.	部	署	3
	1.1.	仅安装 SparkGateway	3
	1.2.	SparkGateway 和反向代理(reverse proxy),负载均衡器( load balancer)或者 VPN .	4
2.	无	需编程的集成方法	4
	2.1.	微软远程桌面集成 Web Access Portal (Microsoft RD Web Access portal)	4
	2.2.	活动目录(Active Directory)和 LDAP 集成	5
	2.3.	Radius 集成	6
	2.4.	OAuth2 集成	7
	2.5.	使用 HTTP Basic Authentication 完成单点登录: Single Sign-On (SSO)	8
3.	客	户端(浏览器)集成	8
	3.1.	仅使用8行代码从你的网页上创建一个远程连接	8
	3.2.	使用对象或 cookie 来传递参数	10
	3.3.	资源重定向参数	12
	3.4.	在连接时启动一个程序(as Shell)	21
	3.5.	运行 RemoteApp	21
	3.6.	虚拟通道(Virtual Channel )及动态虚拟通道( Dynamic Virtual Channel ) 扩展开发	23
	3.7.	Gateway 扩展通道(Gateway Channel )	23
	3.8.	客户端配置文件	24
4.	服	务器端(SparkGateway)集成	24
	4.1.	HTTP API	24
	4.2.	插件 Plug-in	27
	4.2	2.1. 在 Eclipse 内运行 gateway 和你的 plug-in	
	4.2	2.2. 握手插件 Handshake plug-in	31
	4 1	23	33

# 1. 部署

# 1.1. 仅安装 SparkGateway




## 优点:

- 简单快速,安装 Java 和 Spark View 仅需 15 分钟。
- 可以如同普通 RDP/VNC/SSH/Telnet 客户端一样使用 Gateway, 并建立服务器黑名单/白名单
- 内置活动目录( Active Directory ), LDAP, RADIUS, OAuth2, MS RD Web Feed 等集成
- 无需另外安装 Web 服务器

## 缺点:

● 如果需要动态网页(dynamic web page)的话,你需要为 SparkGateway 编写一个 Plug-in.

# 1.2. SparkGateway 和反向代理(reverse proxy),负载均衡器(load balancer)或者 VPN



## 优点:

- 高可用性(High availability)
- 无需暴露 SparkGateway 端口到外网
- 无缝集成到现有环境,从用户角度来看,最终产品界面和使用流程基本不变。
- 已测试通过的产品: Nginx, Apache 反向代理; F5, Cisco, Juniper, Dell, Check Point, Array Networks 等 VPN 产品
- 可以沿用已有服务器端编程技术: JSP, ASP.NET, PHP 等等

# 2. 无需编程的集成方法

# 2.1. 微软远程桌面集成 Web Access Portal (Microsoft RD Web Access portal)

如果你添加了 Microsoft RD Web Access portal 角色(Role),你可以使用 <a href="https://MyRDPortal/RdWeb">https://MyRDPortal/RdWeb</a> 访问你的 IIS 服务器并进行远程连接。那么你可以在 gateway.conf 做如下设置:

webfeed = <a href="https://MyRDPortal/RDWeb/feed/webfeed.aspx">https://MyRDPortal/RDWeb/feed/webfeed.aspx</a> directoryIndex = login.html

这样你的用户,就可以访问 http(s)://SparkGatewayAddress/来进行基于 HTML5 的远程连接**检查清单:** 

- 使用你的浏览器来验证 webfeed 地址是否正确工作,如果正确的话,服务器会返回一个 cookie 或 xml 文件
- 清楚浏览器缓存如果浏览器没有返回你需要的页面
- 确保 IIS 正在使用 NTLM authentication: <a href="https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754628(v=ws.10).aspx">https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754628(v=ws.10).aspx</a>
- 确保 RDWeb/Pages and RDWeb/Feed on IIS 正在使用 "Windows authentication" ,而不是 "Forms Authentication" 。

# 2.2. 活动目录 (Active Directory) 和 LDAP 集成

如果你的所有用户是域用户,那么你可以创建如下 JSON 文本文件来设定你的用户来源。注意文件的编码是不带字节顺序标记位的 UTF-8 (UTF-8 without Byte Order Mark):

```
"password": "user1",
  "servers": [
   "RdpServer1",
   "TEST",
   "Excel 2010"
  ],
  "isDomainUser": true,
  "transferCredential": true,
       domainServer: "serverAddr"
 }
}
你可以使用另外一个文件来设定客户准备远程连接的服务器。将该文件保存并命名为 servers.json
或其他名称,在 gateway.conf 中制定该文件位置:
server = C:\\workspace\\data\\servers.json
2.3. Radius 集成
{
 "source":{
      "type": "RADIUS",
      "properties": {
             "server": "192.168.12.128",
             "port": "1812",
             "accountingPort": "1813",
             "sharedSecret": "test123"
             "timeout": "60000",
             "retryCount": "3"
      }
```

```
}
}
```

- 确保在 RADIUS 服务器上设置 Spark Gateway 的 IP 地址 为被允许的客户端
- 如果你的 RADIUS 服务正在使用多重验证(multi factor authentication),比如微软的 Azure MFA, 确保 timeout 值最小为 60000 毫秒。

# 2.4. OAuth2 集成

```
你需要生成一个 OAuth2 服务提供者的 JSON 配置文件,示例如下:
{
       "providers" : [{
                      "name": "Google",
                      "client id": "650561938988-
t2r66k1ms3hpoi3k1e2g7l2adlarau8s.apps.googleusercontent.com",
                      "client_secret": "-D-nhxWn2E97tZWWLg5IQ6Ak",
                      "request_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
                      "redirect_uri": "http://localhost/oauth2callback",
      "access_token_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/token",
      "scope": "openid email"
              },
    {
                      "name": "Live",
                      "client id": "000000040133A31",
                      "client_secret": "p9WwBr2Pyrq6mtaeZCwTSwqbIF39Br3Z",
                      "request_uri": "https://login.live.com/oauth20_authorize.srf",
                      "redirect_uri": "http://www.remotespark2.com/oauth2callback",
      "access_token_uri": "https://login.live.com/oauth20_token.srf",
      "scope": "wl.emails",
```

```
"profile_uri": "https://apis.live.net/v5.0/me"
}
]
}
```

然后,在 gateway.conf 中制定该文件位置:

oauth2 = \\user\\local\bin\\SparkViewGateway\\oauth2.json

更多信息请查看 login.html 的源文件。

# 2.5. 使用 HTTP Basic Authentication 完成单点登录: Single Sign-On (SSO)

你可以在 gateway.conf 中启用 HTTP Basic Authentication。那么以后的任何 RDP 连接就会使用来自 HTTP Basic Authentication 的用户名和密码。该方法可以用来和 VPN 以及其他 web 服务器进行单点登陆集成。

# 3. 客户端(浏览器)集成

通过使用 Spark View 的 JavaScript 库,你可以从任何网页上创建一个远程连接,无论这个网页是来自 web 服务器还是一个本地网页文件。

# 3.1. 仅使用 8 行代码从你的网页上创建一个远程连接

保存下列内容到 tutorial1.page.js:

<!doctype html>

```
window.onload = function() {
    var gateway = '192.168.12.111',//改变次地址为你的 SparkGateway 服务器地址
    server = '192.168.12.117',// 改变次地址为你的 RDP 服务器地址
    url = 'ws://' + gateway + '/RDP?server=' + server +
'&user=myUserName&pwd=myPassword';//改变用户名和密码
    var r = new svGlobal.Rdp(url);
    r.addSurface(new svGlobal.LocalInterface());
    r.run();
};

保存下列内容到 tutorial1.html:
```

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Spark View (RDP)</title>
<meta name="viewport" content="width = device-width, initial-scale = 1.0, user-scalable = yes,</pre>
minimum-scale = 0.1, maximum-scale = 8" />
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
<link rel="stylesheet" href="../hi5.css" />
<link rel="stylesheet" href="../rdp.css" />
<script type="text/javascript" src="../appcfg.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../resource.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../hi5_min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../surface_min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../rdp_min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="tutorial1.page.js"></script>
</head>
<body>
        <div>
                <canvas id="remotectrl"></canvas>
        </div>
</body>
</html>
```

你可以直接双击该文件用浏览器打开它,或者把该文件放到你的 web 服务器上来访问。

# 检查清单:

- 确保使用<!doctype html> 来启用 HTML5.
- 使用<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">建议 Internet Explorer 使用最新的 edge 引擎。
- 如果你的用户在使用触摸设备,确保使用 Viewport meta 标记。
- "apple-mobile-web-app-capable" 标记允许用户为该网页创建快捷方式
- 为了创建一个 RDP 远程连接,你需要使用下列 JavaScript 文件: appcfg.js (客户端属性配置), resource.js (语言资源), hi5\_min.js (通用工具), surface\_min.js (用户界面), rdp\_min.js (RDP 协议处理),另外还需要包括 hi5.css 和 rdp.css,以及一些用到图像文件(\*.png)。 VNC 需要 vnc\_min.js 和 vncutil\_min.js。 SSH 需要 ssh\_min.js。 Telnet 需要 telnet\_min.js。
- 可以通过修改 hi5.css 和 rdp.css,或者增加自己的样式表(css)来修改默认样式。
- 一个 id 为 "remotectrl"的 canvas 用来显示远程桌面。如果你使用了其他的 id,你需要在创建 LocalInterface 时指定该 canvas: new svGlobal.LocalInterface('MyCanvasId')
- 在你创建一个远程连接之前,确保所有用到的 JavaScrpt 文件已经加载完毕。比较稳妥的办法 是在 window.onload 事件里面重建新的远程连接.
- SparkView 客户端会自动维护 canvas 的大小,不要在你的代码里直接修改其大小,更不要使用 css 来设置及大小。

#### 排错:

- 检查你的浏览器的 JavaScript 控制台(console)日志(F12 或从菜单里打开开发者工具)
- 检查你的 SparkGateway 日志(安装目录/logs/\*.\*)
- 检查 Internet Explorer 是否使用了兼容模式(legacy mode),确保其使用 Edge 模式。

# 3.2. 使用对象或 cookie 来传递参数

你也可以使用对象或者 cookie 以及 Rdp2 来设置远程连接需要的参数:

#### 对象参数和 Rdp2:

window.onload = function() {

var parameters = {gateway: '192.168.12.111',

server: '192.168.12.117',

```
user: 'vmuser',
             pwd: 'password'};
      var r = new svGlobal.Rdp2(parameters);
      r.addSurface(new svGlobal.LocalInterface());
      r.run();
};
Cookie 参数和 Rdp2:
window.onload = function() {
      document.cookie = 'gateway=192.168.12.111';
      document.cookie = 'server=192.168.12.117';
      document.cookie = 'user=vmuser';
      document.cookie = 'pwd=password';
      var r = new svGlobal.Rdp2();
      r.addSurface(new svGlobal.LocalInterface());
      r.run();
};
Cookie 参数只能用于 web 服务器上的网页,不能用于本地 web 文件
HTTP 头(Header)参数:
如下参数也可以设置在 HTTP 头(Header)里面:
gw_server, gw_port, gw_symlink, gw_user, gw_pwd
通常你可以在 VPN 或者反向代理里面设置 HTTP 头参数。
```

# 最佳实践:

不要在你的网页里面直接加入 JavaScript 代码,最好把所有的 JavaScript 保存在一个独立的 js 文件里面。因为:

● Content-Security-Policy HTTP 头(header)可能会禁止混用网页和脚本代码。

- Chrome Web Store App 不允许此类混用
- 你将不能在浏览器开发工具里面格式化(Pretty print)你的代码。如果你的代码是压缩过的,格式化代码可以让代码调试更方便。
- 在调试时,你将不能在浏览器开发工具里面直接修改你的代码。
- 最好把 canvas 元素放在一个 DIV 里面。
- 你可以在一个网页里面使用多个 canvas 元素 (使用 div 或 iframe) 来创建多个远程连接。

# 3.3. 资源重定向参数

SparkView 默认禁止了所有的资源重定向,你需要通过参数来启用它们。

资源重定向可以在客户端(浏览器端)设置,也可以在服务器端(SparkGateway)通过 servers.json 文件来设置,服务器端的设置有更高优先级。

资源重定向	对应参数及示例
剪贴板	mapClipboard=on
磁盘	mapDisk=on
	还需要在 gateway.conf 中设置 tmpdir。详见管理员手册
打印机	mapPrinter=on
	printer=你想要的打印机名称
	你也可以在 gateway.conf 里面统一设置 printerDriver (打印机的驱动名称)和 printer (名称)
	你需要在 SparkGateway 所在的机器(注意不需要在 RDP 服务器上安装)上安装一个 PostScrip 或PCL 到 PDF 的转换程序,并且在 gateway.conf里配置改转换程序的位置和所需参数:
	converter = D:\\Programs\\gs\\gs9.16\\bin\\gswin32c.exe
	arguments = -dBATCH -dNOPAUSE -dUseCIEColor - dPDFSETTINGS=/printer -sDEVICE=pdfwrite -q - sOutputFile=%1 %2

	详见管理员手册
声音播放	playAudio=0
	soundPref=0: 声音质量低,占用很少带宽
	soundPref=1: 声音质量高,占用较多带宽
声音录制(麦克风)	audioRecord=on
时区	timezone= encodeURIComponent ('(GMT-07:00) Mountain Standard Time')

更多参数介绍请参见管理员手册。

启用剪贴板的例子:

 $var\ r = new\ svGlobal. Rdp ('ws://gatewayAddr/RDP?server=192.168.12.117\&mapClipboard=on');$ 

# 常用参数


参数	值
port	整形,可选项,欲连接的远程服务器端口,RDP
	默认为 3389, VNC 默认为 5900, SSH 默认为
	22,Telnet 默认为 23
user	字符串,用户名
pwd	字符串,密码
domain	字符串,域名
keyboard	整形,键盘布局代码,默认为 0x409 (美国)
width	整形,远程会话屏幕宽度
height	整形, 远程会话屏幕长度
vmid	Hyper-V 虚拟机 GUID,比如: B3D5444C-2611-
	405A-9CA0-7AA8DA94DF0B,用来连接到 Hyper-
	V 控制台(console)
minWidth, minHeight	最小宽度和长度。如果屏幕分辨率过小,某些
	程序可能不会正常工作,所以可是设置此参数
	避免类似情况


## 打印机驱动问题:

SparkGateway 会自动在 RDP 服务器上添加一个重定向的打印机,并且使用"MS Publisher Imagesetter" 作为默认的打印机驱动,因为所有的 Window 版本都包含此驱动。但是该驱动的某些版本在打印大文件时存在输出数据过大的问题(有可能产生上 GB 的数据),所以最好在gateway.conf 设置成其他的驱动,比如:

printerDriver = HP Color LaserJet 8500 PS

确保你的 RDP 服务器上存在该驱动,你可以通过添加一个本地打印机的办法来检查你可以用的驱动:








# Install the printer driver



Choose your printer from the list. Click Windows Update to see more models.


To install the driver from an installation CD, click Have Disk.



# Type a printer name

Printer name: HP Color LaserJet 9500 PS Class Driver

This printer will be installed with the HP Color LaserJet 9500 PS Class Driver driver.



复制此打印机名称(驱动名)并点击"取消"。你不需要真正安装此打印机。然后在gateway.conf 设置打印机的驱动。


确保你选中的打印机是 PostScript 或 PCL 打印机(名称内包含 PS 或 PCL)。如果是 PostScript 打印机,你需要在 gateway.conf 中设置 PostScript 到 PDF 的转换程序。如果是 PCL 打印机,你则需要设置 PCL 到 PDF 的转换程序。


你也可以设置一个 PDF 打印机的驱动,这样就无需在 gateway.conf 中设置转换器,但目前只有 "Microsoft Print to PDF"驱动可以在 RDP 环境中工作。


## 你也可以安装使用 HP Universal PostScript 打印机驱动:

下载:

http://h20331.www2.hp.com/hpsub/cache/343033-0-0-225-121.html?jumpid=ex r2845 go/upd














在 gateway.conf 设置如下打印机驱动:

printerDriver = HP Universal Printing PS

# 3.4. 在连接时启动一个程序(as Shell)

你需要设置如下参数:

```
startProgram=shell
```

command=encodeURIComponent('C:\\apps\\notepad.exe')

directory= encodeURIComponent('C:\\apps\\')

注意该模式下,你只能在一个会话内启动一个程序。如果你需要启动多个程序的话,可以考虑从 改程序内启动其他程序或者使用 RemoteApp。

# 检查清单:

你可能需要在 RDP 服务器上允许客户运行任意程序,详见管理员手册

# 3.5. 运行 RemoteApp

如果你想在一个会话里面运行一个或多个 RemtoeApp 的话,你可以使用下列参数:

```
startProgram=app
```

```
exe=||WINWORD
```

**}**;

directory= encodeURIComponent('C:\\apps\\')

## 在新窗口内运行一个 RemtoeApp:

```
function startRemoteApp(remoteApp, args, dir, url){
```

var r = svManager.getInstance() || new svGlobal.Rdp(url); //reuse existing session if available

```
function onSurfaceReady(surface){
```

```
r.addSurface(surface);
if (r.running()){
    r.startApp(remoteApp, args, dir);
}else{
    r.run();
}
```

```
window.svOnSurfaceReady = onSurfaceReady;
  var rail = window.open('rail.html');
  rail.svOnSurfaceReady = onSurfaceReady;
}
window.onload = function() {
var gateway = 'w-think',//change this to your Spark gateway address
    server = '192.168.12.132',//change this to your RDP server address
    user = 'vmuser',
    password = 'password',
    remoteApp = '||notepad',
    args = ",
    dir = ",
    url = 'ws://' + gateway + '/RDP?server=' + server + '&startProgram=app' + '&exe=' +
encodeURIComponent(remoteApp) + '&user=' + user + '&pwd=' + password;
startRemoteApp(remoteApp, args, dir, url);
};
你也可以在一个窗口内启动多个 RemtoeApp, 这种情况下, 建议在 appcfg.js 中设置如下:
noMinimize: false,
```

# 检查清单:

- 确保使用 RemoteApp 的别名而不是路径名,并且需要在名称前有"||",比如: ||WINWORD
- 确保你先在服务器上发布你需要的 RemoteApp。

# 3.6. 虚拟通道(Virtual Channel )及动态虚拟通道( Dynamic Virtual Channel )扩展开发

SparkView JavaScript 客户端支持 RDP 虚拟通道和动态虚拟通道的扩展开发。你可以在客户端利用 JavaScript 创建多个你需要的 VC 和 DVC:

```
var r = new svGlobal.Rdp(protocol + gw + "/RDP?"+ s, w, h, server_bpp);
             var vc = new r.VirtualChannel();//Use r.DynamicChannel to create a
dynamic virtual channel
             vc.name = "CUST";
             vc.process = function(buffer){
                    console.log(buffer.getByte());
                    console.log(buffer.getLittleEndian16());
             vc.onopen = function(){
                    var data = new Array(7);
                    var rb = new RdpBuffer(data, 0, 7);
                    rb.setByte(1);
                    rb.setLittleEndian16(345);
                    rb.setLittleEndian32(567);
                    rb.markEnd();
                    vc.send(rb);
             r.addChannel(vc);
```

VC 和 DVC 是用来和 RDP 服务器通信的。所以对于自定义的扩展 VC 和 DVC,你同时需要在 RDP 服务器上编写并安装相应的 VC 和 DVC 扩展插件。更多信息请查看微软相关资料:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa383546(v=vs.85).aspx

http://www.codeproject.com/Articles/16374/How-to-Write-a-Terminal-Services-Add-in-in-Pure-C

# 3.7. Gateway 扩展通道(Gateway Channel)

Gateway Channel 是客户端用来和 SparkGateway 进行通信的(不涉及 RDP 服务器)。利用 Gateway Channel,你可以从 Gateway 上获取需要的信息或发送客户端信息给 Gateway:

```
var gvc = new r.GatewayChannel();
    gvc.name = "gwc";
    gvc.process = function(buffer){
        console.log(buffer.getByte());
        console.log(buffer.getLittleEndian16());
    };
    gvc.onopen = function(){
    var data = new Array(7);
    var rb = new RdpBuffer(data, 0, 7);
        rb.setByte(3);
        rb.setLittleEndian16(45);
        rb.setLittleEndian32(678);
        rb.markEnd();
        gvc.send(rb);
    };
    r.addGatewayChannel(gvc);
```

在 Gateway 一端,你同样需要用 java 编写一个扩展插件。你的扩展类需要继承 com.toremote.gateway.plugin.AbstractGatewayChannel 类,并且使用 HandlerManager.registerChannel()来注册这个新的扩展插件。请参考我们的插件示例:

http://remotespark.com/Plugin.zip

# 3.8. 客户端配置文件

你可以使用 appcfg.js 来集中设置客户端属性,比如:

displayMsg: false,//禁止显示所有的通知信息

reconnectOnResize: false,//禁止自动调整会话屏幕分辨率(如果浏览器窗口大小变动的话)。

windowState: 0,//禁止自动最大化 RemoteApp 窗口来适应浏览窗口大小

hideLogin: true,//启动 RemoteApp 时,不显示登陆过程

noMinimize: false,//允许最小化 RemoteApp 窗口。

更多设置,请参靠 appcfg.js 文件。

# 4. 服务器端(SparkGateway)集成

#### 4.1. HTTP API

你可以使用 HTTP 请求 API 来动态在 Gateway 上创建 RDP/VNC/SSH/Telnet 服务器设置,symlink 等。这样你无须为 Gateway 编写插件也可以实现某些功能集成。

#### 创建服务器:

http://gatewayAddress/SERVER?id=serverId&displayName=Name&server=hostName&gatewayPwd=passwordInGateway.conf&...

gatewayPwd 是密码的 16 进制 MD5 哈希码。 该密码需要在 gateway.conf 中设置。你可以使用此链接得到你想要的 MD5 哈希码: http://www.miraclesalad.com/webtools/md5.php

#### 获取服务器列表:

http://w-think/SERVER?action=list&gatewayPwd=21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3&id=ATPlus

如果指定了服务器 id,该请求会返回 JSON 格式的该服务器的设置:

{"id":"ATPlus","displayName":"ATPlus","server":"cloud.thinrdp.net","shadowing":false,"protocols":"rdp","icon":"k bd.png","rdp":{"username":"demo","password":"demo"}}

如果没有指定服务器 id,该请求会返回所有服务器列表:

# 创建一个 symlink:

http://gatewayAddress/SYMLINK?symlink=symlinkId&server=existingServerId&validTime=20m&gatewayPwd=passwordInGateway.conf&...

symlink 类似于一个指向服务器的快捷方式,但是你可以设定该快捷方式的有效时间及密码等。更多参数信息请参看

http://www.remotespark.com/view/doc/com/toremote/gateway/connection/SymLink.html

删除一个服务器或 symlink,请在 URL 中添加 "&action=delete" 参数;更新的话,请在 URL 中添加 "&action=update" 参数。

## 获取 symlink 列表:

 $\underline{\text{http://w-think/SYMLINK?action=list\&gatewayPwd=21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3\&symlink=212a155e-e951-40db-95ea-177183174fa7}$ 

如果指定了 symlink id 的话,它会返回该 symlink 的设置:

 $\label{thm:control} $$\{''id'':''212a155e-e951-40db-95ea-177183174fa7'',''resourceId'':''169.254.146.243'',''validFrom'':''Aug 26, 2015 12:00:00 AM'',''parameters'':'''\} $$$ 

如果没有制定 symlink id 的话,它会返回所有 symlink 列表:

```
{"cols":[{"name":"id"},
```

```
{"name":"resourceId"},
              {"name":"password"},
              {"name":"validFrom"},
              {"name":"validTime"},
              {"name":"validTo"},
              {"name":"parameters"},
              {"name":"comment"}],
"rows":[["212a155e-e951-40db-95ea-177183174fa7", "169.254.146.243", "", 1440568800000, "", 0, "",
""],
              ["c5c6bc9d-f8a7-42ca-af9c-bd28c86adab4", "169.254.146.243", "", 1452544860000, "",
0, "", ""]]
}
获取连接会话列表:
http://w-think/SESSION?action=list&gatewayPwd=21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3&id=a29575a9-08c2-
4162-9bfb-4876820953db
如果指定了会话 id (id)的话,它会返回该会话的相关信息:
{"id":"a29575a9-08c2-4162-9bfb-
4876820953db", "server": "192.168.12.118", "clientlp": "169.254.84.132", "clientAgent": "Mozilla \ 5.0
(Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/47.0.2526.111
Safari\/537.36","thumbnail":"","startTime":"Tue Jan 26 15:38:55 MST
2016","numericId":621779525,"user":"","domain":"","rdpId":1,"startTime2":1453847935826}
如果 id 没有指定的话,它会返回所有会话列表:
{"cols":[{"name":"id"},
              {"name":"server"},
              {"name":"clientIp"},
```

{"name":"clientAgent"},

{"name":"startTime"},

{"name":"numericId"},

```
{"name":"user"},

{"name":"domain"},

{"name":"join"},

{"name":"protocol"},

{"name":"symlink"},

{"name":"thumbnail"}],
```

"size":1,

"rows":[["a29575a9-08c2-4162-9bfb-4876820953db","192.168.12.118","169.254.84.132","Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/47.0.2526.111 Safari\/537.36","Tue Jan 26 15:38:55 MST 2016",621779525,"","","","","RDP","",""]]

}

如果 HTTP 请求成功,会返回状态码 200;如果失败的话,会返回状态码 500。

## 更新授权文件(license file):

http://w-

think/CONTROL?licenseFile=base64encodedLicenseFile&gatewayPwd=21232f297a57a5a743894a0e4a8 01fc3

确保你使用 encodeURIComponent 对 Base64 值进行编码。比如: encodeURIComponent(base64encodedLicenseFile)

# 4.2. 插件 Plug-in

Gateway 是一个多线程程序,所以在为 Gateway 编写插件必须注意以下事项:

- 你的插件是线程安全的。
- 如果某个操作需要较长时间,考虑在一个新的线程内运行,不然有可能会导致网络超时错误。
- 使用 Collections.synchronizedList(),Collections.synchronizedMap, ConcurrentHashMap 等线程安全的类。
- 尽量避免使用匿名类,如果不当使用的话,可能会导致内存泄漏。
- 尽量使你的插件简单,最好不保存中间状态。
- 过度的日志可能会成为性能瓶颈。


# 4.2.1. 在 Eclipse 内运行 gateway 和你的 plug-in

下载 plug-in 示例


# http://remotespark.com/Plugin.zip

解压文件到你的 Eclipse 工作空间目录

## File -> Import:




点击"Next"




点击"Browse" 到你的工作空间目录

选择 Plugin 项目.

点击 "Finish"



右键点击 Plugin 项目, "Run As" -> "Java Application"



确保选中"SparkGateway – com.toremote.gateway",点击"OK"

现在 gateway 和你的插件一起运行在 Eclipse 内,你可以使用 "Debug As" -> Java Application 来调试你的插件代码。

# 检查清单:

● 示例可能使用的是一个老版本的 SparkGateway.jar (Plugin\libs\SparkGateway.jar)。你可能需要用新的 SparkGateway.jar(可以从安装目录里找到)替换这个旧版本。

#### 4.2.2. 握手插件 Handshake plug-in

每次一个新的远程回话建立时,握手插件都会被调用,所以该插件可以用来验证,修改甚至拒绝 此次远程会话。

当你在网页里面创建一个远程会话时,你可以在 URL 内添加任意参数,比如用户的 session id (用户登陆后获得的一个 session id, 和 RDP 远程会话无关),你可以将它加入到远程会话的 URL 中:

var rdp = new svGlobal.Rdp('ws://myGateway/RDP?server=myServer&token=mySessionId&...');

```
然后在 Gateway 握手插件中,你可以得到这个参数并且验证这是否是一个已登陆/授权的用户:
class SimpleHandshakePlugin implements HandshakeInterface{
       @Override
       public Map<String, String> onHandshake(Map<String, String> parameters) throws
ClientException{
             String token = parameters.get("token");
             if (isInvalidSession(token)){
                     throw new ClientException("Invalid sessioin");
             }
              return parameters;
       }
你也可以对这个 token 进行加密(使用 ASP.net, JSP, PHP 等),然会在握手插件内进行解密:
       public Map<String, String> onHandshake(Map<String, String> parameters) throws
ClientException{
             String token = decryptToken(token);//throw ClientException if not valid
              Map<String, String> paramsFromToken = parseToken(token);
              parameters.put(RdpParameter.server, paramsFromToken.get("server"));
              parameters.put(RdpParameter.user, paramsFromToken.get("user"));
              parameters.put(RdpParameter.pwd, paramsFromToken.get("pwd"));
             String userIp = parameters.get(RdpParameter.ARG_CLIENT_IP);
             //enable recording
              parameters.put(RdpParameter.sessionRecord, "1");//enable session recording
```

//specify the recording file name (optional)

parameters.put(RdpParameter.RECRODING\_FILE\_NAME, "myFileName");

return parameters;

}

## 最佳实践:

- 确保代码线程安全
- 确保操作能在3到5秒内尽快完成,否则考虑使用另外一个线程。
- 你可以使用 HTTP API 来代替插件。

#### 4.2.3. 部署你的插件

合并你的插件和 SparkGateway.jar,将他们导出到一个 jar 文件:

右键点击插件项目, "Export", 在 Java 项目下面选择 "Runable JAR file"

在 Launch configuration 内选择"SparkGateway - Plugin"

选择导出目的的

点击 "Finish"

确保在"Library handling"中选中"Extract required libraries into generated JAR".


在 gateway.conf 中设置你的插件类:

plugin = com.mycompany.plugin.SimpleManager


最好导出你的插件到一个独立的 jar 文件(不与 SparkGateway.jar 合并成一个文件),这样将来升级的时候,你不需要每次都要重新编译并导出你的插件,如果是这种情况你需要在 gateway.conf 中制定你的插件的位置:

pluginFile=theLocationOfYourPlugin.jar

下面是如何仅仅导出你的插件代码部分:



确保选中"src"目录:



点击"Finish"并确保在 gateway.conf 中设置 pluginFile: