OBJETIVO

Clonación Imagen Clonezilla

ALCANCE

Aplicable para todo CAM



Área Emisora: ISD Field Support HO País(es): Costa Rica (CAM)


Versión:

V.2

Autores	Puesto	Área
Jose Steven Cabrera Arias	APPLICATIONS SUPPORT SPECIALIST	Technology
Sergio Ledezma Castro	Analista Producto III	Technology

USB Booteable Clonezilla: Modo UEFI


Para bootear una USB con el Clonezilla, esta se debe bootear en modo UEFI sistema de partición GPT.




Seleccionamos el ISO **clonezilla-live-20190108-cosmic-amd64** Tal y como se muestra en la imagen de arriba.

USB Booteable Clonezilla: Modo LEGACY

Esta configuración es para equipos legacy como el Toshiba .745 Establecemos MBR




Seleccionamos Escribir en modo imagen DD



Proceso de Restauración CloneZilla:


1.- Bootear desde el disco extraíble Clonezilla Live en el equipo origen donde está el discoduro a clonar.

2.- Seleccionar la primera opción por defecto.




3.- Seleccione el idioma a trabajar, en este caso seleccionar "es_ES.UTF-8 Spanish | Español.

4.- Elegir la distribución del teclado por defecto.



5.- Iniciar Clonezilla.



6.- Seleccionar el primer modo: Guardar disco/partición a imagen.

```
*Clonezilla – Opensource Clone System (OCS)

*Clonezilla es un software gratuito (GFL) y viene sin NINGUNA GARANTIA*

///iSugerencia! A partir de ahora, si hay múltiples opciones disponibles, debe pulsar espacio para marcar su elección. Un asterisco (*) se mostrará en lo elegido///

Dos modos están disponibles, puede:

(1) guardar disco/partición a imagen o restaurar imagen a disco/partición

(2) disco a disco o partición a partición clonada.


Además, los modos Clonezilla lite server y client también están disponibles. Puede usarlos para una implementación masiva

Elegir modo:


device—image Disco/Partición a/desde Imagen device—device Disco/Partición a Disco/Partición remote—source Introduzca el modo de origen de la clonación de dispositivos remotos remote—dest Introduzca el modo de destino de la clonación de dispositivos remotos lite—server Introducin_el_servicor_Clonezilla_live_lite

| Cancelar | C
```


7.- Seleccionar el medio de comunicación para guardar la imagen del disco, usar la opción"ssh_server Usar Servidor SSH".




9.- Seleccione "dhcp Usar Transmisión DHCP".




14.- Indique la IP del equipo remoto el cual se conectará por medio SSH.



15.- El puerto por defecto es la 22.



16.- Indique el nombre de la cuenta del administrador (En este caso root).



17.- Indique la ruta donde esta la imagen del disco.



18.- Sale un mensaje indicando que debe introducir la contraseña para root.



19.- Solicita una confirmación para la conexión, digite "yes" y luego indique la contraseña root.


```
Mounting SSH server by:
LC_ALL=C sshfs "root"@172.16.12.57:"/home/tecnologia" /home/partimag –p 22 –o nonempty,noatime
The authenticity of host '172.16.12.57 (172.16.12.57)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:7GTNM6zgDiyv8eFuin4C7GIdf+POYm+eFhN/Au7235U.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
root@172.16.12.57's password:
```

20.- Seleccione el modo Beginner Modo Principiante.

21- Seleccione "Restoredisk Restaurar imagen a disco local".


```
Clonezilla: Elegir modo
*Clonezilla es un software gratuito (GPL) y viene sin NINGUNA GARANTIA*
Este software escribirá los datos en su disco duro cuando restaure! Es recomendable hacer una
copia de seguridad de los archivos importantes antes de restaurar!***
///Sugerencia! A partir de ahora, si hay múltiples opciones disponibles, debe pulsar espacio
para marcar su elección. Un asterisco (*) se mostrará en lo elegido///
Elegir modo:
              savedisk
                                 Guardar_disco_local_como_imagen
               saveparts
                                 Guardar_particiones_locales_como_imagen
                                 Restaurar_imagen_a_particiones_locales
              restoreparts
                                 Restaurar_una_imagen_a_múltiples_discos_locales.
              1-2-mdisks
              recovery-iso-zip
                                 Crear_recuperación_con_Clonezilla_live
              chk-img-restorable Comprobar_si_la_imagen_es_restaurable_o_no
                                 Salir. Introduzca linea de comandos del prompt
                          <0k>
                                                             <Cancel>
```

22.- Elegir archivo de imagen a restaurar.



2.- Seleccione el disco local donde deseas grabar la imagen.

26- Saltar la comprobación.



27- Seleccionar la acción al finalizar el proceso.



28- Muestra un mensaje sobre un comando, solo pulse <Enter> para continuar.

29- Se indica que los datos existentes en el disco se sobreescibiran, pulse "y" paracontinuar.

30- Te pregunta nuevamente lo mismo, solo pulse "y" para continuar.

```
Partclone
Partclone v0.2.48 http://partclone.org
Starting to restore image (-) to device (/dev/sda1)
Calculating bitmap... Please wait... done!
File system: EXTFS
Device size:
               4.0 GB
Space in use:
               3.3 GB
Free Space: 688.6 MB
Block size: 4096 Byte
Used block: 808271
Elapsed: 00:00:04 Remaining: 00:02:38 Rate: 1.22GB/min
Current Block: 19944 Total Block: 976384
Data Block Process:
                                                     2.47%
Total Block Process:
                                                     2.04%
```

32.- Al finalizar el proceso de copiado de la imagen pulse <Enter>.

Solo falta reiniciar el equipo y retirar el disco extraíble. Con esto finalizamos el proceso de restauración