


Manuale operativo — Comande, Cucina, Passe

RistoManager · aggiornato al 27 agosto 2026 · ciclo comande completo (servita, annulla, riporta, fuoco a consumo, avvisi sonori)

Il giro in una frase. La sala **propone**, il passe **lancia**, la partita **cucina e spunta**, il passe **chiama e serve**. Ogni passaggio ha il suo annulla: **richiama** prima del lancio, **annulla spunta** prima del servito, **riporta** dopo il servito.



Chi vede cosa: **Comande** la usano i camerieri, **Cucina** è il monitor di partita (una postazione = uno schermo), **Passe** è l'unico posto che vede l'uscita intera attraverso tutte le partite.

1 · Comande — il palmare del cameriere

Aprire e comporre

- Tocca il tavolo. Se c'è già una comanda aperta si riprende quella; se c'è un conto da incassare si apre il conto, e la comanda nuova parte solo da lì con un'azione esplicita.
- I coperti arrivano dalla prenotazione (o dai posti del tavolo per i walk-in): correggili subito se il numero è cambiato, alimentano il conto.
- I piatti si aggiungono all'**uscita** corrente (1^a, 2^a, 3^a...). Il numero proposto è quello dopo l'ultima già mandata. Varianti e note viaggiano sulla riga e la cucina le vede sempre.

Inviare

- **Invia** propone le righe in bozza. Cosa parte da solo dipende dalla modalità di lancio (§4): il badge della colonna dice sempre la verità — **in bozza** **al passe** **in cucina** **pronta** **servita**.
- Il badge si aggiorna da solo mentre guardi la comanda: quando la cucina finisce vedrai **pronta** senza toccare niente.

Correggere

- **richiama** (link sulla colonna, solo finché il badge dice *al passe*): l'uscita torna in bozza, si corregge e si rimanda. Se è già partita in cucina non si richiama più: si parla col passe.
- **Storno**: da riga inviata, con motivazione obbligatoria (minimo 3 caratteri). La motivazione finisce nelle statistiche degli scarti: scrivila vera («cliente ha cambiato idea», «errore di battitura»), non «xxx».
- Il trasferimento tavolo sposta l'intera comanda, cucina compresa.

Quando l'uscita è pronta

Arriva una **notifica push** sul telefono: «Tavolo N — servizio, n^a uscita pronta al passe». La manda il passe col bottone **Chiama**. Vai a ritirare.

2 · Cucina — il monitor di partita

Impostare lo schermo

- Al primo avvio scegli la **partita** (Antipasti, Primi, Griglia...): resta impostata anche dopo un riavvio del tablet. Si cambia da *Cambia partita*. «Senza partita» mostra i piatti non assegnati ad alcuna postazione.
- La **campana** in alto accende/spegne l'avviso sonoro della comanda nuova. È accesa di default, ma il browser suona solo dopo il primo tocco sullo schermo: la scelta della partita a inizio turno basta.

Leggere lo schermo

- Una **card** = **un'uscita di un tavolo** (solo le righe della tua partita). Timer in alto: verde fino a 5', ambra fino a 10', poi rosso.
- La striscia **allergie** rossa sulla card viene dalle note della prenotazione: leggila prima di partire.
- Il banner in alto riepiloga il servizio (piatti prenotati, allergie del turno): serve a inizio turno per attrezzarsi, non cambia in tempo reale.
- La striscia dei **totali** («5x tagliata · 3x orata») somma tutta la tua coda lanciata e non ancora pronta: è per chi mette in batteria le cotture.
- **In arrivo** (in basso, bordo tratteggiato): uscite lanciate che per la tua partita non devono ancora partire — è il lancio scaglionato, la Griglia parte prima dei Primi così arrivano al passe insieme. Il conto alla rovescia dice quanto manca; *inizia ora* forza la partenza.

Lavorare

- **Un tocco sulla riga** = quel piatto è pronto. Vale anche il salto diretto senza passare da «in preparazione»: sui piatti veloci è normale.
- **Tocco sulla riga già spuntata** = annulla (il piatto torna in lavorazione). L'errore si corregge con lo stesso gesto, finché l'uscita non è stata servita.
- **Tutto pronto** chiude in un colpo le righe rimaste della card.
- Quando tutta l'uscita è pronta (anche le altre partite) la card resta con l'anello verde finché il passe non la serve; se aspetta le altre partite da più di 4' il bordo **lampeggia**: il piatto sta morendo sotto la lampada, e il ritardo è di qualcun altro.
- Le righe **stornate** dalla sala spariscono da sole con la motivazione notificata; se lo schermo dice «riconconnessione...» continua a lavorare ciò che vedi: al ritorno della rete la coda si riallinea da sola.

3 · Passe — chi coordina le uscite

Le due domande

- **In corso** — cosa sta uscendo. Una riga per uscita, con un **pallino per partita**: ● pronta, ○ in corso, 2/3 a metà, — non coinvolta.
- **In attesa di lancio** — cosa devo far partire. Sono le proposte della sala. Una proposta ferma da più di 5' diventa rossa: un tavolo che non mangia, e nessun altro se ne accorge.

Le azioni

Bottone	Quando appare	Cosa fa
---------	---------------	---------

Lancia	proposta in attesa	manda l'uscita in cucina (parte il lancio scaglionato e le stampe di partita)
ri-lancia	uscita in corso non pronta	ricalcola i tempi di partenza da adesso: la partita è andata in tilt
Chiama	uscita tutta pronta	notifica push ai camerieri: venite a ritirare
Servita	uscita tutta pronta	l'uscita lascia il passe: sparisce da qui e dai monitor di partita
riporta	in «Servite da poco»	il ripensamento del Servita: l'uscita torna pronta al passe

- **Servita è parte del flusso, non un optional:** finché non la tocchi l'uscita resta sullo schermo, la statistica del ritiro non si misura, e in modalità «A consumo» la successiva non parte.
- **Servite da poco** (in fondo): le uscite servite negli ultimi 30 minuti. Da lì si *riporta* un Servita toccato per errore. Attenzione: se il servito aveva fatto partire l'uscita successiva (fuoco a consumo), quella non si richiama — le stampe sono già in partita.
- Se un'uscita in corso mostra l'allarme rosso «manca [partita] · N' sotto la lampada», una partita ha finito da troppo e le altre no: è il momento di urlare — o di ri-lanciare.
- La **campana** suona quando un'uscita diventa pronta. Come in cucina: on/off per schermo, primo tocco sblocca l'audio.
- **Statistiche:** delta di sincronia fra la prima e l'ultima riga pronta (mediano, non solo medio), attesa al passe (proposta → lancio), attesa al ritiro (pronta → servita), tempi per partita, scarti con motivazione.

4 · Le modalità di lancio — Impostazioni → sala e cucina

Modalità	Comportamento	Quando usarla
Tutto subito	ogni uscita parte in cucina all'invio	senza passe attivo
Prima uscita subito	la 1 ^a parte da sola, le altre le lancia il passe	servizio normale col passe
A consumo	parte un'uscita alla volta: la successiva quando segni <i>Servita</i> la precedente	ritmo dettato dal tavolo; richiede disciplina sul bottone Servita
Tutto dal passe	niente parte da solo	banchetti, menù degustazione

Nota su «A consumo»: all'invio parte la prima uscita solo se il tavolo non ha già qualcosa in cucina; un dolce ordinato a fine pasto, a tavolo ormai scarico, parte da solo. Il passe può comunque lanciare a mano in anticipo.

5 · Se qualcosa non torna

- **«riconnesione...» sull'header** — la rete balla. I monitor ricaricano la coda da soli al ritorno; nel dubbio, il ricarica periodico (60" cucina, 20" passe) riallinea comunque.
- **La campana non suona** — tocca lo schermo una volta (il browser blocca l'audio finché non c'è un'interazione), poi verifica che l'icona sia la campana piena e non quella sbarrata.
- **Ho segnato pronto per errore** — tocca di nuovo la riga: torna in lavorazione. Se l'uscita era già stata servita, il passe la *riporta* da «Servite da poco».
- **Ho servito l'uscita sbagliata** — passe → «Servite da poco» → *riporta*, entro 30 minuti.

- **Un'uscita proposta non parte mai** — guarda la modalità di lancio (§4) e il blocco «In attesa di lancio» del passe: qualcuno deve premere *Lancia*.
- **La stampante di partita è muta** — il lancio e la stampa viaggiano insieme: se l'uscita è sul monitor, la stampa è stata accodata. Il problema è a valle (agente di stampa / stampante): vedi il playbook stampanti.