

자주 묻는 질문(FAQ)

공통(필수)API

Zone

로그인

기초등록API

거래처등록

품목등록

품목조회(단건)

품목조회

영업관리API

견적서입력

주문서입력

판매입력

구매관리API

발주서조회

구매입력

생산관리API

작업지시서입력

• 생산불출입력

생산입고 I

(재고)출력물API

재고현황(단건)

재고현황

창고별재고현황(단건)

창고별재고현황

회계API

매출-매입전표 II 자동분개

소팅물API

주문API(소팅물관리)

근태관리 API

출/퇴근기록부(사원)

계시판API

계시판입력

API 직접실행(사전테스트)

생산불출 API

① 개요

외부 서비스와 연계를 통해서 ERP의 생산불출을 입력할 수 있습니다.

단, ERP 내 기본 입력화면 양식에 추가된 항목만 입력할 수 있기 때문에
입력 API의 양식필수 항목(반수)은 최소코드별로 상이하여
입력화면 양식에 추가되지 않은 항목 전송 시, 해당 항목의 데이터는 입력되지 않습니다.

② 요청 데이터 형식

항목	설명
호출방식	POST
Content-Type	application/json
Test URL	https://sboapi(ZONE).ecount.com/OAPI/V2/GoodIssued/SaveGoodsIssued?SESSION_ID={SESSION_ID}
Request URL	https://oapi(ZONE).ecount.com/OAPI/V2/GoodIssued/SaveGoodsIssued?SESSION_ID={SESSION_ID}
자료포맷 종류	JSON(Parameter, Result)

③ 자료포맷 종류

변수	변수명	자릿수	이카운트필수	양식필수	설명
SESSION_ID	세션ID	STRING(50)	Y		로그인 API 호출 후 받은 SESSION_ID(세션ID)
GoodsIssuedList					
[BulkDatas]					반복부분
					순번
UPLOAD_SER_NO	순번	SMALLINT(4,0)	Y		* 입력내용 - 동일한 전표로 투고자 하는 경우 동일 순번을 부여합니다. - 입력된 순번 및 전표류를기준 설정에 따라 한 장의 전표로 처리됩니다.
IO_DATE	일자	STRING(8)			* 입력일자제한 - 최대 4자
EMP_CD	담당자	STRING(30)			담당자코드(ERP 담당자코드) 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
WH_CD_F	보내는창고	STRING(5)	Y		보내는창고(ERP 창고코드)
WH_CD_T	받는공장	STRING(5)	Y		받는공장(ERP 창고코드)
PJT_CD	프로젝트	STRING(14)			프로젝트코드 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
DOC_NO	생산불출No.	STRING(30)			생산불출 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
TTL_CTT	제목	STRING(200)			제목 제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭 > 제목 기본값 설정 > 직접입력인 경우에만 입력함.
U_MEMO1	문자형식1	STRING(200)			제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭 > 항목설정한 경우에 입력함. 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
U_MEMO2	문자형식2	STRING(200)			제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭 > 항목설정한 경우에 입력함. 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
U_MEMO3	문자형식3	STRING(200)			제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭 > 항목설정한 경우에 입력함. 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
U_MEMO4	문자형식4	STRING(200)			제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭 > 항목설정한 경우에 입력함. 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
U_MEMO5	문자형식5	STRING(200)			제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭 > 항목설정한 경우에 입력함. 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
U_TXT1	창문형식1	STRING(2000)			제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭 > 항목설정한 경우에 입력함. 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
PLAN_DATE	작업지시서일자	STRING(8)			작지(일자-번호 포함) 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
PLAN_NO	작업지시서번호	NUMERIC(5,0)			제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 상단탭 > 항목설정한 경우에 입력함.
PLAN_PROD	작업지시품목	STRING(20)			작업지시품목코드 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
PROD_CD	품목코드	STRING(20)	Y		품목코드(ERP품목코드)
PROD_DES	품목명	STRING(100)			품목명(ERP품목명) 미 입력시 ERP품목코드에 해당하는 품목명이 입력됨
SIZE_DES	규격	STRING(100)			규격(ERP규격) 미 입력시 ERP품목코드에 해당하는 규격이 입력됨 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
UQTY	추가수량	NUMERIC(28,10)			추가수량 사용할 경우만 입력 (Self-Customizing > 환경설정 > 기능설정 > 제고탭 > 수량단위 설정 > 추가수량관리여부에 기본과추가수량사용 설정 한 경우) 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
QTY	수량	NUMERIC(28,10)	Y		생산불출수량 추가수량 사용할 경우만 입력 (Self-Customizing > 환경설정 > 기능설정 > 제고탭 > 수량단위 설정 > 추가수량관리여부에 기본과추가수량사용 설정 한 경우) 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
REMARKS	적요	STRING(200)			적요 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
ITEM_CD	관리항목	STRING(14)			관리항목코드
P_AMT1	금액1	NUMERIC(28,10)			제고 > 생산불출입력화면 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭 > 금액1 사용인 경우에 입력 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
P_AMT2	금액2	NUMERIC(28,10)			제고 > 생산불출입력화면 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭 > 금액2 사용인 경우에 입력 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
P_REMARKS1	적요1	STRING(100)			제고 > 생산불출입력화면 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭 > 적요1 사용인 경우에 입력 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
P_REMARKS2	적요2	STRING(100)			제고 > 생산불출입력화면 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭 > 적요2 사용인 경우에 입력 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
P_REMARKS3	적요3	STRING(100)			제고 > 생산불출입력화면 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭 > 적요3 사용인 경우에 입력 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 생산불출입력 > 읍선 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)

④ Result

변수	변수명	자릿수	필수여부	설명
Status	처리결과		Y	200(정상)
Error	오류			오류가 발생할 경우
Code	오류코드			
Message	오류내용			
MessageDetail	오류상세정보			
Data				
반복부분				
SuccessCnt	성공건수	STRING(20)	Y	
FailCnt	실패건수	STRING(20)	Y	
ResultDetails	처리결과	STRING(4000)	Y	
SlipNos	생산불출번호(ERP)	STRING(20)	Y	생산불출번호(실패시 공백)
EXPIRE_DATE	EXPIRE_DATE		Y	주어진 날짜의 이카운트 API 현재버전서비스가 종료됩니다.
QUANTITY_INFO	허용수량		Y	1시간, 1일 동안 전송할 수 있는 허용 수량

TRACE_ID	로그확인용 일련번호		Y	오류발생시 로그 확인을 위한 일련번호
◎ Example Parameter				
URL : https://api(ZONE).ecount.com/OAPI/V2/GoodsIssued/SaveGoodsIssued?SESSION_ID={SESSION_ID} // Replace {ZONE} with real zone information when entering Zone data.(Without {})				
{ "GoodsIssuedList": [{ "BulkDatas": { "IO_DATE": "20180612", "UPLOAD_SER_NO": "", "EMP_CD": "", "WH_CD_F": "00009", "WH_CD_T": "00022", "PJT_CD": "", "DOC_NO": "", "TTL_CTT": "", "U_MEMO1": "", "U_MEMO2": "", "U_MEMO3": "", "U_MEMO4": "", "U_MEMO5": "", "U_TXT1": "", "PLAN_DATE": "", "PLAN_NO": "", "PLAN_PROD": "", }] }]				
◎ Example Result				
[SUCCESS] { "Data": { "EXPIRE_DATE":""," "QUANTITY_INFO": "시간당 연속 오류 제한 건수" : 1/30," 1시간 허용량" : 3/6000," 1일 허용량" : 3/10000", "TRACE_ID":"db6138411aad40e42dc5e209f65f6f3c", "SuccessCnt": 2, "FailCnt": 0, "ResultDetails": [{"IsSuccess": true,"TotalError": "[전표목록1] OK","Errors": [],"Code": null} {"IsSuccess": true,"TotalError": "[전표목록1] OK","Errors": [],"Code": null}], \$lipNos: ["20180612-1"] }, "Status": "200", "Error": null, "Timestamp": "2018-06-12 13:20:30.218", "RequestKey": "", "IsEnableNoL4": false }				
[FAIL - Validation] { "Data": { "EXPIRE_DATE":""," "QUANTITY_INFO": "시간당 연속 오류 제한 건수" : 1/30," 1시간 허용량" : 3/6000," 1일 허용량" : 3/10000", "SuccessCnt": 0, "FailCnt": 2, "ResultDetails": [{"IsSuccess": false,"TotalError": "[전표목록1] 보내는창고 (필수) , 받는공장 (필수) , 품목코드 (필수) , 품목명 (필수),수량 (필수) , 보내는창고 (보내는창고와 받는공장이 같습니다.)", "Errors": [{"ColCd": "WH_CD_F","Message": "보내는창고 (필수)}}, {"ColCd": "WH_CD_T","Message": "받는공장 (필수)}}, {"ColCd": "PROD_CD","Message": "품목코드 (필수)}}, {"ColCd": "PROD_DES","Message": "품목명 (필수)}}, {"ColCd": "QTY","Message": "수량 (필수)}}, {"ColCd": "WH_CD_F","Message": "보내는창고 (보내는창고와 받는공장이 같습니다.)"}]}, {"IsSuccess": false,"TotalError": "[전표목록1] 보내는창고 (필수) , 받는공장 (필수) , 품목코드 (필수) , 품목명 (필수),수량 (필수) , 보내는창고 (보내는창고와 받는공장이 같습니다.)", "Errors": [{"ColCd": "WH_CD_F","Message": "보내는창고 (필수)}}, {"ColCd": "WH_CD_T","Message": "받는공장 (필수)}}, }]				
◎ 오류 종류별 설명				
오류 종류별 상세 설명은 상세보기 링크를 클릭해 확인해 주시기 바랍니다. 상세보기				