

자주 묻는 질문(FAQ)

공통(필수) API

Zone

로그인

기초등록 API

거래처 등록

품목 등록

품목 조회(단건)

품목 조회

영업관리 API

견적서 입력

주문서 입력

판매 입력

구매관리 API

발주서 조회

구매 입력

생산관리 API

• 작업지시서 입력

생산물출입력

생산 입고 I

(재고)출력물 API

재고 현황(단건)

재고 현황

창고별 재고 현황(단건)

창고별 재고 현황

회계 API

매출·매입 전표 II 자동 분개

소팅물 API

주문 API(소팅물관리)

근태관리 API

출/퇴근 기록부(사원)

계시판 API

계시판 입력

API 직접 실행(사전테스트)

작업지시서 API

① 개요

외부 서비스와 연계를 통해서 ERP의 작업지시서를 입력할 수 있습니다.

단, ERP 내 기본 입력화면 양식에 추가된 항목만 입력할 수 있기 때문에
입력 API의 양식 필수 항목(반수)은 회사코드별로 상이하며
입력화면 양식에 추가되지 않은 항목 전송 시, 해당 항목의 데이터는 입력되지 않습니다.

② 요청 데이터 형식

항목	설명
호출방식	POST
Content-Type	application/json
Test URL	https://sboapi(ZONE).ecount.com/OAPI/V2/JobOrder/SaveJobOrder?SESSION_ID={SESSION_ID}
Request URL	https://oapi(ZONE).ecount.com/OAPI/V2/JobOrder/SaveJobOrder?SESSION_ID={SESSION_ID}
자료포맷 종류	JSON(Parameter, Result)

③ 자료포맷 종류

변수	변수명	자릿수	이카운트 필수	양식 필수	설명
SESSION_ID	세션ID	STRING(50)	Y		로그인 API 호출 후 받은 SESSION_ID(세션ID)
JobOrderList					
[BulkDatas]	주문서 전표별 정보				반복부분
					순번
UPLOAD_SER_NO	순번	SMALLINT(4,0)	Y		* 입력내용 - 동일한 전표로 투고자 하는 경우 동일 순번을 부여합니다. - 입력된 순번 및 전표류를 기존 설정에 따라 한 장의 전표로 처리됩니다.
IO_DATE	일자	STRING(8)			* 입력일자제한 - 최대 4자
CUST	납품처 코드	STRING(30)			작업지시 납품처코드(ERP거래처코드) 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
CUST_DES	납품처명	STRING(100)			작업지시 납품처명(ERP거래처명) 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
EMP_CD	담당자	STRING(30)			담당자코드(ERP 담당자코드) 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
PJT_CD	프로젝트	STRING(14)			프로젝트코드 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
DOC_NO	작업지시서 No.	STRING(30)			작업지시서 No. 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
TTL_CTT	제목	STRING(200)			제목 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭 > 제목 기본값 설정 > 직접입력된 경우에만 입력함.
TIME_DATE	납기일자	STRING(8)			납기일자 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
U_MEMO1	문자형식1	STRING(200)			제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭 > 항목설정한 경우에 입력함. 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
U_MEMO2	문자형식2	STRING(200)			제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭 > 항목설정한 경우에 입력함. 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
U_MEMO3	문자형식3	STRING(200)			제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭 > 항목설정한 경우에 입력함. 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
U_MEMO4	문자형식4	STRING(200)			제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭 > 항목설정한 경우에 입력함. 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
U_MEMO5	문자형식5	STRING(200)			제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭 > 항목설정한 경우에 입력함. 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
U_TXT1	장문형식1	STRING(2000)			제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭 > 항목설정한 경우에 입력함. 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 상단탭에서 설정 가능)
PROD_CD	품목코드	STRING(20)	Y		품목코드(ERP품목코드)
PROD_DES	품목명	STRING(100)			품목명(ERP품목명) 미 입력시 ERP품목코드에 해당하는 품목명이 입력됨
SIZE_DES	규격	STRING(100)			규격(ERP규격) 미 입력시 ERP품목코드에 해당하는 규격이 입력됨 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
UQTY	추가수량	NUMERIC(28,10)			추가수량 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
QTY	수량	NUMERIC(28,10)			작업지시수량
WH_CD	창고코드	STRING(5)			작업지시 창고코드 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
REMARKS	적요	STRING(200)			적요 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
ITEM_CD	관리항목	STRING(14)			관리항목코드
P_AMT1	금액1	NUMERIC(28,10)			제고 > 작업지시서입력화면 > 옵션 > 입력화면설정 > 하단탭 > 금액1 사용인 경우에 입력 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
P_AMT2	금액2	NUMERIC(28,10)			제고 > 작업지시서입력화면 > 옵션 > 입력화면설정 > 하단탭 > 금액2 사용인 경우에 입력 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
P_REMARKS1	적요1	STRING(100)			제고 > 작업지시서입력화면 > 옵션 > 입력화면설정 > 하단탭 > 적요1 사용인 경우에 입력 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
P_REMARKS2	적요2	STRING(100)			제고 > 작업지시서입력화면 > 옵션 > 입력화면설정 > 하단탭 > 적요2 사용인 경우에 입력 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
P_REMARKS3	적요3	STRING(100)			제고 > 작업지시서입력화면 > 옵션 > 입력화면설정 > 하단탭 > 적요3 사용인 경우에 입력 필수항목설정 되어 있으면 반드시 입력해야 함.(제고1 > 생산/외주 > 작업지시서입력 > 옵션 > 입력화면설정 > 하단탭에서 설정 가능)
PROD_BOM_DES	BOM버전	STRING(100)			생산품 BOM 버전 생산품의 BOM 버전을 입력 미입력 시 기본 BOM 버전이 입력됨

④ Result

변수	변수명	자릿수	필수여부	설명
Status	처리결과		Y	200(정상)
Error	오류			오류가 발생할 경우
Code	오류코드			
Message	오류내용			
MessageDetail	오류상세정보			
Data				반복부분
SuccessCnt	성공건수	STRING(20)	Y	
FailCnt	실패건수	STRING(20)	Y	
ResultDetails	처리결과	STRING(4000)	Y	
SlipNos	작업지시서번호(ERP)	STRING(20)	Y	작업지시서번호(실패시 공백)
EXPIRE_DATE	EXPIRE_DATE		Y	주어진 날짜의 이카운트 API 현재버전서비스가 종료됩니다.
CURRENT_VERSION	CURRENT_VERSION		Y	현재 API 버전 정보입니다. 이 버전은 2025년 12월 31일까지 유효합니다.

QUANTITY_INFO	여량누량		Y	1시간, 1일 총인입량 및 누른 여량 누량
TRACE_ID	로그확인용 일련번호		Y	오류발생시 로그 확인을 위한 일련번호

⓪ Example Parameter

URL : https://oapi(ZONE).ecount.com/OAPI/V2/JobOrder/SaveJobOrder?SESSION_ID={SESSION_ID}
// Replace {ZONE} with real zone information when entering Zone data.(Without {})

```
{
  "JobOrderList": [{
    "BulkDatas": {
      "IO_DATE": "20180612",
      "UPLOAD_SER_NO": "",
      "CUST": "",
      "CUST_DES": "",
      "PJT_CD": "",
      "EMP_CD": "",
      "TIME_DATE": "",
      "DOC_NO": "",
      "TTL_CTT": "",
      "U_MEMO1": "",
      "U_MEMO2": "",
      "U_MEMO3": "",
      "U_MEMO4": "",
      "U_MEMO5": "",
      "U_TXT1": "",
      "PROD_CD": "00001",
      "PROD_DES": "test",
```

⓪ Example Result

```
[SUCCESS]
{
  "Data": {
    "EXPIRE_DATE": "",
    "QUANTITY_INFO": "시간당 연속 오류 제한 건수" : 1/30, " 1시간 허용량" : 3/6000, " 1일 허용량" : 3/10000",
    "TRACE_ID": "db6138411aad40e42dc5e209f65f6f3c",
    "SuccessCnt": 2,
    "FailCnt": 0,
    "ResultDetails": [{"IsSuccess": true, "TotalError": "[전표류름1] OK", "Errors": [], "Code": null}
      {"IsSuccess": true, "TotalError": "[전표류름1] OK", "Errors": [], "Code": null}],
  },
  "SlipNos": ["20180612-1"],
},
"Status": "200",
"Error": null,
"Timestamp": "2018-06-12 13:15:47.613",
"RequestKey": "",
"IsEnableNoL4": false
}
```

[FAIL - Validation]

```
{
  "Data": {
    "EXPIRE_DATE": "",
    "QUANTITY_INFO": "시간당 연속 오류 제한 건수" : 1/30, " 1시간 허용량" : 3/6000, " 1일 허용량" : 3/10000",
    "SuccessCnt": 0,
    "FailCnt": 1,
    "ResultDetails": [{"IsSuccess": false, "TotalError": "[전표류름 1] 일자 (편집제한일자)", "Errors": [{"ColCd": "IO_DATE", "Message": "일자 (편집제한일자)"}], "Code": null},
      {"IsSuccess": false, "TotalError": "[전표류름 2] 일자 (편집제한일자)", "Errors": [{"ColCd": "IO_DATE", "Message": "일자 (편집제한일자)"}], "Code": null}],
  },
  "SlipNos": null
},
"Status": "200",
"Error": null,
"Timestamp": "2018-06-12 13:15:10.034",
"RequestKey": "",
"IsEnableNoL4": false
}
```

⓪ 오류 종류별 설명

오류 종류별 상세 설명은 상세보기 링크를 클릭해 확인해 주시기 바랍니다.
[상세보기](#)