

Manual de Usuario

Anita ERP — Recepción de proveedores y movimientos de
stock

Empresa:

Versión 1.1 — agosto 2026

<http://10.20.30.210/seguridad/login>

Índice

1. Introducción
2. Conceptos básicos
3. Listado de recepciones
4. Permisos — recepción de proveedores
5. Alta y edición de recepción
6. Confirmación y estados
7. Devolución y anulación
8. Configuración contable (administradores)
9. Listado de movimientos de stock
10. Entradas, salidas y transferencias manuales
11. Tipos y variantes de transferencia
12. Transferencia de mercadería (pantalla ágil)
13. Aprobación y rechazo de transferencias
14. Transferencias con asiento contable (TRCONT)
15. Reporte transferencias pendientes
16. Comprobantes PDF y exportaciones
17. Procesos relacionados (mismo stock)
18. Errores frecuentes y soluciones
19. Flujos paso a paso (resumen)

1. Introducción

Este manual explica paso a paso cómo registrar mercadería que ingresa desde proveedores (Recepción de proveedores) y cómo mover stock dentro de la empresa (Movimientos de stock y Transferencias). Está pensado para personas que usan Anita ERP por primera vez: no hace falta saber programación ni contabilidad avanzada.

Recepción de proveedores documenta lo que llegó físicamente contra una Orden de compra (OC). Al confirmar, el sistema suma stock en el depósito elegido y puede generar el asiento contable de provisión.


Movimientos de stock registran entradas, salidas y transferencias manuales. Transferencia de mercadería es una pantalla optimizada para mover artículos entre depósitos o hacia/desde un bien de uso (equipo, PC, etc.), con o sin aprobación del receptor.

Algunos tipos de transferencia generan además un asiento contable (TRCONT): imputan el costo de la mercadería al centro de costo destino. Esas transferencias solo se registran desde Stock → Transferencia, nunca desde Movimientos de Stock.

Menú principal: Stock → Recepción proveedores; Stock → Movimientos de Stock; Stock → Transferencia. Las acciones visibles dependen de los permisos de su usuario.

- Un borrador de recepción no modifica stock hasta que usted presiona Confirmar.
- Una transferencia siempre descuenta stock del origen; el ingreso en destino puede ser inmediato o quedar pendiente de aprobación.
- Desde el listado de Movimientos de Stock ve movimientos sueltos y transferencias en una sola grilla.

2. Conceptos básicos



Transferencia (T).

Transferencia: documento que mueve cantidades de un origen (depósito o bien de uso) a un destino. Genera movimiento de salida y, cuando corresponde, movimiento de entrada.

Glosario rápido

Término	Significado para el operador
OC	Orden de compra en Compras; trae proveedor, ítems y precios acordados.
BORRADOR	Recepción guardada pero sin impacto en stock.
CONFIRMADA	Recepción que ya ingresó mercadería al depósito.
COM PDF	Impresión del comprobante de recepción.
NPU	Número de parte única para ítems serializados.
Pendiente de recepción	Transferencia enviada; falta que el destino apruebe.
TRCONT	Tipo de transferencia con contabilidad: un asiento al confirmar (no al enviar si requiere aprobación).
Centro costo destino	Sector contable que recibe el DEBE del asiento TRCONT; obligatorio en el formulario.
Bien de uso	Equipo o activo con stock asignado (ej. notebook con insumos).

3. Listado de recepciones

Anita ERP Stock

Ayuda operativa

Recepciones

Movimientos

Transferencias

Pendientes

Consultas

Listado de recepciones de proveedores

Stock > Recepción proveedor

Estado: Confirmada Desde: 01/08/2026 Proveedor: Aceros

Aplicar filtros

Nueva

PDF

Excel

COM	Fecha	Proveedor	OC	Estado	Importe
COM-5521	14/08/2026	Aceros del Sur	OC-9921	Confirmada	1.180.000
COM-5510	12/08/2026	Empaques Norte	OC-9910	Borrador	—
COM-5498	08/08/2026	Metales Andinos	OC-9899	Confirmada	760.000

Listado de recepciones de proveedores

Anita ERP Stock

Ayuda operativa

Recepciones

Movimientos

Transferencias

Pendientes

Consultas

Listado de recepciones de proveedores

Stock > Recepción proveedor

Estado: Confirmada Desde: 01/08/2026 Proveedor: Aceros

Aplicar filtros

Nueva

PDF

Excel

COM	Fecha	Proveedor	OC	Estado	Importe
COM-5521	14/08/2026	Aceros del Sur	OC-9921	Confirmada	1.180.000
COM-5510	12/08/2026	Empaques Norte	OC-9910	Borrador	—
COM-5498	08/08/2026	Metales Andinos	OC-9899	Confirmada	760.000

Listado de recepciones de proveedores

Pantalla: Stock → Recepción proveedores. Muestra número de recepción, fecha, tipo,

OC, proveedor, empresa, estado y badges de diferencias.

Las filas con fondo amarillo indican diferencias respecto a la OC (precio, cantidad, artículo extra, faltante o laboratorio).

Use la búsqueda rápida en la barra superior: tolera errores de tipeo si escribe al menos 6 caracteres. Para criterios precisos abra el panel Filtros y pulse Aplicar filtros.

Exporte a PDF, Excel o CSV con los botones sobre la tabla; respeta los filtros activos, no solo la página visible.

Badges de diferencias en el listado

Badge	Significado
P	Precio de recepción distinto al de la OC.
C	Cantidad recibida distinta a la pedida.
A	Artículo extra o sustituto no estaba en la OC.
F	Faltante: ítem de OC no recibido.
LAB	Artículo de laboratorio (prefijo configurado).

- PDF rojo: imprime comprobante COM de la recepción.
- Lápiz: editar borrador o consultar recepción confirmada/anulada.
- Flechas amarillas: cambiar OC (solo borrador).
- Check verde: confirmar recepción (solo borrador).
- Papelera roja: eliminar borrador (acción irreversible).

Barra superior y filtros			
Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Manual / Guía del módulo	Esquina superior derecha del listado (ícono libro)	Abre este manual de usuario en una pestaña nueva.	Usuario autenticado

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Nuevo registro	Barra superior de la tarjeta (card-header)	Abre formulario de alta (recepción o movimiento según pantalla).	crear-recepcion-proveedor / crear-movimientos-de-stock
Filtros	Barra superior de la tarjeta (card-header) — botón Filtros	Despliega panel con criterios por campo, condición y valor.	listar-recepcion-proveedor / listar-movimientos-de-stock
Búsqueda rápida	Campo filtro_valor + lupa	Panel cerrado: busca en todos los campos (tolera tipeo). Panel abierto: aplica criterios del panel.	Permiso listar del módulo
Limpiar filtros	Junto al botón Filtros (si hay criterios activos)	Recarga el listado sin parámetros.	Permiso listar del módulo
PDF / Excel / CSV	Barra de exportación sobre la tabla	Exporta el listado con los filtros activos (no solo la página visible).	Permiso listar del módulo
Emitir recepción (PDF)	Columna Acciones de cada fila — icono PDF rojo	Abre comprobante COM en nueva pestaña.	listar-recepcion-proveedor
Editar / Consultar	Columna Acciones de cada fila — lápiz	Borrador editable; confirmada/anulada en solo lectura.	editar-recepcion-proveedor
Cambiar OC	Columna Acciones de cada fila — flechas (solo BORRADOR)	Reasigna otra orden de compra al borrador.	actualizar-recepcion-proveedor
Confirmar recepción	Columna Acciones de cada fila — check verde	Confirma ingreso: stock + asiento + Anita COM.	confirmar-recepcion-proveedor
Eliminar borrador	Columna Acciones de cada fila — papelera roja	Elimina borrador sin impacto en stock.	actualizar-recepcion-proveedor

4. Permisos — recepción de proveedores

Si no ve un botón descrito en este manual, su rol probablemente no tiene el permiso. Solicítelo al administrador de usuarios.

Sin el permiso `listar-todas-recepciones-proveedor` solo verá recepciones de su centro de costo y empresas asignadas.

Permisos principales

Permiso	Para qué sirve
<code>listar-recepcion-proveedor</code>	Ver listado, exportar e imprimir COM PDF.
<code>crear-recepcion-proveedor</code>	Botón Nuevo registro y pantalla de alta.
<code>actualizar-recepcion-proveedor</code>	Guardar borrador, eliminar borrador, cambiar OC.
<code>confirmar-recepcion-proveedor</code>	Confirmar recepción (impacta stock y contabilidad).
<code>devolver-recepcion-proveedor</code>	Registrar devolución a proveedor.
<code>anular-recepcion-proveedor</code>	Anular recepción confirmada (revierte stock).
<code>ocr-recepcion-proveedor</code>	Cargar datos desde foto o PDF del remito (si está habilitado).

5. Alta y edición de recepción

Anita ERP Stock

Ayuda operativa

Recepciones

Movimientos

Transferencias

Pendientes

Consultas

Recepción COM-5521 — cabecera e ítems

Stock > Recepción proveedor > Editar

Datos

Ítems

Lotes

Archivos

Asiento

Proveedor

Aceros del Sur S.A.

Depósito

DEP-01 Principal

Remito proveedor

R-77821

Moneda / cotiz.

ARS / 1

SKU	Pedida	Recibida	Pendiente	Precio
ART-8801	20	20	0	12.500
ART-8810	8	8	0	18.200

Confirma

Guardar borrado

Formulario de recepción — cabecera, ítems y solapas

Anita ERP Stock

Ayuda operativa

Recepciones

Movimientos

Transferencias

Pendientes

Consultas

Nueva recepción — elegir OC

Órdenes de compra pendientes de recibir

OC	Proveedor	Fecha	Pendiente	Moneda
OC-9921	Aceros del Sur	14/08/2026	28 UN	ARS
OC-9910	Empaques Norte	10/08/2026	120 UN	USD
OC-9902	Servicios Norte	09/08/2026	1 servicio	ARS

Elegir

Cerrar

Modal de órdenes de compra pendientes

Anita ERP Stock
Ayuda operativa

Recepciones

Movimientos
Transferencias
Pendientes
Consultas

Recepción COM-5521 — cabecera e ítems

Stock > Recepción proveedor > Editar

Datos
Ítems
Lotes
Archivos
Asiento

Proveedor
Aceros del Sur S.A.

Depósito
DEP-01 Principal

Remito proveedor
R-77821

Moneda / cotiz.
ARS / 1

SKU	Pedida	Recibida	Pendiente	Precio
ART-8801	20	20	0	12.500
ART-8810	8	8	0	18.200

Confirmar
Guardar borrado

Formulario de recepción — cabecera, ítems y solapas

Flujo recomendado: Nuevo registro → indicar Nº OC (Enter, Tab o lupa) → completar fecha, número de factura/remito, depósito de entrada → cargar cantidades recibidas y rechazadas → Guardar → revisar solapa Asiento contable → Confirmar recepción.

Nº OC: escriba el número y presione Enter, use la lupa para buscar OC pendientes o el enlace Ver OC para abrir la orden en otra pestaña.

Proveedor y empresa vienen de la OC (solo lectura). Fecha no puede ser posterior a hoy.

Nº factura remito: acepta formatos como 265, 1-265, FAC 1-265, REM 999, ND, NC.

Depósito general entrada: opcional en cabecera; puede definir depósito distinto por línea. Use código + lupa (F1) para elegir depósito autorizado.

Solapas: Recepción (formulario), Historia estados, Asiento contable (vista previa o grabado), Archivos asociados (adjuntos y OCR).

- Agregar artículo extra: para mercadería no pedida en la OC (línea tipo EXTRA).
- Cant. recibida / Rechaz.: al menos una debe ser mayor a cero por línea.
- Motivo rechazo: obligatorio si cantidad rechazada > 0.

Motivo diferencia de precio: obligatorio si el precio recibido $\neq$ precio OC.

- Ver detalle de precios: modal con precio OC, cantidad, precio recepción y total.
- Badge NPU: ítem con número de parte única; badge Fórmula: depósito de fórmulas.
- OCR: suba PDF o imagen del remito para precargar cantidades (requiere permiso y configuración del servidor).


Cabecera y solapas

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Nº OC	Cabecera — campo numérico + lupa	Enter/Tab precarga ítems; lupa abre modal OC pendientes.	crear-recepcion-proveedor
Ver OC	Junto a Nº OC	Abre orden de compra en nueva pestaña.	listar-ordencompra / editar-ordencompra
Fecha / Nº factura remito	Cabecera	Fecha obligatoria (no futura); remito/factura opcional con formatos flexibles.	crear-recepcion-proveedor / actualizar-recepcion-proveedor
Depósito general entrada	Cabecera — modal depósito	Código + lupa F1; precarga depósito por línea si se indica.	crear-recepcion-proveedor
Solapas	Solapas superiores del formulario	Recepción, Historia estados, Asiento contable, Archivos asociados.	Según permiso de edición/consulta
Guardar / Confirmar / Eliminar	Pie del formulario (card-footer)	Guardar borrador; Confirmar impacta stock; Eliminar solo borrador.	actualizar-recepcion-proveedor / confirmar-recepcion-proveedor

Grilla de ítems

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Agregar artículo extra	Sobre la grilla	Línea EXTRA no pedida en OC.	actualizar-recepcion-proveedor
Consulta artículo	Grilla de ítems de la recepción — lupa	Modal búsqueda; Elegir carga SKU y descripción.	crear-recepcion-proveedor
Detalle de precios	Grilla de ítems de la recepción — botón info	Modal precio OC vs recepción y motivo diferencia.	actualizar-recepcion-proveedor
Cant. recibida / Rechaz.	Grilla de ítems de la recepción	Al menos una > 0; motivo rechazo obligatorio si hay rechazo.	actualizar-recepcion-proveedor
Depósito por línea	Grilla de ítems de la recepción — columna Dep.	Opcional; sobrescribe depósito general de cabecera.	actualizar-recepcion-proveedor
OCR remito/factura	Solapa Archivos / cabecera en edición	Sube PDF/imagen para precargar cantidades.	ocr-recepcion-proveedor

6. Confirmación y estados



Estado	Qué puede hacer
CONFIRMADA	Consultar, PDF COM, Devolución a proveedor, Anular recepción.
ANULADA	Solo consulta e impresión histórica.

- Confirmar dispara: movimiento de stock (entrada), asiento contable tipo COM (si contabilidad activa), sincronización legacy Anita y registro de NPU si aplica.
- El sistema puede enviar avisos por email ante diferencias de precio, cantidad, artículos extra, faltantes, laboratorio, rechazos o encuesta de proveedor.
- Anular recepción revierte stock, asiento y registros Anita; no es posible si hay factura de proveedor vinculada o devoluciones confirmadas.

7. Devolución y anulación

Anita ERP Stock

Ayuda operativa

Recepciones

Movimientos

Transferencias

Pendientes

Consultas

Devolución a proveedor contra COM-5521

Stock > Recepción > Devolución

Solo se puede devolver sobre recepciones confirmadas. Genera movimiento de salida y asiento.

Recepción origen

COM-5521

Motivo

Mercadería defectuosa

SKU	Recibida	A devolver	Depósito
ART-8801	20	2	DEP-01

Confirmar devolución

Devolución a proveedor contra recepción confirmada

Anita ERP Stock

Ayuda operativa

Recepciones

Movimientos

Transferencias

Pendientes

Consultas

Devolución a proveedor contra COM-5521

Stock > Recepción > Devolución

Solo se puede devolver sobre recepciones confirmadas. Genera movimiento de salida y asiento.

Recepción origen

COM-5521

Motivo

Mercadería defectuosa

SKU	Recibida	A devolver	Depósito
ART-8801	20	2	DEP-01

Confirmar devolución

Devolución a proveedor contra recepción confirmada

Devolución a proveedor: disponible en recepciones CONFIRMADAS de tipo

RECEPCION. Indique cantidades a devolver; no pueden superar lo recepcionado.

Al registrar devolución el sistema la confirma automáticamente: genera salida de stock equivalente.

Anular recepción: revierte stock, asiento contable y registros Anita. Confirme el mensaje de advertencia antes de continuar.

Pantalla devolución

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Registrar devolución	Pie del formulario (card-footer)	Confirma salida automática contra recepción origen.	devolver-recepcion-proveedor
Anular recepción	Pie del formulario (card-footer) (recepción CONFIRMADA)	Revierte stock, asiento y registros Anita.	anular-recepcion-proveedor

8. Configuración contable (administradores)

Menú Configuración → Recepción proveedores. Solo usuarios con permiso editar/actualizar configuración.

Por empresa: checkbox «Generar asiento contable al confirmar recepción» y cuentas de provisión, factura anticipada, anticipo bienes de uso y proveedores intangible.

Tolerancias por centro de costo: porcentaje de cantidad, porcentaje de precio y tolerancia absoluta de precio. Definen cuándo una diferencia exige tratamiento especial.

Transferencias TRCONT (Stock → Tipos de transacción stock): marque «Genera asiento contable al confirmar» en el tipo de transferencia correspondiente. El operador verá la etiqueta (contabilidad) en Stock → Transferencia.

Artículos contabilizables en TRCONT: en Stock → Artículos → pestaña Contabilidad, complete cuenta compra, centro de costo compra y cuenta de gastos (grilla por empresa). Artículos TITO: active «Precio promedio transferencia TRCONT» (promedio de exactamente 3 recepciones COM en ERP, convertido a pesos con moneda y cotización de Anita recepmov; si no hay 3, promedio Anita stkm_pre_compra1/2/3). Artículos «Otros activos»: cuenta compra configurada en catálogo de cuentas automáticas (ej. 117010001).

9. Listado de movimientos de stock

Anita ERP Stock

Ayuda operativa

Recepciones

Movimientos

Transferencias

Pendientes

Consultas

Movimientos y transferencias

Stock > Movimientos de stock

Tipo: Todos Desde: 01/08/2026 Depósito: DEP-01

Aplicar filtros

Nuevo PDF Excel

Nº	Fecha	Tipo	Depósito	Estado	Usuario
MS-4410	15/08/2026	Ajuste	DEP-01	Confirmado	stock01
TRA-2201	14/08/2026	Transferencia	DEP-01→02	Pendiente apr.	stock01
MS-4402	13/08/2026	Entrada	DEP-01	Confirmado	stock02

Listado unificado de movimientos y transferencias

Anita ERP Stock

Ayuda operativa

Recepciones

Movimientos

Transferencias

Pendientes

Consultas

Movimientos y transferencias

Stock > Movimientos de stock

Tipo: Todos Desde: 01/08/2026 Depósito: DEP-01

Aplicar filtros

Nuevo PDF Excel

Nº	Fecha	Tipo	Depósito	Estado	Usuario
MS-4410	15/08/2026	Ajuste	DEP-01	Confirmado	stock01
TRA-2201	14/08/2026	Transferencia	DEP-01→02	Pendiente apr.	stock01
MS-4402	13/08/2026	Entrada	DEP-01	Confirmado	stock02

Listado unificado de movimientos y transferencias

Menú: Stock → Movimientos de Stock. Lista movimientos sueltos y transferencias en

una sola tabla.

Columnas: ID, Fecha, Tipo de transacción, Número, Lote, Origen, Destino, Empresa, Cantidad, Ítems, Estado.

Si ve el aviso de listado limitado, solo aparecen movimientos y transferencias cargados por usuarios de su centro de costo (más depósitos/tipos autorizados si aplican). Con permiso listar-todos los movimientos de stock ve el listado completo de sus empresas.

Búsqueda rápida busca movimientos y transferencias a la vez. Export PDF/Excel/CSV respeta filtros activos.

- Movimiento suelto: lápiz editar, ojo consultar, PDF verde comprobante, cruz roja eliminar.
- Transferencia: PDF verde comprobante transferencia, ojo consultar, flecha amarilla editar egreso, flecha verde editar ingreso (si ya existe).

Barra superior y acciones

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Manual / Guía del módulo	Esquina superior derecha del listado (ícono libro)	Abre este manual de usuario en una pestaña nueva.	Usuario autenticado
Nuevo registro	Barra superior de la tarjeta (card-header)	Abre formulario de alta (recepción o movimiento según pantalla).	crear-recepcion-proveedor / crear-movimientos-de-stock
Filtros	Barra superior de la tarjeta (card-header) — botón Filtros	Despliega panel con criterios por campo, condición y valor.	listar-recepcion-proveedor / listar-movimientos-de-stock
Búsqueda rápida	Campo filtro_valor + lupa	Panel cerrado: busca en todos los campos (tolera tpeo). Panel abierto: aplica criterios del panel.	Permiso listar del módulo

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Limpiar filtros	Junto al botón Filtros (si hay criterios activos)	Recarga el listado sin parámetros.	Permiso listar del módulo
PDF / Excel / CSV	Barra de exportación sobre la tabla	Exporta el listado con los filtros activos (no solo la página visible).	Permiso listar del módulo
Editar movimiento	Columna Acciones de cada fila — lápiz	Formulario completo de entrada/salida.	editar-movimientos-de-stock
Consultar	Columna Acciones de cada fila — ojo	Solo lectura en nueva pestaña.	listar-movimientos-de-stock
Comprobante PDF	Columna Acciones de cada fila — PDF verde	Impresión movimiento o transferencia según fila.	listar-movimientos-de-stock
Eliminar	Columna Acciones de cada fila — cruz roja	Solo movimientos sueltos, no transferencias completas.	borrar-movimientos-de-stock
Editar egreso / ingreso transferencia	Columna Acciones de cada fila — flechas amarilla/verde	Accede a movimientos vinculados de la transferencia.	editar-movimientos-de-stock

10. Entradas, salidas y transferencias manuales

Anita ERP StockAyuda operativa

RecepcionesMovimientosTransferenciasPendientesConsultas

Movimiento MS-4410 — alta/edición

Stock > Movimientos > Editar

Cabecera

Ítems

Asiento contable

Tipo transacción

Ajuste inventario

Depósito

DEP-01 Principal

Fecha

15/08/2026

Observación

Ajuste por rotura

SKU	Descripción	Cantidad	Signo
ART-1200	Caja cartón	-5	Salida
ART-1210	Film stretch	-2	Salida

Confirma

Alta/edición de movimiento — cabecera, ítems y asiento

Anita ERP StockAyuda operativa

RecepcionesMovimientosTransferenciasPendientesConsultas

Movimiento MS-4410 — alta/edición

Stock > Movimientos > Editar

Cabecera

Ítems

Asiento contable

Tipo transacción

Ajuste inventario

Depósito

DEP-01 Principal

Fecha

15/08/2026

Observación

Ajuste por rotura

SKU	Descripción	Cantidad	Signo
ART-1200	Caja cartón	-5	Salida
ART-1210	Film stretch	-2	Salida

Confirma

Alta/edición de movimiento — cabecera, ítems y asiento

Nuevo movimiento: Stock → Movimientos de Stock → Nuevo. Elija tipo Entrada o

Salida. Para transferencias use preferentemente Stock → Transferencia (pantalla ágil).

Campos obligatorios: tipo de transacción, fecha, lote de stock (por defecto «LOTE DE ALTA»), empresa, depósito.

Depósito: escriba código y Enter, o lupa (F1) para modal Consulta depósitos → Elegir o Consultar ficha en otra pestaña.

Grilla de ítems: Agregar artículo (modal artículo), cantidad, saldo origen en transferencias, icono kardex para historial del artículo en el depósito.

Entradas o salidas con contabilidad (tipos distintos de TRCONT): verá la solapa Asiento contable con vista previa antes de guardar. El asiento se genera al guardar el movimiento suelto.

Transferencias con contabilidad (TRCONT): el sistema no permite registrarlas desde esta pantalla. Debe usar Stock → Transferencia; el asiento es único por transferencia confirmada (capítulo 14).

Comprobante PDF: disponible tras guardar, desde edición o listado (icono PDF verde).


- Entrada: suma stock en el depósito indicado.
- Salida: resta stock; el sistema valida saldo disponible.
- Transferencia sin contabilidad desde esta pantalla: al elegir tipo Transferencia aparecen Depósito origen y Depósito destino (o bienes de uso según tipo). Al guardar crea el documento transferencia sin asiento.
- Si el movimiento está vinculado a una transferencia verá enlace «Ver transferencia»; el asiento contable TRCONT, si existe, está en la transferencia, no en los movimientos -S/-E.

Formulario movimiento

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Tipo de transacción	Cabecera	Entrada, Salida o Transferencia; define campos visibles.	crear-movimientos-de-stock

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Depósito (modal)	Cabecera — código + lupa F1	Elegir depósito autorizado; Enter resuelve por código.	crear-movimientos-de-stock
Origen / Destino	Cabecera (tipos Transferencia)	Depósitos o bienes de uso según variante.	crear-movimientos-de-stock
Agregar artículo	Grilla ítems	Modal artículo; cantidad y conversión si aplica.	crear-movimientos-de-stock
Kardex línea	Grilla ítems — icono historial	Movimientos del artículo en el depósito.	listar-movimientos-de-stock
Asiento contable	Solapa (entradas/salidas con contabilidad, no TRCONT)	Vista previa antes de guardar movimiento suelto. TRCONT: capítulo 14.	crear-movimientos-de-stock
Guardar / Comprobante PDF	Pie del formulario (card-footer)	Registra movimiento; PDF tras guardar en edición.	actualizar-movimientos-de-stock

11. Tipos y variantes de transferencia



Variante	Origen	Destino	Aprobación típica	Asiento contable
Entre depósitos	Depósito A	Depósito B	Según configuración del tipo.	No (salvo tipo TRCONT).
Entre depósitos (con aprobación)	Depósito A	Depósito B	Siempre pendiente hasta Aprobar.	TRCONT: asiento al aprobar.
TRCONT (contabilidad)	Depósito salida = últ. recep. compra	Depósito destino	Inmediata o con aprobación.	Sí — un asiento TRA al confirmar.
A bien de uso	Depósito	Equipo / bien de uso	Puede requerir aprobación del responsable.	No (TRCONT no admite bien origen).
Desde bien de uso	Equipo / bien de uso	Depósito	Suele requerir aprobación del depósito destino.	No (TRCONT requiere depósito salida).

- Rechazar transferencia: revierte stock en origen; puede indicar motivo. Si era TRCONT pendiente, no se generó asiento.
- Aprobar transferencia: crea ingreso en destino; estado pasa a Confirmada. En TRCONT genera el asiento contable en ese momento.
- Anulada / Rechazada: transferencia cancelada; stock revertido en origen; sin asiento contable.

12. Transferencia de mercadería (pantalla ágil)

Anita ERP Stock

Ayuda operativa

Recepciones

Movimientos

Transferencias

Pendientes

Consultas

Stock > Transferencia mercadería

Depósito origen

DEP-01 Principal

Depósito destino

DEP-02 Sucursal

Empresa

Biyemas S.A.

Motivo

Reposición sucursal

SKU	Disponible	A transferir	UM
ART-8801	120	15	UN
ART-8810	40	5	UN

Enviar a aprobación

Pantalla rápida de transferencia entre depósitos

Anita ERP Stock

Ayuda operativa

Recepciones

Movimientos

Transferencias

Pendientes

Consultas

Stock > Transferencia mercadería

Depósito origen

DEP-01 Principal

Depósito destino

DEP-02 Sucursal

Empresa

Biyemas S.A.

Motivo

Reposición sucursal

SKU	Disponible	A transferir	UM
ART-8801	120	15	UN
ART-8810	40	5	UN

Enviar a aprobación

Pantalla rápida de transferencia entre depósitos

Menú: Stock → Transferencia. Diseño pensado para depósito o tablet: cabecera fija,

lista de artículos, barra inferior Transferir.

Complete empresa, depósito salida, depósito entrada (o bienes de uso según tipo), tipo de transacción transferencia y centro de costo destino si el tipo lleva contabilidad (etiqueta «contabilidad» en el desplegable).

TRCONT: el depósito de salida debe coincidir con el de la última recepción de compra de cada artículo. «Cargar stock» lista solo artículos válidos; los demás se omiten con aviso. Al agregar un artículo manualmente, el sistema valida contabilidad y muestra badge TITO u Otros activos si corresponde.

Cargar stock: lista artículos con saldo en el depósito de salida y depósito de entrega igual al de salida (requisito TRCONT). Agregar artículo (modal): suma ítems puntuales con la misma validación.

Por cada fila: SKU, descripción, saldo disponible, campo cantidad. Artículos sin equivalencia ERP se marcan en rojo y no se pueden transferir.

Transferir (N): envía la transferencia; N indica cuántos ítems tienen cantidad > 0. Si falta centro de costo destino en TRCONT, el sistema rechaza la operación.

Pendientes: botón con contador de transferencias que esperan su aprobación (permiso listar transferencias pendientes).

Cabecera y acciones

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Depósito salida / entrada	Cabecera sticky	Modal depósito; filtra por empresa del formulario.	transferir-mercaderia-entre-depositos
Tipo transferencia	Cabecera	Entre depósitos, a/desde bien de uso, con/sin aprobación. Tipos con (contabilidad) = TRCONT.	transferir-mercaderia-entre-depositos
Centro costo destino	Cabecera — panel visible en TRCONT	Obligatorio para transferencias contables; imputa el DEBE del asiento.	transferir-mercaderia-entre-depositos

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Cargar stock	Cabecera — botón	Lista artículos con saldo; en TRCONT filtra por depósito = última recepción de compra.	transferir-mercaderia-entre-depositos
Agregar artículo	Cabecera — modal	Sumar ítems sin cargar inventario completo.	transferir-mercaderia-entre-depositos
Transferir (N)	Barra fija inferior (Transferir)	Envía transferencia con cantidades > 0.	transferir-mercaderia-entre-depositos
Pendientes	Cabecera — botón con contador	Bandeja de transferencias por aprobar.	listar-transferencias-pendientes

13. Aprobación y rechazo de transferencias

Anita ERP Stock

Ayuda operativa

Recepciones

Movimientos

Transferencias

Pendientes

Consultas

Transferencias pendientes de aprobación

Stock > Transferencias pendientes

TRA	Fecha	Origen → Destino	Solicitante	Ítems
TRA-2201	14/08/2026	DEP-01 → DEP-02	stock01	2
TRA-2198	13/08/2026	DEP-02 → DEP-01	stock02	5

Aprobar

Rechazar

Bandeja de transferencias pendientes de aprobación

Anita ERP Stock

Ayuda operativa

Recepciones

Movimientos

Transferencias

Pendientes

Consultas

Transferencias pendientes de aprobación

Stock > Transferencias pendientes

TRA	Fecha	Origen → Destino	Solicitante	Ítems
TRA-2201	14/08/2026	DEP-01 → DEP-02	stock01	2
TRA-2198	13/08/2026	DEP-02 → DEP-01	stock02	5

Aprobar

Rechazar

Bandeja de transferencias pendientes de aprobación

Menú: Stock → Transferencia → Pendientes, o enlace desde el botón Pendientes de

la pantalla de transferencia.

Columnas: código, fecha, origen, destino, ítems, remitente, destinatario.

Aprobar: confirma recepción en destino, graba movimiento de entrada (-E) y completa la transferencia. Si el tipo es TRCONT, en este paso se genera el asiento contable único (no al enviar).

Rechazar: revierte el stock en origen con movimiento de reverso; puede registrar motivo. No genera asiento contable.

Aprobación por correo: si el tipo requiere aprobación, el destinatario recibe email con enlaces Ver, Aprobar y Rechazar (válidos varios días, sin necesidad de estar logueado).

Bandeja pendientes

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Aprobar	Columna Acciones	Confirma ingreso en destino; TRCONT genera asiento contable en este paso.	aprobar-transferencia-mercaderia
Rechazar	Columna Acciones	Revierte origen; puede pedir motivo.	aprobar-transferencia-mercaderia
Nueva transferencia	Cabecera card	Vuelve a pantalla de alta transferencia.	transferir-mercaderia-entre-depositos

El sistema genera un único asiento por transferencia confirmada, vinculado al documento transferencia (campo asiento_id). Los movimientos de stock -S (salida) y -E (entrada) no llevan asiento propio: la contabilidad es de la transferencia completa.

Momento del asiento: transferencia inmediata (sin aprobación) → al presionar Transferir, después del movimiento de entrada. Transferencia con aprobación → al Aprobar en Pendientes (o enlace del correo), nunca al enviar. Rechazo → solo revierte stock en origen; no hay asiento.

Antes de grabar, el sistema valida que el asiento cuadre (debe = haber). Si falta precio, cuentas o ninguna línea es contabilizable, la transferencia no se confirma y muestra el motivo.

Familias de artículos en TRCONT

Familia	Cómo se identifica	Precio del asiento	Requisitos adicionales
TITO	Badge azul TITO en pantalla; flag «Precio promedio transferencia TRCONT» en artículo.	Exactamente 3 recepciones COM en ERP → promedio en pesos con moneda/cotización recepmov; si no, promedio Anita stkm_pre_compra1/2/3.	Depósito salida = depósito última recepción; cuentas gasto y compra distintas.
Otros activos	Badge gris «Otros activos»; cuenta compra del artículo = cuenta «Otros activos» del catálogo (ej. 117010001).	Última compra ERP → Anita stkm_pre_compra3 → costo/PPP.	Igual que TITO en depósito y cuentas.
No contabilizable	Sin badge; artículo no entra en TRCONT.	—	Use otro tipo de transferencia sin contabilidad para mover ese SKU.

Flujo completo por variante operativa

Variante	Al Transferir	Al Aprobar (si aplica)	Asiento contable
----------	---------------	------------------------	------------------

TRCONT inmediata	Salida -S + entrada -E; estado Confirmada.	—	Generado al Transferir.
TRCONT con aprobación	Solo salida -S; estado Pendiente de recepción.	Entrada -E; estado Confirmada.	Generado al Aprobar.
TRCONT rechazada	Salida -S queda revertida por movimiento de reverso.	—	No se genera asiento.
Transferencia sin contabilidad	Salida $\pm$ entrada según aprobación; sin CC destino.	Igual que capítulo 11.	No aplica.
A/desde bien de uso	Movimientos con bien de uso; tipos sin TRCONT.	Según tipo.	TRCONT no permitido (origen debe ser depósito).

- Centro de costo destino (obligatorio): sector que recibe el DEBE del asiento. Por defecto se precarga el centro del usuario logueado; puede cambiarlo antes de Transferir.
- Depósito de salida: debe coincidir con el depósito de la última recepción de compra confirmada de cada artículo (ERP o Anita). Si transfiere desde otro depósito, el artículo se rechaza o se omite al cargar stock.
- Cuenta gasto (DEBE): grilla «GASTOS» del artículo por empresa; si no hay, usa cuenta compra del artículo.
- Cuenta compra (HABER): cuenta compra del artículo con su centro de costo compra.
- Importe por línea: cantidad transferida $\times$ precio unitario (según familia TITO u otros activos). Líneas con misma cuenta gasto y cuenta compra no generan movimiento contable.
- Tipo de asiento contable: STK (Stock); comprobante interno TRA con número derivado del código TR-... del documento.
- Período contable: la fecha de la transferencia debe estar en un período abierto (misma regla que otras operaciones de stock).
- Sincronización Anita: tras grabar, el asiento se replica en ctamov legacy cuando corresponde la integración contable activa.

Consultar el asiento grabado: con permiso listar-asiento o editar-asiento, busque en Contable → Asientos por observación «Transferencia TR-...» o por fecha y empresa. Desde Stock → Movimientos de Stock puede abrir la consulta de transferencia (icono ojo) y los movimientos -S/-E vinculados; el asiento está asociado al documento transferencia, no a cada movimiento por separado.

Errores frecuentes TRCONT: «Use otro tipo de transferencia sin contabilidad» (ningún artículo válido); «depósito de salida debe coincidir con última recepción»; «sin precio de promedio/última compra»; «faltan cuentas contables»; «Debe indicar centro de costo destino». Revise maestro de artículos, recepciones COM previas y tipo de transferencia elegido.

15. Reporte transferencias pendientes

Menú: Stock → Reportes → Transferencias pendientes.

Complete filtros (empresa, fechas, bien destino, solo con aprobación). Pulse Consultar.

Muestra totales de transferencias e ítems. Exporte PDF, Excel o CSV. Enlace a pantalla de aprobación para quien tenga permiso.

16. Comprobantes PDF y exportaciones

COM recepción proveedor: icono PDF rojo en listado o botón Emitir recepción (PDF) en edición. Documento con logos, cabecera e ítems recibidos.

Comprobante movimiento stock: icono PDF verde en listado o edición de movimiento suelto.

Comprobante transferencia: icono PDF verde en fila de transferencia del listado de movimientos o desde consulta de transferencia.

Export listado recepciones: PDF legal apaisado, Excel o CSV desde index recepción.

Export listado movimientos: PDF, Excel o CSV desde index movimientos (incluye transferencias unificadas).

Impresión y export

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
COM recepción PDF	Listado o edición recepción	Comprobante recepción proveedor.	listar-recepcion-proveedor
Comprobante movimiento PDF	Listado/edición movimientos	Documento del movimiento suelto.	listar-movimientos-de-stock
Comprobante transferencia PDF	Listado movimientos (fila transferencia)	Documento origen → destino con ítems.	listar-movimientos-de-stock
Export listados	Barra de exportación sobre la tabla	PDF / Excel / CSV con filtros activos.	Permiso listar del módulo

17. Procesos relacionados (mismo stock)

Recuento de inventario: ajustes por conteo físico; genera movimientos RCAJP/RCAJN visibles en kardex.

Préstamo entre depósitos: préstamo con aprobación; aparece en historial de movimientos al confirmarse.

Recepción proveedor: ingreso desde compras; al confirmar aparece como movimiento de entrada en el depósito.

Comprobante proveedor (Compras): puede vincular recepciones COM confirmadas de la misma OC para facturar contra provisión.

- Use el icono kardex en líneas de movimiento para ver entradas/salidas del artículo en un depósito.
- Enlaces azules en reportes abren el ABM en nueva pestaña si tiene permiso (origen=modal_consulta).

18. Errores frecuentes y soluciones

Mensajes habituales

Situación	Qué hacer
No veo el depósito en el modal	Verifique que esté autorizado en Admin → Usuario → Depósitos y que la empresa del formulario coincida.
No puedo confirmar recepción	Revise motivos de rechazo, diferencias de precio sin comentario, fecha futura o período contable cerrado.
Saldo insuficiente al transferir	Reduzca cantidad o verifique movimientos previos en kardex.
Transferencia queda pendiente	Es normal si el tipo requiere aprobación; el receptor debe entrar a Pendientes o usar el enlace del correo.
Artículo en rojo en transferencia	Sin equivalencia ERP; regularice el artículo en Stock → Artículos.
TRCONT rechaza artículos	Verifique depósito salida = última recepción COM, cuentas gasto/compra y precio (TITO u última compra). Use tipo sin contabilidad si el SKU no es contabilizable.
TRCONT desde Movimientos de Stock	No permitido. Use Stock → Transferencia con tipo (contabilidad).
Falta centro costo destino TRCONT	Complete el selector antes de Transferir; precarga el CC del usuario.
No aparece botón Nuevo	Falta permiso crear-recepcion-proveedor o crear-movimientos-de-stock.

19. Flujos paso a paso (resumen)

- Recepción normal: Nuevo → OC → cantidades → Guardar → Confirmar → PDF COM.
- Devolución: Abrir recepción CONFIRMADA → Devolución a proveedor → cantidades → Registrar devolución.
- Entrada manual: Movimientos → Nuevo → Entrada → depósito + ítems → Guardar → PDF.
- Salida manual: Movimientos → Nuevo → Salida → depósito + ítems → Guardar.
- Transferencia inmediata: Transferencia → depósitos → Cargar stock → cantidades → Transferir.
- Transferencia con aprobación: Igual anterior → receptor Pendientes → Aprobar o Rechazar.
- Transferencia TRCONT inmediata: Tipo (contabilidad) → CC destino → depósito salida = últ. recep. → Transferir → asiento al confirmar.
- Transferencia TRCONT con aprobación: Transferir (solo salida) → Pendientes → Aprobar (entrada + asiento). Rechazar: revierte origen, sin asiento.
- Transferencia a equipo: Tipo «a bien de uso» → depósito salida + bien destino → Transferir (sin TRCONT).