

Manual de Usuario

Anita ERP — Pedidos y Facturación

Empresa: EL BIERZO

Versión 1.0 — junio 2026

<http://192.168.59.122/anitaERP/public/seguridad/login>

Índice

1. Introducción y roles

2. Conceptos: cajas, piezas, kilos y pesada

3. Circuito completo del pedido

4. Listado de pedidos en la empresa

5. Carga de pedido (vendedores remotos)

6. Edición, guardado y estados

7. Pesada con lectura QR

8. Facturación y remito

9. Emisión fiscal (ARCA)

10. Herramientas del listado y reportes

11. Cierre de pedidos y anulaciones

12. Permisos principales

13. Errores frecuentes y buenas prácticas

1. Introducción y roles

Este manual describe el proceso de pedidos de venta y su facturación en Anita ERP, adaptado a la operatoria de EL BIERZO, donde la mercadería se comercializa en cajas, piezas y kilos, y el importe facturado se basa en la pesada real registrada en planta.

El circuito involucra dos perfiles principales:

Los pedidos cargados por vendedores remotos quedan registrados en el sistema y se listan físicamente en la empresa (impresión en papel o PDF) para que depósito y logística preparen la mercadería. La facturación se realiza en planta, una vez pesada la mercadería.

- Vendedor remoto (desde cualquier punto del país con acceso web): carga el pedido con cliente, reparto, artículos y cantidades pedidas. No pesa ni factura.
- Personal de planta / administración (en la empresa): ve el listado de pedidos, los imprime para preparación y despacho, registra la pesada escaneando códigos QR de las cajas, y emite remito y factura.

Rutas principales

Pantalla	Ruta	Quién la usa
Listado de pedidos	ventas/pedido	Todos
Nuevo pedido	ventas/pedido/crear	Vendedor remoto
Editar pedido	ventas/pedido/{id}/editar	Planta / administración
Listado físico (impresora)	ventas/listarpedido/{id}	Planta
Listado PDF	ventas/listarpedidopdf/{id}	Planta / vendedor
Cierre masivo de pedidos	ventas/pedido/cerrar	Administración

2. Conceptos: cajas, piezas, kilos y pesada

En EL BIERZO cada renglón del pedido maneja cuatro cantidades relacionadas. Entender la diferencia es clave para vendedores y para quien pesa y factura.

- Si ingresa cajas → calcula piezas = cajas × unidades por envase, y kilos = piezas × peso.
- Si ingresa piezas → calcula kilos = piezas × peso, y deriva cajas cuando corresponde.
- Si ingresa kilos → redondea hacia arriba las piezas y cajas necesarias (no se fraccionan cajas incompletas en unidades CAJ).
- Descuentos por cantidad: al seleccionar un descuento de tipo «por cantidad vendida», el sistema puede sumar piezas bonificadas y recalculer cajas/kilos.
- Totales del pie del pedido: Total cajas, Total piezas, Total kilos (pedido teórico) y Total pesados (suma de la columna Pesada).

Conversión automática (cajas ↔ piezas ↔ kilos): al ingresar o modificar Cajas, Piezas o Kilos, el sistema recalcula las otras columnas usando unidades por envase, peso del artículo y UMD del renglón.

Columnas de cantidad en el pedido

Columna	Significado	Quién la completa	Uso en factura
Cajas	Cantidad de envases/cajas pedidos. Se calcula a partir de piezas y kilos según datos del artículo (unidades por envase y peso unitario).	Vendedor (pedido)	Informativo / bultos
Piezas	Unidades individuales dentro de las cajas (ej. unidades, piezas de producto).	Vendedor (pedido)	Informativo
Kilos	Peso teórico del pedido: piezas × peso del artículo. Es la cantidad pedida, no la pesada.	Vendedor (pedido); el sistema recalcula al cambiar cajas/piezas	Referencia; no es la base de facturación

Columna	Significado	Quién la completa	Uso en factura
Pesada	Peso real en kilos, sumado caja por caja al escanear QR en planta (o ingreso manual en casos excepcionales).	Planta (pesada)	Base de facturación — es lo que se factura

3. Circuito completo del pedido

El flujo operativo estándar en EL BIERZO es el siguiente:

1. VENDEDOR REMOTO ??? Carga pedido (cliente, reparto, ítems, cajas/piezas/kilos)
?
2. EMPRESA (listado) ??? Pedido visible en ventas/pedido ? impresión física o PDF para depósito
?
3. DEPÓSITO ??? Prepara mercadería según el listado impreso
?
4. PLANTA (pesada) ??? Escaneo QR de cada caja ? acumula kilos reales en columna Pesada
?
5. ADMINISTRACIÓN ??? Botón Factura ? remito + factura con kilos pesados
?
6. ENTREGA ??? Remito de traslado + factura al cliente / transporte

Estados del pedido

Estado	Descripción
Pendiente	Pedido cargado, aún no facturado. Es el estado normal tras guardar.
Suspendido	Pedido pausado (no se factura hasta reactivarlo).
Facturado	Se emitió factura; el pedido ya no se edita.
Anulado (por ítem)	Renglones marcados como anulados (fondo rojo en número de ítem).

4. Listado de pedidos en la empresa

Los pedidos cargados desde cualquier ubicación aparecen en el listado central (ventas/pedido). Desde allí el personal de la empresa consulta, filtra e imprime.

Cada fila resume: ID, fechas, cliente, totales de Cajas, Piezas, Kilos, Pesada, reparto y estado.

Impresión física del pedido (listado en planta): el icono impresora (Listar el pedido) genera un PDF y lo envía a la impresora configurada del usuario (menú Configura salida). El icono PDF rojo descarga o abre el PDF en pantalla.

El documento impreso incluye: número de pedido, fechas, cliente, reparto, zona de venta, lugar de entrega, detalle por SKU con unidades, kilos, cajas, precio y pesada, totales y leyendas.

Herramientas de la pantalla

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Búsqueda	Barra superior del listado	Filtra por texto en campos del pedido.	listar-pedidos
Filtros avanzados	Botón Filtros	Estado (Pendiente/Facturado/Suspendido), reparto, fecha de entrega.	listar-pedidos
Nuevo registro	Toolbar del listado (filtros y exportar)	Abre pantalla de alta de pedido.	crear-pedidos
Cierre de pedidos	Toolbar del listado (filtros y exportar)	Cierre masivo por fecha y motivo.	cierre-de-pedidos
Configura salida	Toolbar del listado (filtros y exportar)	Define impresora/comando para listado físico.	listar-pedidos

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Exportar listado	Sobre la grilla	PDF / Excel / CSV de todos los pedidos filtrados.	listar-pedidos
Editar	Columna Acciones de la grilla	Abre el pedido para pesada o facturación.	editar-pedidos
Eliminar	Columna Acciones de la grilla	Solo pedidos en estado Pendiente.	borrar-pedidos
Listar el pedido (impresora)	Icono impresora en acciones	Genera PDF y lo envía a la impresora configurada del usuario.	listar-pedidos
Listar el pedido en PDF	Icono PDF rojo en acciones	Descarga o abre el PDF en pantalla.	listar-pedidos

5. Carga de pedido (vendedores remotos)

Esta sección está orientada a vendedores que cargan pedidos desde fuera de la planta. El objetivo es registrar con precisión qué pide el cliente y cuánto (en cajas/piezas/kilos teóricos), sin necesidad de pesar.

Acceso: menú Ventas → Pedidos de clientes → Nuevo registro, o ruta ventas/pedido/crear.

Recordatorio para vendedores remotos: su pedido quedará en estado Pendiente y aparecerá en el listado de la empresa. Depósito lo imprimirá y preparará. Usted no debe completar la pesada ni facturar salvo que su rol lo autorice expresamente en planta.

- Agregar renglón con el botón + Agrega renglón (máximo 42 ítems por pedido).
- Artículo: ingrese el SKU o use la lupa de consulta. Al elegir, se cargan descripción, UMD y precio de lista.
- UMD (unidad de medida): CAJ, UN, KG, etc. Al cambiarla, se blanquean cantidades y el foco salta al campo adecuado.
- Ingrese cantidad en Cajas, Piezas o Kilos (uno basta; el sistema recalcula el resto al salir del campo).
- Descuento (opcional): seleccione de la lista si corresponde promoción.
- Pesada: déjela en cero o vacía — la completa planta al pesar.
- Revise los totales del pie y presione Guardar.

Campos de cabecera

Campo	Descripción	Consejo
Cliente	Código + nombre. Lupa para consultar clientes. Si no existe, puede usar Alta cliente provisorio.	Verifique suspensión (moroso, proforma, no facturar) antes de confirmar.
Vendedor	Vendedor asignado al pedido.	Seleccione su nombre en el desplegable.

Campo	Descripción	Consejo
Reparto	Transporte / línea de reparto (código + lupa).	Define logística y puede influir en facturación dividida.
Lugar de entrega	Dirección o referencia de entrega.	Sea específico: el listado impreso lo usa logística.
Fecha entrega	Fecha solicitada de entrega.	Campo requerido.
Zona de venta	Zona comercial del cliente.	Se puede completar por código o lupa.
Lote	Lote de stock (si aplica a la operatoria del día).	Consultar con planta si hay dudas.
Leyendas	Observaciones libres.	Instrucciones especiales visibles en el listado impreso.

6. Edición, guardado y estados

Desde `ventas/pedido/{id}/editar` se puede modificar un pedido pendiente, registrar pesada y facturar.

- Anular ítem (cruz roja): marca el renglón como anulado; requiere motivo según permisos.
- Eliminar línea (papelera): quita el renglón del pedido (permiso `borrar-items-pedidos`).
- Artículo sin cargo (regalo): precio cero en ítems bonificados (permiso `especial`).
- Historia de anulaciones (libro): muestra movimientos del ítem.

Herramientas de la pantalla

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Pesada	Barra de herramientas en edición del pedido	Abre modal de pesada con lectura QR.	<code>editar-pedidos</code>
Factura	Barra de herramientas en edición del pedido	Abre modal de facturación (solo si no está Facturado ni Suspendido).	<code>editar-pedidos</code>
Suspender / Activar pedido	Barra de herramientas en edición del pedido	Alterna entre Pendiente y Suspendido sin borrar datos.	<code>editar-pedidos</code>
Listar Pedido (PDF)	Barra de herramientas en edición del pedido	Genera PDF del pedido.	<code>listar-pedidos</code>
Listar Factura	Barra de herramientas en edición del pedido	Visible tras facturar; reimprime comprobante.	<code>listar-factura</code>
Cuenta Corriente	Barra de herramientas en edición del pedido	Consulta CC del cliente en pestaña nueva.	<code>listar-pedidos</code>
Guardar	Barra de herramientas en edición del pedido	Graba cambios (no disponible si ya está Facturado).	<code>editar-pedidos</code>

7. Pesada con lectura QR

La pesada se realiza en planta, cuando la mercadería ya está preparada y etiquetada. Cada caja lleva un código QR con la información de peso real.

En la edición del pedido → botón Pesada → se abre el modal Pesada del Pedido.

Al escanear, el lector debe dejar el código en el campo Lectura QR. El contenido viene separado por punto y coma (;).

- Enfocar el campo Lectura QR (se activa automáticamente al abrir el modal).
- Escanear la etiqueta de cada caja.
- El sistema busca el renglón del pedido con el mismo SKU y donde los kilos pedidos superen lo ya pesado.
- Agrega una fila en la tabla de pesada y acumula los kilos del QR en la columna Pesada del renglón correspondiente.
- Repita hasta completar todas las cajas del pedido.
- Presione Acepta Pesadas y luego Guarde el pedido.
- No se puede escanear dos veces la misma caja ni superar el total de kilos pedidos del artículo.
- Para corregir una lectura errónea, elimine la fila en la tabla de pesada antes de guardar.

Campos del QR (orden)

Posición	Dato
1	Id / número de caja
2	SKU del artículo
3	Piezas de la caja
4	Kilos (peso real de la caja)
5	Lote
6	Fecha de vencimiento

8. Facturación y remito

La facturación se ejecuta desde la edición del pedido, una vez que la pesada refleja el peso real a entregar.

Verifique que el pedido esté en estado Pendiente y con pesada cargada → presione Factura → se abre el modal Facturación de Pedido con los ítems pendientes.

En EL BIERZO la cantidad que va a la factura es la pesada (kilos reales), no los kilos teóricos del pedido. Si hay descuento por línea, el sistema puede calcular bonificación sobre la pesada antes de facturar.

Al confirmar, el sistema genera remito (tipo REM, letra R) y factura fiscal con emisión ARCA. En repartos especiales puede generar dos comprobantes (división entre unidades de negocio).

Revise totales en el modal → Genera Factura. Si todo es correcto, verá el número de factura. El pedido pasa a estado Facturado y ya no admite edición.

Campos del modal de factura

Campo	Descripción
Tipo de transacción	Factura A, B, etc. según condición IVA del cliente.
Punto de venta	PV fiscal para la factura (predeterminado EL BIERZO: PV 5).
Pto. venta del remito	PV para el remito de traslado (predeterminado: PV 1).
Actividad ARCA	Actividad fiscal; se completa desde el PV seleccionado.
Cantidad de bultos	Se precarga con total de cajas; obligatorio (entre 1 y 999999).
Leyendas	Texto adicional en la factura.

9. Emisión fiscal (ARCA)

La factura se emite contra ARCA (ex AFIP) mediante el webservice configurado en el punto de venta.

- Punto de venta con certificado válido y numeración habilitada.
- Actividad ARCA asignada al PV.
- Cliente con CUIT/CUIL/DNI y condición IVA correctos.
- Para montos elevados, respetar límites de FCE según configuración (LIMITE_FCE en facturación EL BIERZO).
- Si la emisión falla, el sistema muestra el error y no deja el comprobante en estado definitivo. Corrija datos e intente nuevamente.

10. Herramientas del listado y reportes

Además del listado operativo, existen reportes bajo Ventas (según permisos del menú):

Al consultar, el encabezado del reporte y las exportaciones PDF/Excel muestran el criterio aplicado (por ejemplo «Todos», «Repartos 1, 4, 6» o «1 al 10»). Pulse Enter en el código para validar un reparto individual; si cargó una lista separada por comas, el sistema la interpreta como varios repartos y no busca un código único.

- Reporte de pedidos
- Kilos pedidos (totalizado por reparto o abierto por ítem)
- Kilos por categoría (totalizado por categoría y artículo)
- Reporte de kilos por pedido
- Reporte total de pedidos
- Reporte general de pedidos
- Reporte de consumo de material
- El listado principal también exporta a PDF, Excel y CSV con columnas de cajas, piezas, kilos, pesada, reparto y estado.

Varios reportes de Ventas permiten acotar los pedidos por reparto (transporte). La misma regla aplica en todos los que muestran los campos Desde y Hasta reparto:

Filtro de repartos en reportes (regla general)

Modo	Cómo cargarlo	Ejemplo
Todos los repartos	Deje vacíos Desde y Hasta.	Sin valor en ninguno de los dos campos
Repartos puntuales	En Desde escriba los códigos separados por coma (sin usar Hasta).	1,4,6 (incluye reparto 1, 4 y 6)
Rango	Complete Desde y Hasta, o escriba desde/hasta en Desde con barra (/).	Desde 1 · Hasta 10, o 1/10 en Desde
Un solo reparto	Solo en Desde, deje Hasta vacío.	5 (solo reparto 5)

11. Cierre de pedidos y anulaciones

Cierre masivo (ventas/pedido/cerrar): permite cerrar pedidos hasta una fecha con un motivo de cierre. Uso administrativo para pedidos vencidos o no concretados.

Anulación de ítems: desde la edición, ícono de anulación por renglón. Registra historial con cliente y motivo.

Eliminación de pedido completo: solo pedidos Pendientes, desde el listado (ícono eliminar con confirmación).

12. Permisos principales

Permisos frecuentes

Permiso	Uso
listar-pedidos	Ver listado e imprimir pedidos
crear-pedidos	Alta de pedidos (vendedores remotos)
editar-pedidos	Modificar, pesar, facturar
borrar-pedidos	Eliminar pedidos pendientes
borrar-items-pedidos	Quitar renglones
cierre-de-pedidos	Cierre masivo
listar-factura	Reimprimir factura emitida
entregar-articulo-sin-cargo-pedido-venta	Ítems bonificados sin cargo

13. Errores frecuentes y buenas prácticas

- Buenas prácticas — vendedor remoto: cargar reparto y lugar de entrega correctos; usar UMD coherente; dejar pesada en cero; usar leyendas para observaciones; confirmar que el pedido aparece Pendiente tras guardar.
- Buenas prácticas — planta: imprimir listado al recibir pedidos del día; pesar todas las cajas antes de facturar; verificar Total pesados; facturar el mismo día del despacho cuando sea posible.

Problema → solución

Situación	Qué hacer
No puede generar pedidos con más de 42 ítems	Dividir en dos pedidos o consolidar líneas.
Cliente moroso / proforma / no facturar	Resolver con administración antes de facturar; el sistema alerta en pantalla.
Kilos pesados superan kilos pedidos	Revise si escaneó caja de más o corrija cantidades pedidas con planta.
Caja ya leída	QR duplicado; no escanee dos veces la misma caja.
No factura sin actividad ARCA	Complete actividad en el PV o seleccione otro PV fiscal válido.
No factura sin bultos	Indique cantidad de bultos ≥ 1 en el modal (normalmente = total cajas).
Pedido no pendiente	Solo se facturan pedidos Pendientes; reactive si estaba Suspendido.
Impresión física no sale	Configure salida en el listado (impresora/comando del usuario).