

Manual de Usuario

Anita ERP — Cuentas a pagar / Propuesta de pagos y
tesorería AP

Empresa: AGG

Versión 1.1 — agosto 2026

<http://10.20.30.210/anitaERP/public/seguridad/login>

Índice

1. Introducción: qué tienen en las manos
2. Visión del circuito premium
3. Conceptos básicos
4. Roles, permisos y modos
5. Configuración Premium / Light
6. Listado de propuestas
7. Armar una propuesta (desde la deuda)
8. Autorización de pagos (el corazón premium)
9. Instrumentos y exclusiones post-aprobación
10. Ejecutar el lote → órdenes de pago
11. Lote bancario y envío al banco
12. Clearing bancario (OP ↔ Interbanking)
13. Proyección de pagos (reporte)
14. Cockpit, cash position y forecast
15. Excepciones: reabrir, parcial y delta
16. Auditoría y compliance
17. Relación con OP, SP e IE
18. Buenas prácticas y preguntas frecuentes

1. Introducción: qué tienen en las manos

Este manual describe el circuito de Cuentas a pagar / pagos a proveedores de Anita ERP. No es “cargar una orden de pago suelta”: es un proceso de gobierno de caja alineado a lo que hacen sistemas como SAP (propuesta F110), Oracle (Payment Process Request) y la práctica operativa de proyecciones tipo AGG.

La idea central: primero se analiza la deuda (proyección), después se arma y se aprueba qué se va a pagar (el lote), y recién entonces el sistema genera las órdenes de pago, el archivo bancario y la conciliación. Así la autorización es sobre la decisión de desembolso, no sobre cada factura aislada ni sobre cada OP.

Pantallas principales del circuito: Proyección de pagos, Precarga y comprobantes de proveedor, Propuesta de pagos, Órdenes de pago, Clearing bancario, Cash position y Cockpit de tesorería. También conviven Solicitud de pago (SP) e Ingreso/Egreso (IE) como canales complementarios.

Menú: Compras → Cuentas a pagar → Precarga · Comprobantes · Pago a proveedores · Propuesta de pagos · Reportes (Errores de precarga, Proyección de pagos). Rutas típicas: `compras/proyeccion-pagos`, `compras/propuesta-pago`, `compras/pagoproveedor`, `compras/tesoreria`, `compras/clearing-bancario`. Las acciones visibles dependen de los permisos de su usuario (roles Enc-pagos / Op-Pagos).

Este documento está en el Centro de ayuda del ERP. Úselo como guía operativa del día a día; el asistente de IA también puede citar extractos cuando pregunte cómo proyectar, autorizar o ejecutar un lote.

- Premium = árbol de aprobación sobre el lote + instrumentos + lote bancario + clearing + cockpit.
- Light = misma propuesta y ejecución, pero la autorización del lote puede auto-aprobarse sin árbol (configurable por empresa).
- La OP unitaria sin propuesta sigue existiendo si la empresa lo permite; es el bypass, no el camino premium.
- La proyección de pagos es el informe analítico de deuda abierta (equivalente Anita I-proy); alimenta la decisión de armar el lote.

2. Visión del circuito premium

Circuito premium de pagos

Deuda → Propuesta → Árbol PP → AUTORIZADA → OP → Lote bancario → Clearing → Cockpit

1. Armar

2. Aprobar

3. Ejecutar

4. Banco

5. Clearing

6. Seguimiento

La autorización premium es sobre el LOTE (propuesta), no sobre cada deuda ni cada OP.

Pantallas: propuesta-pago · clearing-bancario · tesorería · cash-position · pagoproveedor

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Circuito premium: de la deuda al clearing

Circuito premium de pagos

Deuda → Propuesta → Árbol PP → AUTORIZADA → OP → Lote bancario → Clearing → Cockpit

1. Armar

2. Aprobar

3. Ejecutar

4. Banco

5. Clearing

6. Seguimiento

La autorización premium es sobre el LOTE (propuesta), no sobre cada deuda ni cada OP.

Pantallas: propuesta-pago · clearing-bancario · tesorería · cash-position · pagoproveedor

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Circuito premium: de la deuda al clearing

El circuito recomendado es una secuencia clara. Cada paso tiene dueño (tesorería, aprobador, banco) y deja rastro auditable.

Paso	Pantalla	Quién	Resultado
0. Proyectar	Reportes → Proyección de pagos	Pagos / Tesorería	Deuda abierta por tramos / conceptos
1. Armar lote	Propuesta de pagos → Nueva	Tesorería	Borrador con deudas por vencimiento
2. Ajustar montos	Editar propuesta	Tesorería	Inclusiones, parciales, medios
3. Enviar a aprobación	Botón Enviar / Autorizar	Tesorería	Árbol PP o auto-autorización Light
4. Firmar el lote	Árbol de aprobación (mails/links)	Firmantes	Estado AUTORIZADA + monto autorizado
5. Instrumentos	Editar (caja/cuenta/chequera)	Tesorería	Cómo se va a pagar sin bajar el autorizado
6. Ejecutar	Ejecutar → OP	Tesorería	OP por proveedor+medio + retenciones
7. Archivo banco	Generar / Exportar lote	Tesorería	CSV (o driver de convenio)
8. Marcar enviado	Marcar enviado banco	Tesorería	OP bloqueadas contra re-propuesta
9. Clearing	Clearing bancario	Tesorería	Match OP ↔ Interbanking / extracto
10. Seguimiento	Cockpit / Cash / Auditoría	Finanzas	Posición, forecast y compliance

- Empiece por la proyección: sabe cuánto vence, qué está pendiente de aprobación y qué adelantos tiene aplicados.
- No saltee la aprobación del lote “porque después controlo en la OP”: el valor premium está en aprobar el desembolso completo.
- Si algo falla en la ejecución, el sistema puede dejar EJECUTADA_PARCIAL: use reopen parcial o propuesta delta.

3. Conceptos básicos

Estos términos aparecen en pantallas, badges y auditoría. Conviene manejarlos antes de operar.

Glosario del módulo

Término	Significado para el operador
Propuesta (PP)	Lote de pagos armado desde la deuda por vencimiento.
Línea	Cada deuda incluida (o excluida) en la propuesta.
Monto propuesto	Cuánto se quiere pagar de esa deuda (puede ser parcial).
Monto autorizado	Tope aprobado por el árbol; no baja al excluir líneas después.
Árbol PP	Circuito de firmas por nivel/monto sobre la propuesta.
Premium / Light	Con árbol obligatorio vs auto-autorización configurable.
OP	Orden de pago a proveedor generada al ejecutar el lote.
Instrumento	Caja, cuenta de egreso, chequera, CBU/alias del proveedor.
Lote bancario	Archivo de transferencias (CSV genérico o convenio).
ENVIADO	Lote marcado como enviado al banco; bloquea esas OP.
Clearing	Emparejar OP con vouchers/movimientos Interbanking.
Cockpit	Workbench unificado: propuestas + SP + IE + KPIs.
Cash position	Saldo IB vs deuda vencida y propuestas abiertas.
Forecast 7/15/30	Proyección de egresos por ventanas de vencimiento (cockpit).
Proyección de pagos	Informe de deuda abierta por tramos (Anita I-proy); menú Cuentas a pagar → Reportes.
Concepto cash flow	Conceptogasto (Anita concoper): se asigna a la cuenta contable y al pago.
Delta	Nueva propuesta con lo pendiente/excluido de otra.
SP	Solicitud de pago (gastos/conceptos); canal distinto a PP.
IE	Ingreso/Egreso de caja (TRA, canje, tesorería omnibus).

4. Roles, permisos y modos

No todos ven los mismos botones. Si falta una acción, suele ser permiso o estado incorrecto — no un “bug”. Los roles Enc-pagos y Op-Pagos operan el circuito de Cuentas a pagar junto con administrador.

Permisos más usados

Permiso (slug)	Para qué sirve
listar-reporte-proyeccion-pagos	Informe Proyección de pagos (consultar / PDF / Excel / CSV)
listar-propuesta-pago	Ver listado, PDF, cash, cockpit, auditoría
crear-propuesta-pago	Nueva propuesta y propuesta delta
editar-propuesta-pago / actualizar-...	Armar y ajustar el lote
enviar-aprobacion-propuesta-pago	Enviar al árbol o autorizar Light
ejecutar-propuesta-pago	Ejecutar OP, lote, clearing, marcar enviado
borrar-propuesta-pago	Eliminar borradores/rechazadas
editar-configuracion-propuesta-pago	Premium/Light por empresa
listar-pagoproveedor / crear-... / editar-...	Órdenes de pago a proveedores
listar-solicitud-pago / listar-ingresos-egresos-caja	Filas SP/IE en el cockpit

Premium vs Light (por empresa)

Modo	Al enviar aprobación	Cuándo usarlo
Premium	Dispara árbol PP; queda EN_APROBACION hasta firmar	Gobierno formal de desembolsos
Light	Autoriza el lote sin árbol (botón Autorizar light)	Empresas chicas o circuitos ágiles

La configuración se edita en Compras → Configuración propuesta de pagos (`compras/configuracion-propuesta-pago`). Elija la empresa, el modo y si se permiten OP sin propuesta.

5. Configuración Premium / Light

Configuración Premium / Light

Pantalla de referencia del manual: Configuración Premium / Light

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Configuración Premium / Light por empresa

Configuración Premium / Light

Pantalla de referencia del manual: Configuración Premium / Light

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Configuración Premium / Light por empresa

Pantalla: Configuración propuesta de pagos. Similar al ABM de configuración de comprobante proveedor: una ficha por empresa.

Defina: modo Premium u Light, si exige árbol, si al ejecutar la OP nace CONFIRMADA, si se calculan retenciones al ejecutar, y si se permiten OP sueltas sin propuesta.

Cambiar a Premium no “rompe” propuestas ya autorizadas; aplica a los próximos envíos a aprobación.

- Revise con Finanzas qué empresas deben firmar el lote y cuáles pueden ir Light.
- El bridge/clearing Interbanking se habilita por variable de entorno (administración técnica); el operador lo usa desde Clearing.

Herramientas de la pantalla

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Modo Premium / Light	Ficha por empresa	Activa o desactiva el árbol PP	editar-configuracion-propuesta-pago
Permite OP sin propuesta	Ficha por empresa	Habilita bypass de OP unitaria	editar-configuracion-propuesta-pago

6. Listado de propuestas

Listado de propuestas

Pantalla de referencia del manual: Listado de propuestas

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: **compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario**

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Listado de propuestas de pagos

Listado de propuestas

Pantalla de referencia del manual: Listado de propuestas

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: **compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario**

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Listado de propuestas de pagos

Pantalla: Propuesta de pagos. Ve el ID, fecha, empresa, estado, monto total y autorizado.

Use filtros de empresa/estado y la exportación PDF/Excel/CSV (respeta toda la consulta, no solo la página).

Desde aquí puede ir al Cockpit, Cash position y Config. El lápiz abre la propuesta.

- Estados abiertos habituales: BORRADOR, EN_APROBACION, AUTORIZADA, EJECUTADA_PARCIAL.
- EJECUTADA es el cierre feliz del lote; ANULADA/RECHAZADA salen del circuito activo.

Barra y acciones del listado

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Filtros / Consultar	Cabecera del listado	Restringe propuestas por empresa, estado u otros criterios	listar-propuesta-pago
Exportar PDF/Excel/CSV	Toolbar de exportación	Baja el listado completo con los filtros activos	listar-propuesta-pago
Manual	Toolbar	Abre este manual en una solapa	listar-propuesta-pago
Nueva propuesta	Card tools	Alta de lote desde deuda por vencimiento	crear-propuesta-pago
Cockpit / Cash	Card tools	Va al workbench o a la posición de caja	listar-propuesta-pago
Config Premium/Light	Card tools	Modo de aprobación por empresa	editar-configuracion-propuesta-pago
Editar (lápiz)	Columna acciones	Abre la propuesta	editar-propuesta-pago

7. Armar una propuesta (desde la deuda)

Alta de propuesta / grilla

Pantalla de referencia del manual: Alta de propuesta / grilla

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Alta de propuesta y grilla de deuda

Alta de propuesta / grilla

Pantalla de referencia del manual: Alta de propuesta / grilla

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Alta de propuesta y grilla de deuda

Pulse Nueva propuesta. Indique empresa, fecha del lote y el rango de vencimientos que quiere incluir. Opcional: detalle, moneda, caja/cuenta/chequera (también se

pueden completar después de autorizar).

Al guardar, el sistema trae la deuda abierta de proveedores en ese rango (cuenta corriente con saldo) y arma la grilla: proveedor, comprobante, vencimiento, medio de pago (M.Pago), detalle, buckets vencidos / a vencer, monto propuesto.

En BORRADOR puede: cambiar montos, desmarcar líneas (excluir), rearmar desde deuda, y guardar. El total del lote se recalcula con las líneas incluidas.

Columnas típicas de la grilla (estilo proyección)

Columna	Para qué mirarla
Incluir	Si está tildada entra al lote y al monto
Proveedor / comprobante	Qué deuda se está pagando
Vencimiento	Prioridad de caja
M.Pago / Detalle	Cheque, transferencia, etc.
Vencidos / A vencer	Clasificación temporal del lote
Monto propuesto	Puede ser menor al saldo (pago parcial)
Cuenta (override)	Cuenta de egreso distinta a la de cabecera

- No invente deudas: si falta un comprobante, revise vencimientos/filtros o la CC del proveedor.
- Rearmar líneas reemplaza la grilla: úselo solo si está seguro.

Herramientas de la pantalla

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Rango de vencimientos	Cabecera alta	Define qué deuda entra al armar el lote	crear-propuesta-pago
Grilla Incluir / Monto	Cuerpo	Selecciona y ajusta qué se paga	actualizar-propuesta-pago
Rearmar líneas	Checkbox al editar borrador	Reemplaza la grilla desde la deuda	actualizar-propuesta-pago

8. Autorización de pagos (el corazón premium)

Autorización del lote (árbol PP)

Premium: Enviar a aprobación → EN_APROBACION → firmantes → AUTORIZADA

BORRADOR

EN_APROBACION

AUTORIZADA

Light: el mismo botón autoriza sin firmantes (modo por empresa).

Se fija monto autorizado (snapshot). Excluir líneas después no lo baja.

Auditoría muestra quién firmó cada nivel del árbol PP.

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Autorización del lote (árbol PP / Light)

Autorización del lote (árbol PP)

Premium: Enviar a aprobación → EN_APROBACION → firmantes → AUTORIZADA

BORRADOR

EN_APROBACION

AUTORIZADA

Light: el mismo botón autoriza sin firmantes (modo por empresa).

Se fija monto autorizado (snapshot). Excluir líneas después no lo baja.

Auditoría muestra quién firmó cada nivel del árbol PP.

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Autorización del lote (árbol PP / Light)

Cuando el lote está listo en BORRADOR (o RECHAZADA), use Enviar a aprobación (Premium) o Autorizar (Light).

En Premium el sistema dispara el árbol de tipo PP: busca el árbol configurado por empresa y monto del lote, crea movimientos a firmantes y envía los links de aprobación/rechazo (mismo esquema de mails que OC/requisiciones). Mientras tanto la propuesta queda EN_APROBACION.

Cada firmante aprueba o rechaza su nivel. Al completar el circuito, la propuesta pasa a AUTORIZADA y se fija el monto autorizado (snapshot). Ese monto es el techo de gobierno: si después excluye líneas, el autorizado no baja solo por eso.

En Light no hay firmante: el botón autoriza el lote de inmediato. Sigue siendo una decisión explícita de “este lote se paga”, no un alta silenciosa de OP.

Importante: la aprobación es del lote completo, no de cada renglón de deuda ni de cada OP futura. Eso es exactamente lo que buscan F110 / PPR / AGG.

Qué ve cada rol en la autorización


Rol	Qué hace	Dónde
Tesorero	Arma el lote y lo envía	Editar propuesta → Enviar a aprobación
Firmante nivel N	Aprueba/rechaza según monto	Mail / link del árbol PP
Finanzas	Audita quién firmó qué	Auditoría de la propuesta (PDF)
Admin árbol	Configura niveles y montos	ABM Árbol de aprobación tipo PP

Estados de la propuesta en el tramo de aprobación

Estado	Significado
BORRADOR	Editable; aún no pedida la firma
EN_APROBACION	En circuito de árbol
AUTORIZADA	Lista para instrumentos y ejecución
RECHAZADA	Volvió; se puede corregir y reenviar

Si el árbol no encuentra configuración para la empresa/monto, el envío falla con mensaje claro: hay que cargar el árbol PP antes de operar Premium.

Reabrir (solo AUTORIZADA sin OP): vuelve a BORRADOR y limpia el monto autorizado. Use con criterio: invalida la firma previa.



Herramientas de la pantalla

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Enviar a aprobación	Footer (Premium)	Dispara árbol PP y deja EN_APROBACION	enviar-aprobacion-propuesta-pago
Autorizar (light)	Footer (Light)	Autoriza el lote sin firmantes	enviar-aprobacion-propuesta-pago
Reabrir	Footer (AUTORIZADA sin OP)	Vuelve a BORRADOR y limpia autorizado	actualizar-propuesta-pago
Auditoría	Header	Ve firmas, estados, OP y lotes	listar-propuesta-pago

9. Instrumentos y exclusiones post-aprobación

Instrumentos post-aprobación

Pantalla de referencia del manual: Instrumentos post-aprobación

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Instrumentos y exclusiones post-aprobación

Instrumentos post-aprobación

Pantalla de referencia del manual: Instrumentos post-aprobación

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Instrumentos y exclusiones post-aprobación

Con la propuesta AUTORIZADA puede completar caja, cuenta de egreso y chequera, y desmarcar líneas que finalmente no se pagan (exclusión soft).

Guardar en ese estado no reabre el árbol: guarda instrumentos y exclusiones. El monto autorizado permanece como rastro de lo aprobado.

También puede indicar cuenta por línea (multi-cuenta) cuando un proveedor sale por otra cuenta.

- Cheque: el sistema puede tomar el próximo número de la chequera.
- Transferencia: conviene tener CBU (y alias) en la forma de pago del proveedor.
- Si falta instrumento, la OP puede nacer en PRE CARGA para completar después.

10. Ejecutar el lote → órdenes de pago

Ejecutar → órdenes de pago

Pantalla de referencia del manual: Ejecutar → órdenes de pago

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Ejecución del lote hacia órdenes de pago

Ejecutar → órdenes de pago

Pantalla de referencia del manual: Ejecutar → órdenes de pago

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Ejecución del lote hacia órdenes de pago

Botón Ejecutar → OP. El sistema agrupa líneas incluidas pendientes por proveedor + forma de pago, calcula retenciones (si está configurado), crea las OP en

pagoproveedor y marca las líneas como ejecutadas.

Si todas las líneas salen bien: EJECUTADA. Si algunas fallan o quedan pendientes: EJECUTADA_PARCIAL.

Tras ejecutar, normalmente se intenta el bridge/clearing y se genera el lote bancario de transferencias.

Cada OP queda vinculada a la propuesta (`propuesta\_pago\_id`). Puede abrirlas desde la grilla del lote bancario o desde Órdenes de pago.

Resultados posibles

Resultado	Qué hacer después
EJECUTADA	Exportar archivo, marcar enviado, seguir clearing
EJECUTADA_PARCIAL	Reabrir parcial o delta; corregir errores y re-ejecutar
Error total	Leer mensaje (instrumento, retención, período cerrado, etc.)

Herramientas de la pantalla

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Ejecutar → OP	Footer	Genera OP por proveedor+medio con retenciones	ejecutar-propuesta-pago
Generar lote bancario	Footer	Arma snapshot de transferencias	ejecutar-propuesta-pago
Exportar archivo bancario	Footer	Descarga CSV/driver convenio	listar-propuesta-pago
Marcar enviado banco	Footer	Sella el lote y bloquea OP	ejecutar-propuesta-pago
Reabrir parcial / Delta	Footer	Gestiona pendientes post-ejecución	actualizar / crear-propuesta-pago

11. Lote bancario y envío al banco

Lote bancario y envío

Pantalla de referencia del manual: Lote bancario y envío

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: **compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario**

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Lote bancario: generar, exportar y marcar enviado

Lote bancario y envío

Pantalla de referencia del manual: Lote bancario y envío

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: **compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario**

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Lote bancario: generar, exportar y marcar enviado

Generar lote bancario arma el snapshot de transferencias (CUIT, CBU, alias, neto, referencia OP). Exportar descarga el archivo (CSV genérico por defecto).

Valida CBU (22 dígitos BCRA). Líneas sin CBU válido no entran al archivo.

Cuando el archivo ya se subió/envió al home banking, use Marcar enviado banco: el lote pasa a ENVIADO y las OP quedan bloqueadas (no se re-proponen ni se regeneran livianamente).

Si más adelante hay convenio con un banco, el sistema ya tiene el gancho de driver (`convenio\_driver`): el operador seguirá el mismo botón Exportar, pero el archivo saldrá en el layout acordado.

- Exportar ≠ Enviado: exportar es bajar el archivo; marcar enviado es el sello operativo.
- Un lote ENVIADO no se reemplaza: se generan lotes nuevos solo con OP no bloqueadas.

12. Clearing bancario (OP ↔ Interbanking)

Clearing bancario

Pantalla de referencia del manual: Clearing bancario

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: **compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario**

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Workbench de clearing bancario

Clearing bancario

Pantalla de referencia del manual: Clearing bancario

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: **compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario**

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Workbench de clearing bancario

Pantalla: Clearing bancario. Es el FEBAN “operativo” del módulo: empareja OP confirmadas/pagadas con transferencias Interbanking ya sincronizadas y, si

corresponde, con movimientos de extracto.

El motor puntúa candidatos (neto preferido, bruto, CBU, CUIT, cercanía de fecha). Score alto → auto-concilia. Score medio → sugerencia. Sin candidato o ambiguo → excepción.

En el workbench verá: sugerencias/excepciones con botones OK/X, OP pendientes, transferencias libres, movimientos débito, y un formulario de match manual (forzar vínculo OP↔T o OP↔M).

También puede reprocesar una propuesta indicando su ID. El job diario de bridge usa el mismo motor.

Estados de una sugerencia de clearing

Estado	Significado
SUGERIDO	Hay candidato; confirme o rechace
AUTO	Conciliado automáticamente por score alto
CONFIRMADO	Match manual o confirmado por usuario
EXCEPCION	Sin match claro o score bajo
RECHAZADO	Descartado (manual o supersedido)

- Una transferencia o movimiento no puede vincularse a dos OP.
- Al conciliar, la OP pasa a PAGADA/CONCILIADA y queda bloqueada como enviada al banco.

Herramientas de la pantalla

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Correr clearing	Formulario superior	Reprocesa sugerencias de una propuesta	ejecutar - propuesta-pago
OK / X	Grilla de sugerencias	Confirma o rechaza un match	ejecutar - propuesta-pago
Forzar match	Pie de pantalla	Vincula OP con transferencia o movimiento a mano	ejecutar - propuesta-pago

13. Proyección de pagos (reporte)

Enc-pagos / Op-Pagos / administrador).

Es el equivalente ERP del informe Anita I-proy: muestra la deuda abierta de proveedores leída solo desde anitaERP (cuenta corriente + aplicaciones hasta la fecha base). No usa el bridge Informix.

Sirve para decidir qué pagar la próxima semana o mes, cuánto está vencido, qué falta aprobar y cómo se reparte la deuda por concepto de cash flow. Con esa lectura arma después la Propuesta de pagos.

Elija empresas, fecha base y tipo de informe: A vencer (proyección hacia adelante) o Vencidos (antigüedad hacia atrás). Defina tramos por días (ej. 7,15,30,60,90,120) o por mes. Opcional: abre saldo anterior, moneda de expresión, proveedores (F1 / lupa), tipos de comprobante, condiciones a compensar, incluir adelantos, estado de aprobación y fecha de carga.

La grilla se agrupa (proveedor, empresa, moneda, medio de pago, condición, tramo o concepto de cash flow) y se ordena (código, nombre, mayor/menor deuda, vencimiento, días). Puede ver detalle por comprobante o solo totales por grupo.

Columnas y conceptos clave del informe

Columna / idea	Qué significa
Tramos / Posterior	Importes según días (o meses) al vencimiento respecto de la fecha base
A compensar	Deuda con condición de pago marcada como compensación
Adelantos	Pagos a cuenta sin aplicar (restan del adeudado)
Pend.aprob. / Total aprob.	Según estado del comprobante (aprobado/contabilizado vs pendiente)
Total adeudado	Deuda neta a pagar en la moneda del informe
N.Con. / Detalle del concepto	Concepto de cash flow (conceptogasto = Anita concoper), no el concepto IVA compra
Cuenta cash flow	Cuenta contable que aporta el concepto (link al plan de cuentas)
Links azules	Proveedor, comprobante, OC, requisición, concepto y cuenta (según permiso)

De dónde sale el concepto de cash flow

Prioridad	Origen
1	Concepto del movimiento de caja del pago
2	Cuenta imputada en la línea del comprobante
3	Cuenta de mayor peso del asiento (prioriza resultados sobre pasivo)
4	Concepto por defecto del proveedor

- No confunda concepto IVA compra (tablas de compras) con concepto cash flow (Caja → Conceptos de gasto).
- Si un total en moneda extranjera “no cierra”, revise el modo de cotización (fecha base vs histórica) y las advertencias de cotización vigente.
- Después de proyectar: arme la propuesta con el mismo rango de vencimientos que acaba de mirar.

Use el botón Columnas para armar vistas (Ejecutiva, Tesorería, Análisis de origen, Cash flow o Todo): elige y ordena columnas; la preferencia se guarda por usuario. Exporta PDF, Excel o CSV con los mismos filtros y columnas (no solo la página visible).

En PDF multiempresa sin consolidar, el sistema genera un PDF por empresa y los une. En pantalla, haga clic en la cabecera del grupo para colapsar el detalle.

Herramientas de la pantalla

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Consultar	Formulario de filtros	Genera la proyección con los criterios indicados	listar-reporte-proyeccion-pagos
Columnas	Card tools	Elige, ordena y guarda columnas (presets Ejecutiva / Tesorería / Análisis / Cash flow)	listar-reporte-proyeccion-pagos
F1 / lupa proveedor	Campo códigos de proveedor	Consulta y elige proveedores	listar-reporte-proyeccion-pagos

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Agrupación / Orden	Filtros	Agrupar por proveedor, tramo, concepto cash flow, etc. y ordena la grilla	listar-reporte-proyeccion-pagos
Colapsar grupo	Cabecera de grupo en la tabla	Ocultar o mostrar el detalle del grupo	listar-reporte-proyeccion-pagos
Exportar PDF / Excel / CSV	Toolbar de exportación	Descarga el informe completo con los mismos filtros y columnas	listar-reporte-proyeccion-pagos
Links azules	Celdas de proveedor, comprobante, OC, requisición, concepto, cuenta	Abre el ABM en solapa (vista consulta) según permiso	según documento
Limpiar	Card tools	Vuelve a la pantalla sin filtros aplicados	listar-reporte-proyeccion-pagos

14. Cockpit, cash position y forecast

Cockpit de tesorería

Pantalla de referencia del manual: Cockpit de tesorería

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Cockpit: KPIs, forecast y grilla SP+IE+PP

Cockpit de tesorería

Pantalla de referencia del manual: Cockpit de tesorería

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Cockpit: KPIs, forecast y grilla SP+IE+PP

Cockpit de tesorería (`compras/tesoreria`): no es solo un menú de accesos. Incluye KPIs (saldos IB, deuda vencida, propuestas, disponible), forecast 7/15/30 y una grilla

operativa única con Propuestas (PP), Solicitudes de pago (SP) e Ingresos/Egresos (IE).

Filtre por empresa, tipo (PP/SP/IE) y ventana de días. Cada fila tiene link al documento (abre en solapa).

Cash position profundiza saldos Interbanking, deuda vencida y propuestas abiertas. El forecast muestra cuánto vence en cada ventana y el saldo proyectado si se pagara. Complementa —no reemplaza— el informe de Proyección de pagos (más analítico y configurable).

- Use el cockpit a la mañana para priorizar: qué firmar, qué ejecutar, qué SP/IE hay abiertos.
- Los accesos inferiores llevan a OP, Interbanking, Clearing, etc.

Herramientas de la pantalla			
Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Filtro tipo PP/SP/IE	Cabecera	Reduce la grilla operativa	según tipo
Abrir documento	Columna acciones	Edita propuesta, SP o IE	según documento
Clearing	Card tools / accesos	Va al workbench de conciliación bancaria	listar/ejecutar-propuesta-pago

15. Excepciones: reabrir, parcial y delta

Excepciones reopen / delta

Pantalla de referencia del manual: Excepciones reopen / delta

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Reabrir, parcial y propuesta delta

Excepciones reopen / delta

Pantalla de referencia del manual: Excepciones reopen / delta

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: compras/propuesta-pago · compras/tesoreria · compras/clearing-bancario

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Reabrir, parcial y propuesta delta

La vida real no es lineal. El módulo contempla excepciones de gobierno sin romper el rastro.

Herramientas de excepción

Acción	Cuándo	Efecto
Reabrir	AUTORIZADA sin OP aún	Vuelve a BORRADOR; limpia autorizado
Reabrir parcial	EJECUTADA_PARCIAL	Pendientes vuelven a AUTORIZADA; OP enviadas siguen bloqueadas
Propuesta delta	Autorizada/ejecutada con pendientes o excluidas	Nueva BORRADOR con esas líneas
Excluir línea (soft)	AUTORIZADA	No se ejecuta; no baja monto autorizado
Marcar enviado	Hay lote exportado	Bloquea OP del archivo

Regla de oro: lo ya enviado al banco no se “deshace” con un reopen. Si hay que corregir, trabaje con delta o anulación formal de OP según política de la empresa.

16. Auditoría y compliance

Auditoría y compliance

Pantalla de referencia del manual: Auditoría y compliance

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: **compras/propuesta-pago · compras/tesorería · compras/clearing-bancario**

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Pack de auditoría / compliance

Auditoría y compliance

Pantalla de referencia del manual: Auditoría y compliance

Consulte el capítulo correspondiente para el detalle de botones y permisos.

Rutas: **compras/propuesta-pago · compras/tesorería · compras/clearing-bancario**

Anita ERP · diagrama de respaldo del manual (reemplazar por captura PNG real)

Pack de auditoría / compliance

Desde la propuesta: Auditoría (pantalla y PDF). Resume montos, líneas incluidas/ejecutadas/pendientes/excluidas, historia de estados con usuario, firmas

del árbol PP (nivel, destinatario, fechas), OP con marca de bloqueo banco, y lotes bancarios (estado, archivo, driver, enviado).

Use este pack para auditorías internas, compliance y para responder “quién autorizó este desembolso”.

- La historia de estados también se ve al pie de la edición de la propuesta.
- Conserve el PDF de auditoría junto al archivo bancario del lote cuando el banco lo requiera.

17. Relación con OP, SP e IE

Órdenes de pago (`compras/pagoproveedor`): documento de ejecución del lote (retenciones, aplicación a CC, asiento). Pueden existir OP sin propuesta si la configuración lo permite.

Solicitud de pago: canal de gastos/conceptos con su propio árbol. En el cockpit aparecen junto a las propuestas para ver la cola completa de tesorería.

Ingreso/Egreso: omnibus de caja (transferencias entre cuentas, canje de cheques, etc.). No lleva el árbol de retenciones AP; el selector de modo de uso ayuda a elegir el circuito correcto al crear.

No mezcle conceptos: la autorización premium de pagos a proveedores vive en la Propuesta; la SP autoriza otro tipo de desembolso; el IE mueve caja. La proyección solo informa; no genera OP.

18. Buenas prácticas y preguntas frecuentes

Antes de armar el lote: corra la proyección con los mismos tramos que va a usar en la propuesta.

Antes de enviar a aprobación: revise vencidos vs a vencer, medios de pago y que los CBU estén cargados en el proveedor.

Antes de ejecutar: confirme caja/cuenta/chequera y exclusiones finales.

Antes de marcar enviado: verifique el archivo exportado y que el home banking aceptó el lote.

Diario: corra Clearing o deje el job automático; revise excepciones del workbench.

FAQ rápida

Pregunta	Respuesta corta
¿Dónde está la proyección?	Compras → Cuentas a pagar → Reportes → Proyección de pagos.
¿Por qué no veo el concepto?	Active las columnas Cash flow o use la vista predefinida Cash flow.
¿Concepto IVA o cash flow?	Cash flow = conceptogasto; IVA compra es otra tabla (impuestos).
¿Por qué no puedo ejecutar?	Debe estar AUTORIZADA y con líneas incluidas pendientes.
¿Por qué no hay árbol?	Modo Light, o falta ABM árbol tipo PP para la empresa/monto.
¿Por qué el CSV no incluye una OP?	CBU inválido/ausente, o es cheque sin CBU, o OP bloqueada.
¿Puedo bajar el autorizado excluyendo líneas?	No automáticamente: el autorizado es snapshot de firma.
¿Qué es el delta?	Nueva propuesta con lo que no se pagó / se excluyó.
¿Clearing borra datos del banco?	No: solo vincula registros ya sincronizados de Interbanking.
¿Dónde veo todo junto?	Cockpit de tesorería.

Si el período contable está cerrado, la ejecución de OP fallará: coordine con Contabilidad.

- Para soporte técnico, indique ID de propuesta, estado, y si el lote está ENVIADO; o filtros de la proyección si el problema es el informe.