

Speedy Trading System SpiderNet FIX Engine 操作手冊

Version 2.0

Nov 2020

Copyright © MDBS Technology Co., Ltd. All rights reserved

Document Status

Version Number: 2.0

Date: 2020/11/10

Status:


Document Revision History

Version	Issue Date	Section, Page (s) and Text Revised	Author / Modified by
0.5	2005/3/18	Draft	Simon
1.0	2005/11/16	First version	Simon
1.1	2006/04/18	Update new functions and new GUI image	Jerry
1.2	2006/12/16	TSEC/OTC support	Frank
1.3	2007/07/12	Add CPU/Memory monitoring image.	Simon
1.4	2008/01/10	Update new GUI image	Simon
1.5	2009/03/01	Update for TAIFEX TMP support	Simon
1.6	2009/09/13	Update for 2.0 MDI support	Simon
1.7	2012/09/28	Update new GUI image, Group logon function.	FZ
1.9	2015/01/12	TWSE/OTC FIX Support	Simon
2.0	2020/11/10	Intra-day odd, real-time match support	Vicky


-
- 1 Speedy 管理介面-Speedy Center
 - 1.1 Speedy Center 設定
 - 1.2 關於 Speedy Center
 - 2 管理者操作手冊
 - 2.1 管理者登入登出
 - 2.2 新增/刪除 User
 - 2.3 修改 User 屬性,密碼
 - 2.4 查詢各 User 動作的 Log
 - 3 OP 操作手冊
 - 3.1 使用者登入登出
 - 3.2 程式監控
 - 3.3 交易所線路監控管理
 - 3.3.1 新增/刪除 PVC
 - 3.3.2 修改 PVC 設定
 - 3.3.3 監控特定 PVC
 - 3.3.4 效能監控
 - 3.3.5 主動退單,盤別強制切換
 - 3.3.6 期交所檔案傳輸補送作業
 - 3.4 FIX 線路監控管理
 - 3.4.1 新增/刪除 FIX Session
 - 3.4.2 修改 FIX Session 設定
 - 3.4.3 FIX Session 效能監控
 - 3.5 營業員管理
 - 3.5.1 新增/刪除營業員
 - 3.5.2 共用櫃號及 API 設定
 - 3.5.3 修改營業員設定
 - 3.6 OP Check list

1. Speedy 管理介面 SpeedyCenter

Speedy Trading System 一經啟動後,所有的管理監控動作都可以透過 Windows 上的監控程式 Speedy Center 來達成. Speedy Center 可以以兩種身分登入前台交易系統,分別是"管理者"跟"使用者". 管理者只負責 User 權限的控管,並能查詢每一個 User 的操作紀錄. 使用者是指交易系統的 OP 人員,使用者可以過 Speedy Center 監控所有前台交易系統的程序執行狀況及每一條 PVC 或 FIX Session 的連線狀態.



只要點選桌面上的 SpeedyCenter 圖示便能啟動 SpeedyCenter. 啟動後會出現以下的畫面




在 Server IP 欄位輸入 Speedy Server 的 IP, 按下"連線"按鈕 , 即可連線到欲監控的 Speedy Server. 如果預監控的 Server, 曾經順利連線過, Server 的名稱及 IP, 會顯示在 Speedy Server 的清單中, 直接雙擊該 Server 名稱, 即可直接連上該 Server.

(註: SpeedyCenter 是使用 MDBS MBus 的 MOM(Message-Oriented Middleware) 機制與主機上的交易系統溝通的. MBus 使用 TCP Port:12345 傳送資料. MBus Daemon 之間則使用 UDP Port:12345 的 Multicast 功能搜尋同一 Multicast group 中的 MBus Daemon, 搜尋到後各 MBus Daemon 之間在自動建立起 TCP Port:12345 的資料連線. 所以當您選擇"使用本機服務"時, 必須確定您使用的 Windows PC 跟

交易主機之間的 TCP/UDP Port:12345 都沒有被防火牆所阻擋。如果您使用 "遠端" 的 MBus 服務時, 要確定防火牆沒有阻擋 Windows PC 跟交易主機之間的 TCP Port:12345 連線)


正確連上 Speedy Server 之後 SpeedyCenter 會跳出如下的輸入"使用者名稱"跟"密碼"的畫面, 正確輸入使用者名稱及密碼, 即可登入監控或管理畫面




2.0 版本之後的 Speedy Center 是 MDI 的介面(Multi-Document Interface), 可以同時監控好幾台不同的 Speedy Server. 當您已經順利登入監控某一台 Speedy Server 之後, 如果想要監控另一台, 只需按下工具列上的"登入"




按鍵, Speedy Center 就會開啟另一個頁籤, 跳出之前的 Speedy Servers 對話框, 選擇要監控的 Server 後, 輸入正確的使用者名稱及密碼, 就可以同時監控多台 Speedy 主機. 畫面如下:





1.1 Speedy Center 設定

正確登入監控界面後, 按下工具列上的"設定" 按鈕 , 會跳出以下的設定頁面




“基本設定”可選擇 SpeedyCenter 介面的語言. 如果勾選了”修改設定前跳出確認視窗”. 當您要停止程式, 停用 PVC 時, 都會多顯示確認視窗. 避免錯誤操作. 當您勾選了”關閉監控視窗前跳出確認視窗”. 當您要關閉 SpeedyCenter 時, 都會多顯示確認視窗. 如果勾選了“強制使用風控程式”當您忘了幫新的登入帳

號選擇風控程式時, 程式會主動提醒您, 避免設定疏失。



" 警示設定" 頁, 如上圖, 可以選擇多種警示聲音, " 斷線警示" 在 FIX 連線或委託, 成交回報線路斷線時會發出這個警示聲。" 程式錯誤" 在有任何程式停止執行時會發出這個警示聲。其餘嚴重性較低的事件, 例如密碼即將到期等, 則會發出" 訊息警示" 的聲響。CPU, 空間跟記憶體警示是在 CPU 記憶體使用率過高或是磁碟空間不足時發出的聲響。時差警示, 則是跟交易所時差過大時會發出的聲響, 按下下拉選單右方的按鈕, 會播放您目前選擇的警示聲。下方的" 警示視窗顯示位置", 讓您選擇警示視窗式顯示在 Window 桌面的正中央或是右下方。



"交易監控"頁,如上圖,有三種警示可以設定.

1. 當 Server 上 Queue 的單子,大於一定的量,表示系統處理能力可能有問題,就會發出警示.上圖中的設定是 64 筆.
2. 當 Speedy API 可以連線到 SpeedyGateway 的連線次數少於某個數值時,表示 Client 有不正常斷線重連,會發出警示.上圖中的設定是少於 100 次.
3. 您可以設定某一時段沒有交易,就發出警示生,以下圖為例,就是選擇權市場,在 8:45 到 9:10 之間,只要連續 30 秒都沒人下單,就會發出警示.



1.2 關於 Speedy Center

按下工具列上的"關於 SpeedyCenter"鍵



,會跳出以下的視窗




視窗上有程式版本,及編譯程式的日期,當程式有任何問題必須請 MDDBS 協助時,請告知版本號碼,方便問題的處理.

2. 管理者操作手冊

2.1 管理者登入登出

當 Speedy Trading System 安裝完成之後, 會有一個 Default 的管理者存在, 這個管理者的 ID 是 Admin, 密碼也是 Admin(大小寫有分別). 您必須使用這個帳號作第一次的登入, 登入後您可以修改 Admin 的密碼, 或是建立別的管理者帳號. Speedy 的密碼控管是使用 MD5 的編碼方式, Server 端記錄的使用者密碼是經過 MD5 演算法算出來的結果, 並非原先的密碼. 也就是說如果 User 忘記了自己的密碼, 是沒有人可以知道他正確的密碼的. 唯一的方式只能找管理者以管理者的身分登入 Speedy. 重新設定該 User 的密碼. 如果所有管理者都忘記了自己的密碼, 就只能移除 Speedy 系統, 再重新安裝, 以 Admin 的身分再做一次登入設定.

SpeedyCenter 跳出輸入"使用者名稱"跟"密碼"的畫面時



A login dialog box titled "登入" (Login). It contains two input fields: "使用者名稱" (Username) with "Admin" entered, and "密碼" (Password) which is empty. Below the fields are two buttons: "確定" (OK) with a green checkmark icon and "取消" (Cancel) with a red X icon.

鍵入 Admin, Admin 做第一次的登入. 登入後會看到以下的畫面



由於是第一次登入，畫面中只會有 Admin 這一個 User，您可以看到 Admin 這個 User 的權限是管理者，目前此帳號的狀態是正常，密碼沒有到期日。**Admin 是 Speedy 系統中唯一密碼不會過期的帳號**，其他的帳號不管權限密碼都會在 90 天後會失效。

(注意:連續三次輸入錯誤的密碼,此帳號將會被鎖住,如所有帳號都已鎖住或過期,請按照以下步驟處理:

1. 停止 Speedy, Run /Speedy/bin/StopSpeedy.sh
2. 刪除帳號密碼檔./Speedy/cfg/Users
3. 重起 Speedy, Run /Speedy/bin/StartSpeedy.sh
4. 以 ID:Admin, Password: Admin 登入,並重建 User .)

登入後可按下"登出"鍵登出系統。

2.2 新增/刪除 User

以管理者登入後,可以新增,修改,刪除使用者,按下"新增"鍵,會跳出以下的畫面。



輸入正確的帳號密碼,基於資安考量,密碼必須符合有以下條件:

- 帳號長度至少 5 碼
- 密碼長度至少 6 碼
- 密碼不得與帳號相同
- 密碼中字元要包含英數字
- 不可使用易猜的密碼,如連續 4 碼相同或連續的數字。

例如: abc1234 (不可, 1234 為連續數字)


aa1357 (可)

dda1111 (不可, 1111 為相同數字)

權限可選擇"使用者"或"管理者". 使用者人數以 20 人為限.(可藉由設定 Speedy Server 上 SpeedyManager 的設定檔,定義出更多的使用者身


分, 如有此需求請參考 Speedy Server 端的設定文件 Speedy Manager Configuration.pdf)

刪除使用者只需選取欲刪除的使用者(如下圖), 再按下"刪除"鍵即可



2.3 修改 User 屬性, 密碼

每個使用者的密碼有效期限為 90 天, 密碼到期前 15 天開始, 每次登入成功時系統會在桌面的右下方跳出如下的警告畫面



這個時候你可以按下工具列上的"修改密碼"按鍵, 會跳出以下的對話框。



A dialog box titled "修改密碼" (Change Password) with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "帳號" (Username) with the value "Simon", "密碼" (Password) with masked characters "•••••", and "確認密碼" (Confirm Password) with masked characters "•••••". At the bottom, there are two buttons: a green "確定" (Confirm) button with a checkmark icon and a grey "取消" (Cancel) button with a red X icon.

重新鍵入新的密碼, 按下"確定"即可. 重新設定密碼後又會有 90 天的有效期. 當然, 您也可以請管理者以管理者身分登入幫你設定新的密碼.

當有使用者輸入密碼錯誤三次, 或是密碼過期時帳號會被鎖著, 以管理者身份登入時會看到以下的畫面.(使用者帳號為 Admin 的管理者, 是最高全線管理者, Admin 這個 User 密碼是不會過期的.)



A screenshot of the "Speedy Center(1 Forms) - [Admin]" window. The title bar shows the application name and standard window controls. The menu bar includes "使用者管理" (User Management) and "登入訊息查詢" (Login Message Query). The toolbar contains icons for "新增" (Add), "修改屬性" (Modify Attributes), "修改密碼" (Change Password), and "刪除" (Delete). Below the toolbar is a table with the following columns: "帳號" (Username), "密碼" (Password), "權限" (Permissions), "狀態" (Status), and "密碼過期時間" (Password Expiry Time). The table lists several users, with "joyliao" highlighted. At the bottom left, there is an "Admin" button.

帳號	密碼	權限	狀態	密碼過期時間
Simon	*****	Power使用者	正常	2015/10/23
david	*****	Power使用者	過期	2013/11/12
brian	*****	Power使用者	正常	2015/09/02
joyliao	*****	Power使用者	過期	2014/04/11
Admin	*****	管理者	正常	---/--/--
leolin	*****	Power使用者	過期	2014/04/12
panda	*****	Power使用者	過期	2014/06/30
bryanlin	*****	Power使用者	正常	2015/08/11

此時選取欲修改屬性的使用者, 按下"修改屬性"鍵, 會跳出以下的對話框.




A dialog box titled "修改使用者資料" (Modify User Information) with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "帳號" (Username) with the value "joyliao", "權限" (Permissions) with a dropdown menu showing "Power使用者", and "狀態" (Status) with a dropdown menu showing "密碼過期". At the bottom, there are two buttons: a green "確定" (Confirm) button with a checkmark icon and a grey "取消" (Cancel) button with a red X icon.

將狀態選成"正常"按下確定鍵,即可重新使用這個帳號.您也可以使用這個畫面修改使用者權限,或是鎖著某依個帳號.

2.3 查詢各 User 動作的 Log

以管理者身分登入時,您可以查詢每個使用者做了哪些動作查詢頁的介面如下:



在畫面中選擇您要查詢的使用帳號,起始日期跟結束日期,按下"查詢"鍵,就會得到類似上圖的查詢結果.看每個訊息最前方的圖示可以知道這是一個錯誤,警告,或者只是單純的訊息紀錄.按下"清除"鍵可以清掉這次查詢的結果,按下磁碟片圖示可以將此清單另存新檔.


(註: 系統保留近 30 天內的使用者行為 Log)

3. OP 操作手冊

3.1 使用者登入登出

使用者的登入登出方式與管理者完全相同, 但 SpeedyCenter 會根據您輸入的帳號決定您登入的畫面。

登入 Speedy Server 時, 可以設定群組, 一次登入多台 Speedy Server. 設定方式如下: 首先, 先按連線按鈕 , 會跳出以下畫面



按下連線畫面左下方的”新增群組”按鍵, 會跳出以下的視窗



先幫群組命名, 再按  把在 Server 列表上的 Speedy Server 加到群組裡, 按  把 Server 移出群組, 按   決定 Server 連線監控的順序。

以上圖為例, 建了一個 Group 叫 MDBSGroup. 裡面有三台 Speedy Server. 分別是 Speedy3, MDUltra45, MDCentOS6. 當你連線這個群組時, SpeedyCenter 會幫您依序連到這三台 Server. **注意! Group 內這三台的 Server 的帳號密碼必須相同, 才能一次登入監控三台 Speedy Server.**

3.2 程式監控

以使用者身份登入後會看到以下的畫面



這些是程式監控的畫面, 畫面中的” Speedy 程式名稱” 欄位顯示前台交易系統中各程式的執行情況. 您可以按下” 啟動” 鍵啟動狀態是停止的程式, 或是按下” 停止” 鍵停止執行中的程式. 如果是不正常停止的程式(程式Crash)請按下” 重起” 鍵重新啟動這個程式. 不論是停止, 啟動, 重起程式, 這些動作都會被記錄在管理者的使用者 Log 中, 供管理人員查閱. (Speedy Center 下方的狀態列, 會顯示授權到期日, 務必在授權到期日前更新 Speedy 的 License, 授權到期日之後, Speedy 是無法執行的)

點 Speedy 程式” Start, Stop”, 會跳出以下的對話框. 可設定每一隻程式啟動的時間跟停止的時間. 不勾選” Auto Start/Stop process” 這支程式就不會自動被 Speedy 啟動和停止.




程式狀態由”執行中”變成”停止”時，系統會在桌面的右下方跳出如下的警告畫面




下方的”代理監控程式名稱”是委託 SpeedyCenter 監控的其他程式(非 Speedy 系統的 Process)。您可以修改 /Speedy/cfg 下的 OtherProcess.cfg 委託 Speedy 代為監控其他的 Process。

左方有 Server 上 CPU, Memory, Disk space, Time Difference(與交易所時差)的狀況圖表, 顯示如下:




調整下方的 CPU/Memory/Disk/Time Diff Track bar, 可以設定警示的界線, 以上圖為例, 當 CPU 使用多過 80%, 且持續 5 秒鐘, 就會發出警告. 記憶體持續 5 秒使用超過 80% 時, 磁碟空間使用超過 80%, 與交易所時差超過 874ms 時, 也會有警示聲響. (註: 上圖中的記憶體警示聲響已被關閉)

SpeedyCenter 監控介面是一個很有彈性的監控介面, 它會跟據被監控 Server 上安裝程式的不同, 而改變用戶端的介面. 例如 Server 端並沒有安裝 Speedy 交易所連線程式, 也不需要代為監控 Server 上其他的程式. 這時候跟交易所連線相關的頁面”PVC 線路監控”, ”檔案傳輸”, ”監控線路”等, 都會被隱藏起來. 下方的委託監控區也不會顯示, 此時 SpeedyCenter 只會顯示跟 Spider FIX Engine 有關的畫面, 畫面如下:



3.3 交易所線路監控(for Speedy Trading System)


切換至”交易所線路監控”頁面, 會看到以下的監控畫面



畫面中的每一行代表一條與交易所連接的 Session 線路，第一個欄位”系統”以圖示標出此條線路屬於選擇權，期貨或是證券系統。”券商 ID”欄位顯示的是這條線路的期貨商/證券商代號，密碼欄位是指交易所連線子系統的密碼。連線狀態欄位會顯示這條 PVC 是否正確連線。這些狀態都是會自動更新的，當每條線路有異動時會自動傳回新的狀態給 Speedy Center。您也可以按下”更新狀態”鍵，強制交易系統回報所有的 PVC 線路狀態。

3.3.1 新增/刪除 PVC

新增刪除 PVC 時，必須先停下所有的 PVC 連線程式，請回到”程式監控”頁面確認 Speedy-Futures, Speedy-Options, Speedy-TSE, Speedy-OTC 這幾個 Process 是停止的，如果不是，請按下停止鍵停下這幾個 Process。確認這兩個 Process 停止後，再切回”PVC 線路監控”頁面，會看到以下的畫面，所有存在的線路狀態都是”---”表示程式沒有啟動



這時按下”新增”鍵，會跳出以下的新增 PVC 畫面。

新增連線

系統別 期貨

期貨商代號

業務別

Session ID 1

Local Port Group

線路密碼

☒ 啟用

☐ 下午盤

確定 取消

選擇欲新增期貨還是選擇權櫃檯的線路, 輸入正確的期貨商代號及 Link, PVC Number. 選擇線路的業務別輸入正確的線路密碼後按下"確定", 便完成了新增PVC的動作. 當您選擇的業務別是委託線路時, 請填入結算會員的代號, 如果結算會員欄位空白, 則表示擁有結算會員的身分, 自行結算. 勾選"啟用" Checkbox, 則此條線路在程式一跑起來時, 就會自動啟用. 刪除 PVC 只需選取欲刪除的線路, 再按下"刪除"鍵即可.

要支援期交所下午盤, 只需要勾選"下午盤", 輸入正確的 SessionID, 主機端的 Port, 期貨商代號, 密碼即可.

新增連線

系統別 期貨

期貨商代號

業務別

Session ID 1

Local Port Group

線路密碼

☒ 啟用

☒ 下午盤

確定 取消

新增集中還是櫃檯的線路時，會出現以下的畫面



The dialog box titled "新增連線" (New Connection) contains the following fields and controls:

- 系統別 (System Type): 集中 (Central) [dropdown]
- 証券商代號 (Broker Code): [text input]
- 業務別 (Business Type): 0:普通(交易所0) [dropdown]
- PVCID: [text input]
- TCP Port: [text input] Group: [text input]
- 線路密碼 (Line Password): [text input]
- IP 位址 (IP Address): [text input]
- Local Port: [text input]
- 啟用 (Enable): ☒ [checkbox]
- 協定 (Protocol): FIX [dropdown]
- 流量單位 (Flow Unit): 1 [dropdown]
- Buttons: 確定 (Confirm) [green], 取消 (Cancel) [red]

輸入正確的券商代號及 PVCID, 如果希望程式一起動就去連線, 請將對話框下方的"啟用" Checkbox 打勾, 並填入交易所的 IP 及主機的 Local Port Number. 選擇線路的業務別, 輸入正確的線路密碼後按下"確定", 便完成了新增 PVC 的動作. 刪除 PVC 只需選取欲刪除的線路, 再按下"刪除"鍵即可. 勾選"啟用" Checkbox, 則此條線路在程式一跑起來時, 就會自動啟用, 如果沒勾選, 則可透過 SpeedyCenter 手動選啟用. (用於 AA 備援機).

如果要支援證交所 FIX 4.4 的 Protocol. 請將業務別選成[0:普通(交易所0)]這時候右下方會多[協定]的下拉選單, 選擇 FIX, 就會建立跟證交所之間的 FIX 連線 Session. (目前只要選 FIX Protocol 就支援普通, 零股, 定盤, 盤中零股等盤別).

FIX Session 記得選擇正確的流量單位. 交易所目前每個流量單位是每秒 20 筆委託. 設定正確的流量單位數, Speedy 才能幫你做正確的留量控管.

3.3.2 修改 PVC 設定

修改 PVC 設定也必須在 Speedy 停止的狀態下. 在 Speedy 停止的狀態下按下”修改”鍵, 會因您修改的線路型態不同出現以下兩種的對話框(選擇權/期貨線路會出現第一個對話框, 集中/櫃檯的線路會出現第二個對話框)

The image shows two side-by-side screenshots of the '修改連線屬性' (Modify Connection Properties) dialog box. The left dialog is for '選擇權' (Options) and the right is for '櫃檯' (Floor).

Left Dialog (選擇權):

- 系統別: 選擇權
- 期貨商代號: F001000
- 業務別: 4:委託
- Session ID: 1
- Local Port: 41001, Group: 0
- 線路密碼: 1111
- 啟用: ☐
- 下午盤: ☐
- Buttons: 確定 (green), 取消 (red)

Right Dialog (櫃檯):

- 系統別: 櫃檯
- 証券商代號: 1160
- 業務別: 0:普通(交易所0)
- PVCID: A8
- TCP Port: 2018, Group: 0
- 線路密碼: 8888
- IP 位址: 192.168.0.66
- Local Port: 30018
- 啟用: ☒
- 協定: FIX
- 流量單位: 4
- Buttons: 確定 (green), 取消 (red)

您可以用此對話框修改此線路的券商/期貨商代號及線路密碼, 如果是委託線路. 由於 Speedy 以 Link, PVC 及業務別當此線路的 ID, 如欲修改 Link, PVC, 或是業務別, 請先刪除此線路再新增.


新增, 刪除, 修改 PVC 設定後, 回到”程式監控”頁面重新啟動 Speedy-Stock, Speedy-OTC, Speedy-Options, 及 Speedy-Futures 這幾隻程式, 程式便會以新的設定運作.

3.3.3 監控特定 PVC


可以以下列兩種方式監控特定 PVC 與交易所之間往來的所有電文

1. 在”PVC 線路監控”頁面欲監控的 PVC 上按下滑鼠右鍵, 在 Popup 的 Menu 上選”監控此線路”.
2. 切換到”監控線路”頁, 用下拉選單選擇想要監控的 PVC, 按下”監控線路”鍵.


您會看到類似下圖的畫面



以上是 TSE/OTC 的 TMP PVC 監控畫面



以上是 TSE/OTC 的 FIX Session 監控畫面




以上是期交所的 TCP/IP TMP 協定的控畫面

Send:後的電文表示送去交易所的電文, Recv:後的電文表示交易所回傳的電文. Send, Recv 前有家*的表示是及時傳回的電文, 沒加*的表示是歷史的資料. 交易所的電文格式請參考其交易所的文件.

(註:當交易一段時間之後, 交易 Log 會不斷的增長, 為了兼顧監控的效率及交易主機的效能, 監控程式並不會把當天所有的交易資料都傳給監控介面, 而是以 200K 為限. 所以, 當交易 Log 超過 200K 時, 較早的交易 Log 就不會被傳回來了, 要查閱完整的交易 Log, 還是必須連線到交易主機查閱)


針對期交所 TCP/IP TMP 的線路監控畫面, 增加了電文線上字典的功能, 只要點取跟交易所間往來的電文, 就會跳出類似以下的視窗, 說明此一電文的名稱, 及內部欄位的值與簡述.



Tag	Field Name	Value	Value Description
	msg_length	77	
	MsgSeqNum	4	
	msg_time	17:56:53.769	
	MessageType	101	
	fcm_id	16	
	session_id	1	
	ExecType	0	
	cm_id	16	
	fcm_id	16	
	order_no	Y6005	

3.3.4 效能監控

“PVC 監控線路”頁面的左方, 有效能監控的圖表, 如下圖所示



其中顯示期貨系統與交易所之間目前沒有在交易. 最大的交易流量是每秒 10.00 筆, 目前透過 Speedy 期貨前台下到交易所的委託單共有 140 筆. 下方是每秒交易量的線圖, 橫軸時間軸中每一格之間的間距大約是 10 秒鐘. 總筆數後方()內的數字, 是目前正 Queue 在 Server 等待處理的委託筆數. 正常情況下, 只有在瞬間大量下單的狀況, 才會短暫的出現大於 0 的數字.

3.3.5 主動退單, 盤別強制切換


上市上櫃的監控介面上有多了  的圖示. 按下後就會把 Queue 在 Server 等待處理的委託, 都退回用戶端. 下方會顯示普通, 零股, 定盤的盤別狀態. 點擊後會出現以下的對話框, 讓您強制切換盤別.



退回所有 Queue 中的委託, 跟強制切換盤別, 都是例外處理的功能, 請確認您十分了解它的作用及影響後才執行這兩項功能.

3.3.5 期交所檔案傳輸補送作業

切換到”檔案傳輸”頁, 者一頁的介面再處理交易所檔案傳輸子系統所規範的業務. 當後台有遺漏成交回報時, 您可以使用成交回報補傳功能, 指定補傳特定成交序號範圍的的成交回報, 或輸入 10~0 補送續號 10 以後的成交回報. 或事直接選”全部補送”補送全部的成交回報(等於輸入補送續號 1~0).



3.4 FIX 線路監控管理(for SpiderNet FIX Engine)


切換至”FIX 線路監控”頁面, 會看到類似以下的監控畫面:



畫面中的每一行代表一 FIX Session, 第一個欄位” 線路型態” 以圖示標出此條線路是 Acceptor (Sell side)還是 Initator (Buy side).” 版本” 欄位顯示的是這條線路使用的 FIX 通訊協定版本, Sender Comp ID ,Target Comp ID 則是指這個 Session 是由某線上交易單位連線至另一線上交易單位(Counter Party).” 連線狀態” 欄位會顯示這 FIX Session 是否正確連線. Seq(in), Seq(Out)顯示 FIX in bound 及 Out bound 的訊息序號, Start, Edn 表示這個 FIX Session 什麼時候啟動, 什麼時候 EOD(End Of Dat). 這些狀態都是會自動更新的, 當每條線路有異動時會自動傳回新的狀態給 SpeedyCenter, 您也可以按下” 更新狀態” 鍵, 強制 FIX Enginr 回報所有的 FIX Session 線路狀態.

3.4.1 新增/刪除 FIX Session

新增刪除 FIX Session 時, 必須先停下 FIX Engine, 請回到” 程式監控” 頁面確認” SpiderNet FIX Engine” 這個 Process 是停止的, 如果不是, 請按下停止鍵停下這個 Process. 確認 Process 停止後, 再切回” FIX 線路監控” 頁面, 按下” 新增” 鍵, 會跳出以下的新增 FIX Session 畫面.



The dialog box titled "新增連線" (New Connection) contains the following fields and controls:

- 連線型態 (Connection Type):** Radio buttons for ☒ Initiator (Buy side) and ☐ Acceptor (Sell side).
- FIX版本 (FIX Version):** A dropdown menu showing "FIX.4.4".
- FIX SPEC Directory:** A dropdown menu showing "FIX44.xml".
- SenderCompID:** A text input field.
- TargetCompID:** A text input field.
- Start Time (UTC):** Three spin buttons for HH, MM, and SS, all set to 0.
- End Time (UTC):** Three spin buttons for HH, MM, and SS, all set to 0.
- Heartbeat Interval:** A text input field with "30" and a unit dropdown set to "sec".
- Reconnect Interval:** A text input field with "30" and a unit dropdown set to "sec".
- Hosts and Ports:** Three rows for Host1, Host2, and Host3, each with a text input field and a Port dropdown menu.
- Options:** Two checked checkboxes: ☒ Persist Messages and ☒ Verify Message Seq Number.
- Buttons:** A green "確定" (Confirm) button and a red "取消" (Cancel) button.

您可以用此畫面新增 Buy side 的 Session. 填入正確的 FIX 版本, SenderCompID, TargetCompID 及 Heartbeat interval. (default 30 秒), 選擇正確的 FIX SPEC. (註)並設定此 Start Time 跟 End Time 決定此 FIX Session 何時啟動與停止. (輸入的時間是協調世界時 UTC). SpiderNet FIX Engine 支援三組 IP, 當這個 Buy Side session 連不是第一組 IP 時, 會嘗試去連第二, 第三組 IP. 輸入完成後按下確定, 即完成新增 Buy side FIX Session 的動作.

如果您要增加的是 Sell side session, 請在”連線型態” Group box 中選擇 Acceptor. 便會看到以下的畫面.

新增連線

連線型態

☐ Initiator (Buy side)

☒ Acceptor (Sell side)

FIX版本: FIX.4.4

FIX SPEC Directory: FIX44.xml

SenderCompID:

TargetCompID:

Start Time (UTC): 00:00:00

End Time (UTC): 00:00:00

☐ Reset on logon

Acceptor Port: 5000

注意:所有的Accptor都Listen同一個Port.

☒ Persist Messages

☒ Verify Message Seq Number

確定 取消

選擇正確的 FIX 版本, 填入 SenderCompID, TargetCompID, Acceptor listen 的 Port 後按下確定, 即完成新增 Sell side FIX Session 的動作. 刪除 FIX Session 只需選取欲刪除的線路, 再按下"刪除"鍵即可.

(註:FIX SPEC Dictionary 是放在 FIX Server /Speedy/FIXSPEC 路徑下的 XML 檔, 當 FIX Engine 接收或送出每個 FIX Message 時, 都會以此 XML 內所描述的 FIX Message data schema 檢核每一個 message. 當您選擇好 FIX 版本後, FIX SPEC Dictionary 欄位會自動為您選擇相對的 XML, 例如 FIX 版本選 FIX.4.4 的時候, FIX SPEC Dictionary 就會自動帶出 FIX44.xml, 此 XML 就是以 FIX Protocol Organization 所訂定的 FIX 4.4 SPEC 所轉換出來的標準 FIX 4.4 Data Schema. 當您使用的 FIX Protocol 有別於標準的 protocol 時, 例如有自訂的 Message 或 Tag 時, 可以以標準


的 XML 為基礎,做局部的修改後存成另外的檔名.例如存成 FIX44_MDBS_GLTSE.xml,並在新增 FIX Session 的設定畫面中選擇此檔案為 FIX SPEC Dictionary 即可)

3.4.2 修改 FIX Session 設定

修改 FIX Session 設定也必須在 SpiderNet FIX Engine 停止的狀態下.在 SpiderNet FIX Engine 停止的狀態下按下”修改”鍵,會出現跟新增 FIX Session 相同的對話框.您可以修改所有的設定,但是無法修改”連線型態”,如果要修改連線型態,只能先刪除這個 FIX Session 再新增.


3.4.3 FIX Session 效能監控

“FIX 監控線路”頁面上點選您想要監控的 FIX Session,按下的右上方的”監控線路”按鍵,畫面會多出監控 FIX 效能及 Message 的部份,如下圖:



右下方是效能監控的圖表, 如上圖所示, 其中顯示此 FIX Session Inbound 及 Outbound 最大的流量及目前的流量。

切換到” FIX Messages” 頁面, 會即時顯示在這個 FIX Session 上即時傳送的所有 Message. Incoming 的 Message 會以綠色的字表示, Outgoing 的 Message 以白色的字表示如下圖。




SpeedyCenter 還提供 FIX protocol 即時字典的功能, 用滑鼠點選” FIX Messages” 頁面裡的任一個 Message, 便會跳出該 Message 的詳細資料. 視窗的標題即為 Message 的名稱, 例如 35=8 的 FIX Message 其視窗的標題便會顯示成” ExecutionReport”. 視窗內的清單會顯示出此 Message 所有的 FIX Tag 數值, Tag 的英文名稱(依照 FIX Protocol SPEC. 裡的命名), 此 Tag 的值, 及 Tag 值的簡單說明。

(註: 當開啟” FIX Session 效能監控” 的功能時, SpiderNet FIX Engine 會把每一個 FIX Message 送到監控的 Speedy Center 端, 並在 Client 端即時解譯 FIX Message, 這會影響到 FIX Engine 執行的效能. 除非有監控除錯的需求, 不建議在 Production 環境下開啟此功能.)

3.5 營業員管理

切換至”營業員管理”頁面，會看到類似以下的監控畫面：




“營業員”在Speedy中是指廣義的”可下單身份”，在Speedy中，營業員分成三種權限”管理者”，”營業員”和”下單管道”，下表列出各種身份的權限：

	檢查帳號	自動填入投資人身份碼	自動編單號	送交檢核程式	委託	回報
管理者	任何存在的帳號	○	○	○	可幫任何身份下新單, 刪改單	收到所有的回報
下單管道	不檢查	×	×/○	×/○	同一下單管道	同一下單管道的回報
營業員	營業員設定內的帳號	○	○	○	同一營業員	同一營業員的回報

3.5.1 新增/刪除營業員

新增刪除營業員時, 只需切到” 營業員管理” 頁面, 按下” 新增” 鍵, 會跳出以下的新增營業員的畫面。



是否要指定 IP
(不是此 IP 下來的委託, 會被 Reject)

不自動編單號

自動編連續的單號
(例如輸入 A0001~Bz999
就會自動編 A0~A9 櫃
AA~AZ, Aa~Az, B0~B9, BA
~BZ, Ba~Bz 櫃的單號)

支援期交所 2~5 碼櫃號
單號

指定券商代號
(Speedy Gateway 會強制把每張單子的券商代號, 換成指定的券商代號)

選定檢核的程式, 並選定檢核程式不存在時, 要放行委託單還是駁回委託單。

營業員的 ID

營業員權限, 可選

- 管理者
- 下單管道
- 營業員

設定單一 API 連線
流量上限

指定使用的櫃號. 例如
設成 A1, B3, Ca 便會先
編 A1 櫃的單號, 用完
後編 B3 櫃, 之後用 Ca
櫃, 依此類推。

群組功能, 此營業員下出
的委託單線路群組(要配
合 Server 端設定)

新增/刪除一個這個營業員
可以使用的交易所帳號

請按上圖中的說明, 鍵入需要的資訊, 按下” 確定” 後, 便完成了新增營業員的動作。刪除營業員時, 只要在” 營業員管理” 頁面下點選預刪除的營業員, 按下刪除鍵即可。請不要在盤中刪除營業員, 因為有編單號要唯一且連續的問題, 刪除營業員會導致不可預期的結果。

3.5.2 共用櫃號及 API 設定

設定營業員邊單號規則時, 有個選項” 共用櫃號”, 這表示所有選共用櫃號選項的營業員, 都共用同一組的編單號邏輯。要設定這個編單號的邏輯, 請按下” 營業員管理” 頁面上方的  設定 按鍵。這時候會跳出如下的共用櫃號的設定畫面。設定編單號規則的方式, 與一般的營業員單號規則設定相同。



切換到”版本控制”頁面,可正面表列出 Server 接受連線的 API 版本. 以下圖為例, 只有 2.2.3 跟 2.2.13 版的 API 可以連上這台 Speedy. 如果沒列出任何的版本, 則表示所有版本的 API 都能連上.



“警示”頁面, 讓您設定當剩餘的單號少於多少個的時候 SpeedyCenter 會警告用戶. 以下圖為例, 剩下 500 個單號時, 會第一次警告. 剩下 100 個單號時, 回做第二次的警告.




3.5.3 修改營業員設定

修改營業員設定只需按下”修改”鍵, 會出現跟新增營業員相同的對話框. 您可以修改營業員代號以外所有的設定.

3.6 OP Checking List

項次	時間	檢核項目	步驟
1	07:30~ 07:50	登入 Speedy 主機	1. 取得 OP 帳號，以 Speedy Center 登錄 Speedy 主機。 2. 登入 SpeedyCenter 執行 SpeedyCenter 按下左上角的”登入”鍵,輸入您的使用者名稱及密碼. 如無法登入, 表示當日 Speedy Server 端的程式沒有正確啟動, 請立即通知相關人員.  3. 開盤前按下 Speedy Center 上的「系統檢查」 鍵, 會跳出以下的畫面, 請確實檢查 ● Process 啟動的時間都是當天. (Startup:YYYY/MM/DD hh:mm:ss) ● 啟動時都有自動做清盤的動作. (Start with clear flag:Yes) ● License 是否過期. (License expired:YYYYMMDD) ● SpeedyGateway 中各 AE 使用的單號數量, 都應該是 0. (尚未開盤, 不應該已經有編過單號) ● SpeedyTMP 中 P06, P07, P08 的日期都必須是當天. 有問題的項目, 會用紅色或黃色標記出來. 如果看到紅色或黃色的項目, 應該立即通知相關人員.

			
2	08:00~ 08:15	檢查 Speedy 程式	- 登入至 Speedy Center 後，選取”程式監控”頁面，檢查所有程式狀態是否是”執行中”，所有的程式狀態都是”執行中”，即表示一切正常。 ”程式監控”頁面說明，監控頁面的上半部監控的是 Speedy 系統的程式(證券/期貨交易程式)，。畫面如下。




3. 檢查系統的時間跟交易所時間的差距。
4. 當發出警告聲響, 並跳出以下的警示視窗時, 表示有程式不正常終止, 請立即通知相關人員並回報其程式名稱及影響等級。



註: Crash 的程式依其對交易的影響程度分成兩個等級:

- 嚴重: Speedy-TMP Futures, Speedy-TMP Options, Speedy TSEC, Speedy OTC, Speedy Order Gateway, Spider Net FIX Engine
- 一般: Speedy Top

- | | | | |
|---|-----------------|---------|---|
| 3 | 08:25~
08:35 | 檢查交易所連線 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 登入至 Speedy Center, 選取”交易所線路監控”頁面, 檢查所有線路的”連線狀態”是否為”已連線”。所有的線路狀態都是”已連線”, 即表示一切正常。 2. 至 FIX 監控頁面, 看 FIX 連線是否在”已連線”狀態。 |
|---|-----------------|---------|---|



3. 當發出警告聲響，並跳出以下的警示視窗時，表示有線路不正常斷線，請立即通知相關人員

